

IBM SPSS Modeler
Administration Console
14.2 ユーザー ガイド



注：サポートされている情報および製品をご利用いただく前に、「注意事項」（p. 15）の一般情報を読みください。

本マニュアルには、SPSS Inc., an IBM Company が所有する情報が含まれています。これらの情報は使用許諾契約書に基づいて提供され、著作権法によって保護されています。本文書に記載されている情報には、製品の保証は含まれていません。また本マニュアルに記載されている文は製品の保証を規定しないものとします。

IBM または SPSS に情報を送信すると、あなたに対する義務を負うことなく、適切とする方法でその情報を使用または配布する非独占的権利と IBM および SPSS 付与するものとします。

© Copyright IBM Corporation 1994, 2011..

はじめに

IBM® SPSS® Modeler は、IBM Corp. が開発した企業強化用のデータ マイニング ワークベンチです。SPSS Modeler を使用すると、企業はデータを詳しく調べることにより顧客および一般市民とのリレーションシップを強化することができます。企業は、SPSS Modeler を使って得られた情報に基づいて利益をもたらす顧客を獲得し、抱き合せ販売の機会を見つけ、新規顧客を引き付け、不正を発見し、リスクを減少させ、政府機関へのサービスの提供を改善することができます。

SPSS Modeler の視覚的インターフェイスを使用すると、特定ビジネスの専門知識を適用し、より強力な予測モデルを実現し、解決までの時間を短縮します。SPSS Modeler では、予測、分類、セグメント化、および関連性検出アルゴリズムなど、さまざまなモデル作成手法を提供しています。モデルを作成した後は、IBM® SPSS® Modeler Solution Publisher により、企業全体の意思決定者やデータベースにモデルを配布することが可能になります。

IBM Business Analytics について

IBM Business Analytics ソフトウェアは、意思決定者がビジネス パフォーマンスを向上させるために信頼する完全で、一貫した正確な情報を提供します。ビジネス インテリジェンス、予測分析、財務実績および戦略管理、および分析アプリケーションの包括的なポートフォリオを利用することによって、現在の実績を明確、迅速に理解し、将来の結果を予測することができます。豊富な業界のソリューション、実績ある実例、専門サービスと組み合わせ、さまざまな規模の組織が、高い生産性を実現、意思決定を自信を持って自動化し、より良い決定をもたらします。

このポートフォリオの一部として、IBM SPSS Predictive Analytics ソフトウェアを使用する組織は、将来のイベントを予測し、その洞察に基づいて積極的に行動し、より優れた業績を実現することができます。全世界の企業、政府、学術分野のお客様が IBM SPSS の技術を活用し、不正行為を減少させ、リスクを軽減させながら、顧客の獲得、保持、成長において、競争優位を高めることができます。IBM SPSS ソフトウェアを日々の業務に取り入れることによって、組織は業務目標を達成し、大きな競争的優位を獲得することができるよう、意思決定を方向付け、自動化することができるようになります。お問い合わせは、<http://www.ibm.com/spss> を参照してください。

テクニカル サポート

お客様はテクニカル サポートをご利用いただけます。IBM Corp. 製品の使用方法、または対応するハードウェア環境へのインストールについてサポートが必要な場合は、テクニカル サポートにご連絡ください。テクニカ

ル サポートの詳細は、IBM Corp. Web ページ <http://www.ibm.com/support> を参照してください。ご本人、組織、サポートの同意を確認できるものをご用意ください。

内容

1 IBM SPSS Modeler Administration Console のインストール	1
Modeler Administration Console のシステム動作環境	1
Modeler Administration Console のインストール	1
2 IBM SPSS Modeler Administration Console の使用方法 3	
Modeler Administration Console の起動	3
Modeler Administration Console でのアクセスの構成	4
SPSS Modeler Server 接続	5
SPSS Modeler Server の構成	6
接続/セッション	6
ログ	7
データ ファイル アクセス	7
パフォーマンス/最適化	9
SQL	11
SSL	12
Coordinator of Processes の構成	12
options.cfg のみで表示されるオプション	13
SPSS Modeler Server の監視	14
付録	
A 注意事項	15
索引	19

IBM SPSS Modeler Administration Console のインストール

次の手順で、IBM® SPSS® Modeler Administration Console をインストールします。Modeler Administration Console の詳細は、「IBM SPSS Modeler Administration Console の使用方法」（p.3）を参照してください。

Modeler Administration Console のシステム動作環境

Modeler Administration Console を実行するには、次の要件が必要です。

- **オペレーティング システム** : Microsoft® Windows® 7 (Professional および Enterprise) 32 ビットおよび 64 ビット Edition、Microsoft Windows Vista (Business および Enterprise) Service Pack 1 32 ビットおよび 64 ビット Edition、Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 32 ビットおよび 64 ビット Edition、Windows Server 2008 (Standard and Enterprise) 32 ビットおよび 64 ビット、Windows Server 2008 R2 (Standard および Enterprise) 64 ビット、Windows Server 2003® (Standard) 32 ビットおよび 64 ビット、Windows Server 2003 R2 (Standard) 32 ビットおよび 64 ビット。

注：Modeler Administration Console アプリケーションは Windows コンピュータにのみインストールできますが、サポートされる任意のプラットフォームにインストールされた SPSS Modeler Server を管理できます。

- **SPSS Modeler ソフトウェア** : SPSS Modeler Server リリース 12.0 以上をネットワークにインストール。
- **付加的な要件** : IBM® SPSS® Modeler Administration Console ホストコンピュータは、IBM® SPSS® Modeler Server をホストするコンピュータにネットワーク接続する必要があります。

Modeler Administration Console のインストール

Modeler Administration Console をインストールする手順

- ▶ SPSS Modeler Server インストール ディスクをディスク ドライブに挿入します。自動再生機能にメニューが表示されます。

- ▶ [自動再生] メニューで、インストール先のプラットフォームに応じて [Modeler 管理コンソールをインストール] または [Modeler 管理コンソール for WIN64 をインストール] をクリックし、画面に表示される指示に従います。
- ▶ コンソールを起動するには、「Modeler Administration Console の起動」(p. 3) の指示に従ってください。

既存の Deployment Manager インストールを使用する手順

すでに Deployment Manager のバージョンをインストールして、IBM Corp. の他のサーバー アプリケーションを管理している場合、既存の Deployment Manager インストールに SPSS Modeler Server 管理機能を追加することができます。

- ▶ [Modeler Administration Console をインストールするには] の指示に従い、既存の IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager のインストールと同じディレクトリ (例: C:\Program Files\IBM\SPSS\Collaboration and Deployment Services\4.<n>\Deployment Manager) にインストールしてください。インストーラは、既存のインストールに新しい IBM® SPSS® Modeler Server ファイルを追加します。

IBM SPSS Modeler Administration Console の使用方法

Modeler Administration Console アプリケーションには、SPSS Modeler Server のインストールを監視、構成するコンソール ユーザー インターフェイスが用意されており、しかも、現在の SPSS Modeler Server のお客様には無料で提供されます。アプリケーションは Windows コンピュータにのみインストールできますが、サポートされる任意のプラットフォームにインストールされたサーバーを管理できます。


Modeler Administration Console で利用できる多くのオプションは、options.cfg ファイルで指定することができます。SPSS Modeler Server インストール ディレクトリ内の /config に置かれます。ただし、Modeler Administration Console アプリケーションは、複数のサーバーに接続、構築、モニタリングできる共有のグラフィカル インターフェイスを提供します。

Modeler Administration Console の起動

- ▶ Windows の [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] → [IBM SPSS Collaboration and Deployment Services] → [Deployment Manager] → [IBM SPSS Modeler 管理コンソール <nn.n>] を選択します。

アプリケーションを初めて実行する場合、[サーバー管理] パネルおよび [プロパティ] パネルが空白の状態で表示されます (IBM SPSS Collaboration and Deployment Services サーバー接続をあらかじめ設定した状態で Deployment Manager をインストールした場合を除く)。Modeler Administration Console を構成した後、左側の [サーバー管理者] ウィンドウ枠に、管理対象の各 SPSS Modeler Server のノードが表示されます。右側のウィンドウ枠には、選択したサーバーの構成オプションが表示されます。管理対象の各サーバーごとに、まず接続をセットアップする必要があります。

図 2-1
Modeler Administration Console インターフェイス



Modeler Administration Console でのアクセスの構成

Modeler Administration Console を介した SPSS Modeler Server への管理者アクセスは、/config の下の SPSS Modeler Server インストールディレクトリにある options.cfg ファイルの administrators の行で制御されています。この行はデフォルトでコメントアウトされているため、この行を編集して特定のユーザーにアクセスできるようにするか、* を使用してすべてのユーザーにアクセスできるようにする必要があります。以下にその例を示します。

```
administrators, "*"
administrators, "jsmith,mjones,achavez"
```

- 各行は administrators, で始め、エントリは二重引用符で囲む必要があります。エントリでは、大文字小文字を区別します。
- 複数のユーザー ID はカンマで区切ります。

- Windows アカウントの場合、ドメイン名は使用しません。
- アスタリスクは、注意して使用してください。アスタリスクにより、IBM® SPSS® Modeler Server に対する有効なユーザー アカウントを持つ誰でも（ほとんどの場合、ネットワーク上のすべての人々）が、ログインして構成オプションを変更できるようになります。

SPSS Modeler Server 接続

管理対象のネットワーク上の各 SPSS Modeler Server サーバーに対して、接続を指定する必要があります。その後、各サーバーにログインする必要があります。サーバー接続は Modeler Administration Console セッションを横断して行なうことが推奨されますが、ログインの資格証明はそうではありません。Modeler Administration Console を起動するごとに毎回ログインする必要があります。

サーバー接続をセットアップする手順

- ▶ IBM® SPSS® Modeler Server サービスが開始していることを確認してください。
- ▶ [ファイル] メニューから [新規] → [管理サーバーの接続] を選択します。
- ▶ ウィザードの最初のページで、サーバー接続の名前を入力します。この名前は自分専用で、たとえば「Production Server」のように、説明的なものにする必要があります。[種類] が [管理 IBM SPSS Modeler Server] に設定されていることを確認し、[次へ] をクリックします。
- ▶ 2 番目のページで、サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。デフォルトのポート番号を変更する場合は、そのポート番号を入力します。[完了] ボタンをクリックします。新しいサーバー接続が、[サーバー管理者] ウィンドウ枠に表示されます。

管理タスクを実行するには、ここでログインする必要があります。

サーバーへログインする手順

- ▶ [サーバー管理者] ウィンドウ枠で、ログインするサーバーをダブルクリックして選択します。
- ▶ [ログイン] ダイアログ ボックスで、資格証明を入力します。（サーバー ホストに対するユーザー アカウントを使用します。）[OK] をクリックします。

ログインが失敗し、[サーバーの管理者権限を取得できません] というメッセージが表示された場合、管理者アクセス権限が正しく設定されていないと考えられます。 詳細は、[p. 4 Modeler Administration Console でのアクセスの構成](#) を参照してください。

ログインに失敗して、メッセージ [サーバー ‘<server>’ への接続に失敗しました] が表示された場合、ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認し、SPSS Modeler Server サービスが稼動していることを確認します。たとえば、Windows の場合、[コントロール パネル] → [管理ツール] → [サービス] に移動し、IBM SPSS Modeler Server のエントリを確認します。[状態] 列に [開始済み] と表示されない場合、画面のこの行を選択して [開始] をクリックし、ログインを再試行します。

SPSS Modeler Server へログインした後、サーバー名の下に、[構成] と [監視] の 2 つのオプションが表示されます。これらのオプションの 1 つをダブルクリックします。


SPSS Modeler Server の構成

[構成] ウィンドウ枠には、SPSS Modeler Server の構成オプションが表示されます。このウィンドウ枠を使用して、必要に応じてオプションを変更します。変更を保存するには、ツールバーの [保存] をクリックします。(ポート番号を変更すると、効力を発揮するためにサーバーの再起動が必要です。)

以下のセクショントピックで、オプションを説明します。各オプションのかっこ内に、options.cfg 内の対応する行が示されています。options.cfg のみに表示されるオプションについては、この項の最後で説明します。

接続/セッション

図 2-2
接続/セッションの設定




接続の最大数 : (max_sessions) 一度に接続できる最大ユーザー数。 -1 を設定すると、制限はありません。

ポート番号 : (port_number) SPSS Modeler Server が待機するポート番号。別のアプリケーションがすでにデフォルト (28047) を使用している場合は、これを変更します。エンド ユーザーは、SPSS Modeler Server を使用するためにポート番号を知っている必要があります。

ログ

図 2-3
ログ記録の設定



ログ ファイル の ディレクトリ : (log_directory) messages.log ファイルの場所。空白の文字列は、[サーバーのインストール先ディレクトリ]/log という意味です。スラッシュ記号（斜線）を使用する必要があります。

データベース アクセス情報をログに記録する : (log_database_access) データベース アクセス情報をログ ファイルへ追加します。


データベース エラーをログに記録する : (log_database_errors) データベース エラーをログ ファイルへ追加します。

ファイル アクセス情報をログに記録する : (log_file_access) ファイル アクセス情報をログ ファイルへ追加します。

ファイル アクセス エラーをログに記録する : (log_file_errors) ファイル アクセス情報をログ ファイルへ追加します。

データ ファイル アクセス

図 2-4
データ ファイル アクセスの設定



データ ファイル パスのみにアクセスを制限 : (`data_files_restricted`) `yes` に設定すると、このオプションで、標準のデータ ディレクトリと下の [データ ファイル パス] に表示されたディレクトリのデータ ファイルにだけ、アクセスが制限されます。

データ ファイル パス : (`data_file_path`) クライアントがデータ ファイルを読み書きできる追加ディレクトリのリスト。[データ ファイル パスのみにアクセスを制限] がオンにされていないかぎり、このオプションは無視されます。すべてのパス名には、スラッシュ記号 (斜線) を使用する必要があります。たとえば [サーバーのインストール先のパス]/`data;c:/data;c:/temp` のように、セミコロンを使用して複数のディレクトリを指定します。

プログラム ファイル パスのみにアクセスを制限 : (`program_files_restricted`) [はい] に設定すると、このオプションで、標準の bin ディレクトリと下の [プログラム ファイル パス] に表示されたディレクトリのプログラム ファイルにだけ、アクセスが制限されます。

プログラム ファイル パス : (`program_file_path`) クライアントがここからプログラムを実行できる、追加ディレクトリのリスト。[プログラム ファイル パスのみへのアクセス制限] がオンにされていないかぎり、このオプションは無視されます。すべてのパス名には、スラッシュ記号 (斜線) を使用する必要があります。セミコロンを使用して、複数のディレクトリを指定します。


最大ファイル サイズ (MB) : (`max_file_size`) ストリーム実行時に作成された一時データ ファイルおよびエクスポート データ ファイルの最大サイズ (SAS および SPSS Statistics データ ファイルには適用されません)。-1 を設定すると、制限はありません。

一時ディレクトリ : (`temp_directory`) 一時データ ファイル (キャッシュ ファイル) を格納するのに使用されるディレクトリ。理想的には、このディレクトリは独立した高速のデバイスやコントローラに置かれるべきです。このディレクトリへのアクセス速度が、パフォーマンスへの著しい影響があるからです。カンマで区切って、複数の一時ディレクトリを指定することもできます。複数のディレクトリは、それぞれ別のディスクに配置する必要があります。最初のディレクトリが最も頻繁に使用され、追加の各ディレクトリは、ある種のデータ準備操作 (ソートなど) の実行中に並行処理が行われる場合に、一時的な作業ファイルを格納するのに使用されます。それぞれの実行が一時的な格納用に別々のディスクを交互に使用できるようになると、パフォーマンスが向上する可能性があります。すべてのパス指定でフォワード スラッシュを使用してください。注 : SPSS Modeler Server の起動時、このディレクトリに一時ファイルが生成されます。このディレクトリに対する必要なアクセス権限があることを確認してください (たとえば、一時ディレクトリが共有ネットワーク フォルダである場合)。権限がない場合、SPSS Modeler Server の起動に失敗します。

Python 実行パス：(`python_exe_path`) 実行ファイル名を含む Python 実行ファイルへの完全パス。Python がインストールされた場所に応じて、[プログラム ファイル パスのみにアクセスを制限] を [いいえ] に設定する必要がある場合があります。

パフォーマンス/最適化

図 2-5
パフォーマンス/最適化の設定



ストリームのリライト：(`stream_rewriting_enabled`) サーバーがストリームをリライトすることで、ストリームを最適化できるようにします。たとえば、サーバーは、データセットのサイズをできるだけ小さくするために、入力ノードの近くにデータ削減の操作をプッシュできる場合があります。このオプションの無効化は通常、最適化がエラーや予期しない結果の原因になる場合にだけ、推奨されます。この設定により、対応するクライアントの最適化設定が上書きされます。

並行処理：(`max_parallelism`) ストリームの実行中に SPSS Modeler で使用できる、並行ワーカー スレッドの数を記述します。0 または負の数に設定すると、IBM® SPSS® Modeler はスレッド数をコンピュータ上の使用できるプロセッサの数に一致させます。このオプションのデフォルト値は -1 です。並行処理を無効にするには（複数のプロセッサを持つコンピュータの場合）、このオプションを 1 に設定します。制限付き並行処理を有効にするには、コンピュータ上のプロセッサの数より小さい値に設定します。ハイペースレッドまたはデュアルコア プロセッサは、2 つのプロセッサと見なされます。

バッファ サイズ(バイト)：(`io_buffer_size`) サーバーからクライアントへ転送されたデータ ファイルは、このバイト数のバッファを通過します。

キャッシュの圧縮 : (`cache_compression`) キャッシュと、サーバーの一時ディレクトリ内のはかのファイルの圧縮を制御する 0 から 9 の範囲内の整数。圧縮により使用され、`é`ディスク領域の量が削減され、このことは、領域が制限されているときには重要になります。また、キャッシュの作成と読み込みに必要なディスク アクティビティの量が減るので、パフォーマンスが向上します。圧縮によってプロセッサ時間が増えますが、ほとんど常に、ディスク アクセス時間の軽減がそれを埋め合わせます。シーケンシャルにアクセスされる特定のキャッシュだけが圧縮可能です。このオプションは、ネットワーク学習アルゴリズムに使用されるような、ランダム アクセスのキャッシュには適用されません。値が 0 の場合は、圧縮機能がすべて無効化されます。1 から上の値で圧縮の程度が示されますが、アクセス時間のコストが対応して増えます。デフォルト値は 1 です。これより上の値は、ディスク容量が非常に高額な場合を除いて、稀にしか必要ありません。

メモリー使用率の乗数 : (`memory_usage`) ソートやその他のメモリー内キャッシュに割り当てられる物理メモリーの割合を制御します。デフォルトは、物理メモリーの約 10% に相当する 100 です。未使用のメモリーが利用できる場合にソート パフォーマンスを向上させるためにこの値を増やしますが、この値が増えると過度のページングの原因となるので、注意が必要です。

モデル作成のメモリー制限パーセント : (`modelling_memory_limit_percentage`)

ニューラル、Kohonen、および K-Means の各モデルの学習に割り当てられる物理メモリーの割合を制御します。デフォルトは 25% です。未使用のメモリーが利用できる場合にソート パフォーマンスを向上させるためにこの値を増やしますが、データがディスク上にこぼれだす場合にこの値が増えると過度のページングの原因となるので、注意が必要です。

モデル作成メモリーの上書きの許可 : (`allow_modelling_memory_override`) 一定のモデル作成ノード内の [速度優先で最適化] オプションを有効または無効にします。デフォルトは、有効化です。このオプションにより、モデル作成アルゴリズムは、利用できるメモリーの割合のオプションを無視して、利用可能なすべてのメモリーを要求します。サーバー コンピュータ上でメモリリソースを共有する必要がある場合は、このオプションを無効にできます。

最大および最小サーバーポート : (`max_server_port` および `min_server_port`) インタラクティブ モデルおよびストリーム実行のために必要なクライアントとサーバーの間の追加ソケット接続のために使用できるポート番号の範囲を指定します。これらの場合は、ファイアウォールのあるシステム上のユーザーに問題を引き起こす可能性がある範囲を制限せずに、サーバーが他のポートをリスンすることが必要です。両方のデフォルト値は、「制限なし」の意味の -1 です。このために、たとえば、サーバーをポート 8000 を大気するように設定するには、`min_server_port` を 8000 に設定し、`max_server_port` を -1 に設定します。

メイン サーバ ポートに追加のポートを開いてストリームを開くまたは実行する必要があります。また、並行ストリームを開くまたは実行する必要がある場合、それに応じてより多くのポートを開く必要があります。これは、ストリーム実行からフィードバックを取得するために必要です。


デフォルトでは、SPSS Modeler では使用できる開いたポートを使用します。そのようなポートが検出されない場合（たとえばファイアウォールですべて閉じられている場合）、ストリーム実行時にエラーが表示されます。ポートの範囲を設定するには、SPSS Modeler では、並行ストリームごとに 2 つの開いたポート（メインのサーバー ポートに加えて）、ODBC 接続を持つ接続された各クライアントの追加ポートが必要です。より多くの並行ストリームを実行するには、ポート数の範囲を拡張し、ファイアウォールにより多くのポートを開きます。

注：これらのパラメータを変更する場合、変更を有効にするためには SPSS Modeler Server を再起動する必要があります。

配列フェッチの最適化 : (`sql_row_array_size`) SPSS Modeler Server が ODBC データソースからデータをフェッチする方法をコントロールします。デフォルト値は 1 で、一度に 1 行をフェッチします。この値を増加した場合は、指定された数の行を配列にフェッチして、サーバーは情報を大きな単位で読み取ります。一部のオペレーティング システム/データベースでは、こうすることで `SELECT` 文のパフォーマンスが改善します。

SQL

図 2-6
SQL の設定



SQL 文字列の最大の長さ : (`max_sql_string_length`) データベースから SQL でインポートされる文字列の最大の長さ。これより長い文字列の値は、警告なしに右側で切り捨てられます。有効な範囲は 1 から 65,535 文字です。

自動 SQL 生成 : (`sql_generation_enabled`) 以後のパフォーマンス向上の可能性のあるストリームに対し、自動的な SQL 生成を許可します。デフォルトは、有効化です。データベースが SPSS Modeler Server から送信されたクエリーをサポートできない場合にだけ、このオプションの無効化をお勧めします。この設定で、対応するクライアント の最適化設定が上書きされることに注意してください。さらに、スコアリングの目的の場合、SQL 生成は、この設定を無視してモデル作成の各ノードに対して個別に有効化する必要があることにも注意してください。

SSL

図 2-7
SSL 設定

SSL	
Enable SSL	No
Certificate File	[Empty]
Private Key File	[Empty]
Private Key Password	[Empty]

SSL の有効化 : (ssl_enabled) SPSS Modeler と SPSS Modeler Server の接続のために SSL 暗号化を有効にします。

証明書ファイル : (ssl_certificate_file) サーバーの起動時にロードされる公開 SSL 証明書ファイル。

プライベートキー ファイル : (ssl_private_key_file) サーバーの起動時にロードされるプライベート SSL キー ファイル。

プライベートキー パスワード : (ssl_private_key_password) 指定された証明書のパスワード キー。このキーは、構成済みの証明書ファイル内に一覧にされた認証機関の少なくとも 1 つにより署名されている必要があります。

Coordinator of Processes の構成

図 2-8
Coordinator of Processes の構成設定

Co-ordinator Of Processes Configuration	
Host*	spsscop
Port Number*	8080
Login Name*	
Password*	
Enabled*	No
Server Name*	
Description*	
Update Interval (min)*	2
Weight	1
Service Host*	

Items marked (*) require a server restart to take effect.

ホスト: (`cop_host`) Coordinator of Processes サービスのホスト名 および IP アドレス。デフォルトの「`spsscop`」は、管理者が DNS の IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ホストのエイリアスとして追加できる仮の名前です。

ポート番号: (`cop_port_number`) Coordinator of Processes サービスのポート番号。デフォルトの 8080 は IBM SPSS Collaboration and Deployment Services デフォルトです。

ログイン名: (`cop_user_name`) Coordinator of Processes サービスへの認証用のユーザー名。これは IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ログイン名で、セキュリティ プロバイダの接頭辞が含まれます (例: ad/jsmith)。

パスワード: (`cop_password`) Coordinator of Processes サービスへの認証用の暗号化されたパスワード。

パスワード ファイルを作成するには、SPSS Modeler Server のインストール先の bin ディレクトリ内にある、`pwutil` というパスワード ユーティリティ プログラムを使用する必要があります。

有効: (`cop_enabled`) サーバーを Coordinator of Processes で登録するかどうかを決定します。管理者は Coordinator of Processes を介して公開するサービスを選択するため、デフォルトは登録 [しない] です。

サーバー名: (`cop_service_name`) この SPSS Modeler Server インスタンスの名前です。デフォルトはホスト名です。

説明: (`cop_service_description`) インスタンスの説明。

更新間隔(最小): (`cop_update_interval`) メッセージが有効な時間 (分) です。デフォルトは 2 です。

重み: (`cop_service_weight`) インスタンスの重みで、1 から 10 の整数で指定されます。重みの数値が高いほど、接続が多くなります。デフォルトは 1 です。

サービスホスト: (`cop_service_host`) IBM® SPSS® Modeler Server ホストの完全修飾ホスト名。デフォルトのホスト名は自動的に作成されます。管理者は、マルチホームのホストを上書きすることができます。

options.cfg のみで表示されるオプション

default_sql_string_length: データベース キャッシュ テーブル内に作成される文字列の列のデフォルト幅を指定します。上流にデータ型情報がない場合、データベース キャッシュ テーブル内の文字列フィールドはデフォルト幅の 255 で作成されます。データ内にこの値よりも幅広い値がある場合、上流のデータ型ノードをこれらの値でインスタンス化するか、このパラメータをこれらの文字列値に対応した値に設定します。

max_transfer_size: 内部システムの使用のみ。変更しないでください。

start_process_as_login_user: シングル サインオンを使用し、IBM® SPSS® Modeler Server ホストと同じ認証方法を使用しない IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services サーバーに接続する場合、**true** に設定します。このオプションを **true** に設定すると、子プロセスで SPSS Modeler Server ログインの詳細を使用できます。

administrators: 管理者アクセス権を付与するユーザーのユーザー名を指定します。 詳細は、 [p. 4 Modeler Administration Console でのアクセスの構成](#) を参照してください。


supported_sql_type_logging: デバッグ用のみ。テクニカルサポートの指示がある場合の除き、変更しないでください。

allow_config_custom_overrides: テクニカルサポートの指示がある場合の除き、変更しないでください。

SPSS Modeler Server の監視

Modeler Administration Console の監視用のウィンドウ枠には、Windows Task Manager と類似した、SPSS Modeler Server コンピュータで実行されているすべてのプロセスのスナップショットが表示されます。監視用ウィンドウ枠を活動状態にするには、[サーバー管理者] ウィンドウ枠の該当するサーバーの下にある、監視ノードをダブルクリックします。これで、サーバーからの現在のデータのスナップショットがウィンドウ枠に表示されます。データは、表示された間隔で更新されます（デフォルトは 1 分ごと）。データを手動で更新するには、[リフレッシュ] ボタンをクリックします。このリストに SPSS Modeler Server プロセスだけを表示するには、[SPSS Modeler 以外のプロセスを除外] ボタンをクリックします。

図 2-9
IBM SPSS Modeler Administration Console の監視用のウィンドウ枠



Executable	Memory	CPU	User Name
FrameworkService	13,036 K	00	SYSTEM
LocaSch	1,640 K	00	SYSTEM
Mcshield	23,364 K	00	SYSTEM
SoftMon	1,632 K	00	SYSTEM
System	176 K	00	SYSTEM
UpdaterUI	2,156 K	00	cstrahs
VsTskMgr	464 K	00	SYSTEM
clemserv	10,452 K	00	SYSTEM
clemserv	22,312 K	00	SYSTEM

Refresh Rate: 1 Minute

54 Processes | 3M/4M

注意事項

This information was developed for products and services offered worldwide.

IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in other countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not grant you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk, NY 10504-1785, U.S.A.

For license inquiries regarding double-byte character set (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

Intellectual Property Licensing, Legal and Intellectual Property Law, IBM Japan Ltd., 1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi, Kanagawa 242-8502 Japan.

次の文は、条項が法律と一致しないイギリスなどの国には適用されません。本出版物は、SPSS INC., AN IBM COMPANY によって提供され、明示的および暗黙的なあらゆる保証、制限されていない場合を除く商品性や特定の目的への適合性、および無違反に関する暗黙的な保証を含む意思表示と保証を放棄します。特定の取引では明示的または暗黙的な保証の免責が許可されないため、この文が適用されない場合があります。

この情報には、技術的な誤りや誤植を含まれる場合があります。本文では変更が定期的に行われます。これらの変更は本書の次の版に組み込まれます。SPSS は、本文書に記載された製品やプログラムは予告なしに改善または変更される場合があります。

A 付録

この情報内にある SPSS 以外または IBM 以外の Web サイトに対する参考は、便宜上提供されたものであり、これらの Web サイトを推奨するものではありません。これらの Web サイトの資料は、この SPSS 社製品の使用の一部ではなく、これらの Web サイトの使用は個人の責任によるものです。

IBM または SPSS に情報を送信すると、あなたに対する義務を負うことなく、適切とする方法でその情報を使用または配布する非独占的権利と IBM および SPSS 付与するものとします。

SPSS 以外の製品に関する情報は、これらの製品、公開された通知、公表されているソースの供給者から得たものです。SPSS は、それらの製品をテストしていません。また、SPSS 以外の製品に関するパフォーマンスの正確性、互換性、またはその他の要求を確認することはできません。SPSS 以外の製品の機能に関する質問は、これらの製品の供給者にお問い合わせください。

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose of enabling: (i) the exchange of information between independently created programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the information which has been exchanged, should contact:

IBM Software Group, Attention: Licensing, 233 S. Wacker Dr., Chicago, IL 60606, USA.

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions, including in some cases, payment of a fee.

The licensed program described in this document and all licensed material available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement or any equivalent agreement between us.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the results obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of those products, their published announcements or other publicly available sources. IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products. Questions on the

capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

All statements regarding IBM's future direction or intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

この情報には、日常の業務で使用されているデータおよびレポートの例が含まれています。それらを可能な限り詳細に説明するために、例には個人、企業、ブランド、製品の名前が含まれます。これらの名前はすべて架空のものであり、実際の名前や住所に似ているものでも、まったくの偶然によるものです。

If you are viewing this information softcopy, the photographs and color illustrations may not appear.

商標

IBM、IBM ロゴ、ibm.com は世界各国の四方に基づく IBM 社の登録商標です。IBM の商標の現在のリストは Web サイト <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> を参照してください。

SPSS Inc., an IBM Company の SPSS の商標 は、世界各国の司法に基づく登録商標です。

Adobe、Adobe のロゴ、PostScript、および PostScript ロゴはアメリカ合衆国およびその他各国のアドビシステムズ社の登録商標または商標です。

IT Infrastructure Library は、イギリス商務局の一部である中央電子計算機局の登録商標です。

Intel、Intel のロゴ、Intel Inside、Intel Inside のロゴ、Intel Centrino、Intel Centrino のロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium はアメリカ合衆国およびその他各国のインテル社およびその子会社の商標または登録商標です。

Linux は、アメリカ合衆国およびその他各国の Linus Torvalds の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、および Windows ロゴは、アメリカ合衆国およびその他合衆国のマイクロソフト社の商標です。

ITIL は、米国特許商標局の登録商標および登録共同体商標です。

UNIX は、アメリカ合衆国およびその他各国の The Open Group の登録商標です。

Cell Broadband Engine は、アメリカ合衆国およびその他各国のソニーコンピュータエンタテインメント株式会社の使用許諾に基づいて使用されています。

A 付録

Java および Java ベースの商標およびロゴは、アメリカ合衆国およびその他各国のサン・マイクロシステムズ株式会社の商標です。

Linear Tape-Open, LTO, the LTO Logo, Ultrium, and the Ultrium logo are trademarks of HP, IBM Corp. and Quantum in the U.S. and other countries.

その他の製品およびサービス名は、IBM、SPSS、またはその他の企業の商標である場合があります。

索引

並行処理
 制御, 9
商標, 17

allow_modelling_memory_override
 options.cfg ファイル, 9

cache_compression
 options.cfg ファイル, 9

Coordinator of Processes の構成
 IBM SPSS Modeler Server の, 12

COP の構成
 IBM SPSS Modeler Server の, 12

cop_enabled
 options.cfg ファイル, 12

cop_host
 options.cfg ファイル, 12

cop_password
 options.cfg ファイル, 12

cop_port_number
 options.cfg ファイル, 12

cop_service_description
 options.cfg ファイル, 12

cop_service_host
 options.cfg ファイル, 12

cop_service_name
 options.cfg ファイル, 12

cop_service_weight
 options.cfg ファイル, 12

cop_update_interval
 options.cfg ファイル, 12

cop_user_name
 options.cfg ファイル, 12

data_file_path
 options.cfg ファイル, 7

data_files_restricted
 options.cfg ファイル, 7

IBM SPSS Modeler Administration Console,
 1, 3
 管理者アクセス, 4

IBM SPSS Modeler Server
 Coordinator of Processes の構成, 12
 COP の構成, 12
 管理者アクセス, 4
 構成オプション, 6
 サーバー プロセス, 14
 一時ディレクトリ, 7
 使用率の監視, 14
 の管理, 1, 3
 ポート番号, 6
 ログ ファイル, 7
io_buffer_size
 options.cfg ファイル, 9

log_database_access
 options.cfg ファイル, 7

log_database_errors
 options.cfg ファイル, 7

log_directory
 options.cfg ファイル, 7

log_file_access
 options.cfg ファイル, 7

log_file_errors
 options.cfg ファイル, 7

max_file_size
 options.cfg ファイル, 7

max_login_attempts
 options.cfg ファイル, 6

max_parallelism
 options.cfg ファイル, 9

max_sessions
 options.cfg ファイル, 6

max_sql_string_length
 options.cfg ファイル, 11

memory_usage
 options.cfg ファイル, 9

modelling_memory_limit_percentage
 options.cfg ファイル, 9

port_number
 options.cfg ファイル, 6

program_file_path
 options.cfg ファイル, 7

program_files_restricted
 options.cfg ファイル, 7

SQL 生成
 IBM SPSS Modeler Server 用に有効化, 11

sql_generation_enabled
 options.cfg ファイル, 11

SSL データ暗号化
 IBM SPSS Modeler Server 用に有効化, 12

ssl_certificate_file
 options.cfg ファイル, 12

ssl_enabled
 options.cfg ファイル, 12

ssl_private_key_file
 options.cfg ファイル, 12

ssl_private_key_password
 options.cfg ファイル, 12

stream_rewriting_enabled
 options.cfg ファイル, 9

temp_directory
 options.cfg ファイル, 7

管理者アクセス
 IBM SPSS Modeler Server の, 4

- 構成オプション
 - 並行処理, 9
 - 概要, 6
 - 自動 SQL 生成, 11
 - Coordinator of Processes, 12
 - COP, 12
 - SQL 文字列の長さ, 11
 - SSL データ暗号化, 12
 - ストリームのリライト, 9
 - 一時ディレクトリ, 7
 - データ ファイル アクセス, 7
 - 接続とセッション, 6
 - パフォーマンスと最適化, 9
 - ポート番号, 6
 - メモリー管理, 9
 - ログ記録, 7
 - ログインの試行, 6
- キャッシュの圧縮, 9
- サーバー ポート設定
 - options.cfg ファイル, 9
- 複数ストリームの実行, 11
- ストリーム実行のエラー, 11
- 一時ディレクトリ
 - IBM SPSS Modeler Server の, 7
- 法律に関する注意事項, 15
- ファイアウォールの設定
 - options.cfg ファイル, 11
- プロセッサ
 - 複数, 9
- ポート番号
 - IBM SPSS Modeler Server, 6
 - ポート設定
 - options.cfg ファイル, 9
- メモリー管理
 - 管理オプション, 9
- モデル作成
 - メモリー管理, 9
- ログ ファイル
 - IBM SPSS Modeler Server の, 7