

*IBM SPSS Modeler Lizenz für  
gleichzeitig angemeldete Benutzer  
Administratorhandbuch*

**IBM**



---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Administratorhandbuch . . . . .</b>	<b>1</b>	Testen des Lizenzmanagers . . . . .	8
Vorbereitungen . . . . .	1	Installieren des Produkts auf lokalen Desktop-Com- putern . . . . .	8
Citrix- und Terminaldienste . . . . .	1	Übertragen einer Installation an Windows-Compu- ter . . . . .	9
Gemischte Lizenzierung . . . . .	2	Verwalten der Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer . . . . .	11
Installieren des Concurrent License Managers . . . . .	2	Starten der Anwendung WlmAdmin . . . . .	11
Durchführen eines Upgrades für den Lizenzmana- ger . . . . .	3	Hinzufügen eines Servers. . . . .	11
Installieren des Lizenzmanagers unter Windows . . . . .	3	Abrufen von Protokollinformationen . . . . .	12
Installieren des Lizenzmanagers unter UNIX/ Linux. . . . .	4	Anzeigen der Details zu einer Lizenz. . . . .	12
Installieren des Lizenzmanageradministrators . . . . .	4	Einrichten von redundanten Lizenzservern . . . . .	12
Produktlizenzierung . . . . .	4	Konfigurieren von Pendlerlizenzen . . . . .	14
Verwenden des Lizenzautorisierungsassistenten (nur Windows) . . . . .	5	Konfigurieren von Lizenzreservierungen. . . . .	15
Installieren einer Lizenz über die Eingabeaufforde- rung . . . . .	6	Starten und Stoppen des Lizenzmanagers . . . . .	17
Aktivieren für die temporäre Verwendung . . . . .	7	Deinstallieren des Lizenzmanagers . . . . .	17
Hinzufügen einer Lizenz . . . . .	7	Deinstallieren des Lizenzmanageradministrators . . . . .	18
Anzeigen der Lizenz. . . . .	8	Fehlerbehebung bei Problemen mit den Desktop- Computern . . . . .	18



---

# Administratorhandbuch

Die folgenden Anweisungen gelten für Administratoren an Standorten mit dem Lizenztyp **Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer** für IBM® SPSS Modeler 16. Mit dieser Lizenz können Sie IBM SPSS Modeler auf beliebig vielen Computern installieren. Allerdings hängt die Anzahl der Benutzer, die die Anwendung gleichzeitig ausführen können, davon ab, für wie viele Personen die Lizenz erworben wurde.

---

## Vorbereitungen

Sie benötigen Ihren Autorisierungscode. Mit dem Autorisierungscode können Sie eine Lizenz für den Concurrent License Manager abrufen. Der **Concurrent License Manager** steuert die Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer und ermöglicht den Endbenutzern die Ausführung von IBM SPSS Modeler.

Sie sollten separate Anweisungen zum Abrufen Ihres Autorisierungscode erhalten haben. Wenn Sie Ihren Autorisierungscode nicht finden können, wenden Sie sich an den Kundendienst, indem Sie die Website <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> aufrufen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass Sie die Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer ordnungsgemäß eingerichtet haben:

1. **Installieren Sie den Concurrent License Manager.** Der Concurrent License Manager ist ein Dienstprogramm, das Endbenutzern die Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer bereitstellt. Sie können den Lizenzmanager auf einem beliebigen Computer in Ihrem Netz speichern. Üblicherweise handelt es sich dabei um einen Server, an den Desktop-Computer angeschlossen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Concurrent License Managers“ auf Seite 2.
2. **Lizenzieren Sie das Produkt.** Mit diesem Vorgang erhält der Lizenzmanager die für die Ausgabe der Lizenzen erforderlichen Informationen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Produktlizenzierung“ auf Seite 4.
3. **Testen Sie den Concurrent License Manager.** Sie sollten den Lizenzmanager testen, um sicherzustellen, dass er Lizenzen bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Testen des Lizenzmanagers“ auf Seite 8.
4. **Installieren Sie IBM SPSS Modeler auf den lokalen Desktop-Computern.** Sie oder Ihre Endbenutzer führen die vollständige Installation auf den Desktop-Computern durch. Während der Installation kann der Endbenutzer den Computer angeben, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird. Wenn ein Endbenutzer versucht, IBM SPSS Modeler zu starten, fordert das Produkt bei diesem Lizenzmanager einen Lizenzcode an. Wenn eine Lizenz verfügbar ist, wird IBM SPSS Modeler gestartet. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Produkts auf lokalen Desktop-Computern“ auf Seite 8.

Für die Installation sind keine administrativen Schritte erforderlich. Sollten jedoch Probleme auftreten, finden Sie unter „Verwalten der Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer“ auf Seite 11 weitere Informationen.

## Citrix- und Terminaldienste

Sie können die Anwendung IBM SPSS Modeler auf dieselbe Art auf dem Citrix- bzw. Terminaldienst-Server installieren und den Benutzern zugänglich machen, auf die Sie andere Anwendungen für Windows installieren und zugänglich machen. Beachten Sie jedoch, dass der Lizenzmanager selbst nicht in einer virtualisierten Umgebung installiert werden kann. Er muss auf einem physischen Computer installiert werden.

## Gemischte Lizenzierung

IBM SPSS Modeler unterstützt gemischte Lizenzierungsumgebungen (eine Kombination aus lokalen Lizenzen für berechtigte Benutzer und Lizenzen für gleichzeitig angemeldete Benutzer) nur in eingeschränktem Maße. In einer typischen Umgebung werden sämtliche Lizenzen entweder lokal oder über den Concurrent License Manager verwaltet. Wenn das Hauptprodukt beispielsweise über den Concurrent License Manager lizenziert ist, werden Optionen ebenfalls über den Concurrent License Manager lizenziert.

Eine gemischte Lizenzierung ist nur möglich, wenn das Hauptprodukt über den Concurrent License Manager lizenziert und die Optionen auf dem Computer des Endbenutzers mit *licenseactivator* lizenziert werden. Installieren Sie IBM SPSS Modeler mit einer Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer, um diese Art der gemischten Lizenzierung einzurichten. Verwenden Sie dann *licenseactivator* auf dem Computer des Endbenutzers, um die Optionen zu lizenzieren. Weitere Informationen zu *licenseactivator* finden Sie unter „Verwenden von *licenseactivator* zur automatischen Installation einer Lizenz“ auf Seite 6.

IBM SPSS Modeler unterstützt das umgekehrte Szenario nicht, bei dem das Hauptprodukt lokal und die Optionen über den Concurrent License Manager lizenziert werden.

---

## Installieren des Concurrent License Managers

Bevor Endbenutzer IBM SPSS Modeler auf ihrem Desktop-Computer installieren, müssen Sie den Concurrent License Manager installieren. Dieses Dienstprogramm ist ein fortlaufend ausgeführter Service oder Dämonprozess, der üblicherweise auf einem Computer im Netz installiert wird. (Sie haben auch die Möglichkeit, ihn auf mehreren Computern zu installieren, wobei Sie redundante Lizenzmanager einrichten müssen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Einrichten von redundanten Lizenzservern“ auf Seite 12.) Der Concurrent License Manager wird nicht auf den Desktop-Computern installiert.

Immer wenn ein Endbenutzer eine der Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer unterliegende IBM SPSS-Anwendung startet, fordert die Anwendung eine Lizenz vom Lizenzmanager an. Dieses Dienstprogramm gibt Lizenzen bis zu einer festgelegten Anzahl gleichzeitiger Endbenutzer aus, die sich aus der von Ihnen erworbenen Lizenz ergibt. Wenn diese Anzahl erreicht ist, werden weitere Anfragen nach Lizenzen zurückgewiesen. Wenn Sie feststellen, dass Endbenutzern häufig Lizenzen verweigert werden, erkundigen Sie sich bei dem für Sie zuständigen Händler nach einer Lizenz für eine größerer Anzahl gleichzeitiger Benutzer.

**Anmerkung:** Sie müssen den Concurrent License Manager auf einem physischen Computer installieren. Die Installation des Lizenzmanagers in einer virtualisierten Umgebung wird nicht unterstützt.

**Anmerkung:** Der Lizenzmanager zeichnet die Anzahl aktiver Endbenutzersitzungen sowie Informationen zu diesen einzelnen Sitzungen in einer Protokolldatei auf, die Sie dann zur Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen heranziehen können. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Abrufen von Protokollinformationen“ auf Seite 12.

## Mehrere Betriebssysteme

Die Plattform, auf der der Concurrent License Manager ausgeführt wird, muss nicht mit der Plattform übereinstimmen, auf der der Client aktiv ist. Zum Beispiel kann ein Linux-Lizenzmanager Lizenzen für Windows-Clients bereitstellen.

## Verwalten des Lizenzmanagers

Der Lizenzmanager wird mithilfe des Lizenzmanageradministrators verwaltet, der nur für Windows verfügbar ist. Beachten Sie deshalb, dass Sie mindestens einen Windows-System benötigen, auf dem der Lizenzmanageradministrator installiert ist.

## Systemanforderungen

Der Computer, auf dem der Concurrent License Manager installiert werden soll, muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Prozessor mit mindestens 500 Mhz
- Mindestens 128 MB RAM

**Wichtig:** Wenn auf dem Lizenzserver eine Firewall läuft, müssen Sie Port 5093 für UDP öffnen. Andernfalls können die Client-Computer keine Lizenz vom Lizenzmanager abrufen. Wenn Sie darüber hinaus redundante Lizenzserver verwenden, müssen Sie Port 5099 für UDP öffnen, damit die Lizenzserver untereinander kommunizieren können.

## Durchführen eines Upgrades für den Lizenzmanager

Wenn Sie eine frühere Version des Lizenzmanagers installiert haben, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie den alten Lizenzmanager installiert haben.
2. Kopieren Sie die Datei *lserverc*. Windows: Suchen Sie im Verzeichnis *winnt*.
3. Speichern Sie die Datei *lserverc* an einem sicheren Ort.
4. Falls Benutzer Pendlerlizenzen ausgecheckt haben, stellen Sie sicher, dass diese Lizenzen wieder eingechekkt werden. Informationen zum Abrufen einer Liste der ausgecheckten Lizenzen finden Sie im Thema „Konfigurieren von Pendlerlizenzen“ auf Seite 14.
5. Fahren Sie den Lizenzmanager herunter. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Starten und Stoppen des Lizenzmanagers“ auf Seite 17.
6. Deinstallieren Sie den alten Lizenzmanager. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Deinstallieren des Lizenzmanagers“ auf Seite 17.
7. Installieren Sie den neuen Lizenzmanager. Informationen zum Installieren unter Windows finden Sie im Thema „Installieren des Lizenzmanagers unter Windows“. Informationen zum Installieren unter UNIX/Linux finden Sie im Thema „Installieren des Lizenzmanagers unter UNIX/Linux“ auf Seite 4.
8. Kopieren Sie die gespeicherte Datei *lserverc* in das Verzeichnis, in dem Sie den neuen Lizenzmanager oder das Unterverzeichnis *winnt* des Installationsverzeichnisses unter Windows installiert haben. Wenn Sie den Standardspeicherort unter Windows akzeptiert haben, wechseln Sie in den Ordner `C:\Programme\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<Version>\License Manager`.

## Installieren des Lizenzmanagers unter Windows

**Anmerkung:** Sie müssen Concurrent License Manager auf einem physischen Computer installieren. Die Installation des Lizenzmanagers in einer virtualisierten Umgebung wird nicht unterstützt.

**Anmerkung:** Unter Windows Vista oder später müssen Sie das Installationsprogramm als Administrator ausführen. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Installationsdatei zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie **Als Administrator ausführen**.

**Anmerkung:** Vergewissern Sie sich, dass auf dem Computer, auf dem Sie die Installation durchführen, Java installiert ist.

1. Legen Sie die DVD mit den parallelen Lizenzierungstools in das DVD-Laufwerk des Netzcomputers ein, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt werden soll. Suchen Sie nach dem Windows Installer für den Lizenzmanager und starten Sie ihn von der DVD.

ODER:

Wenn Sie eine eImage-Datei heruntergeladen haben, können Sie mit einem Archivierungsprogramm wie WinZip alle Dateien im entsprechendem eImage extrahieren. Starten Sie die Datei des Installationsprogramms für Ihr Betriebssystem.

2. Folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Anweisungen.

## Installieren des Lizenzmanagers unter UNIX/Linux

**Anmerkung:** Sie müssen den Concurrent License Manager auf einem physischen Computer installieren. Die Installation des Lizenzmanagers in einer virtualisierten Umgebung wird nicht unterstützt.

1. Legen Sie die DVD mit den parallelen Lizenzierungstools in das DVD-Laufwerk des Netzcomputers ein, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt werden soll. Suchen Sie nach der Lizenzmanagerdatei für Ihr Betriebssystem.

ODER:

Wenn Sie eine eImage-Datei heruntergeladen haben, wechseln Sie zu dem Speicherort, an den Sie die Datei heruntergeladen haben.

2. Entpacken Sie die Datei des Lizenzmanagers.
3. Führen Sie die extrahierte TAR-Datei aus.
4. Folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Anweisungen.
5. Installieren Sie den Lizenzmanageradministrator auf einem Windows-System. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Lizenzmanageradministrators“.
6. Weitere Informationen zum Starten des Lizenzmanagers finden Sie unter „Starten und Stoppen des Lizenzmanagers“ auf Seite 17.

## Installieren des Lizenzmanageradministrators

Der nur für Windows verfügbare Lizenzmanageradministrator wird für die Verwaltung des Lizenzmanagers verwendet. Je nach Betriebssystem müssen Sie diese Anwendung gegebenenfalls manuell installieren.

- **Windows.** Der Lizenzmanageradministrator wird automatisch auf dem gleichen System installiert, auf dem Sie auch den Lizenzmanager installiert haben. Sie können die Installation auch auf einem anderen Windows-System vornehmen, wenn Sie den Lizenzmanager remote verwalten möchten.
  - **Andere Betriebssysteme.** Wenn Sie den Lizenzmanager auf einem Nicht-Windows-System installiert haben, müssen Sie die Lizenzmanagertools auf einem Windows-System installieren.
1. Legen Sie die DVD mit den parallelen Lizenzierungstools in das DVD-Laufwerk des Netzcomputers ein, auf dem der Lizenzmanageradministrator ausgeführt werden soll. Suchen Sie nach dem Windows Installer für den Lizenzmanageradministrator und starten Sie ihn von der DVD.

ODER:

Wenn Sie eine eImage-Datei heruntergeladen haben, können Sie mit einem Archivierungsprogramm wie WinZip alle Dateien im entsprechendem eImage extrahieren. Starten Sie die Installationsdatei des Lizenzmanageradministrators.

2. Folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Anweisungen.

---

## Produktlizenzierung

Klicken Sie nach dem Abschluss des Hauptteils der Installation auf **Fertigstellen**, um den Lizenzautorisierungsassistenten zu starten. Mit dem Lizenzautorisierungsassistenten können Sie eine Lizenz für IBM SPSS Modeler anfordern. Bei anderen Betriebssystemen müssen Sie die Lizenz nach der Installation des Lizenzmanagers über die Eingabeaufforderung installieren.

Wenn Sie jetzt keine Lizenz beziehen, können Sie IBM SPSS Modeler für einen bestimmten Zeitraum für die temporäre Verwendung aktivieren, in dem das Produkt von einer begrenzten Anzahl an Personen verwendet werden kann. Alle Optionen sind aktiviert. Nach Ablauf des Zeitraums für die temporäre Verwendung, der mit der ersten Nutzung des Produkts beginnt, kann IBM SPSS Modeler nicht mehr ausgeführt werden. Daher sollten Sie so schnell wie möglich einen Lizenzcode anfordern. Sie müssen entweder eine Lizenz einholen oder eine Aktivierung für die temporäre Verwendung durchführen, um IBM SPSS Modeler zu verwenden.



**Anmerkung:** Lizenzen sind mit einem Sperrcode an die Hardware des Netzcomputers gebunden. Wenn Sie den Netzcomputer oder die zugehörige Hardware austauschen, benötigen Sie einen neuen Sperrcode und müssen bei Ihrem Vertriebsbeauftragten einen neuen Autorisierungscode anfordern. Wenn Sie die in der Lizenzvereinbarung angegebene zulässige Anzahl an Autorisierungen überschritten haben, rufen Sie die Seite <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> auf, um Unterstützung durch das Kundenbetreuungsteam anzufordern. Beachten Sie auch, dass Ihr Autorisierungscode für eine bestimmte Anzahl an CPUs generiert wurde. Wenn Sie über eine größere Anzahl an CPUs als im Autorisierungscode angegeben verfügen, erhalten Sie eine Warnnachricht und das Produkt funktioniert 30 Tage nach der Autorisierung nicht mehr.

**Wichtig:** Die Lizenz reagiert auf Änderungen der Systemzeit. Wenn Sie die Systemzeit ändern müssen und dann das Produkt nicht mehr ausführen können, fordern Sie Unterstützung durch das Kundenbetreuungsteam über die Seite <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> an.

## Verwenden des Lizenzautorisierungsassistenten (nur Windows)

*Hinweis:* Wenn Sie Windows Vista oder eine höhere Version verwenden, werden Sie gegebenenfalls aufgefordert, sich als Administrator anzumelden. Ohne die entsprechenden Berechtigungsnachweise können Sie den Lizenzautorisierungsassistenten nicht ausführen.

1. Wenn Sie den Lizenzautorisierungsassistenten nicht während der Installation starten oder den Lizenzautorisierungsassistenten abbrechen, bevor eine Lizenz erworben wurde, können Sie ihn durch Ausführung der Datei *law.exe* starten, die Sie im Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers finden. Unter Windows Vista oder später muss die Ausführung durch einen Administratorrechte erfolgen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei *law.exe* und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Mein Produkt jetzt lizenzieren** aus. Wenn Sie stattdessen eine Aktivierung für die temporäre Verwendung durchführen möchten, finden Sie unter „Aktivieren für die temporäre Verwendung“ auf Seite 7 weitere Informationen.
3. Geben Sie an der entsprechenden Eingabeaufforderung mindestens einen Autorisierungscode ein. Sie sollten separate Anweisungen zum Abrufen Ihres Autorisierungscode erhalten haben. Wenn Sie Ihren Autorisierungscode nicht finden können, wenden Sie sich an den Kundendienst, indem Sie die Website <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> aufrufen.

Der Lizenzautorisierungsassistent sendet Ihren Autorisierungscode über das Internet an IBM und ruft Ihre Lizenz automatisch ab. Wenn sich Ihr Computer hinter einem Proxy befindet, klicken Sie auf **Proxy-Einstellungen konfigurieren** und geben Sie die entsprechenden Einstellungen an.

Wenn der Autorisierungsprozess fehlschlägt, werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Nachricht zu senden. Wählen Sie aus, ob die E-Mail-Nachricht über Ihr Desktop-E-Mail-Programm oder über eine webbasierte E-Mail-Anwendung versendet werden soll.

- Wenn Sie die Desktopoption auswählen, wird automatisch eine neue Nachricht mit den entsprechenden Informationen erstellt.
- Wenn Sie die webbasierte Option auswählen, müssen Sie zuerst eine neue Nachricht in Ihrem webbasierten E-Mail-Programm erstellen. Kopieren Sie dann den Nachrichtentext aus dem Lizenzautorisierungsassistenten und fügen Sie ihn in Ihre E-Mail-Anwendung ein.

Senden Sie die E-Mail-Nachricht und befolgen Sie die Eingabeaufforderung des Lizenzautorisierungsassistenten. Die E-Mail-Nachricht wird unmittelbar verarbeitet. Empfangene Lizenzcodes können Sie eingeben, indem Sie auf **Code eingeben** klicken. Wenn Sie den Lizenzautorisierungsassistenten bereits geschlossen haben, starten Sie ihn erneut und wählen Sie die Option **Mein Produkt jetzt lizenzieren** aus. Fügen Sie im Bereich "Codes eingeben" den erhaltenen Lizenzcode hinzu und klicken Sie auf **Weiter**, um den Vorgang abzuschließen.

## Installieren einer Lizenz über die Eingabeaufforderung

Sie haben zwei Möglichkeiten zur Installation über die Eingabeaufforderung. Sie können mithilfe von *licenseactivator* automatisch eine Lizenz aus dem Internet abrufen oder Sie können mithilfe von *echoid* manuell eine Lizenz beziehen.

### Verwenden von *licenseactivator* zur automatischen Installation einer Lizenz

Der Computer, auf dem Sie die Lizenz installieren, muss mit dem Internet verbunden sein. Andernfalls müssen Sie die Lizenz manuell installieren. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Manuelles Installieren einer Lizenz“ auf Seite 7.

1. Melden Sie sich mit demselben Benutzerkonto an wie bei der Installation des Lizenzmanagers.
2. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers. Dies ist das Verzeichnis, in dem Sie den *Lizenzmanager* installiert haben, nicht das Installationsverzeichnis von IBM SPSS Modeler. Wenn Sie den Standardspeicherort unter Windows akzeptiert haben, wechseln Sie in den Ordner `C:\Programme\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<Version>\License Manager`.
3. **Nur unter Windows.** Wechseln Sie in das Unterverzeichnis *winnt*.
4. Normalerweise sind Sie im Besitz eines Autorisierungscode. Im einfachsten Fall geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung ein. (Weitere Details zur Verwendung der Befehlszeile finden Sie unten.)  
`licenseactivator <Autorisierungscode>`  
Dabei ist <Autorisierungscode> Ihr Autorisierungscode.

Es sollte eine Nachricht angezeigt werden, dass die Lizenz erfolgreich hinzugefügt wurde. Andernfalls notieren Sie sich den Fehlercode und versuchen Sie, die Lizenz manuell zu installieren. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Manuelles Installieren einer Lizenz“ auf Seite 7.

Bei Verwendung von *licenseactivator* wird das Produkt lizenziert und eine Protokolldatei in das Produktverzeichnis geschrieben. Der Name der Protokolldatei ist *licenseactivator\_<Monat>\_<Tag>\_<Jahr>.log*. Wenn Fehler auftreten, können Sie gegebenenfalls der Protokolldatei weitere Informationen entnehmen. Diese Informationen sind auch dann hilfreich, wenn Sie sich an den IBM Support wenden.

### Verwenden von *licenseactivator* mit Autorisierungscode

*licenseactivator* wird üblicherweise mit einem oder mehreren Autorisierungscode verwendet, die Sie beim Kauf des Produkts erhalten haben. Geben Sie den gesamten Text in einer einzigen Zeile ein.

```
licenseactivator Autorisierungscode1[:Autorisierungscode2:...:AutorisierungscodeN] [PROXYHOST=Proxy-Hostname]
[PROXYPORT=Proxy-Portnummer] [PROXYUSER=Proxy-Benutzer-ID] [PROXYPASS=Proxy-Kennwort]
```

- Mehrere Autorisierungscode werden durch Doppelpunkte (:) getrennt.
- Die Proxy-Einstellungen sind optional, aber sie sind unter Umständen nötig, wenn sich Ihr Computer hinter einem Proxy befindet. Welche Proxy-Einstellungen benötigt werden, hängt von der jeweiligen Proxy-Konfiguration ab. Möglicherweise sind alle erforderlich.

#### PROXYHOST

Der Servername oder die IP-Adresse des Proxy-Hosts

#### PROXYPORT

Die Portnummer für die Internetverbindung über den Proxy

#### PROXYUSER

Falls erforderlich, die Benutzer-ID für den Proxy.

#### PROXYPASS

Falls erforderlich, das Kennwort für die Benutzer-ID

## Verwenden von licenseactivator mit Lizenzcodes

Eventuell hat Ihnen IBM eine *Lizenz* gesendet.

```
licenseactivator Lizenzcode[:Lizenzcode2:...:LizenzcodeN]
```

- Mehrere Lizenzcodes werden durch Doppelpunkte (:) getrennt.
- Bei Verwendung von Lizenzcodes stellt *licenseactivator* keine Verbindung zum Internet her, sodass Sie keine Proxy-Informationen angeben müssen.

## Manuelles Installieren einer Lizenz

1. Melden Sie sich mit demselben Benutzerkonto an wie bei der Installation des Lizenzmanagers.
2. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers. Beachten Sie, dass dies der Ordner ist, in dem Sie den *Lizenzmanager* installiert haben, nicht das Installationsverzeichnis von IBM SPSS Modeler. Wenn Sie den Standardspeicherort unter Windows akzeptiert haben, wechseln Sie in den Ordner `C:\Programme\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<Version>\License Manager`.
3. **Nur unter Windows.** Wechseln Sie in das Unterverzeichnis *winnt*.
4. Rufen Sie den Sperrcode für den Server-Computer ab. Geben Sie an der Eingabeaufforderung `echoid` (Windows) oder `./echoid` (andere Plattformen) ein.
5. Rufen Sie unsere regionale Niederlassung an oder senden Sie eine E-Mail an [spsscs@us.ibm.com](mailto:spsscs@us.ibm.com) und teilen Sie IBM den Sperrcode und Ihren Autorisierungscode mit. IBM wird Ihnen anschließend einen Lizenzcode oder eine Datei mit dem Lizenzcode bereitstellen.
6. Verwenden Sie *licenseactivator* zur Eingabe des bzw. der Lizenzcodes.

## Aktivieren für die temporäre Verwendung

Wenn Sie die Lizenz nicht installiert haben, können Sie IBM SPSS Modeler für die temporäre Verwendung aktivieren.

1. Wenn Sie über Installationsdatenträger verfügen, stellen Sie sicher, dass sich die DVD im DVD-Laufwerk befindet. Wenn Sie ein eImage heruntergeladen haben, öffnen und/oder extrahieren Sie den Inhalt des eImage.
2. Starten Sie die Anwendung WlmAdmin. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Starten der Anwendung WlmAdmin“ auf Seite 11.
3. Klicken Sie im linken Fensterbereich der Anwendung WlmAdmin auf das Zeichen + neben **Subnet Servers**. Wenn der Lizenzmanagerserver nicht angezeigt wird, geben Sie den Computer an, indem Sie im Menü "Edit" die Option **Defined Server List** auswählen.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Netzcomputer, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird, und wählen Sie dann die folgenden Befehle aus:

**Add Feature > From a File > To Server and its File**

*Hinweis:* Wenn Sie **To Server** auswählen anstatt **To Server and its File**, werden die Informationen zur temporären Verwendung im Arbeitsspeicher gespeichert. Diese Informationen gehen beim Neustart des Netzcomputers verloren.

5. Geben Sie im Dialogfeld "Open" den Pfad `D:\Sentinel\LicenseManager\lservrc.temp` ein. Dabei steht *D* für das Laufwerk Ihres Installationsdatenträgers. Wenn *D* nicht das Laufwerk Ihres Installationsdatenträgers ist, geben Sie den entsprechenden Laufwerkbuchstaben ein.
6. Klicken Sie auf **OK**, wenn die Anwendung Ihre Lizenz anzeigt. Informationen zur Anzeige der Lizenzdetails finden Sie unter „Anzeigen der Details zu einer Lizenz“ auf Seite 12.

## Hinzufügen einer Lizenz

Eventuell möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Lizenz hinzufügen. Der Vorgang beim Hinzufügen einer Lizenz ist identisch mit der Installation der originalen Lizenz.

## Anzeigen der Lizenz

Sie können Ihre Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer (einschließlich der Anzahl der Benutzer) in der Anwendung WlmAdmin anzeigen. Informationen zur Anwendung WlmAdmin und die Besonderheiten beim Anzeigen der Lizenz finden Sie unter „Verwalten der Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer“ auf Seite 11.

---

## Testen des Lizenzmanagers

Um sicherzustellen, dass der Lizenzmanager die Lizenzen korrekt bereitstellt, sollten Sie ihn testen.

1. Wenn Sie den Lizenzmanageradministrator nicht auf einem anderen System installiert haben, installieren Sie ihn auf einem Windows-System, auf dem der Lizenzmanager, den Sie testen möchten, *nicht* läuft. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Lizenzmanageradministrators“ auf Seite 4.
2. Installieren Sie einen weiteren Lizenzmanager auf einem Windows-System, auf dem der Lizenzmanager, den Sie testen möchten, *nicht* ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Lizenzmanagers unter Windows“ auf Seite 3.
3. Starten Sie die Anwendung WlmAdmin. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Starten der Anwendung WlmAdmin“ auf Seite 11.
4. Fügen Sie den fernen Server des Lizenzmanagers hinzu, den Sie testen möchten. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Hinzufügen eines Servers“ auf Seite 11.
5. Zeigen Sie die Lizenzen auf dem fernen Server an. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Anzeigen der Details zu einer Lizenz“ auf Seite 12.

Wenn Sie die Lizenzen anzeigen können, ist der Lizenzmanager bereit, dass lokale Desktop-Computer angeschlossen werden. Sie können mit der Installation des Produkts auf lokalen Desktop-Computern beginnen. Wenn Sie die Lizenzen nicht anzeigen können, überprüfen Sie die vorhergehenden Schritte, um sicherzustellen, dass der Lizenzmanager korrekt installiert wurde.

---

## Installieren des Produkts auf lokalen Desktop-Computern

**Anmerkung:** Die Verbindung mit dem Concurrent License Manager über VPN wird nicht offiziell unterstützt.

Für die lokale Installation des vollständigen Produkts auf den Computern der Endbenutzer stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Sie können auf jedem Computer eine manuelle Installation durchführen oder eine Anwendung wie Systems Management Server (SMS) verwenden, um die Installation auf Windows-Computern durchzuführen.

### Durchführen einer manuellen Installation auf einem lokalen Desktop-Computer

1. **Stellen Sie die Installationsmedien zur Verfügung.** Laden Sie das eImage für das Produkt herunter und extrahieren Sie die Dateien auf einem freigegebenen Netzlaufwerk. Wenn Sie über Installationsdatenträger verfügen, erstellen Sie die benötigte Anzahl von Kopien der DVD oder speichern Sie die entsprechenden Dateien auf einem freigegebenen Netzlaufwerk.
2. **Kopieren Sie die Installationsanweisungen und bereiten Sie die Lizenzinformationen vor.** Erstellen Sie die benötigte Anzahl von Kopien der Installationsanweisungen für das Produkt. Die Installationsanweisungen stehen auf der Download-Site bzw. im Falle von physischen Installationsmedien im Verzeichnis *Documentation*\<Sprache>\Installation auf der DVD zur Verfügung. Suchen Sie nach den Anweisungen, die Ihrem Lizenztyp entsprechen. Nach der Installation müssen die Endbenutzer die IP-Adresse oder den Namen des Netzcomputers eingeben, auf dem der Concurrent License Manager ausgeführt wird. Tragen Sie diese Informationen an der dafür vorgesehenen Stelle am Anfang der Anweisungen ein, bevor Sie diese kopieren.

3. **Verteilen Sie die Installationsunterlagen und -medien an die Endbenutzer.** Verteilen Sie die Installations-DVDs ( oder geben Sie den Netzpfad des Installationsdatenträgers bekannt), die Installationsanweisungen und die Lizenzinformationen an die Endbenutzer, die auf den Computern nach Bedarf manuell installieren können.

## Übertragen der Installation unter Windows auf lokale Desktop-Computer

Da IBM SPSS Modeler-Installationen mit Microsoft Windows Installer (MSI) kompatibel sind, können Sie die Installation automatisch auf die Desktop-Computer der Endbenutzer übertragen.

## Übertragen einer Installation an Windows-Computer

Das Übertragen einer Installation ist eine Methode für die Fernverteilung von Software an eine beliebige Zahl von Endbenutzern, ohne dass die Benutzer aktiv werden müssen. Sie können eine vollständige Installation von IBM SPSS Modeler auf die Computer der Endbenutzer unter Windows übertragen. Die für die automatische Übertragung der Installation verwendete Technologie muss die MSI 3,0-Engine oder höher unterstützen.

## Deinstallation einer früheren Version

Wenn Sie die automatische Übertragung in ein Verzeichnis durchführen, in dem eine frühere Version von IBM SPSS Modeler installiert wurde, muss die alte Version deinstalliert werden. Sie müssen IBM SPSS Modeler-Versionen vor 11.0 manuell entfernen, da Push-Installationen für diese Versionen nicht verfügbar waren. Sie können die Deinstallation ebenso wie eine Installation übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Automatische Übertragung einer Deinstallation“ auf Seite 11.

## Eigenschaften für automatisch übertragene Installationen

Nachfolgend finden Sie die Eigenschaften, die für automatisch übertragene Installationen verwendet werden können. Bei allen Eigenschaften wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Werte müssen in Anführungszeichen angegeben werden, wenn sie Leerzeichen enthalten.

*Tabelle 1. Eigenschaften für automatisch übertragene Installationen.*

Eigenschaft	Beschreibung	Gültige(r) Wert(e)
INSTALLDIR	Das Verzeichnis, in dem IBM SPSS Modeler auf dem Desktop-Computer des Endbenutzers installiert werden sollte. Diese Eigenschaft ist optional. Wird sie nicht angegeben, wird der Standardwert <code>C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16</code> verwendet.	Ein gültiger Pfad, beispielsweise <code>C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16</code> .
LICENSETYPE	Der Lizenztyp. Bei diesem Wert wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.	Network
LSHOST	Die IP-Adresse oder der Name des Computers bzw. der Computer im Netz, auf dem bzw. denen der Concurrent License Manager ausgeführt wird.	Eine oder mehrere gültige IP-Adressen oder Namen der Computer im Netz. Mehrere Adressen oder Namen müssen durch Doppelpunkte getrennt werden (z. B. <code>Server:Server2:Server3</code> ).

Tabelle 1. Eigenschaften für automatisch übertragene Installationen (Forts.).

Eigenschaft	Beschreibung	Gültige(r) Wert(e)
DISABLE_COMMUTE	Inaktiviert die Pendlerlizenzfunktion auf dem Desktop-Computer des Endbenutzers. Wenn diese Eigenschaft angegeben wird, werden auf dem Desktop-Computer keine Verknüpfungen für Pendlerlizenzen installiert. Weitere Informationen zu Pendlerlizenzen finden Sie unter „Konfigurieren von Pendlerlizenzen“ auf Seite 14.	1 gibt an, dass die Pendlerlizenzen inaktiviert sind.
COMMUTE_MAX_LIFE	Die maximale Anzahl von Tagen, für die ein Endbenutzer eine Pendlerlizenz auschecken kann. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Konfigurieren von Pendlerlizenzen“ auf Seite 14.	Eine Zahl zwischen 1 und 30.
COMPANYNAME	Der Name Ihres Unternehmens.	Eine beliebige Zeichenfolge.

## MSI-Dateien

Die Datei befindet sich im Verzeichnis *modeler\<Architektur>* auf der DVD, wobei *<Architektur>* für *32bit* oder *64bit* steht. Wenn Sie die Software heruntergeladen haben, müssen Sie den Inhalt des eImage entpacken, um auf die MSI-Datei zugreifen zu können.

## Beispiel für die Befehlszeile

Nachfolgend finden Sie eine Befehlszeile zur automatischen Übertragung einer Produktinstallation. Geben Sie den gesamten Text in einer einzigen Zeile ein.

```
MsiExec.exe /i "modelerclient.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

## Automatisches Übertragen der Installation mithilfe von SMS

Die grundlegenden Schritte für die Verwendung von Systems Management Servers (SMS) für die automatische Übertragung (Push) von IBM SPSS Modeler sind folgende:

1. Kopieren Sie das entsprechende Unterverzeichnis im Verzeichnis *modeler\<Architektur>* auf der DVD in ein Verzeichnis auf einem Netzcomputer. Wenn Sie die Software heruntergeladen haben, müssen Sie den Inhalt des eImage zunächst entpacken.
2. Bearbeiten Sie die Datei *.pdf* im kopierten Verzeichnis. Bearbeiten Sie mithilfe eines Texteditors den Wert von "CommandLine", indem Sie die entsprechenden Eigenschaften hinzufügen. Eine Liste der verfügbaren Eigenschaften finden Sie unter „Eigenschaften für automatisch übertragene Installationen“ auf Seite 9. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige MSI-Datei in der Befehlszeile angeben.
3. Erstellen Sie ein Paket aus der Datei *.pdf* und verteilen Sie das Paket an die Desktop-Computer der Endbenutzer.

## Verwenden von Gruppenrichtlinie oder einer ähnlichen Technologie zur automatischen Übertragung der Installation

1. Kopieren Sie das entsprechende Unterverzeichnis im Verzeichnis *modeler\<architecture>* auf der DVD in ein Verzeichnis auf einem Netzcomputer. Wenn Sie die Software heruntergeladen haben, müssen Sie den Inhalt des eImage zunächst entpacken.
2. Mit einer Anwendung wie ORCA können Sie die Eigenschaftstabelle in der entsprechenden Datei unter dem kopierten Ordner bearbeiten. ORCA ist Teil des Windows 2003 Server SDK, das Sie unter

<http://www.microsoft.com/downloads> finden, indem Sie nach dem SDK suchen. Eine Liste der Eigenschaften, die in die Eigenschaftstabelle aufgenommen werden können, finden Sie unter „Eigenschaften für automatisch übertragene Installationen“ auf Seite 9. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige MSI-Datei verwenden.

3. Erstellen Sie ein Paket aus der bearbeiteten Datei und verteilen Sie das Paket an die Desktop-Computer der Endbenutzer.

## Automatische Übertragung einer Deinstallation

*Hinweis:* Wenn Sie den Deinstallationsbefehl automatisch übertragen, gehen die Anpassungen der Endbenutzer verloren. Wenn bestimmte Benutzer ihre Anpassungen benötigen, können Sie diese aus der Verteilung ausschließen und sie bitten, das Produkt manuell zu installieren.

Wenn Sie eine Installation einer neueren Version von IBM SPSS Modeler automatisch übertragen, sollten Sie gegebenenfalls zuerst eine Deinstallation durchführen. Sie können dies im Hintergrund durchführen lassen, indem Sie den folgenden Befehl durch einen Push-Vorgang automatisch übertragen. Geben Sie den gesamten Text in einer Zeile ein.

```
MsiExec.exe /X{} /qn /L*v logfile.txt  
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

Den Produktcode für eine bestimmte Version finden Sie in der Datei *setup.ini* in den installierten Ordnern der betreffenden Version.

---

## Verwalten der Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer

Der Lizenzmanager verwaltet die Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer. Mithilfe der Anwendung WlmAdmin, die die Hauptbenutzerschnittstelle für den Lizenzmanageradministrator ist, können Sie den Lizenzmanager verwalten und Informationen zu den verwalteten Lizenzen für gleichzeitig angemeldete Benutzer anzeigen. Der Lizenzmanageradministrator wird unter Windows automatisch zusammen mit dem Concurrent License Manager installiert. Wenn Sie einen Lizenzmanager auf einem Nicht-Windows-System oder einem Remote-Windows-System verwalten, installieren Sie den Lizenzmanageradministrator auf einem separaten Windows-System. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Lizenzmanageradministrators“ auf Seite 4.

*Hinweis:* Weitere Informationen zur Administration finden Sie in der SafeNet-Dokumentation, die zusammen mit dem Lizenzmanageradministrator installiert wird. Diese Dokumentation finden Sie im Unterverzeichnis *Content* des Installationsverzeichnisses des Lizenzmanageradministrators (z. B.C:\Programme\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\9.5.0\License Manager Administrator\Content).

## Starten der Anwendung WlmAdmin

Auf einem Windows-Computer, auf dem der Lizenzmanager installiert ist:

1. Wählen Sie folgende Befehle aus dem Menü "Start" von Windows aus: **[Alle] Programme > IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager<Version> > Sentinel RMS License Server Administration**

Auf einem Windows-Computer, auf dem die Tools für den Lizenzmanager installiert sind:

1. Wählen Sie folgende Befehle aus dem Menü "Start" von Windows aus: **[Alle] Programme > IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator <Version> > Sentinel RMS License Server Administration**

## Hinzufügen eines Servers

Bevor Sie einen Lizenzmanager verwalten können, müssen Sie in der Anwendung WlmAdmin einen Server dafür hinzufügen. Sie haben zwei Optionen, um den Server hinzuzufügen.

## Manuelles Hinzufügen eines Servers

1. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs der Anwendung WlmAdmin aus:  
**Edit > Defined Server List**
2. Geben Sie in dem Dialogfeld "Defined Server List" den Namen oder die IP-Adresse des Servers ein, auf dem der Lizenzmanager läuft.
3. Klicken Sie auf **Add**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Der Server wird jetzt in den Listen der Server im linken Fensterbereich der Anwendung WlmAdmin angezeigt.

## Anzeigen einer Liste der Server im Teilnetz

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich der Anwendung WlmAdmin auf das Zeichen + neben **Subnet Servers**.

Eine Liste von Servern für Lizenzmanager in Ihrem Teilnetz wird angezeigt. Wenn Sie einen bestimmten Server mit diesem Verfahren nicht finden, fügen Sie ihn wie oben beschrieben manuell hinzu.

## Abrufen von Protokollinformationen

Wenn Endbenutzer beim Abruf von Lizenzen Schwierigkeiten haben, können die Protokolldateien möglicherweise hilfreiche Informationen enthalten. Sie können die Umgebungsvariable `LSERVOPTS` sowie die Optionen `-f <Traceprotokolldatei>` und `-l <Nutzungsprotokolldatei>` verwenden, um anzugeben, dass Protokolldateien erstellt werden sollen. Weitere Informationen zu dieser Umgebungsvariablen und den zugehörigen Optionen finden Sie in der SafeNet-Dokumentation im Verzeichnis *Content* des Installationsverzeichnisses des Lizenzmanageradministrators.

## Anzeigen der Details zu einer Lizenz

Sie können Details zu Lizenzen anzeigen, die Sie entweder manuell oder über den Lizenzierungsassistenten hinzugefügt haben.

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich der Anwendung WlmAdmin auf das Zeichen + neben Lizenzmanagerserver, um die Lizenz(en) anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Lizenz. Im rechten Fensterbereich werden Details zu der Lizenz angezeigt. Die Lizenzen werden mithilfe von Codes identifiziert. Der erste Teil des Codes verweist auf die Funktion. Der zweite Teil verweist auf die Version.

## Anzeigen der mit den Funktionscodes verknüpften Namen

1. Wechseln Sie über eine Eingabeaufforderung in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanageradministrators.
2. Geben Sie `lmshowlic <Server>` (Windows) oder `./lmshowlic <Server>` (andere Betriebssysteme) ein. Dabei stellt `<Server>` den Namen oder die IP-Adresse des Servers dar, auf der Lizenzmanager ausgeführt wird.

In der Ausgabe werden alle Funktionen nach Produkt und Version in Gruppen geordnet aufgeführt, die auf dem Server verfügbar sind.

## Einrichten von redundanten Lizenzservern

Sie können mehrere redundante Lizenzserver einrichten, die dieselben Benutzer unterstützen. Mit redundanten Servern können Sie Unterbrechungen verhindern, die durch den Absturz eines Servers bedingt sind. Im Falle eines Serverabsturzes kann ein anderer redundanter Server die Lizenzverwaltung übernehmen.



Zum Aktivieren der Redundanzfunktion benötigen Sie wie in den folgenden Schritten beschrieben einen speziellen Lizenzcode. Wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an den IBM Support, wenn Sie Unterstützung beim Erstellen eines redundanten Lizenzschlüssels benötigen oder andere Lizenzierungsprobleme auftreten. Sie finden die Kontaktdaten unter <http://www.ibm.com/planetwide/de>.

Es muss eine ungerade Anzahl von Servern (mindestens drei) vorhanden sein und die Mehrzahl der Server muss jeweils gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn zum Beispiel drei redundante Lizenzserver existieren, müssen von diesen zwei ausgeführt werden.

### Vorbereiten der einzelnen redundanten Lizenzserver

1. Installieren Sie den Lizenzmanager. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Installieren des Concurrent License Managers“ auf Seite 2.
2. Wechseln Sie über eine Eingabeaufforderung in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers.
3. Rufen Sie den Sperrcode für die einzelnen Server-Computer ab. Geben Sie an der Eingabeaufforderung `echoid` (Windows) bzw. `./echoid` (anderes Betriebssystem) ein.
4. Notieren Sie den Sperrcode. Sie benötigen den Sperrcode für die nächsten Schritte.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden redundanten Lizenzserver.

### Aktivieren der redundanten Lizenzen

1. Rufen Sie das IBM SPSS License Key Center (<https://spss.subscribenet.com/control/ibmp/login>) auf.
2. Erstellen Sie einen Autorisierungscode für den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Nutzer.
3. Nach der Erstellung des Autorisierungscode für den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Nutzer klicken Sie auf den Code und blättern nach unten, bis Sie die Felder für den **Sperrcode** sehen. Sie können dem Lizenzschlüssel jetzt mehrere Sperrcodes hinzufügen.
4. Geben Sie die in den vorherigen Schritten erstellten Sperrcodes in die entsprechenden Felder ein.
5. Klicken Sie auf **Submit**.

### Einrichten eines Pools mit redundanten Lizenzservern

1. Wenn auf einem oder mehreren redundanten Lizenzservern ein Lizenzmanager ausgeführt wird, beenden Sie diesen auf jedem betroffenen Computer.
2. Wählen Sie in den WlmAdmin-Anwendungsmenüs Folgendes aus:  
**Edit > Redundant License File**  
Dadurch wird die Anwendung WrlfTool geöffnet.
3. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs der Anwendung WrlfTool aus:  
**File > New**
4. Klicken Sie für jeden redundanten Lizenzserver auf **Add**, um jeweils den Hostnamen und die IP-Adresse anzugeben.
5. Ordnen Sie die redundanten Lizenzserver in der Reihenfolge an, in der sie verwendet werden sollen. Der erste Server in der Liste ist der primäre Server.
6. Klicken Sie auf **Add License**, um die Lizenzen hinzuzufügen, die Sie vom Kundendienst oder Ihrer lokalen Niederlassung erhalten haben. Achten Sie bei mehreren Lizenzen darauf, dass Sie auch wirklich alle hinzugefügt haben.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie abschließend auf **Done**.

### Speichern der redundanten Lizenzdatei

1. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs der Anwendung WrlfTool aus:  
**File > Save As**
2. Speichern Sie die redundante Lizenzdatei (*lserverlf*) an einem leicht zugänglichen Speicherort. In den nächsten Schritten müssen Sie die Datei kopieren.

## Konfigurieren der redundanten Lizenzserver

1. Kopieren Sie die redundante Lizenzdatei (*lserverlf*) unter Windows in den Unterordner *winnt* des Lizenzmanagerinstallationsverzeichnisses. Wenn Sie den Standardspeicherort akzeptiert haben, wechseln Sie in den Ordner `C:\Programme\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<Version>\License Manager`. Auf anderen Betriebssystemen kopieren Sie die Datei direkt in das Lizenzmanagerinstallationsverzeichnis. Es müssen mindestens drei redundante Lizenzserver vorhanden sein.
2. Starten Sie auf allen redundanten Lizenzservern den Lizenzmanager.

## Konfigurieren des Computers des Endbenutzers

Wenn ein Endbenutzer das Produkt installiert, gibt der Benutzer alle redundanten Server an. Die Namen oder IP-Adressen der Server werden dabei durch Doppelpunkte getrennt (z. B. *Server1:Server2:Server3*). Das Setup-Programm fügt dann dem Computer des Endbenutzers die erforderlichen Konfigurationsinformationen hinzu. Wenn das Produkt bereits auf den Computern installiert ist, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Konfigurationsinformationen hinzuzufügen. Sie können auch zunächst eine Deinstallation und anschließend eine neue Installation übertragen, bei der alle Server festgelegt sind. Informationen zum automatischen Übertragen von Installationen finden Sie unter „Übertragen einer Installation an Windows-Computer“ auf Seite 9. Wenn das Produkt bereits auf den Computern installiert ist, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Konfigurationsinformationen hinzuzufügen. Sie können auch zunächst eine Deinstallation und anschließend eine neue Installation übertragen, bei der alle Server festgelegt sind. Informationen zum automatischen Übertragen von Installationen finden Sie unter „Übertragen einer Installation an Windows-Computer“ auf Seite 9.

1. Öffnen Sie die Datei *spssprod.inf* in einem Texteditor. Unter Windows befindet sich diese Datei im Produktinstallationsverzeichnis auf dem Desktop-Computer.
2. Setzen Sie die Zeile für DAEMONHOST auf Kommentar. Beispiel:  
`#DAEMONHOST=server1`
3. Fügen Sie eine neue Zeile für RedundantServers hinzu und setzen Sie den Wert auf die durch Doppelpunkt getrennten Namen bzw. IP-Adressen der Server. Beispiel:  
`RedundantServers=server1:server2:server3`
4. Speichern Sie *spssprod.inf*.

## Konfigurieren von Pendlerlizenzen

Mit Pendlerlizenzen können Endbenutzer Lizenzen aus dem Lizenzmanager auschecken, sodass sie diese Lizenzen verwenden können, auch wenn sie nicht mit dem Netz verbunden sind. Pendlerlizenzen sind standardmäßig aktiviert. Anweisungen für das eigentliche Auschecken der Pendlerlizenz finden sich in den Installationshinweisen für Endbenutzer.

Sie können den Prozentsatz der Lizenzen auf dem Lizenzmanagerserver beschränken, die für den mobilen Zugriff aktiviert werden. Es empfiehlt sich, die Anzahl der Pendlerlizenzen zu beschränken. Damit wird verhindert, dass sich alle verfügbaren Lizenzen im mobilen Einsatz befinden. Wenn der angegebene Prozentsatz an Lizenzen von mobilen Anwendern aufgebraucht wurde, stehen keine weiteren Lizenzen zur Verfügung, bis die mobilen Lizenzen ablaufen oder wieder eingecheckt werden. Sie können außerdem die Dauer festlegen, für die mobile Lizenzen ausgecheckt werden können. In der Standardeinstellung beträgt die maximale Dauer 3 Tage.

**Wichtig:** Wenn Sie redundante Lizenzserver mit Pendlerlizenzen verwenden, gestattet nur der primäre Lizenzserver den Benutzern, Pendlerlizenzen aus- und einzuchecken. Bei einem Ausfall des primären Lizenzservers können die Benutzer keine Lizenzen ein- und auschecken.

## Festlegen des Prozentsatzes der verfügbaren Pendlerlizenzen

1. Erstellen Sie auf dem Lizenzmanagerserver eine Umgebungsvariable mit dem Namen `LSERVOPTS`. Diese Variable wird unter Windows während der Lizenzmanagerinstallation erstellt, sodass Sie diesen Schritt nur für die anderen Betriebssysteme durchführen müssen.

2. Ändern Sie den Wert der Umgebungsvariablen `LSERVOPTS`, indem Sie `-com <Prozentsatz>` aufnehmen. Hierbei stellt `<Prozentsatz>` einen numerischen Wert zwischen 0 und 100 dar, der den Prozentsatz an Lizenzen angibt, die für den mobilen Zugriff verfügbar sind. Mit der Angabe 0 stehen keine Lizenzen für den mobilen Zugriff zur Verfügung. Dieser Schalter ist unter Windows standardmäßig enthalten und auf 0 festgelegt.
3. Starten Sie den Computer neu, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird.

## Festlegen der maximalen Zeitdauer für Pendlerlizenzen

Die maximale Zeitdauer, für die die Endbenutzer eine Pendlerlizenz auschecken können, wird durch die Einstellung `CommuterMaxLife` in der Datei `spssprod.inf` auf dem *Desktop*-Computer angegeben. Unter Windows befindet sich diese Datei auf dem Desktop-Computer im Installationsverzeichnis des Produkts. Öffnen Sie die Datei `spssprod.inf` und suchen Sie nach `CommuterMaxLife`. Legen Sie den Wert dieser Option auf die maximale Anzahl von Tagen fest, für die die Endbenutzer eine Pendlerlizenz auschecken können. Der Wert sollte eine Zahl zwischen 1 und 30 sein. Sie können diesen Wert auch festlegen, wenn Sie die Installation automatisch übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Übertragen einer Installation an Windows-Computer“ auf Seite 9.

*Hinweis:* Diese Funktion arbeitet mit einer Datums-, nicht mit einer Zeitangabe. Wenn Sie zum Beispiel die Option `CommuterMaxLife` auf einen Tag setzen und dann eine Lizenz um 9.00 Uhr auschecken, wird diese Lizenz nicht vor Mitternacht des Folgetages wieder eingecheckt. Auch wenn also `CommuterMaxLife` auf einen Tag eingestellt ist, behält der Benutzer die Lizenz tatsächlich 39 Stunden lang.

## Abrufen einer Liste der ausgecheckten Lizenzen in der Befehlszeile

Sie können ermitteln, welche Benutzer Lizenzen ausgecheckt haben.

1. Wechseln Sie über eine Eingabeaufforderung in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanageradministrators.
2. Geben Sie `Ismon<Server>` (Windows) oder `./!smon <Server>` (andere Betriebssysteme) ein. Dabei stellt `<Server>` den Namen oder die IP-Adresse des Servers dar, auf der Lizenzmanager ausgeführt wird. Sie können den Namen des Lizenzservers auslassen, wenn Sie nur die ausgecheckten Lizenzen für den Server "localhost" anzeigen möchten.

## Abrufen einer Liste der ausgecheckten Lizenzen in der Anwendung WlmAdmin

Sie können ausgecheckte Lizenzen auch in der Anwendung WlmAdmin anzeigen:

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich der Anwendung WlmAdmin auf das Zeichen + neben dem Lizenzmanagerserver.
2. Klicken Sie auf das Zeichen + neben **Clients**. Die Clients, die die Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer nutzen, werden aufgelistet. Wenn keine Clients aufgelistet werden, verwendet kein Benutzer die Lizenz für gleichzeitig angemeldete Benutzer.
3. Wählen Sie einen bestimmten Client aus, um anzuzeigen, ob der Client eine Lizenz ausgecheckt hat. Überprüfen Sie nach der Auswahl den Bereich "Detaillierte Informationen" im rechten Fensterbereich.

## Konfigurieren von Lizenzreservierungen

Sie können eine Reservierungsdatei erstellen, in der angegeben wird, wie viele Lizenzen für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen reserviert werden. Die Benutzer werden durch Netz-IDs oder Computernamen (*nicht* durch IP-Adressen) identifiziert. Sie können zum Beispiel eine Reservierungsdatei einrichten, mit der die Lizenz für eine Gruppe von Hauptbenutzern reserviert wird. Für diese Benutzer werden die Lizenzen immer verfügbar sein. Mithilfe der Reservierungen können Sie auch verhindern, dass bestimmte Benutzer einen Zugriff auf die Lizenz bekommen.

## Erstellen einer neuen Reservierungsdatei

1. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs der Anwendung WlmAdmin aus:  
**Edit > Reservation File**  
Dadurch wird die Anwendung Wlsgrmgr geöffnet.
2. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs der Anwendung Wlsgrmgr aus: **File > New**.

## Hinzufügen von Lizenzen und Benutzer zur Reservierungsdatei

1. Wählen Sie die folgenden Befehle aus den Menüs der Anwendung Wlsgrmgr aus:  
**Feature > Add**
2. Klicken Sie im ersten Bildschirm des Assistenten auf **Weiter**.
3. Geben Sie den Funktionscode für die entsprechende Lizenz an, die Sie reservieren möchten. Informationen zum Abrufen der Funktionscodes für die entsprechenden Lizenzen finden Sie unter „Anzeigen der Details zu einer Lizenz“ auf Seite 12. Legen Sie außerdem eine bestimmte Version fest. Geben Sie die Version hierbei so ein, wie sie in der Anwendung WlAdmin angezeigt wird (z. B. 160). Die Version ist nicht optional. Ignorieren Sie die Steuerelemente für "Capacity", weil Lizenzen dieses Typs nicht unterstützt werden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie für die Gruppe von Benutzern einen Namen an. Der Name ist willkürlich, er sollte jedoch aussagekräftig sein (z. B. Vertrieb).
6. Geben Sie die Anzahl der Lizenzen an, die für diese Gruppe reserviert werden sollen. Die Gruppenmitglieder können auf alle Lizenzen zugreifen. Die Anzahl von Lizenzen, die Sie angeben, steht jedoch nicht mehr für die Benutzer zur Verfügung, die nicht Mitglied dieser Gruppe sind. Dies bedeutet: Wenn Sie von 10 Lizenzen 5 Lizenzen reservieren, können Mitglieder dieser Gruppe über 10 Lizenzen verfügen, während den anderen Benutzern nur 5 Lizenzen zur Verfügung stehen.
7. Klicken Sie im Fenster "Members" auf **Add**, um einen der Gruppe zugehörigen Benutzer oder Computernamen (keine IP-Adressen verwenden) anzugeben. Benutzer und Computer, die der Gruppe angehören, können die reservierten Lizenzen verwenden. Benutzer und Computer, die der Gruppe nicht angehören, können nicht auf die reservierten Lizenzen zugreifen. Geben Sie so viele Benutzer und Systeme wie erforderlich an. Beachten Sie, dass sich die Gruppen gegenseitig ausschließen müssen. Daher können verschiedenen Gruppen für dieselbe Lizenz nicht dieselben Benutzer oder Computer enthalten.
8. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, wenn Sie der Gruppe alle Benutzer hinzugefügt haben.
9. Fügen Sie nach Bedarf weitere Gruppen oder Lizenzen hinzu. Sie können Lizenzen und Gruppen auch ändern oder löschen, indem Sie auf diese mit der rechten Maustaste klicken und die Option **Properties** auswählen.

## Speichern der Reservierungsdatei

1. Wählen Sie folgenden Befehle aus den Menüs aus, wenn Sie die Reservierungsdatei fertiggestellt haben:  
**File > Save As**
2. Speichern Sie die Datei an einem leicht zugänglichen Speicherort. Im nächsten Schritt müssen Sie die Datei kopieren.
3. Um die Einstellung zu aktivieren, dass der Lizenzserver die Datei *lsreserv* beim Start automatisch findet, kopieren Sie die Datei unter Windows in den Unterordner *winnt* im Lizenzmanagerinstallationsverzeichnis. Wenn Sie den Standardspeicherort akzeptiert haben, wechseln Sie in den Ordner *C:\Programme\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<Version>\License Manager*. Auf anderen Betriebssystemen kopieren Sie die Datei direkt in das Lizenzmanagerinstallationsverzeichnis.
4. Wenn Sie allen redundanten Servern dieselben Reservierungen zuweisen möchten, kopieren Sie die Reservierungsdatei (*lsreserv*) auf jeden Server.
5. Starten Sie abschließend jeden Lizenzmanager neu.

## Starten und Stoppen des Lizenzmanagers

Die Methode zum Starten des Lizenzmanagers hängt von Ihrem Betriebssystem ab.

### Windows

Auf Windows-Computern wird der Lizenzmanager als Systemdienst ausgeführt. Der Dienst wird standardmäßig automatisch gestartet. Falls Sie ihn dennoch einmal manuell starten müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf **Verwaltung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Dienste**.
3. Suchen Sie in der Liste der Dienste die Option **Sentinel RMS License Manager**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst und wählen Sie die Option **Starten** oder **Beenden** aus.

### Andere Betriebssysteme

Auf anderen Betriebssystemen wird der Lizenzmanager als Dämonprozess ausgeführt. Führen Sie zum manuellen Starten die folgenden Schritte aus. Sie können den Lizenzmanager auch zum automatischen Starten konfigurieren (Anweisungen folgen).

1. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers.
2. **Starten**. Geben Sie als Root an der Eingabeaufforderung `./l serv &` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
3. **Beenden**. Geben Sie als Root `./l srvdwn <Hostname>` an der Eingabeaufforderung ein, wobei *<Hostname>* der Netzname des Computers ist, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

## Konfigurieren des Lizenzmanagers für den automatischen Start

### Windows

1. Doppelklicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf **Verwaltung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Dienste**.
3. Suchen Sie in der Liste der Dienste die Option **Sentinel RMS License Manager**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst und wählen Sie die Option **Eigenschaften** aus.
5. Legen Sie als "Starttyp" **Automatisch** fest.
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Andere Betriebssysteme

1. Fügen Sie einer der Startdateien des Betriebssystems den Eintrag `./l serv &` hinzu.

## Deinstallieren des Lizenzmanagers

### Windows

1. Wählen Sie im Windows-Startmenü Folgendes aus:  
**Einstellungen > Systemsteuerung**
2. Doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
3. Wählen Sie den Eintrag **IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager** aus und klicken Sie dann auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie gefragt werden, ob der Lizenzmanager entfernt werden soll.
5. Wählen Sie **Sentinel RMS License Manager** und klicken Sie anschließend auf **Entfernen**.
6. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, den Lizenzmanager zu entfernen.

## Andere Betriebssysteme

1. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung in das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers.
2. Beenden Sie den Lizenzmanager, indem Sie als Root an der Eingabeaufforderung `./lsrvdwn <Hostname>` eingeben, wobei `<Hostname>` der Netzname des Computers ist, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
3. Löschen Sie das Installationsverzeichnis des Lizenzmanagers.

## Deinstallieren des Lizenzmanageradministrators

### Windows

1. Wählen Sie folgende Befehle aus dem Menü "Start" von Windows aus:  
**Einstellungen > Systemsteuerung**
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie den Eintrag **IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator** aus und klicken Sie dann auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie aufgefordert werden, die parallelen Lizenzierungstools zu entfernen.

### Andere Betriebssysteme

1. Löschen Sie das Installationsverzeichnis des Lizenzmanageradministrators.

## Fehlerbehebung bei Problemen mit den Desktop-Computern

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Desktop-Computer der Endbenutzer den Lizenzmanager nicht finden können:

1. Führen Sie `lswhere` aus, um zu überprüfen, ob der Desktop-Computer den Netzcomputer finden kann, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Ausführen von `lswhere`“.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Lizenzmanagerservice auf dem Netzcomputer ausgeführt wird.
3. Überprüfen Sie die entsprechende Datei `spssprod.inf`. Unter Windows befindet sich diese Datei auf dem Desktop-Computer im Installationsverzeichnis des Produkts. Öffnen Sie die Datei `spssprod.inf` und vergewissern Sie sich, dass für `DAEMONHOST` der richtige Name bzw. die richtige IP-Adresse des Computers festgelegt ist, auf dem der Lizenzmanager ausgeführt wird. Wenn Sie redundante Server einsetzen, darf kein Wert angegeben sein. `RedundantServers` sollte alle definieren. Die Namen müssen durch Doppelpunkte (:) getrennt sein. Wenn es sich beispielsweise bei den Lizenzmanagercomputern um `SERVER1`, `SERVER2` und `SERVER3` handelt, wird `RedundantServers` auf `SERVER1:SERVER2:SERVER3` gesetzt.

### Ausführen von "lswhere"

`lswhere` kann über den Desktop-Computer eines Endbenutzers ausgeführt werden, um zu ermitteln, auf welchem Computer der Concurrent License Manager ausgeführt wird.

1. Wechseln Sie per Eingabeaufforderung in das Installationsverzeichnis von IBM SPSS Modeler.
2. Geben Sie `lswhere` ein.



