

IBM SPSS Modeler コンカレント・ライセンス管理者ガイド



目次

管理者ガイド	1	ライセンス・マネージャーのテスト	8
開始する前に	1	ローカル・デスクトップ・コンピューターでの製品のインストール	9
Citrix およびターミナル・サービス	1	Windows コンピューターへのインストールのプッシュ	9
混合ライセンス	2	コンカレント・ライセンスの管理	12
コンカレント・ライセンス・マネージャーのインストール	2	WlmAdmin アプリケーションの起動	12
ライセンス・マネージャーのアップグレード	3	サーバーの追加	12
Windows でのライセンス・マネージャーのインストール	3	ログ情報の取得	13
UNIX/Linux でのライセンス・マネージャーのインストール	4	ライセンスに関する詳細の表示	13
ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール	4	冗長ライセンス・サーバーのセットアップ	13
製品へのライセンス適用	5	コンピューター・ライセンスの構成	15
ライセンス認証ウィザードの使用 (Windows のみ)	5	ライセンス予約ファイルの構成	17
コマンド・プロンプトからのライセンスのインストール	6	ライセンス・マネージャーの開始と停止	18
一時使用のために有効にする	8	ライセンス・マネージャーのアンインストール	19
ライセンスの追加	8	ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのアンインストール	19
ライセンスの表示	8	デスクトップ・コンピューターのトラブルシューティング	19

管理者ガイド

以下の説明は、IBM® SPSS® Modeler 16 にコンカレント・ライセンスのライセンス・タイプを使用しているサイトの管理者向けです。このライセンスでは、任意の数のコンピューターに IBM SPSS Modeler をインストールできます。ただし、アプリケーションを同時に実行できるユーザーの数は、購入したライセンスのユーザー数に制限されます。

開始する前に

認証コードが必要です。認証コードにより、コンカレント・ライセンス・マネージャーのライセンスを取得できるようになります。コンカレント・ライセンス・マネージャーはコンカレント・ライセンスを管理し、エンド・ユーザーが IBM SPSS Modeler を使用できるようにします。

認証コードを取得するための個別の手順については、既に受け取っているはずですが、認証コードが見つからない場合は、<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> にアクセスしてカスタマー・サービスに連絡してください。

コンカレント・ライセンスが正しく設定されていることを確認するには、以下の手順を実行します。

1. **コンカレント・ライセンス・マネージャーをインストールします。** コンカレント・ライセンス・マネージャーは、コンカレント・ライセンスをエンド・ユーザーに提供するユーティリティです。ネットワーク内の任意のコンピューターにライセンス・マネージャーをインストールすることができます。通常は、デスクトップ・コンピューターから接続できるサーバーにインストールします。詳しくは、2 ページの『コンカレント・ライセンス・マネージャーのインストール』のトピックを参照してください。
2. **製品のライセンスを交付します。** この操作により、ライセンスの提供に必要な情報がライセンス・マネージャーに渡されます。詳しくは、5 ページの『製品へのライセンス適用』のトピックを参照してください。
3. **コンカレント・ライセンス・マネージャーをテストします。** ライセンス・マネージャーをテストして、ライセンスが正しく提供されることを確認する必要があります。詳しくは、8 ページの『ライセンス・マネージャーのテスト』のトピックを参照してください。
4. **ローカルのデスクトップ・コンピューターに IBM SPSS Modeler をインストールします。** 管理者またはエンド・ユーザーが、デスクトップ・コンピューター上でフルインストールを実行します。インストール時に、エンド・ユーザーは、ライセンス・マネージャーを実行するコンピューターを指定することができます。エンド・ユーザーが IBM SPSS Modeler を起動しようとする、製品がライセンス・マネージャーと通信してライセンスを取得します。ライセンスが有効な場合は、IBM SPSS Modeler が起動します。詳しくは、9 ページの『ローカル・デスクトップ・コンピューターでの製品のインストール』のトピックを参照してください。

このインストールでは管理手順は必要ありませんが、問題が発生した場合は 12 ページの『コンカレント・ライセンスの管理』を参照してください。

Citrix およびターミナル・サービス

Citrix サーバーまたはターミナル・サービス・サーバー上で IBM SPSS Modeler アプリケーションをインストールして公開するには、他の Windows アプリケーションの場合と同じ手順を実行します。ただし、ライセンス・マネージャー自体を仮想環境にインストールできないことに注意してください。ライセンス・マネージャーは物理マシン上にインストールする必要があります。

混合ライセンス

IBM SPSS Modeler では、混合ライセンス環境 (ローカル認証ユーザー・ライセンスとコンカレント・ライセンスの組み合わせ) に対するサポートは限定されています。通常的环境では、すべてのライセンスがローカルで、またはコンカレント・ライセンス・マネージャーを使用して処理されます。例えば、主要な製品のライセンスがコンカレント・ライセンス・マネージャーによって許可された場合、オプションのライセンスもコンカレント・ライセンス・マネージャーによって許可されます。

混合ライセンスの場合の唯一の選択肢は、主要な製品のライセンスをコンカレント・ライセンス・マネージャーによって許可し、エンド・ユーザーのコンピューター上のオプションのライセンスは *licenseactivator* を使用して許可することです。このタイプの混合ライセンスを設定するには、コンカレント・ライセンスを使用して IBM SPSS Modeler をインストールします。次に、エンド・ユーザーのコンピューターで *licenseactivator* を使用して、オプションのライセンスを許可します。*licenseactivator* について詳しくは、6 ページの『*licenseactivator* を使用したライセンスの自動インストール』を参照してください。

IBM SPSS Modeler では、逆のシナリオはサポートしていません。つまり、主要な製品のライセンスをローカルで許可して、オプションのライセンスをコンカレント・ライセンス・マネージャーで許可することはできません。

コンカレント・ライセンス・マネージャーのインストール

エンド・ユーザーがデスクトップ・コンピューターに IBM SPSS Modeler をインストールする前に、コンカレント・ライセンス・マネージャーをインストールする必要があります。このユーティリティーは、継続的に実行されるサービスまたはデーモンで、通常ネットワーク上の 1 台のコンピューターにインストールします。(複数のコンピューターにインストールすることもできます。その場合、冗長なライセンス・マネージャーを設定することになります。詳しくは、13 ページの『冗長ライセンス・サーバーのセットアップ』のトピックを参照してください。) デスクトップ・コンピューターにはコンカレント・ライセンス・マネージャーをインストールしません。

エンド・ユーザーが、コンカレント・ライセンスが許可された IBM SPSS アプリケーションを開始するたびに、アプリケーションはライセンス・マネージャーに対してライセンスを要求します。ソフトウェアを同時に使用できるエンド・ユーザーの数は購入したライセンスによって決まり、このユーティリティーが提供するライセンスはその数に限定されます。この数に達すると、それ以降のライセンス要求は拒否されます。エンド・ユーザーが頻繁にライセンスを拒否されていることが分かったら、営業担当者に連絡して、より多くのユーザーの同時使用が可能なライセンスを購入できます。

注: コンカレント・ライセンス・マネージャーは物理コンピューターにインストールする必要があります。仮想環境にライセンス・マネージャーをインストールすることはサポートされていません。

注: ライセンス・マネージャーでは、アクティブなエンド・ユーザー・セッションの数や各セッションに関する情報がログ・ファイルに記録されます。このログ・ファイルは、接続上の問題でトラブルシューティングを行う際に役立ちます。詳しくは、13 ページの『ログ情報の取得』のトピックを参照してください。

複数のオペレーティング・システム

コンカレント・ライセンス・マネージャーを実行するプラットフォームと、クライアントを実行するプラットフォームを一致させる必要はありません。例えば、Linux のライセンス・マネージャーは、Windows のクライアントにライセンスを提供することができます。

ライセンス・マネージャーの管理

ライセンス・マネージャーを管理するにはライセンス・マネージャー・アドミニストレーターを使用します。これを使用できるのは Windows のみです。したがって、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターをインストールするために少なくとも 1 台の Windows マシンが必要です。

システム要件

コンカレント・ライセンス・マネージャーをインストールするコンピューターは、以下の要件を満たしていません。

- 550 MHz 以上のプロセッサ
- 128MB 以上の RAM

重要: ライセンス・サーバー上でファイアウォールを実行している場合は、UDP 用にポート 5093 を開く必要があります。そうしないと、クライアント・コンピューターはライセンス・マネージャーからライセンスを取得できません。さらに、冗長ライセンス・サーバーを使用する場合、ライセンス・サーバーが互いに通信できるように、UDP 用にポート 5099 を開く必要があります。

ライセンス・マネージャーのアップグレード

以前のバージョンのライセンス・マネージャーがインストールされている場合は、以下の手順を実行する必要があります。

1. 古いライセンス・マネージャーがインストールされているディレクトリーに移動します。
2. *lservrc* ファイルをコピーします。Windows の場合は、*winnt* サブディレクトリー内を探してください。
3. *lservrc* ファイルを安全な場所に保存します。
4. コミューター・ライセンスをチェックアウトしたユーザーがいる場合、それらのユーザーが再度ライセンスをチェックインするようにします。チェックアウトされたライセンスのリストの取得については、15 ページの『コミュニーター・ライセンスの構成』のトピックを参照してください。
5. ライセンス・マネージャーを終了します。詳しくは、18 ページの『ライセンス・マネージャーの開始と停止』のトピックを参照してください。
6. 古いライセンス・マネージャーをアンインストールします。詳しくは、19 ページの『ライセンス・マネージャーのアンインストール』のトピックを参照してください。
7. 新しいライセンス・マネージャーをインストールします。Windows へのインストールについては、『Windows でのライセンス・マネージャーのインストール』のトピックを参照してください。UNIX/Linux へのインストールについては、4 ページの『UNIX/Linux でのライセンス・マネージャーのインストール』のトピックを参照してください。
8. 保存しておいた *lservrc* ファイルを、新しいライセンス・マネージャーをインストールしたディレクトリーにコピーします。または、Windows の場合は、インストール先ディレクトリーの *winnt* サブディレクトリーにコピーします。Windows でデフォルトの場所を受け入れた場合は、*C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* フォルダーを確認してください。

Windows でのライセンス・マネージャーのインストール

注: コンカレント・ライセンス・マネージャーは物理コンピューターにインストールする必要があります。仮想環境にライセンス・マネージャーをインストールすることはサポートされていません。

注: Windows Vista またはそれ以降では、管理者としてインストーラーを起動する必要があります。インストーラー・ファイルの起動を促されたら、ファイルを右クリックして、「**管理者として実行**」を選択します。

注: インストール先のマシンに Java がインストールされていることを確認してください。

1. ライセンス・マネージャーを実行するネットワーク・コンピューターの DVD ドライブに、コンカレント・ライセンス・ツールの DVD を挿入します。ライセンス・マネージャーの Windows 用インストーラーを探して、それを DVD から起動します。

- または -

eImage ファイルをダウンロードした場合は、WinZip などのアーカイブ・ユーティリティーを使用して、該当する eImage のすべてのファイルを解凍します。ご使用のオペレーティング・システムに対応するインストーラー・ファイルを起動します。

2. 画面に表示される指示に従います。

UNIX/Linux でのライセンス・マネージャーのインストール

注: コンカレント・ライセンス・マネージャーは物理コンピューターにインストールする必要があります。仮想環境にライセンス・マネージャーをインストールすることはサポートされていません。

1. ライセンス・マネージャーを実行するネットワーク・コンピューターの DVD ドライブに、コンカレント・ライセンス・ツールの DVD を挿入します。ご使用のオペレーティング・システムに対応するライセンス・マネージャー・ファイルを探します。

- または -

eImage ファイルをダウンロードした場合は、ファイルをダウンロードした場所に移動します。

2. ライセンス・マネージャー・ファイルを `untar` します。
3. 解凍した `.bin` ファイルを実行します。
4. 画面に表示される指示に従います。
5. Windows マシンにライセンス・マネージャー・アドミニストレーターをインストールします。詳しくは、『ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール』のトピックを参照してください。
6. ライセンス・マネージャーの開始については、18 ページの『ライセンス・マネージャーの開始と停止』を参照してください。

ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール

Windows 専用のライセンス・マネージャー・アドミニストレーターを使用して、ライセンス・マネージャーを管理します。ご使用のオペレーティング・システムによっては、このアプリケーションを手動でインストールすることが必要な場合があります。

- **Windows の場合。** ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターは、ライセンス・マネージャーをインストールしたのと同じマシン上に、自動的にインストールされます。ライセンス・マネージャーをリモートで管理する場合、別の Windows マシンにインストールするという選択肢もあります。
- **その他のオペレーティング・システム。** Windows 以外のマシンにライセンス・マネージャーをインストールした場合、ライセンス・マネージャー・ツールは Windows マシンにインストールする必要があります。

1. ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターを実行するネットワーク・コンピューターの DVD ドライブに、コンカレント・ライセンス・ツールの DVD を挿入します。ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストーラーを探して、それを DVD から起動します。

- または -

eImage ファイルをダウンロードした場合は、WinZip などのアーカイブ・ユーティリティーを使用して、該当する eImage のすべてのファイルを解凍します。ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストーラー・ファイルを起動します。

2. 画面に表示される指示に従います。

製品へのライセンス適用

Windows の場合は、インストールの主要部分が完了したら、「終了」をクリックして、ライセンス認証ウィザードを起動します。ライセンス認証ウィザードを使用して、IBM SPSS Modeler のライセンスを取得できます。その他のオペレーティング・システムの場合は、ライセンス・マネージャーをインストールした後で、コマンド・プロンプトからライセンスをインストールする必要があります。

今すぐにライセンスを取得しない場合は、IBM SPSS Modeler を一時使用期間中にユーザー数を限定して使用することを有効にできます。すべてのオプションが有効になります。一時使用期間 (製品の初回使用時から開始します) が完了すると、IBM SPSS Modeler は実行できなくなります。そのため、できるだけ早くライセンスを取得することをお勧めします。IBM SPSS Modeler を使用するには、ライセンスを取得するか、一時的な使用を有効にすることが必要です。

注: ライセンスは、ネットワーク・コンピューターのハードウェアにロック・コードによって関連付けられます。ネットワーク・コンピューターまたはそのハードウェアを置き換えると、ロック・コードが新しくなるため、営業担当者に連絡して新規認証コードを入手する必要があります。

重要: ライセンスは時刻の変更を認識します。システム時刻の変更が必要になり、製品を実行できなくなった場合は、<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> にアクセスし、カスタマー・サービス・チームに支援を求めてください。

ライセンス認証ウィザードの使用 (Windows のみ)

注: Windows Vista またそれ以降を稼働している場合は、管理者の資格情報の入力を求めるプロンプトが表示される場合があります。正しい資格情報がないと、ライセンス認証ウィザードを実行できません。

1. インストール中にライセンス認証ウィザードを起動しなかった場合や、ライセンス取得前にライセンス認証ウィザードをキャンセルした場合は、ライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーにある *law.exe* を実行して、ウィザードを起動することができます。Windows Vista またはそれ以降の場合は、管理者として実行する必要があります。*law.exe* を右クリックして「**管理者として実行**」を選択します。
2. プロンプトが出されたら、「**すぐ製品にライセンスを適用する**」を選択します。代わりに一時的な使用を有効にする場合は、8 ページの『一時使用のために有効にする』を参照してください。
3. プロンプトが出されたら、1 つ以上の認証コードを入力してください。

認証コードを取得するための個別の手順については、既に受け取っているはずですが、認証コードが見つからない場合は、<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> にアクセスしてカスタマー・サービスに連絡してください。

ライセンス認証ウィザードから、認証コードが IBM Corp. にインターネット経由で送信され、ライセンスが自動的に取得されます。ご使用のコンピューターがプロキシの背後にある場合は、「**プロキシを設定**」をクリックし、適切な設定を入力してください。

認証プロセスが失敗すると、E メール・メッセージの送信を求めるプロンプトが出されます。E メール・メッセージを送信するために、デスクトップの E メール・プログラムを使用するか、Web ベースの E メール・アプリケーションを使用するかを選択します。

- デスクトップを選択した場合、適切な情報で新しいメッセージが自動的に作成されます。
- Web ベースのアプリケーションを選択した場合、まず Web ベースの E メール・プログラムで新しいメッセージを作成する必要があります。その後にライセンス認証ウィザードからメッセージ・テキストをコピーし、E メール・アプリケーションに貼り付けます。

E メール・メッセージを送信し、ライセンス認証ウィザードに表示されるプロンプトに応答します。E メール・メッセージは、ほとんど瞬時に処理されます。「**ライセンス・コードを入力**」をクリックして、受信したライセンス・コードをすべて入力します。既にライセンス認証ウィザードを閉じている場合、ウィザードを再起動して「**すぐ製品にライセンスを適用する**」を選択します。「コードの入力」パネルで、受け取ったライセンス・コードを追加し、「**次へ**」をクリックしてプロセスを完了します。

コマンド・プロンプトからのライセンスのインストール

コマンド・プロンプトからライセンスをインストールするには、2 つの方法があります。1 つは、*licenseactivator* を使用してインターネットから自動的にライセンスを取得する方法で、もう 1 つは、*echoid* を使用して手動でライセンスを取得する方法です。

licenseactivator を使用したライセンスの自動インストール

ライセンスをインストールするコンピューターはインターネットに接続されていることが必要です。接続していない場合は、ライセンスを手動でインストールしてください。詳しくは、7 ページの『ライセンスの手動インストール』のトピックを参照してください。

1. ライセンス・マネージャーをインストールしたユーザーとしてログインします。
2. コマンド・プロンプトを開き、ライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーに移動します。これは、ライセンス・マネージャー のインストール先ディレクトリーであり、IBM SPSS Modeler のインストール先ディレクトリーではありません。Windows でデフォルトの場所を受け入れた場合は、*C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* フォルダを確認してください。
3. **Windows の場合のみ:** *winnt* サブディレクトリーに移動します。
4. 通常は認証コードを使用します。最も簡単な場合は、コマンド・プロンプトで次のように入力します。コマンド・プロンプトの使用の詳細は、この後の説明を参照してください。

```
licenseactivator <auth-code>
```

ここで、<auth-code> は認証コードです。

ライセンスが有効になったことを示すメッセージが表示されます。このメッセージが表示されない場合は、エラー・コードを確認し、手動でライセンスをインストールしてみてください。詳しくは、7 ページの『ライセンスの手動インストール』のトピックを参照してください。

`licenseactivator` を使用すると、製品のライセンスが交付され、`licenseactivator` のディレクトリーにログ・ファイルが書き込まれます。このログ・ファイルの名前は `licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log` になります。エラーが発生した場合は、ログ・ファイルで詳細を確認できます。IBM Corp. にサポートを依頼する場合にも、この情報が役に立ちます。

認証コードでの `licenseactivator` の使用

`licenseactivator` は、通常、製品の購入時に受け取った 1 つ以上の認証コードとともに使用します。すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname] [PROXYPORT=proxy-port-number]
[PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

- 複数の認証コードを指定する場合は、コロン (:) で区切ります。
- プロキシ設定は任意ですが、プロキシ経由でコンピューターを使用している場合は、プロキシ設定が必要になることがあります。必要なプロキシ設定は、固有のプロキシ構成によって異なります。すべてのプロキシ設定が必要になることがあります。

PROXYHOST

プロキシ・ホストのサーバー名または IP アドレス

PROXYPORT

プロキシ経由でインターネットに接続するためのポート番号

PROXYUSER

プロキシのユーザー ID (必要な場合)

PROXYPASS

ユーザー ID に関連付けられたパスワード (必要な場合)

ライセンス・コードでの `licenseactivator` の使用

あまり多くはありませんが、IBM Corp. からライセンス が送付されることがあります。

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

- ライセンス・コードが複数ある場合はコロン (:) で区切ります。
- ライセンス・コードを使用する場合、`licenseactivator` はインターネットには接続しないため、プロキシ情報を指定する必要はありません。

ライセンスの手動インストール

1. ライセンス・マネージャーをインストールしたユーザーとしてログインします。
2. コマンド・プロンプトを開き、ライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーに移動します。これは、ライセンス・マネージャー のインストール先ディレクトリーであり、IBM SPSS Modeler のインストール先ディレクトリーではないことに注意してください。Windows でデフォルトの場所を受け入れた場合は、`C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager` フォルダーを確認してください。
3. **Windows の場合のみ:** `winnt` サブディレクトリーに移動します。
4. サーバー・コンピューター用のロック・コードを取得します。コマンド・プロンプトで、`echoid` (Windows の場合) または `./echoid` (その他のプラットフォームの場合) と入力します。
5. 最寄りの IBM Corp. 営業所に連絡するか、`spsscs@us.ibm.com` にメール・メッセージを送信することにより、ロック・コードおよび認証コードを送ってください。IBM Corp. はそれに応じてライセンス・コードを提供するか、ライセンス・コードを記載したファイルを送ります。
6. `licenseactivator` を使用して、ライセンス・コードを入力します。

一時使用のために有効にする

ライセンスをインストールしなかった場合でも、一時的に使用する目的で IBM SPSS Modeler を有効にすることができます。

1. 物理的なインストール・メディアを使用する場合、DVD が DVD ドライブに挿入されていることを確認します。eImage をダウンロードした場合は、eImage を開くか、内容を抽出します (または、開いて内容を抽出します)。
2. WlmAdmin アプリケーションを起動します。詳しくは、12 ページの『WlmAdmin アプリケーションの起動』のトピックを参照してください。
3. WlmAdmin アプリケーションの左ペインで、「サブネット・サーバー」の横にある「+」記号をクリックします。ライセンス・マネージャー・サーバーがリスト表示されない場合は、編集メニューで「定義済みサーバーのリスト」を選択してコンピューターを指定してください。
4. ライセンス・マネージャーが稼働しているネットワーク・コンピューターの名前を右クリックして、以下の項目を選択します。

「機能を追加」 > ファイルから > 「サーバーとそのファイルへ」

注：「サーバーとそのファイルへ」ではなく「サーバーへ」を選択すると、一時使用の情報がメモリーに保管されます。ネットワーク・コンピューターを再起動すると、この情報は消失します。

5. 「開く」ダイアログ・ボックスで D:¥Sentinel¥LicenseManager¥lservrc.temp と入力します。D は、インストール・ディスク・ドライブです。D 以外のディスク・ドライブを使用する場合は、適切なドライブの場所を入力してください。
6. ライセンスが表示されたら「OK」をクリックします。ライセンスの詳細を表示する方法については、13 ページの『ライセンスに関する詳細の表示』を参照してください。

ライセンスの追加

後でライセンスを追加できます。ライセンスを追加するプロセスは、元のライセンスをインストールするプロセスと同じです。

ライセンスの表示

WlmAdmin アプリケーションでコンカレント・ライセンス (ユーザー数を含む) を表示できます。

WlmAdmin アプリケーションおよびライセンスの表示について詳しくは、12 ページの『コンカレント・ライセンスの管理』を参照してください。

ライセンス・マネージャーのテスト

ライセンス・マネージャーが適切にライセンスを提供していることを確認するために、ライセンス・マネージャーをテストする必要があります。

1. 別のマシンにライセンス・マネージャー・アドミニストレーターをインストールしていない場合、テスト対象のライセンス・マネージャーを実行していない Windows マシンにライセンス・マネージャー・アドミニストレーターをインストールします。詳しくは、4 ページの『ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール』のトピックを参照してください。
2. テスト対象のライセンス・マネージャーを実行していない Windows マシンに別のライセンス・マネージャーをインストールします。詳しくは、3 ページの『Windows でのライセンス・マネージャーのインストール』のトピックを参照してください。
3. WlmAdmin アプリケーションを起動します。詳しくは、12 ページの『WlmAdmin アプリケーションの起動』のトピックを参照してください。

4. テストするリモート・ライセンス・マネージャー・サーバーを追加します。詳しくは、12 ページの『サーバーの追加』のトピックを参照してください。
5. リモート・サーバーのライセンスを表示します。詳しくは、13 ページの『ライセンスに関する詳細の表示』のトピックを参照してください。

ライセンスを表示できる場合、ライセンス・マネージャーはローカル・デスクトップ・コンピューターと接続する準備ができています。ローカル・デスクトップ・コンピューターに製品をインストールする手順に進むことができます。ライセンスが表示されない場合、前の手順を見直して、ライセンス・マネージャーが正しくインストールされていることを確認してください。

ローカル・デスクトップ・コンピューターでの製品のインストール

注: コンカレント・ライセンス・マネージャーへの VPN を経由した接続は、正式にはサポートされていません。

エンド・ユーザーのコンピューターにローカルで製品のフルインストールを行うには、2 つの方法があります。各コンピューターに手動でインストールするか、Systems Management Server (SMS) のようなアプリケーションを使用して Windows が稼働しているコンピューターにインストールをプッシュできます。

ローカル・デスクトップでの手動インストール

1. **インストール・メディアを用意します。** 製品の eImage をダウンロードし、共有ネットワーク・ドライブにファイルを解凍します。物理インストール・メディアがある場合、DVD のコピーを必要な数だけ作成するか、メディアを共有ネットワーク・ドライブに置きます。
2. **インストール手順書をコピーし、ライセンスに関する情報を準備します。** 製品のインストール手順書のコピーを必要な数だけ作成します。インストール手順書はダウンロード・サイトから入手できます。または、物理インストール・メディアを受け取っている場合は、DVD の *Documentation*<language>*Installation* ディレクトリーにあります。ライセンスの種類に対応する指示に従います。インストール後に、エンド・ユーザーは、コンカレント・ライセンス・マネージャーを実行しているネットワーク・コンピューターの IP アドレスまたは名前を入力する必要があります。手順書をコピーする前に、手順書の冒頭に用意されているスペースにこの情報を入力します。
3. **インストールに必要なものをエンド・ユーザーに配布します。** インストール DVD (またはネットワーク上でのメディアの場所)、インストール手順書、およびライセンス情報を、各コンピューターに手動でインストールできるエンド・ユーザーに必要なに応じて配布します。

Windows が稼働しているローカル・デスクトップへのプッシュ

IBM SPSS Modeler のインストールは Microsoft Windows インストーラー (MSI) との互換性があるため、エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターにインストールをプッシュできます。

Windows コンピューターへのインストールのプッシュ

インストールのプッシュとは、ソフトウェアを任意の人数のエンド・ユーザーに、ユーザーの介入なしにリモートで配布する手法です。IBM SPSS Modeler のフルインストールを、Windows が稼働しているエンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターにプッシュできます。インストールのプッシュに使用するテクノロジーでは、MSI エンジン 3.0 以上がサポートされている必要があります。

以前のバージョンのアンインストール

以前のバージョンの IBM SPSS Modeler がインストールされているディレクトリーにプッシュする場合は、その古いバージョンをアンインストールする必要があります。11.0 より前のバージョンの IBM SPSS

Modeler ではプッシュ・インストールはサポートされていないため、これらのバージョンについてはすべて手動でアンインストールする必要があります。インストールのプッシュと同様に、アンインストールをプッシュすることができます。詳しくは、11 ページの『アンインストールのプッシュ』のトピックを参照してください。

プッシュ・インストールのプロパティ

プッシュ・インストールに使用できるプロパティには、次のようなものがあります。すべてのプロパティは大文字小文字を区別します。値に空白文字が含まれている場合は、その値を引用符で囲む必要があります。

表 1. プッシュ・インストールのプロパティ:

プロパティ	説明	有効値
INSTALLDIR	IBM SPSS Modeler のインストール先となる、エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューター上のディレクトリー。このプロパティはオプションです。このプロパティを指定しなかった場合のデフォルトは <i>C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16</i> です。	C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16 などの有効なパス。
LICENSETYPE	ライセンスの種類。この値では大文字と小文字が区別されます。	Network
LSHOST	コンカレント・ライセンス・マネージャーが稼働している 1 台以上のネットワーク・コンピューターの IP アドレスまたは名前。	1 つ以上の有効な IP アドレスまたはネットワーク・コンピューター名。複数のアドレスや名前を指定する場合は、コロンで区切ります (例: <i>server1:server2:server3</i>)。
DISABLE_COMMUTE	エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターでのコミューター・ライセンス機能を無効にします。このプロパティを指定すると、コミューター・ライセンスのショートカットはデスクトップ・コンピューターにインストールされません。コミューター・ライセンスについて詳しくは、15 ページの『コミューター・ライセンスの構成』を参照してください。	1 (コミューター・ライセンスを無効にする)。
COMMUTE_MAX_LIFE	エンド・ユーザーがコミューター・ライセンスをチェックアウトできる最大日数。詳しくは、15 ページの『コミューター・ライセンスの構成』のトピックを参照してください。	1 から 30 までの数字。
COMPANYNAME	会社の名前。	任意の文字列。

MSI ファイル

ファイルは、DVD の *modeler*¥<architecture> ディレクトリーに格納されています。<architecture> は、32bit または 64bit です。ソフトウェアをダウンロードした場合、eImage の内容を抽出して MSI ファイルにアクセスする必要があります。

コマンド・ラインの例

製品のインストールのプッシュに使用できるコマンド・ラインの例を以下に示します。すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
MsiExec.exe /i "modelerclient.msi" /qn /L*v logfile.txt  
INSTALLDIR="C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥16" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

SMS を使用したインストールのプッシュ

Systems Management Servers (SMS) を使用して IBM SPSS Modeler をプッシュする際の基本的な手順を以下に示します。

1. DVD に収録されている *modeler*¥<architecture> ディレクトリー配下の適切なサブディレクトリーを、ネットワーク・コンピューター上のディレクトリーにコピーします。ソフトウェアをダウンロードした場合は、最初に eImage の内容を抽出する必要があります。
2. コピーしたディレクトリー内の .pdf ファイルを編集します。テキスト・エディターを使用して適切なプロパティーを追加することにより、CommandLine の値を変更してください。使用可能なプロパティーのリストについては、10 ページの『プッシュ・インストールのプロパティー』を参照してください。コマンド・ラインで適切な MSI ファイルを指定してください。
3. .pdf ファイルからパッケージを作成し、そのパッケージをエンド・ユーザーのデスクトップ・マシンに配布します。

グループ・ポリシーまたは関連技術を使用したインストールのプッシュ

1. DVD に収録されている *modeler*¥<architecture> ディレクトリー配下の適切なサブディレクトリーを、ネットワーク・コンピューター上のディレクトリーにコピーします。ソフトウェアをダウンロードした場合は、最初に eImage の内容を抽出する必要があります。
2. ORCA などのアプリケーションを使用して、コピーしたフォルダー配下の適切な ファイルでプロパティー・テーブルを編集します。ORCA は、Windows 2003 Server SDK に付属しています。
<http://www.microsoft.com/downloads> にアクセスして、「SDK」で検索してください。プロパティー・テーブルに追加できるプロパティーのリストについては、10 ページの『プッシュ・インストールのプロパティー』を参照してください。必ず、正しい MSI ファイルを使用してください。
3. 編集済みの ファイルを使用してパッケージを作成し、このパッケージをエンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターに配布します。

アンインストールのプッシュ

注：アンインストール・コマンドをプッシュすると、エンド・ユーザーによるカスタマイズが失われます。特定のユーザーについてカスタマイズが必要な場合は、それらのユーザーを配布対象から除外して、製品を手動でインストールするように依頼してください。

新しいバージョンの IBM SPSS Modeler のインストールをプッシュする場合、最初にアンインストールを行うことをお勧めします。このアンインストールは、以下のコマンドをプッシュすることにより、サイレントに実行することができます。すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
MsiExec.exe /X{} /qn /L*v logfile.txt  
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

特定のバージョンの製品コードは、各バージョンがインストールされているフォルダー内の *setup.ini* ファイルで確認することができます。

コンカレント・ライセンスの管理

ライセンス・マネージャーは、コンカレント・ライセンスを管理します。ライセンス・マネージャー自体を管理し、ライセンス・マネージャーで管理されているコンカレント・ライセンスに関する情報を表示するには、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターの主要なユーザー・インターフェースである WlmAdmin アプリケーションを使用します。ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターは、コンカレント・ライセンス・マネージャーとともに Windows にインストールされます。Windows 以外のマシンまたは Windows のリモート・マシンでライセンス・マネージャーを管理する場合は、個別の Windows マシンにライセンス・マネージャー・アドミニストレーターをインストールしてください。詳しくは、4 ページの『ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール』のトピックを参照してください。

注：追加の管理情報が必要な場合は、SafeNet の資料を参照してください。この資料は、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターとともにインストールされます。この資料は、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール・ディレクトリーの *Content* ディレクトリーに格納されています (例: *C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\9.5.0\License Manager Administrator\Content*)。

WlmAdmin アプリケーションの起動

ライセンス・マネージャーがインストールされている Windows コンピューターで、以下の操作を実行します。

1. Windows の「スタート」メニューで、「すべてのプログラム」 > 「IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager <バージョン>」 > 「Sentinel RMS License Server Administration」を選択します。

ライセンス・マネージャー・ツールがインストールされている Windows コンピューターで、以下の操作を実行します。

1. Windows の「スタート」メニューで、「すべてのプログラム」 > 「IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator <バージョン>」 > 「Sentinel RMS License Server Administration」を選択します。

サーバーの追加

ライセンス・マネージャーを管理するには、ライセンス・マネージャーのサーバーを WlmAdmin アプリケーションに追加しておく必要があります。サーバーを追加するには、2 つの方法があります。

手動によるサーバーの追加

1. WlmAdmin アプリケーション・メニューで、以下の項目を選択します。
「編集」 > 「定義済みサーバーのリスト」
2. 「定義済みサーバーのリスト」ダイアログで、ライセンス・マネージャーが稼働しているサーバーの名前または IP アドレスを入力します。
3. 「追加」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。

以上の操作により、WlmAdmin アプリケーションの左ペインの定義済みサーバーのリストにサーバーが表示されます。

サブネット上のサーバーのリストの表示

1. WlmAdmin アプリケーションの左ペインで、「サブネット・サーバー」の横にある「+」記号をクリックします。

サブネット上のライセンス・マネージャー・サーバーのリストが表示されます。この方法で特定のサーバーが見つからない場合は、上記のようにサーバーを手動で追加する必要があります。

ログ情報の取得

エンド・ユーザーがライセンスをチェックアウトできない場合、ログ・ファイルに役立つ情報が記録されていることがあります。LSERVOPTS 環境変数と、そのオプションである `-f <trace-log-file>` と `-l <usage-log-file>` を使用して、ログ・ファイルの作成を指定することができます。この環境変数とそのオプションについて詳しくは、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのインストール・ディレクトリーの *Content* ディレクトリーにある SafeNet の資料を参照してください。

ライセンスに関する詳細の表示

手動で、またはライセンス認証ウィザードを使用して追加したライセンスに関する詳細を表示できます。

1. WlmAdmin アプリケーションの左側のペインで、ライセンス・マネージャー・サーバーの横の + 記号をクリックして、ライセンスを表示します。
2. ライセンスの名前をクリックします。右側のペインに、ライセンスに関する詳細が表示されます。ライセンスを識別するためにコードが使用されています。コードの最初の部分は機能を示します。2 番目の部分はバージョンを示します。

機能コードに関連付けられた名前の確認

1. コマンド・プロンプトを使用して、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターがインストールされているディレクトリーに移動します。
2. `lmshowlic <server>` (Windows の場合) または `./lmshowlic <server>` (その他のオペレーティング・システムの場合) と入力します。ここで `<server>` は、ライセンス・マネージャーを実行しているサーバーの名前または IP アドレスです。

サーバーで使用可能なすべての機能が、製品別およびバージョン別にグループ化されてリストに出力されません。

冗長ライセンス・サーバーのセットアップ

同じユーザー群をサポートする複数の冗長ライセンス・サーバーを設定することができます。冗長サーバーにより、サーバーのクラッシュ時に発生する可能性がある中断を防ぐことができます。1 台目のサーバーがクラッシュしても、別の冗長サーバーによってライセンスの管理を引き継ぐことができます。

冗長機能を有効にするには、以下の手順で説明するように、特殊なライセンス・コードが必要になります。冗長ライセンス・キーの作成やライセンスに関する他の問題について支援が必要な場合は、電話または E メールで IBM サポートに連絡してください。連絡先の情報については、<http://www.ibm.com/planetwide> を参照してください。

- 3 台以上で奇数台のライセンス・サーバーがあり、かつその過半数が同時に稼働している必要があります。例えば、冗長ライセンス・サーバーが 3 台ある場合は、そのうち 2 台が稼働している必要があります。

各冗長ライセンス・サーバーの準備

1. ライセンス・マネージャーをインストールします。詳しくは、2 ページの『コンカレント・ライセンス・マネージャーのインストール』のトピックを参照してください。
2. コマンド・プロンプトを使用して、ライセンス・マネージャーをインストールしたディレクトリーに移動します。
3. 各サーバー・コンピューターのロック・コードを取得します。コマンド・プロンプトで、「echoid」(Windows) または「./echoid」(他のオペレーティング・システム) と入力します。
4. ロック・コードを控えておきます。このロック・コードは次のステップで必要になります。
5. リダンダント・ライセンス・サーバーごとにこの手順を繰り返します。

冗長ライセンスのアクティブ化

1. IBM SPSS ライセンス・キー・センター (<https://spss.subscribenet.com/control/ibmp/login>) にアクセスします。
2. 並行認証コードを作成します。
3. 並行認証コードを作成したらそのコードをクリックし、「**ロック・コード**」のフィールドが表示されるまでスクロールダウンします。これで、複数のロック・コードをライセンス・キーに追加できるようになります。
4. 上記ステップのロック・コードを使用して、該当するフィールドにロック・コードを入力します。
5. 「送信」をクリックします。

冗長ライセンス・サーバー・プールのセットアップ

1. ライセンス・マネージャーがいずれかの冗長ライセンス・サーバー上で稼働している場合は、各コンピューターでライセンス・サーバーを停止します。
2. WlmAdmin アプリケーション・メニューで、以下の項目を選択します。

「編集」 > 「冗長ライセンス・ファイル」

WrlfTool アプリケーションが開きます。

3. WrlfTool アプリケーション・メニューで、以下の項目を選択します。

「ファイル」 > 「新規」

4. 冗長ライセンス・サーバーごとに「追加」をクリックして、各サーバーのホスト名と IP アドレスを指定します。
5. サーバーの順序を変更して、冗長ライセンス・サーバーの使用順序を指定します。リストの先頭のサーバーが 1 次サーバーになります。
6. 「ライセンスの追加」をクリックして、カスタマー・サービスまたは最寄りの営業所から受け取ったライセンスを追加します。複数のライセンスを受け取った場合は、必ずすべてのライセンスを追加してください。
7. 「OK」をクリックします。
8. 操作が終了したら、「完了」をクリックします。

冗長ライセンス・ファイルの保存

1. WrlfTool アプリケーション・メニューで、以下の項目を選択します。

「ファイル」 > 「名前を付けて保存」

2. 冗長ライセンス・ファイル (*lserverlf*) を、アクセスしやすい場所に保存します。次の手順でファイルをコピーする必要があります。

冗長ライセンス・サーバーの構成

1. 冗長ライセンス・ファイル (*lserverlf*) を、Windows 上のライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーの *winnt* サブフォルダーにコピーします。デフォルトの場所をそのまま使用する場合は、*C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* フォルダーを確認してください。その他のオペレーティング・システムの場合は、ファイルをライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーに直接コピーします。3 台以上の冗長ライセンス・サーバーが必要です。
2. 各リダント・ライセンス・サーバーでライセンス・マネージャーを開始します。

エンド・ユーザー・コンピューターの構成

エンド・ユーザーが製品をインストールする場合は、エンド・ユーザーがサーバー名または IP アドレスをコロンで区切って (例: *server1:server2:server3*)、すべての冗長サーバーを指定します。これにより、セットアップ・プログラムは、必要な設定情報をエンド・ユーザーのコンピューターに追加します。デスクトップ・コンピューターに製品が既にインストールされている場合は、以下の手順を手動で実行して、構成情報を追加することができます。また、アンインストールをプッシュしてから、すべてのサーバーを定義する新規インストールを実行することもできます。インストールのプッシュについては、9 ページの『Windows コンピューターへのインストールのプッシュ』を参照してください。デスクトップ・コンピューターに製品が既にインストールされている場合は、以下の手順を手動で実行して、構成情報を追加することができます。また、アンインストールをプッシュしてから、すべてのサーバーを定義する新規インストールを実行することもできます。インストールのプッシュについては、9 ページの『Windows コンピューターへのインストールのプッシュ』を参照してください。

1. テキスト・エディターを使用して *spssprod.inf* を開きます。Windows の場合、このファイルは、デスクトップ・コンピューターの製品インストール・ディレクトリーに格納されています。
2. *DAEMONHOST* の行をコメント化します。次に例を示します。

```
#DAEMONHOST=server1
```
3. *RedundantServers* 用に新しい行を追加し、コロンで区切られたサーバー名または IP アドレスを値として設定します。例:

```
RedundantServers=server1:server2:server3
```
4. *spssprod.inf* を保存します。

コンピューター・ライセンスの構成

コンピューター・ライセンスを使用すると、エンド・ユーザーはライセンス・マネージャーからライセンスをチェックアウトし、ネットワークに接続していないときでもライセンスを使用できるようになります。コンピューター・ライセンスはデフォルトで有効化されています。コンピューター・ライセンスを実際にチェックアウトするための手順は、エンド・ユーザーのインストール手順に記載されています。

ライセンス・マネージャー・サーバーを利用して外部からアクセスすることを許可するライセンス数の割合を制限することができます。すべてのライセンス (トークン) が外勤者に使われてしまうことを避けるために、コンピューター・ライセンスを制限することをお勧めします。外勤者が使用しているライセンス数が指定の割合に達すると、コンピューター・ライセンスが期限切れになるまで、または再度チェックインされるまで、それ以上のライセンスを使用できなくなります。エンド・ユーザーがライセンスをチェックアウトできる最大期間を構成することもできます。最大期間のデフォルトは 3 日間です。

重要: コミューター・ライセンスで冗長ライセンス・サーバーを使用している場合、コミュニティ・ライセンスのチェックアウトおよびチェックインは 1 次ライセンス・サーバーのみで実行できます。1 次ライセンス・サーバーが稼働していない場合、エンド・ユーザーはライセンスのチェックアウトおよびチェックインを実行できません。

使用可能なコミュニティ・ライセンスの割合の設定

1. ライセンス・マネージャー・サーバー上に LSERVOPTS 環境変数を作成します。この変数は、Windows ではライセンス・マネージャーのインストール中に作成されます。そのため、この手順を実行する必要があるのは Windows 以外のオペレーティング・システムの場合のみです。
2. LSERVOPTS 環境変数の値を編集して、`-com <percentage>` を含めます。ここで `<percentage>` は、外勤者が使用可能なライセンス数の割合を示す 0 から 100 までの数値です。0 を指定すると、コミュニティ・ライセンスは使用不可になります。Windows では、このスイッチはデフォルトで含まれていて、0 に設定されています。
3. ライセンス・マネージャーを実行しているコンピューターを再起動します。

コミュニティ・ライセンスの最大期間の設定

ユーザーがコミュニティ・ライセンスをチェックアウトできる最大期間は、`desktop` コンピューターの `spssprod.inf` ファイルの中の `CommuterMaxLife` の設定で指定します。Windows の場合、このファイルは、デスクトップ・コンピューターの製品インストール・ディレクトリーに格納されています。 `spssprod.inf` を開き、`CommuterMaxLife` を見つけます。このオプションの値を、エンド・ユーザーがコミュニティ・ライセンスをチェックアウトできる最大日数に設定します。1 から 30 の間の数値を指定してください。この値は、インストールをプッシュするときにも設定できます。詳しくは、9 ページの『Windows コンピューターへのインストールのプッシュ』のトピックを参照してください。

注: この機能は時間単位ではなく日単位で作用します。例えば、`CommuterMaxLife` オプションを 1 日に設定し、その後で午前 9 時にライセンスをチェックアウトすると、そのライセンスは翌日夜の午前 0 時までチェックインされません。したがって、`CommuterMaxLife` が 1 日に設定されていても、ライセンスは実際には 39 時間保持されます。

コマンド・ラインによるチェックアウトしたライセンスのリスト取得

どのユーザーがライセンスをチェックアウトしたかを確認することができます。

1. コマンド・プロンプトを使用して、ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターがインストールされているディレクトリーに移動します。
2. `lsmon <server>` (Windows の場合) または `./lsmon <server>` (その他のオペレーティング・システムの場合) と入力します。ここで `<server>` は、ライセンス・マネージャーを実行しているサーバーの名前または IP アドレスです。ローカル・ホスト・サーバーについてのみチェックアウトしたライセンスを表示する場合は、ライセンス・サーバー名を省略できます。

WlmAdmin アプリケーションによるチェックアウトしたライセンスのリスト取得

チェックアウトしたライセンスは、次のように WlmAdmin アプリケーションで表示することもできます。

1. WlmAdmin アプリケーションの左側のペインで、ライセンス・マネージャー・サーバーの横にある `+` 記号をクリックします。
2. 「クライアント」の横にある `+` 記号をクリックします。コンカレント・ライセンスを使用しているクライアントがリストされます。いずれのクライアントもリストされない場合、コンカレント・ライセンスを使用しているユーザーはいません。

3. 特定のクライアントを選択して、クライアントがライセンスをチェックアウトしたかどうかを表示します。選択後に、右側のペインの「詳細情報」領域を確認します。

ライセンス予約ファイルの構成

特定のユーザーやユーザー・グループ用に予約するライセンス数を指定するファイルとして、予約ファイルを作成することができます。各ユーザーは、ネットワーク ID またはコンピューター名 (IP アドレスではないことに注意) で識別されます。例えば、パワー・ユーザーのグループ用のライセンスを予約するための予約ファイルを設定することができます。これにより、これらのユーザーに対してライセンスが常に使用可能になります。また、予約を使用して、特定のユーザーをライセンスにアクセスできないように設定することもできます。

新しい予約ファイルの作成

1. WlmAdmin アプリケーション・メニューで、以下の項目を選択します。

「編集」 > 「予約ファイル」

Wlsgmgr アプリケーションが開きます。

2. Wlsgmgr アプリケーション・メニューで、「ファイル」 > 「新規」を選択します。

ライセンスとユーザーを予約ファイルに追加

1. Wlsgmgr アプリケーション・メニューから、以下の項目を選択します。

「機能」 > 「追加」

2. ウィザードの最初の画面で「次へ」をクリックします。
3. 予約したいライセンスに関連付けられた機能コードを指定します。ライセンスに関連付けられた機能コードを取得する方法については、13 ページの『ライセンスに関する詳細の表示』を参照してください。また、特定のバージョン (160 など) を定義します。このバージョンは WlmAdmin アプリケーションで表示されるため、必ず入力してください。バージョンは必須です。キャパシティー・ライセンスはサポートされていないため、キャパシティー・コントロールは無視してください。
4. 「次へ」をクリックします。
5. ユーザー・グループの名前を指定します。任意の名前を指定できますが、「Sales」などのように分かりやすい名前にしてください。
6. グループ用に予約するライセンスの数を指定します。グループ・メンバーは、引き続きすべてのライセンスにアクセスできますが、グループ外のユーザーは、ここで指定する数のライセンスを使用できなくなります。例えば、10 個のライセンスがあり、そのうちの 5 個を予約すると、グループのメンバーは引き続き 10 個のライセンスを使用できますが、他のユーザーは 5 個しか使用できなくなります。
7. 「メンバー」ウィンドウで「追加」をクリックして、グループに関連するユーザー名またはコンピューター名を指定します (IP アドレスは指定しないでください)。ユーザーやマシンをグループに組み込むと、そのユーザーやマシンは予約されたライセンスを使用できるようになります。ユーザーやマシンをグループから除外すると、そのユーザーやマシンは、予約されたライセンスにはいっさいアクセスできなくなります。ユーザーやコンピューターを必要なだけ指定してください。各グループは、相互に排他的でなければならないことに注意してください。そのため、同じライセンスに対する異なるグループに、共通のユーザーやコンピューターを含めることはできません。
8. すべてのユーザーをグループに追加したら、「終了」をクリックします。
9. 必要に応じて、他のグループまたはライセンスを追加します。ライセンスまたはグループを右クリックして「プロパティ」を選択することにより、ライセンスやグループの修正と削除を行うこともできます。

予約ファイルの保存

1. 予約ファイルの定義が終了したら、メニューで以下の項目を選択します。

「ファイル」 > 「名前を付けて保存」

2. ファイルをアクセスしやすい場所に保存します。このファイルは、次のステップでコピーする必要があります。
3. ライセンス・サーバーの起動時に *lsreserv* ファイルを自動的に検出できるようにするには、このファイルを Windows のライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーの *winnt* サブフォルダーにコピーします。デフォルトの場所をそのまま使用する場合は、*C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* フォルダーを確認してください。その他のオペレーティング・システムの場合は、ファイルをライセンス・マネージャーのインストール・ディレクトリーに直接コピーします。
4. 同じ予約をすべての冗長サーバーに適用する場合は、各サーバーに予約ファイル (*lsreserv*) をコピーします。
5. 終了したら、それぞれの *license manager* を再起動します。

ライセンス・マネージャーの開始と停止

ライセンス・マネージャーを開始する方法は、オペレーティング システムによって異なります。

Windows

Windows マシンの場合、ライセンス・マネージャーはシステム・サービスです。このサービスは、デフォルトで自動的に開始されます。ただし、このサービスを手動で開始する必要がある場合は、次の手順を実行します。

1. Windows の「コントロール パネル」で「管理ツール」をダブルクリックします。
2. 「サービス」をダブルクリックします。
3. 「サービス」リストで「Sentinel RMS License Manager」を探します。
4. 対象のサービスを右クリックして「開始」または「停止」を選択します。

その他のオペレーティング・システム

その他のオペレーティング・システムの場合、ライセンス・マネージャーはデーモン・サービスです。次の手順を完了して、サービスを手動で開始します。また、ライセンス・マネージャーが自動的に起動するように設定することもできます (手順は、次のセクションを参照)。

1. コマンド・プロンプトを使用して、ライセンス・マネージャーがインストールされているディレクトリーを参照します。
2. **開始する場合:** root ユーザーとして、コマンド・プロンプトで `./lserv &` と入力して Enter キーを押します。
3. **停止する場合:** root ユーザーとして、コマンド・プロンプトで `./lsrtdown <hostname>` と入力します。 `<hostname>` は、ライセンス・マネージャーが稼働しているコンピューターのネットワーク名です。次に、Enter キーを押します。

自動的に起動するようにライセンス・マネージャーを構成する

Windows

1. Windows の「コントロール パネル」で「管理ツール」をダブルクリックします。
2. 「サービス」をダブルクリックします。

3. 「サービス」リストで「Sentinel RMS License Manager」を探します。
4. 対象のサービスを右クリックして「プロパティ」を選択します。
5. 「スタートアップの種類」を「自動」に設定します。
6. 「OK」をクリックします。

その他のオペレーティング・システム

1. オペレーティング・システムのスタートアップ・ファイルのいずれかに `./lserv &` を追加します。

ライセンス・マネージャーのアンインストール

Windows

1. Windows の「スタート」メニューで、以下の項目を選択します。
「設定」 > 「コントロール パネル」
2. 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。
3. 「IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager」を選択して、「削除」をクリックします。
4. ライセンス・マネージャーの削除を確認するプロンプトが出されたら「はい」をクリックします。
5. 「Sentinel RMS License Manager」を選択して、「削除」をクリックします。
6. ライセンス・マネージャーの削除を確認するプロンプトが出されたら「はい」をクリックします。

その他のオペレーティング・システム

1. コマンド・プロンプトを使用して、ライセンス・マネージャーをインストールしたディレクトリーを参照します。
2. root として、コマンド・プロンプトで `./lsrvdown <hostname>` と入力して、ライセンス・マネージャーを停止します。ここで、`<hostname>` は、ライセンス・マネージャーを実行しているコンピューターのネットワーク名です。次に、Enter キーを押します。
3. License manager がインストールされているディレクトリーを削除します。

ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターのアンインストール

Windows

1. Windows の「スタート」メニューで、以下の項目を選択します。
「設定」 > 「コントロール パネル」
2. 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。
3. 「IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator」を選択して「削除」をクリックします。
4. Concurrent Licensing Tool の削除を確認するプロンプトが表示されたら「はい」をクリックします。

その他のオペレーティング・システム

1. ライセンス・マネージャー・アドミニストレーターがインストールされているディレクトリーを削除します。

デスクトップ・コンピューターのトラブルシューティング

エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターでライセンス・マネージャーが見つからない場合は、以下の手順を実行してください。

1. `lswhere` を実行して、ライセンス・マネージャーが稼働しているネットワーク・コンピューターをデスクトップ・コンピューターで検索できることを確認します。詳しくは、『`lswhere` の実行』のトピックを参照してください。
2. ライセンス・マネージャー・サービスがネットワーク・コンピューター上で稼働していることを確認します。
3. 適切な `spssprod.inf` ファイルを確認します。Windows の場合、このファイルは、デスクトップ・コンピューターの製品インストール・ディレクトリーに格納されています。 `spssprod.inf` を開き、`DAEMONHOST` の値が、ライセンス・マネージャーが稼働しているコンピューターの正しい名前または IP アドレスに設定されていることを確認します。冗長サーバーを使用している場合、この値はブランクにする必要があります。代わりに、`RedundantServers` ですべての冗長サーバーを定義する必要があります。各サーバー名は、コロン (:) で区切る必要があります。例えば、ライセンス・マネージャーのコンピューターが `SERVER1`、`SERVER2`、`SERVER3` の場合、`RedundantServers` は `SERVER1:SERVER2:SERVER3` に設定する必要があります。

lswhere の実行

エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターから `lswhere` を実行して、コンカレント・ライセンス・マネージャーがどのコンピューターで稼働しているかを確認することができます。

1. コマンド・プロンプトを使用して、現在のディレクトリーから IBM SPSS Modeler のインストール・ディレクトリーに移動します。
2. `lswhere` と入力します。



Printed in Japan