

SHOWCASE[®] ANALYZER 7.01 INSTALLATION QUICK START

SERVER-VORAUSSETZUNGEN

- IBM[®] OS/400[®] V5R1, V5R2 oder V5R3
- JDK 1.4 (5722JV1 Java Developer Kit 1.4)
- **V5R3:** Java Group PTF SF99169 Level 1 oder höher
- **V5R2:** Java Group PTF SF99169 Level 17 oder höher
- **V5R1:** Java Group PTF SF99169 Level 22 oder höher
Wenden Sie das PTF nach der Installation von JDK an.
- Die aktuellsten Datenbank-Gruppen-PTFs für JDK 1.4
- Aktuellstes OS/400 Cum-Paket
- Warehouse Manager[™] Server (zur Verwendung von ShowCase-Datenmodellen)
- Essbase[®] 6.51 oder 7.1 (wenn Analyzer mit multidimensionalen Datenbanken verwendet werden soll)
- 300 MB DASD
- 700 MB Laufzeitspeicher

CLIENT-VORAUSSETZUNGEN

- IBM-PC bzw. mit IBM kompatibler PC
- Die Leistung hängt von der Prozessorgeschwindigkeit ab. 450 MHz min.
- 256 MB RAM erforderlich; 512 MB empfohlen
- Eines der folgenden Microsoft[®] Windows-Betriebssysteme: 2003; XP Professional mit SP 2 oder 3; 2000 mit Service Pack 3; oder NT[®] 4.0 mit Service Pack 6a.
- Internet Explorer 5.5 oder 6.0 mit Sun[®] Java Plug-in 1.4.2_06 oder höhere 1.4.2-Version.

JAVA[™]-PLUGIN

Zur Verwendung des Analyzer-Java Web Client und der Analyzer-Verwaltungs-Tools benötigen Sie Java Plug-in 1.4.1_02 oder höhere 1.4.2 Version.

Wenn das Plugin noch nicht installiert wurde, werden Sie beim Start einer der Analyzer-Anwendungen dazu aufgefordert. Das Laden des Plugins kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Hinweis: Sie müssen über Administratorrechte für Ihren PC verfügen, um das Plugin installieren zu können.

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

Der Analyzer-Server wird über einen PC auf einer iSeries installiert. Vor Beginn der Installation müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Das lizenzierte iSeries-Programm 5722SS1, Option 12 (Host Servers) muß installiert sein und ausgeführt werden. Sie können Host Servers auf der iSeries mit dem Befehl STRHOSTSVR starten.
- Das lizenzierte iSeries-Programm 5722TC1 (TCP/IP) muß installiert sein und ausgeführt werden. Starten Sie TCP/IP auf Ihrer iSeries mit dem Befehl STRTCP.

- Führen Sie die Installation mit einem Profil durch, das über die Benutzerklasse *SECOFR oder eine gleichwertige Serverberechtigung verfügt (die speziellen Berechtigungen *ALLOBJ, *IOSYSCFG, *SAVSYS, *JOBCTL, *AUDIT und *SECADM werden benötigt). Die Installation kann nicht erfolgreich durchgeführt werden, wenn die Benutzerprofileinstellung für die Installation OWNER(*GRPPRF) ist. *GRPPRF kann keine neuen Objekte besitzen, die vom installierenden Profil erstellt wurden.
- Der für die Installation des Analyzer-Servers verwendete PC muß unter Windows 2003 oder Windows XP Professional, Service Pack 2 oder 3, ausgeführt werden und über mindestens 350 MB freien Festplattenspeicher verfügen.

SO INSTALLIEREN SIE ANALYZER

Die Installation wird über einen PC ausgeführt.

Sie müssen das Programm in einer neuen Bibliothek oder über eine bestehende Analyzer-Serverbibliothek mit Version 6.21 oder 7.01 installieren. Wenn Sie die Installation in einer bestehenden Bibliothek vornehmen, sollten Sie Ihre Daten vor der Installation sichern.

Vollständige Anweisungen zur Installation finden Sie in Kapitel 5 des *Analyzer-Handbuchs*.

1. Wenn Sie eine Installation über eine bestehende Analyzer-Serverbibliothek durchführen möchten, verwenden Sie den Befehl ENDANZ, um den Server anzuhalten.
2. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ihres PCs ein.
3. Wählen Sie die Option Analyzer installieren.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.

DOCUMENTATION

Informationen zu bekannten Problemen und Einschränkungen finden Sie in der Analyzer-Readme-Datei (*anzreadme.htm*), die Sie auf der CD und auf der Web-Site des Technischen Supports unter <http://support.spss.com> finden.

Bei Problemen oder Fragen während der Installation wenden Sie sich an den Technischen Support. Kontaktinformationen finden Sie im *ShowCase Analyzer-Handbuch*.

Die Analyzer-Dokumentation finden Sie auf der CD bzw. auf der Web-Site des Technischen Supports unter <http://support.spss.com>.

Wenn Sie Fragen oder Vorschläge zu einer ShowCase-Dokumentation haben, wenden Sie sich an das Dokumentationsteam unter documentationroch@sp