

IBM Business Monitor



Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Verze 7.5.0

IBM Business Monitor



Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Verze 7.5.0

Obsah

Kapitola 1. Instalace produktu IBM

Business Monitor. 1

Kapitola 2. Plánování instalace produktu

IBM Business Monitor. 3

Výběr příslušných topologií	3
Topologie samostatného serveru	3
Topologie s vysokou dostupností (síťová implementace)	3
Využití existujícího nezbytného softwaru	9
Profily	9
Volba typu profilu	9
Aspekty databáze	11
Aspekty databáze MONITOR pro databázi DB2	13
Aspekty databáze COGNOSCS pro server DB2	14
Aspekty databáze MONITOR pro databázi DB2 for z/OS	15
Aspekty databáze MONITOR pro databázi Oracle	17
Aspekty databáze COGNOSCS pro produkt Oracle	18
Aspekty databáze MONITOR pro server Microsoft SQL Server	20
Aspekty databáze COGNOSCS pro server Microsoft SQL Server	21
Databázová oprávnění	22
Aspekty registru uživatelů	24
Aspekty uživatelů bez oprávnění administrátora	24
Ukázky instalačních cest	25
Instalační cesta pro topologii samostatného serveru	25
Instalační cesta pro topologii síťové implementace s použitím šablon prostředí implementace	26
Instalační cesta pro vlastní topologii síťové implementace	26
Metody instalace pro spravované prostředí implementace pro produkt WebSphere Business Modeler	27
Přehled úloh: Instalace a konfigurace	28

Kapitola 3. Příprava na instalaci 31

Požadavky na hardware a software	31
Příprava operačních systémů na instalaci produktu	31
Příprava systémů AIX pro instalaci	31
Příprava systémů HP-UX na instalaci	32
Příprava systémů Linux pro instalaci	33
Příprava systémů Solaris na instalaci	34
Příprava systémů Windows pro instalaci	35

Kapitola 4. Instalace produktu IBM

Business Monitor 37

Instalace softwaru IBM Business Monitor	37
Instalace z příručního panelu produktu	37
Bezobslužná instalace produktu IBM Business Monitor	42
Práce s produktem IBM Installation Manager	43
Instalace Informačního centra	47

Kapitola 5. Vytvoření databází 49

Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databází	50
Ruční konfigurace skriptů databáze	51
Ruční instalace databází	54
Ruční vytvoření tabulek stroje systému zpráv	55

Kapitola 6. Vytvoření a rozšiřování profilů 57

Vytváření a rozšiřování profilů pomocí nástroje Správa profilu	57
Vytvoření samostatných profilů	58
Vytvoření profilů správce implementace	64
Rozšiřování profilů správce implementace	70
Vytvoření vlastních profilů pro uzly	74
Rozšiřování vlastních profilů pro uzly	76
Vytváření a rozšiřování profilů pomocí příkazu manageprofiles	77

Kapitola 7. Ověření instalace 79

Kapitola 8. Určení čísel portů 81

Kapitola 9. Konfigurace prostředí 83

Vytvoření prostředí implementace pomocí šablony	83
Import definic prostředí implementace na základě dokumentů návrhu	89
Vytvoření prostředí implementace s použitím přizpůsobené topologie	94
Vytvoření klastrů produktu IBM Business Monitor	95
Konfigurace služeb události CEI	97
Konfigurace prostředí pomocí průvodce konfigurací	98
Konfigurace prostředí pomocí příkazů wsadmin	103
Ruční konfigurace prostředí	106

Kapitola 10. Konfigurace komponent produktu IBM Business Monitor 117

Konfigurace produktu IBM Cognos BI	117
Konfigurace nové služby produktu IBM Cognos BI	117
Konfigurace existující služby IBM Cognos BI	118
Konfigurace služby IBM Cognos BI s portálem WebSphere Portal	119
Konfigurace modulů widget produktu IBM Business Monitor pro portál WebSphere Portal	120
Konfigurace způsobu příjmu událostí	121
Aspekty asynchronních událostí	121
Příjem událostí z CEI	122
Konfigurace prostoru Business Space	128
Konfigurace prostoru Business Space	128
Migrace prostoru Business Space (po migraci produktu)	248
Konfigurace prostoru Business Space, aby spolupracoval s produktem Mashup Center	249
Konfigurace modulů widget pro práci s produktem WebSphere Portal	250

Konfigurace monitorování lidských úloh	258
Ruční instalace modelu monitorování lidských úloh	259
Povolení událostí pro monitorování lidských úloh	259
Konfigurace připojení pro prostor Business Space v produktu WebSphere Portal	260
Konfigurace připojení pro portletové panely dashboard	260
Konfigurace modelu monitorování globálních procesů	261
Ruční instalace modelu monitorování globálních procesů	261
Povolení událostí pro model monitorování globálních procesů	261

Konfigurace vašich panelů dashboard pro model monitorování globálních procesů	262
---	-----

Kapitola 11. Instalace ukázkového modelu 265

Kapitola 12. Odinstalování produktu IBM Business Monitor. 267

Odinstalování produktu IBM Business Monitor	267
Odebrání ukázkového modelu	268

Kapitola 1. Instalace produktu IBM Business Monitor

Produkt IBM® Business Monitor je možno nainstalovat v několika různých topologiích. Můžete nainstalovat všechny komponenty na jediný server nebo můžete komponenty distribuovat do více systémů. Chcete-li získat prostředí s vysokou dostupností a s podporou překonání selhání, můžete produkt IBM Business Monitor nainstalovat v klastrovaném prostředí, které využívá klastrovací mechanismus serveru WebSphere Application Server nebo serveru Process Server.

Důležité: Produkt IBM Business Monitor lze spustit na různých platformách. Podrobné informace o podporovaných operačních systémech, podporovaném hardwaru, nárocích na paměť a nárocích na diskový prostor viz produkt System requirements for IBM Business Monitor.

Kapitola 2. Plánování instalace produktu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor má různé komponenty, které lze nainstalovat na jediný server, nebo na více serverů v síti. Během instalačního procesu je nutno zvážit mnoho možností. Při plánování instalace produktu IBM Business Monitor musíte zvážit dostupné volby a to, jak chcete implementovat komponenty ve své síti.

Jsou k dispozici informace, které vám pomohou určit, která topologie je pro vaše prostředí nejvhodnější, a pochopit volby dostupné během instalace.

Než začnete s instalací produktu IBM Business Monitor, prostudujte si následující informace:

Výběr příslušných topologií

Produkt IBM Business Monitor lze nainstalovat v mnoha různých konfiguracích. Dodává se několik základních topologií. Možná je bude třeba upravit tak, aby vyhovovaly vašemu prostředí.

Abyste lépe porozuměli některým z možných instalačních implementací, následující topologie ilustrují některé běžné instalace:

Topologie samostatného serveru

Při použití topologie jednoho serveru jsou všechny podporované produkty a všechny komponenty produktu IBM Business Monitor nainstalovány na stejný fyzický server.

Instalace produktu IBM Business Monitor na jeden server je ideální pro vývojová testovací prostředí, prostředí pro ověření koncepce a jednoduché implementace, které nevyžadují schopnosti překonání selhání a vysoké dostupnosti.

K instalaci produktu IBM Business Monitor a serveru WebSphere Application Server můžete použít instalační program produktu IBM Business Monitor. Při instalaci produktu IBM Business Monitor na jediný server bude instalována rovněž služba Cognos. Chcete-li zobrazit monitorovaná data, můžete použít prostor Business Space nebo panely dashboard na základě portletu.

Po instalaci produktu IBM Business Monitor vytvořte samostatný profil, jímž definujete běhové prostředí. Při vytvoření nebo rozšíření samostatného profilu se vytvoří všechny nezbytné komponenty produktu IBM Business Monitor.

Topologie s vysokou dostupností (síťová implementace)

Produkt IBM Business Monitor používá schopnosti vysoké dostupnosti v prostředí produktů WebSphere Application Server nebo Process Server Network Deployment (ND). Síťová implementace poskytuje kapacitu, rozšiřitelnost a robustnost, jež je obvykle vyžadována pro produkční prostředí. V prostředí síťové implementace lze v součinnosti používat skupinu serverů a zajistit vyvažování zátěže a překonání selhání. Servery se spravují centrálně pomocí jedné administrativní konzoly.

Produkt IBM Business Monitor používá stejný model architektury jako produkty WebSphere Application Server nebo Process Server. S pomocí tohoto modelu vytvoříte prostředí, která mají buňky, uzly, servery a případně klastry.

Zvolíte-li jednu z dostupných šablon prostředí implementace (jediný klastr nebo čtyři klastry), průvodce prostředím implementace vám pomůže zkonfigurovat potřebné klastry, servery a komponenty.

Buňka je hlavní administrativní doména. Buňku lze vnímat jako logické seskupení serverů, klastrů, či jejich kombinace. (Klastr je skupina aplikačních serverů, které spolupracují za účelem vyrovnávání pracovní zátěže a překonání selhání.) Při použití serverů a klastrů můžete produkt IBM Business Monitor instalovat do jedné buňky, jež poskytuje vysokou dostupnost i rozšiřitelnost.

Spravovaný uzel (uzel v rámci buňky) obsahuje minimálně jeden server. Každý server poskytuje běhové prostředí. Spravované servery se vytvářejí ve spravovaném uzlu, který je definován jako vlastní profil. Všechny spravované uzly jsou sdružené ve stejném správcí implementace a ten spravuje všechny spravované uzly v buňce. Servery lze seskupovat do klastrů, jejichž správu zajišťuje rovněž správce implementace. V případě prostředí síťové implementace produktu byste měli dát své aplikace do klastru tak, aby byly chráněny před selháním jednoho serveru (vysoká dostupnost), aby byla jejich pracovní zátěž rozložena mezi řadu ekvivalentních serverů (vyrovnávání pracovní zátěže), případně obojí.

Další informace o vysoké dostupnosti naleznete v části „Vysoká dostupnost a sdílení pracovní zátěže“ v souvisejících odkazech.


V prostředí ND normálně nastavíte server proxy nebo HTTP server z bezpečnostních důvodů a pro vyrovnávání pracovní zátěže. Další informace o serveru proxy naleznete v tématu „Rozšiřitelnost“.

Rozšiřitelnost

Instalace komponent a modelů monitorování produktu IBM Business Monitor do klastru rozšiřuje vaši schopnost správy pracovní zátěže. Distribuce komponent a modelů monitorování do více klastrů a seskupování komponent na základě společných struktur používání prostředků vám umožňuje správu jednotlivých pracovních zátěží jednotlivých klastrů na základě struktur využívání prostředků instalovaných komponent. Téma "Čtyřklastrová topologie" můžete použít jako výchozí bod plánování rozšiřitelné topologie.

Následující diagram vyobrazuje buňku se dvěma spravovanými uzly.

Buňka



Stroje systému zpráv

Při implementaci do klastru je stroj systému zpráv vytvořený pro sběrnici pro integraci služeb produktu IBM Business Monitor v daném momentu aktivní vždy pouze v jediném členu

klastru. Toto chování je určeno výchozí zásadou sběrnice pro integraci služeb. Výchozí zásadu sběrnice pro integraci služeb lze upravit, avšak vždy musí jít o typ "Jeden-z-N". Zásada "Jeden-z-N" umožňuje aktivaci pouze jediné instance stroje systému zpráv v klastru a poskytuje vysokou dostupnost (ochraňující komponenty a modely před selháním jediného serveru), nikoli však rozšiřitelnost (schopnost rozšiřovat systém přidáváním prostředků).

Využití stroje systému zpráv můžete minimalizovat a zvýšit výkon použitím funkce, jež službě událostí infrastruktury CEI umožňuje nepoužívat fronty JMS (Java Messaging Service) a odesílat události přímo do databáze produktu IBM Business Monitor. Další informace viz "Přijímání událostí pomocí přizpůsobitelných a tabulkových metod" v odkazech na související úlohy.

Pomocné komponenty

Mezi pomocné komponenty patří služba událostí infrastruktury CEI, služba IBM Cognos Business Intelligence, akční služby, služby emitoru událostí a naplánované služby. Přidejte nové členy klastru pro zvýšení kapacity. Toto neplatí pro naplánované služby.

Většina pracovní zátěže pro naplánované služby se zpracovává v databázovém serveru. Při zvýšení pracovní zátěže naplánovaných služeb byste měli podle potřeby provádět monitorování, vyhodnocování a ladění databázového serveru. Pracovní zátěž naplánovaných služeb lze spravovat povolením nebo zákazem různých naplánovaných služeb nebo úpravou intervalů služeb přidružených k jednotlivým naplánovaným službám. Další informace viz "Správa naplánovaných služeb Monitoru" v odkazech na související úlohy.

Webové komponenty

Jde o tyto webové komponenty: prostor Business Space, moduly widget a služba REST API produktu IBM Business Monitor. Kapacitu lze zvýšit přidáním nových členů klastru.

V prostředí ND normálně nastavíte server proxy nebo HTTP server z bezpečnostních důvodů a pro vyrovnávání pracovní zátěže. Místo aby příchozí požadavky HTTP dorazily přímo na aplikační server WebSphere Application Server, přicházejí na server proxy, který může tyto požadavky rozdělit mezi různé aplikační servery, jež tuto práci provádějí. Vytvořte server proxy v produktu WebSphere Application Server. Místo serveru proxy nebo před ním lze použít jiné směrovací servery, například IBM HTTP Server. Výhodou použití tohoto serveru proxy je, že je integrován s produktem WebSphere Application Server, a proto se snadno využívá a udržuje.

Důležité: Pro vyrovnávání pracovní zátěže požadavků HTTP mezi dvěma či více členy klastru je nezbytný server proxy (nebo alternativní směrovací server). Server proxy umožňuje klientům přístup k aplikacím v rámci této topologie.

Aplikace modelu monitorování

Aplikace modelu monitorování jsou zabaleny jako standardní archivy podnikových aplikací JAVA (EAR). Aplikace modelu monitorování se přizpůsobuje počtu členů klastru v klastru.

Aspekty paměti

Objem paměti dostupný jedinému členu klastru závisí na rozvržení adresního prostoru operačního systému a na skutečnosti, zda provozní prostředí JVM je 32bitovým nebo 64bitovým procesem. 64bitové prostředí JVM může přistupovat k paměti o objemu 500 GB až 4 EB, 32bitové prostředí JVM má přístup pouze k paměti o objemu 2 GB (například 32bitový systém Windows).

Obecně platí, že je zapotřebí zvážit přidání druhého klastru pro implementaci aplikací modelu monitorování při implementaci více než deseti aplikací modelu monitorování, pokud členové klastru provozují 32bitové prostředí JVM. Toto je pouze obecný pokyn, který nemusí platit pro konkrétní pracovní zátěže a modely.

Topologie se čtyřmi klastry

Produkt IBM Business Monitor můžete instalovat do více topologií. Můžete použít topologii se čtyřmi klastry a nastavit prostředí s vysokou výkonností.

Následující topologie se čtyřmi klastry používá šablonu prostředí implementace "Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web". Tato šablona seskupuje aplikace produktu IBM Business Monitor do čtyř klastrů v jediné buňce.

Klastr stroje systému zpráv

WebSphere Business Monitor a sběrnice infrastruktury CEI

Podpůrný klastr

Služby události CEI, akční služby, plánovač služeb, služby emitoru událostí

Aplikační klastr

Aplikace modelu monitorování

Webový klastr

Aplikace prostoru Business Space, moduly widget prostoru Business Space, aplikace služeb REST, služba Alphablox

Klastr stroje systému zpráv.

Stroj systému zpráv pro sběrnici produktu IBM Business Monitor

Stroj systému zpráv pro infrastrukturu sběrnice obecné události (CEI)

Podpůrný klastr

Služba událostí CEI

Služby emitoru událostí

Akční služby

Naplánované služby Monitoru

Služba produktu IBM Cognos Business Intelligence

Aplikační klastr

Aplikace modelu monitorování

Webový klastr

Aplikace prostoru Business Space

Prvky widget prostoru Business Space

Aplikace služeb Representational State Transfer (REST)

Poznámka: Pro lepší výkon umístěte služby emitoru událostí a službu událostí CEI do stejného klastru. Služby emitoru událostí zahrnují emitore událostí REST a emitore událostí JMS.

Čtyřklastrová topologie s produktem IBM Business Process Manager

Pomocí šablony Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web (čtyři klastry) můžete vytvořit kombinované prostředí implementace produktů IBM Business Process Manager a IBM Business Monitor. Protože jedno prostředí implementace produktu IBM Business Monitor může monitorovat všechny aplikace v buňce, vytváříte pouze jediné prostředí implementace produktu IBM Business Monitor v dané buňce.

Čtyřklastrová topologie kombinuje klastry produktu IBM Business Monitor a stroje zpráv IBM Business Process Manager do jednoho klastru. Následující topologie se čtyřmi klastry používá šablonu prostředí implementace "Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web".

Klastr stroje systému zpráv

Stroj systému zpráv pro sběrnici produktu IBM Business Monitor

Stroj systému zpráv pro infrastrukturu sběrnice obecné události (CEI)

Stroj systému zpráv pro sběrnici produktu Process Server

Stroj systému zpráv pro sběrnici produktu Performance Data Warehouse

(Pouze BPM Advanced) Stroj systému zpráv pro sběrnici architektury SCA (Service Component Architecture)

(Pouze BPM Advanced) Stroj systému zpráv pro sběrnici jazyka BPEL (Business Process Execution Language)

Podpůrný klastr

Služba událostí CEI

Služby emitore událostí

Akční služby

Naplánované služby Monitoru

Služba produktu IBM Cognos Business Intelligence

Performance Data Warehouse (výkonný datový sklad)

(Pouze BPM Advanced) Business rules manager

Aplikační klastr

Aplikace modelu monitorování

Aplikace procesů

(Pouze BPM Advanced) Aplikace v jazyce BPEL

Webový klastr

Aplikace prostoru Business Space

Prvky widget prostoru Business Space

Aplikace služeb Representational State Transfer (REST)

Využití existujícího nezbytného softwaru

Produkt IBM Business Monitor můžete instalovat na servery, na kterých je nainstalovaný předem vyžadovaný software.

Existující aplikační servery

Produkt IBM Business Monitor můžete nainstalovat na fyzickém serveru, kde je v současné době nainstalována platforma aplikačního serveru. Podporovány jsou následující platformy aplikačního serveru produktu IBM Business Monitor:

- WebSphere Application Server
- Process Server
- WebSphere Enterprise Service Bus

Můžete rozšířit existující profil nebo vytvořit nový profil, který bude obsahovat server produktu IBM Business Monitor.

Existující WebSphere Portal

Produkt IBM Business Monitor již neposkytuje portletové panely dashboard. Avšak moduly widget produktu IBM Business Monitor lze i nadále zobrazovat v portálu WebSphere Portal. Další informace viz odkaz na související úlohu.

Profily

Profil definuje běhové prostředí a zahrnuje všechny soubory, jež server zpracovává v běhovém prostředí. V prostředí s vysokou dostupností je potřeba více profilů, aby bylo možné správně spravovat složitý systém. Můžete vytvořit nové profily nebo rozšířit stávající profily.

Produkt IBM Business Monitor má šablony profilů, které umožňují funkčnost specifickou pro produkt IBM Business Monitor. Po instalaci produktu můžete vytvářet a rozšiřovat profily buď pomocí Průvodce nástrojem Správa profilů, nebo pomocí příkazu `manageprofiles`. (Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, musíte použít příkaz `manageprofiles`.)

Typy profilů produktu IBM Business Monitor jsou rozšířením podobně pojmenovaných typů profilů, které poskytuje produkt WebSphere Application Server. Typy profilů poskytované produktem IBM Business Monitor nejsou stejné jako typy profilů poskytované produktem WebSphere Application Server.

Použití nových profilů je účinnější a méně náchylné k chybám než vícenásobná instalace produktu. Vývojáři mohou používat samostatné profily pro vývoj a testování. Když místo vícenásobné instalace produktu používáte profily, získáte tyto výhody:

- Stačí udržovat pouze jednu sadu souborů jádra produktu.
- Ušetříte prostor na disku.
- Usnadníte si tak aktualizaci produktu.

Volba typu profilu

Profil definuje jedinečné běhové prostředí se samostatnými příkazovými soubory, konfiguračními soubory a soubory protokolů. Profily definují tři různé typy prostředí: jediný samostatný server, správce implementace a spravovaný uzel. Díky profilům můžete mít v systému více běhových prostředí, aniž by bylo nutné instalovat více kopií produktu.

Pro prostředí s jedním serverem vytvořte samostatný profil.

Pro prostředí implementace sítě proveďte následující postup:

1. Než začnete vytvářet jiné profily, vytvořte profil správce implementace. Pokud jste vytvořili profil správce implementace před instalací produktu IBM Business Monitor (například pro servery WebSphere Application Server nebo Process Server) a máte v plánu tento profil správce implementace použít ke správě uzlů produktu IBM Business Monitor, rozšířte tento profil pomocí šablony, kterou nabízí produkt IBM Business Monitor.
2. Pro každý uzel, který zamýšlíte přidat do serverového klastru, vytvořte vlastní profil. Volitelně můžete rozšířit stávající vlastní profil pro každý uzel, který zamýšlíte přidat.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databáze", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

Šablony pro všechny profily jsou uloženy v adresáři `app_server_root/profileTemplates`. K dispozici jsou tyto šablony profilů:

Profil	Kdy použít
Samostatný server Monitor Server	Pro prostředí produktu IBM Business Monitor s jediným serverem.
Správce implementace komponenty Monitor Server	Pokud nastavujete prostředí síťové implementace, nejprve vytvořte nebo rozšířte tento profil. Pokud jste vytvořili správce implementace před instalací produktu IBM Business Monitor a máte v plánu použít stejný profil správce implementace ke správě uzlů produktu IBM Business Monitor, rozšířte tento profil pomocí šablony, kterou nabízí produkt IBM Business Monitor.
Vlastní profil komponenty Monitor Server	Pokud nastavujete prostředí síťové implementace, vytvořte nebo rozšířte vlastní uzly a později, pomocí administrativní konzoly, nainstalujte do různých vlastních uzlů specifické aplikace.

Samostatné profily

Pro produkt IBM Business Monitor v prostředí s jediným serverem použijte samostatný profil zvaný též profil samostatného aplikačního serveru.

Každý uzel samostatného aplikačního serveru má svou administrativní konzolu, pomocí které jej spravujete. Samostatný uzel může obsahovat více serverů.

Samostatný server se snadno nastavuje a má konzolu První kroky, ze které můžete spouštět a zastavovat server a instalovat ukázkou Ukázká. Instalujete-li ukázkou na samostatný server, můžete prostředky použité v ukázce zkoumat v administrativní konzole.

Na samostatný server můžete implementovat i svá řešení, ale samostatný server nemůže zajistit kapacitu, rozšiřitelnost ani odolnost, která jsou obvykle vyžadována po produkčním prostředí. Pro produkční prostředí je lepší použít prostředí síťové implementace.

Profily správce implementace

Správce implementace je server, který spravuje operace pro logickou skupinu, nebo buňku ostatních serverů. V prostředích síťové implementace se skupina serverů používá ve

spolupráci, aby se zajistilo vyrovňování pracovní zátěže a překonání selhání. Správce implementace je centrální umístění pro administraci serverů a klastrů v buňce.

Chcete-li vytvořit prostředí implementace, je prvním profilem, který vytvoříte nebo rozšíříte, profil správce implementace. Správce implementace má konzolu První kroky, z níž můžete spustit a zastavit správce implementace a spustit jeho administrativní konzolu. Administrativní konzola správce implementace se používá ke správě serverů a klastrů v buňce. To zahrnuje konfiguraci serverů a klastrů, přidávání serverů do klastrů, spouštění a zastavování serverů a klastrů a implementaci modulů v nich.

Ačkoli je správce implementace typ serveru, nelze implementovat moduly přímo do správce implementace.

Po vytvoření nebo rozšíření správce implementace pro produkt IBM Business Monitor v prostředí síťové implementace můžete vytvořit nebo rozšířit vlastní uzly a sdružit je nebo je udělat součástí správce implementace, abyste vytvořili buňku, skupinu centrálně spravovaných uzlů nebo klastrů.

Před vytvořením nebo rozšířením vlastních profilů vytvořte nebo rozšířte profil správce implementace. Pokud jste vytvořili profil správce implementace před instalací produktu IBM Business Monitor a máte v plánu použít stejný profil správce implementace ke správě uzlů produktu IBM Business Monitor, rozšířte tento profil pomocí šablony, kterou nabízí produkt IBM Business Monitor.

Vlastní profily

Chcete-li konfigurovat prostředí síťové implementace pro produkt IBM Business Monitor, vytvořte vlastní uzly a sdružte je do buňky správce implementace, která je bude spravovat, nebo z nich utvořte součást této buňky. Volitelně můžete rozšířit stávající vlastní profil pro každý uzel, který zamýšlíte přidat. Později můžete použít administrativní konzolu k instalaci specifických aplikací do různých vlastních uzlů.

Vlastní profil je prázdný uzel, který neobsahuje výchozí aplikace, nebo server, který obsahuje profil samostatného serveru. Při vytváření nebo rozšiřování vlastního profilu sdružíte uzly, abyste identifikovali profil správce implementace, který hodláte použít k jeho správě. Po sdružení vlastního profilu do správce implementace se z uzlu stane *spravovaný uzel*.

Spravovaný uzel obsahuje agent uzlu a může obsahovat spravované servery. Ve spravovaném uzlu je možné konfigurovat a spouštět spravované servery. Servery, které jsou nakonfigurované ve spravovaném uzlu tvoří prostředky vašeho prostředí implementace. Tyto servery jsou vytvářeny, konfigurovány, spouštěny, zastavovány, spravovány a odstraňovány pomocí administrativní konzoly správce implementace. Procesy ve spravovaném uzlu mohou zahrnovat členy klastru, které správce implementace používá k vyrovňování pracovní zátěže u intenzivně využívaných aplikací.

Spravovaný uzel může obsahovat jeden či více serverů, které spravuje správce implementace. Na serverech ve spravovaném uzlu můžete implementovat řešení, ale spravovaný uzel nemá svou vlastní administrativní konzolu. Spravovaný uzel je definován vlastním profilem a má konzolu První kroky.

Aspekty databáze

Hlavní databáze MONITOR uchovává konfiguraci produktu IBM Business Monitor, metadata modelu monitorování a monitorovaná data. Konfigurace produktu IBM Cognos Business Intelligence se uchovává v samostatné databázi úložiště obsahu produktu IBM Cognos BI s názvem COGNOSCS. Vytvoření profilu předpokládá, že se jak databáze MONITOR, tak i databáze COGNOSCS vytvořily ve stejné instanci databáze.

Pro databáze MONITOR a COGNOSCS můžete používat jméno uživatele obecné databáze. Pravděpodobně však budete chtít používat oddělená jména, protože produkt IBM Cognos BI vytváří své vlastní tabulky úložiště obsahu ve schématu názvu databáze, které obdrží při prvním spuštění produktu IBM Cognos BI.

Databázi MONITOR lze také použít během vytváření samostatného profilu k ukládání schémat následujících komponent:

- Business Space
- Úložiště stroje systému zpráv Common event infrastructure (CEI).
- Úložiště stroje systému zpráv IBM Business Monitor.

Nepoužíváte-li samostatný profil, můžete pro tyto komponenty a navíc i pro datové úložiště CEI, které není povinné a tudíž se standardně nevytváří ani nepovoluje, používat stejnou databázi, nebo různé databáze.

V případě produkčních prostředí můžete vybírat z následujících podporovaných databázových produktů:

- DB2
- DB2 for z/OS
- Oracle
- Microsoft SQL Server

V databázi MONITOR je uloženo více typů dat. Když vytvoříte profil produktu IBM Business Monitor nebo spustíte skripty databáze, vytvoříte tabulky databáze, které obsahují konfigurační data produktu IBM Business Monitor. Později, když je každý model monitorování nainstalován, vytvoří se další tabulky pro ukládání dat dotyčného modelu monitorování. Při zpracování událostí se data instance modelu monitorování budou ukládat do těchto tabulek. Panely dashboard poté odkazují na tyto tabulky.

Tip: V prostředí síťové implementace vytvořte databáze MONITOR a COGNOSCS před spuštěním správce implementace a vytvořením dalších vlastních profilů.

Tip: Je-li databáze COGNOSCS mimo server IBM Cognos BI, musíte na počítači serveru IBM Cognos BI nainstalovat databázového klienta. Viz podrobnosti v tématech pojednávajících o specifických aspektech databází.

Vytvoření databází

Databázi MONITOR a COGNOSCS lze vytvořit různými způsoby:

- Pokud je databázový software nainstalovaný na stejném serveru jako produkt IBM Business Monitor, můžete pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazu manageprofiles lokální databáze vytvořit při vytvoření profilu.

Poznámka:

- Pro systém DB2 musí mít uživatel vytvářející profil pověření k vytvoření databáze.
- Pro systém Oracle nebo SQL Server musí být nástroji Správa profilu nebo příkaz manageprofiles poskytnuto ID a heslo administrátora databáze, aby bylo možné vytvářet databázové objekty ve stávající instanci databáze.
- Funkcí správy profilu můžete vygenerovat databázové skripty s použitím konfiguračních hodnot vybraných při vytvoření profilu. Vyberte volbu vytvoření profilu pro zpoždění provedení skriptů databáze a později vygenerované skripty spusťte, aby na databázovém serveru vytvořily databázové objekty.

- Databázi můžete vytvořit manuálně pomocí skriptů z instalačního média nebo z adresáře dbscripts instalace produktu IBM Business Monitor. Proměnné ve skriptech lze zkonfigurovat manuálně nebo pomocí nástroje pro návrh databáze (DbDesignGenerator).

Pokud v databázi MONITOR přejmenujete tabulkové prostory pro data instance, tak při vytváření schématu modelu monitorování musíte vyexportovat skripty vytvoření schématu a změnit názvy tabulkových prostorů tak, aby odpovídaly názvům, které jste použili při vytváření počáteční databáze.

Velikost databáze

Skripty databáze produktu IBM Business Monitor pro databázi MONITOR vytváří více tabulkový prostorů pro ukládání dat. Názvy a konfiguraci tabulkových prostorů lze změnit v závislosti na podnikových standardech a požadavcích na výkon a velikost. V případě vývojových a testovacích instalací s minimálním množstvím dat by mělo být dostatečné databázové úložiště o velikosti 1 GB. V případě produkčních prostředí vychází velikost databáze z množství dat, které hodláte monitorovat.

Zabezpečení databází

Při vytváření databází jsou běžovému uživateli databáze udělena oprávnění k administraci databázových objektů, což zjednodušuje vytvoření databází a umožňuje serveru IBM Business Monitor automatickou správu schématu databáze modelu monitorování při implementaci a odebírání modelů. Musíte-li zabezpečit databáze, věnujte pozornost části Zabezpečení prostředí databáze MONITOR a Konfigurace zabezpečení služby IBM Cognos BI.

Aspekty databáze MONITOR pro databázi DB2

Pro databáze hostované na serveru DB2 existují specifická doporučení.

Aspekty globalizace

Databáze DB2 se musí nainstalovat se znakovou sadou UTF-8. Použití této znakové sady zajišťuje, že bude možné uložit do databáze metadata modelu monitorování a data instancí obsahující znaky nativních jazyků. Kromě toho produkt IBM Cognos Business Intelligence vyžaduje databázi UTF-8. Skript createDatabase.sql vytváří databázi jako UTF-8 automaticky.

Skript createDatabase.sql vytvoří databáze s následujícími výchozími nastaveními země:
TERRITORY EN_US

Chcete-li změnit výchozí jazyk, změňte proměnnou TERRITORY na podporované nastavení země z tématu DB2 Podporované kódy zemí a kódové stránky. Nastavení země musí používat kódovou sadu UTF-8. Chcete-li např. změnit zemi na Francii, použijte:





TERRITORY FR_FR

Tabulka DIM_TIME obsahuje sloupec pro zadání přeloženého názvu měsíce do sestav panelu dashboard. Standardně se pro vyplnění položek tabulky DIM_TIME používá kód národního prostředí pro americkou angličtinu (EN_US). Chcete-li změnit výchozí jazyk, nahraďte hodnotu proměnné EN_US v tabulce createTables.sql národním prostředím dle svého požadavku. Například pro francouzštinu nahraďte hodnotu EN_US hodnotou FR_FR. Soubor createTables.sql obsahuje také příkaz SQL, který můžete použít k přepsání položek s názvy měsíců a k definici vlastních názvů měsíců.

Aspekty produktu DB2 Express Edition

Produkt DB2 Express Edition může používat maximálně 4 GB paměti instancí, i když má systém více než 4 GB paměti. Další informace o tom, jakou verzi produktu DB2 používat, najdete v souvisejících odkazech.

V současné době je známo omezení v instalačním programu produktu DB2 Express týkající zahrnutí národního jazyka (NL) do vlastností předaných instalačním programem produktu IBM Business Monitor. Následující hodnoty předávané instalačnímu programu produktu DB2 Express v době instalace nesmí obsahovat řetězce NL:

-  Jméno a heslo uživatele instance: bpminst a bpminst1.
-  Jméno a heslo chráněného uživatele: bpmfenc a bpmfenc1.
-  Jméno a heslo uživatele administrativního serveru (DAS): bpmadmin a bpmadmin1.
-  Jméno a heslo administrativního uživatele: bpmadmin a bpmadmin1.

Aspekty zabezpečení databáze MONITOR

Pokud k vytvoření databáze DB2 používáte nástroj Správa profilu nebo příkaz manageprofiles, pokusí se administrátor vytvářející profil také vytvořit databázi. Uživatel běhové databáze produktu IBM Business Monitor (@DB_USER@), který se zadává při vytváření profilu, musí již v operačním systému existovat.

Standardně se uživateli běhové databáze produktu IBM Business Monitor uděluje během vytváření databáze oprávnění DBADM (administrátor databáze). To umožní serveru IBM Business Monitor automaticky spravovat schéma databáze modelu monitorování při implementaci a odebrání modelů. Chcete-li databázi zabezpečit, můžete vytvořit databázi ručně a udělit uživateli databáze běhového prostředí pouze ta oprávnění, která potřebuje k operacím běhového prostředí. Viz téma “Ruční instalace databází” na stránce 54 a Zabezpečení prostředí databáze Monitor. Shrnutí databázových oprávnění najdete v tématu Databázová oprávnění.

Aspekty zamykání databáze DB2

Je-li počet událostí vysoký, databáze MONITOR se při čekání na některý zámek databáze dostává do stavu zablokování minimálně u dvou různých transakcí. Pokud k takové situaci dojde, jedna z transakcí skončí nezdarem a provede se její opakování.

Chcete-li vyloučit další případy zablokování u produktu DB2 LUW, ale současně zachovat souběžné vysokoobjemové zpracování, zadejte do příkazového okna DB2 tento příkaz:

```
db2set DB2_SKIPINSERTED=ON
db2set DB2_SKIPDELETED =ON.
```




Pokud jsou proměnné DB2_SKIPINSERTED a DB2_SKIPDELETED registru instance DB2 nastaveny na hodnotu ON, nemůže dojít k zablokování podprocesů.

Aspekty databáze COGNOSCS pro server DB2

Pokud se vaše databáze MONITOR nachází jinde než na serveru či klastru, na kterém je implementovaná služba produktu IBM Cognos Business Intelligence, musíte na server nainstalovat úplného databázového klienta, jako je např. IBM Data Server Client, který bude implementovat datové krychle na server IBM Cognos BI.

Než budete moci publikovat balíky datové krychle produktu IBM Cognos BI během implementace modelu monitorování, musí být vzdálená databáze katalogována. Katalogovaný název musí odpovídat názvu databáze zadanému pro databázi MONITOR. Jinak musíte změnit zdroj dat databáze WBMONITOR_DB v produktu IBM Cognos BI tak, aby odkazoval na správný katalogovaný název.

Při publikování balíků datové krychle během implementace modelu potřebuje produkt IBM Cognos BI přístup k příkazům klienta databáze DB2.

-  Klient databáze DB2 musí být obsažen v proměnné PATH serveru.
-   Uživatel, který spouští produkt IBM Business Monitor, musí být zdrojem profilu uživatele databáze DB2.

Při prvním spuštění vytváří služba IBM Cognos BI tabulky v databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI. Protože musí mít uživatel databáze, který přistupuje k databázi úložiště obsahu, oprávnění k vytváření tabulek v databázi, doporučuje se, abyste vytvořili nového uživatele databáze vyhrazeného pro databázi úložiště obsahu.

Databáze COGNOSCS se musí používat pouze pro data produktu IBM Business Monitor. Do databáze COGNOSCS nesmíte přímo přidávat data, ani používat databázi s jinými databázemi k vytváření sestav s takovými daty (ať už kombinovanými nebo ne s daty vytvořenými v produktu IBM Business Monitor).

Rozšířené zabezpečení produktu IBM Cognos BI

Produkt IBM Cognos BI vyžaduje pro vytvoření tabulek pro vnitřní použití další oprávnění. Po první úspěšném spuštění serveru IBM Cognos BI můžete zrušit přídavná oprávnění uživatele databáze potřebná pro vytváření tabulek v databázi úložiště obsahu produktu IBM Cognos BI.

Přídavná oprávnění zrušíte pomocí následujících příkazů (proměnnou @DB_USER@ nahradíte uživatelem databáze produktu IBM Cognos BI):

```
REVOKE CREATETAB,IMPLICIT_SCHEMA ON DATABASE FROM USER @DB_USER@;
```

Další informace o konfiguraci databáze pro produkt IBM Cognos BI na serveru DB2 najdete v tématu Doporučená nastavení pro vytvoření úložiště obsahu v databázi DB2 v systémech Linux, Windows a UNIX.

Aspekty databáze MONITOR pro databázi DB2 for z/OS

Pro databáze provozované v systému DB2 for z/OS platí specifická doporučení. Pro produkt IBM Business Monitor doporučujeme vyhrazenou skupinu úložišť (STOGROUP). Skupina úložišť musí být vytvořena před vytvořením databáze MONITOR.

Služba produktu IBM Cognos BI není podporována v systému z/OS. Produkt IBM Cognos BI se podporuje také v případě, že používáte databázi DB2 for z/OS jako databázi MONITOR.

Aspekty globalizace

Systém DB2 for z/OS musí být instalován s použitím univerzální znakové sady UTF-8. Použití této znakové sady zajišťuje, že bude možné uložit do databáze metadata modelu monitorování a data instancí obsahující znaky nativních jazyků. Skript createDatabase.sql vytváří databázi jako UTF-8 automaticky.

Tabulka DIM_TIME obsahuje sloupec pro zadání přeloženého názvu měsíce do sestav panelu dashboard. Nastavení umístění se v systému z/OS nepoužívá pro vytváření názvů měsíců.

Soubor `createTables.sql` obsahuje příkaz SQL, který můžete použít k přepsání položek s názvy měsíců a k definici vlastních názvů měsíců.

Obecné aspekty databáze

Databáze DB2 pro operační systém z/OS vyžaduje přidání dvou fondů vyrovnávacích paměti. Před spuštěním databázových skriptů musí administrátor databáze vytvořit následující fondy vyrovnávacích paměti 32k:

- BP32K
- TMPBP32

System DB2 pro operační systém z/OS vyžaduje databázi TEMP pro ukládání deklarovaných dočasných tabulek.

- Vytvořte vyhrazenou skupinu STOGROUP, která bude obsahovat data prostoru IBM Business Monitor.
- Vytvořte tabulku TEMP a tabulkový prostor TEMP pro ukládání deklarovaných dočasných tabulek pro zpracování posouvateľných kurzorů. Následují příklady.

Pro systém DB2 pro operační systém z/OS verze 8 musejí být vytvořeny databáze a tabulkový prostor temp (pokud již neexistují). Následuje reprezentativní příklad definice databáze TEMP:

```
CREATE
DATABASE TEMP AS TEMP STOGROUP SYSDEFLT;
CREATE TABLESPACE
TEMP IN TEMP
USING STOGROUP SYSDEFLT
BUFFERPOOL BP32K
SEGSIZE
32;.
```

Pro databázi DB2 pro operační systém z/OS verze 9 a 10 v prostředí bez sdílení dat se databáze TEMP jmenuje DSNDB07 a je vytvořena během instalace databáze. Dočasné tabulkové prostory se přidávají do stávající databáze TEMP. Následuje reprezentativní příklad dočasného tabulkového prostoru:

```
CREATE TABLESPACE WBITEMP
IN DSNDB07
USING STOGROUP SYSDEFLT
BUFFERPOOL BP32K
SEGSIZE
32;.
```

Pro databázi DB2 pro operační systém z/OS verze 9 a 10 v prostředí se sdílením dat, musí být vytvořena databáze WORKFILE. V konkrétním subsystému smí být vytvořena vždy pouze jediná databáze WORKFILE. Následuje reprezentativní příklad vytvoření databáze WORKFILE a dočasného tabulkového prostoru:

```
CREATE DATABASE WORKTEMP AS WORKFILE STOGROUP SYSDEFLT;
CREATE TABLESPACE WBITEMP IN WORKTEMP
USING STOGROUP SYSDEFLT
BUFFERPOOL BP32K
SEGSIZE
32;.
```

Podrobné informace k vytváření databáze TEMP a tabulkových prostorů TEMP naleznete v Informačním centru produktu DB2 pro operační systém z/OS. Viz související odkaz.

Poznámka: Používáte-li systém DB2 pro operační systém z/OS a zamýšlíte-li používat SPUFI pro spuštění databázových skriptů, použijte protokol FTP k přenosu souborů na databázový server z/OS. Skripty databáze IBM Business Monitor jsou zakončeny znakem posunu řádku. Server FTP v systému z/OS bude správně mapovat posun řádku ke znaku konce řádku pro skript databáze.

System DB2 pro operační systém z/OS verze 8 vyžaduje rovněž databázové úložiště pracovních souborů pro příkazy SQL, jež vyžadují pracovní úložiště, tj. například pro řazení. To pro verzi 8 vyžaduje přidání tabulkového prostoru pro podporu operací řazení do databázi TEMP. V systému DB2 pro operační systém z/OS verze 9 a 10 jsou databáze pracovních souborů a databáze TEMP spojené. Procedury a doporučené rozměry pro vytváření databázi pracovních souborů jsou uvedeny v Informačním centru produktu DB2 pro operační systém z/OS.

Nastavte parametr RRULOCK subsystému na hodnotu YES, a zajistíte tak vyšší souběžnost.

Má-li být povolena služba DMS (služba přesunu dat), zvyšte počet zámeků na uživatele, tj. proměnnou NUMLKUS, na hodnotu nejméně 100 000.

Ovladač JDBC

Produkt IBM Business Monitor používá ovladač JDBC 4.0. Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor db2jcc4.jar, který se dodává v adresáři kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\DB2. V případě instalace databáze DB2 for z/OS se doporučuje, abyste používali ovladač JDBC 3.0 db2jcc.jar, který se dodává spolu s produktem DB2.

Aspekty databáze MONITOR pro databázi Oracle

Pro databáze hostované na serveru Oracle existují specifická doporučení.

Aspekty globalizace

Produkt Oracle musí být instalován s použitím univerzální znakové sady UTF-8 (AL32UTF8) místo výchozí znakové sady databáze (WE8ISO8859P1 - ISO 8859-1 Západní Evropa). Použití této znakové sady zajišťuje, že bude možné uložit do databáze metadata modelu monitorování a data instancí obsahující znaky nativních jazyků. Kromě toho produkt IBM Cognos BI vyžaduje databázi UTF-8.

Produkt Oracle spravuje jazyková a národní nastavení ve dvou databázových parametrech:

NLS_LANGUAGE

NLS_TERRITORY

Chcete-li změnit výchozí jazyk databází, změňte parametr NLS_LANGUAGE na podporovaný jazyk databáze Oracle. Nastavení země definuje výchozí nastavení pro formátování data, měny atd. Parametr NLS_TERRITORY nastavte, chcete-li změnit instanci databáze Oracle.

Tabulka DIM_TIME obsahuje sloupec pro zadání přeloženého názvu měsíce do sestav panelu dashboard s časovým rozměrem. Standardně se pro vyplnění položek tabulky DIM_TIME používá nastavení NLS_LANGUAGE. Chcete-li změnit výchozí jazyk, změňte parametr NLS_LANGUAGE určité instance Oracle nebo určité relace před spuštěním skriptu createTables.sql. Soubor createTables.sql obsahuje také příkaz SQL, který můžete použít k přepsání položek s názvy měsíců a k definici vlastních názvů měsíců.

Aspekty zabezpečení MONITOR

Pokud k vytvoření objektů databáze Oracle používáte nástroj Správa profilu nebo příkaz manageprofiles, vytvoří objekty databáze a schéma MONITORu administrátor databáze uvedený při vytváření profilu. V databázi Oracle je schéma jak kolekcí objektů databáze, tak i ID uživatele, který se může přihlásit do databáze.

Standardně je vlastník schématu MONITOR současně uživatelem běhového prostředí databáze, a jsou mu udělena oprávnění vytvářet další schémata a objekty databáze v rámci vytváření databáze. To umožní serveru IBM Business Monitor automaticky spravovat schéma databáze modelu monitorování při implementaci a odebírání modelů. Chcete-li databázi zabezpečit, vytvořte databázi ručně. Vlastník schématu MONITOR nebo jiný uživatel se může používat jako uživatel běhové databáze produktu IBM Business Monitor. V zabezpečeném prostředí můžete udělit uživateli běhové databáze pouze ta oprávnění, která jsou nutná pro běhové operace. Viz témata "Ruční instalace databáze" a "Zabezpečení prostředí databáze MONITOR" v souvisejících odkazech.

Ovladač JDBC

Podporu JDBC poskytují ovladače Oracle JDBC pro prostředí JVM 1.6. Soubor ovladače JDBC ojdbc6.jar je ovladač JDBC podporovaný databází Oracle, který se používá s produktem WebSphere Application Server verze 7. Soubor ojdbc6.jar lze použít jak pro databázi Oracle 10g, tak i pro databázi Oracle 11g. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt Oracle naleznete v souvisejícím odkazu.

Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor ojdbc6.jar, který se dodává v adresáři kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\Oracle. Volitelně si můžete stáhnout jiný soubor ovladače JDBC Oracle ojdbc6.jar a odkázat se na něj při spuštění nástroje Správa profilu nebo při spuštění příkazu manageprofiles.

Obnova XA

Má-li obnova XA databáze Oracle fungovat správně, musíte použít speciální oprávnění. Spusťte následující příkazy jako uživatel SYS:

```
grant select on pending_trans$ to <uživatel>;
grant select on dba_2pc_pending to <uživatel>;
grant select on dba_pending_transactions to <uživatel>;
grant execute on dbms_system to <uživatel>;
```

kde <uživatel/> je jméno uživatele pro databázi MONITOR, která je konfigurována při vytváření profilu.

Aspekty databáze COGNOSCS pro produkt Oracle

Pokud se vaše databáze MONITOR nachází jinde než na serveru či klastru, na kterém je implementovaná služba produktu IBM Cognos Business Intelligence, musíte na server nainstalovat úplného databázového klienta nebo klienta Instant Client produktu Oracle, který bude implementovat datové krychle na server IBM Cognos BI.

Instance produktu Oracle pro produkt IBM Cognos BI musí být adresovatelná položkou TNSNAMES v klientu produktu Oracle na daném serveru. Položka TNSNAMES musí používat stejný název, jako je název instance databáze zadaný pro databázi MONITOR při vytváření profilu (např. ORCL). Jinak musíte změnit zdroj dat databáze WBMONITOR_DB v produktu IBM Cognos BI tak, aby odkazoval na správnou položku TNSNAMES.




Pokud používáte klienta Instant Client produktu Oracle, musí být cesta ke klientu součástí systémové cesty. Soubor TNSNAMES.ORA musí být také součástí informací pro databázový server Oracle a proměnná prostředí TNS_ADMIN musí být nastavená tak, aby odkazovala na umístění souboru TNSNAMES.ORA.

Důležité: Pro účely odstraňování problémů nainstalujte obslužný program příkazů SQLPlus pomocí klienta Instant Client produktu Oracle.

Následující příklad zobrazuje obsah platného souboru TNSNAMES.ORA. (ORCL psané velkými písmeny je alias databázového spojení.)

```
ORCL =
(DESCRIPTION =
(AADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = orcl)
)
)
```

Při publikování balíků datové krychle během implementace modelu potřebuje produkt IBM Cognos BI přístup k příkazům klienta databáze Oracle.

-  Klient databáze Oracle musí být obsažen v proměnné PATH serveru.
-   Uživatel, který spouští server IBM Business Monitor, musí mít profil nastavený jako uživatel produktu Oracle.

Při prvním spuštění vytváří služba IBM Cognos BI tabulky v databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI. Uživatel databáze, kterého zadáváte pro přístup k databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI, musí mít úplný přístup k databázi Oracle, aby v ní mohl vytvářet tabulky, pohledy, posloupnosti, spouštěče atd. V produktu IBM Cognos BI nemůžete určit oddělený název schématu a objekty IBM Cognos BI se vytváří ve výchozím schématu uživatele databáze. Doporučuje se, abyste vytvořili nového uživatele databáze, který bude určen pouze pro databázi úložiště obsahu.

Důležité: Pro tento účel nepoužívejte uživatele SYSTEM, protože určitě nechcete, aby se databázové objekty IBM Cognos BI vytvářely v systémové oblasti.

Databáze COGNOSCS se musí používat pouze pro data produktu IBM Business Monitor. Do databáze COGNOSCS nesmíte přímo přidávat data, ani používat databázi s jinými databázemi k vytváření sestav s takovými daty (ať už kombinovanými nebo ne s daty vytvořenými v produktu IBM Business Monitor).

Rozšířené zabezpečení produktu IBM Cognos BI

Produkt IBM Cognos BI vyžaduje pro vytvoření tabulek pro vnitřní použití další oprávnění. Po první úspěšném spuštění serveru IBM Cognos BI můžete zrušit přídavná oprávnění uživatele databáze potřebná pro vytváření tabulek v databázi úložiště obsahu produktu IBM Cognos BI.

Použijte následující příkazy ke zrušení přídavných oprávnění potřebných pro vytvoření schématu produktu IBM Cognos BI a povolte produktu IBM Cognos BI pracovat v režimu za běhu se sníženými oprávněními:

```
REVOKE CREATE USER FROM @SCHEMA@;
REVOKE ALTER USER FROM @SCHEMA@;
REVOKE DROP USER FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE CREATE ANY TABLE FROM @SCHEMA@;
REVOKE ALTER ANY TABLE FROM @SCHEMA@;
REVOKE DROP ANY TABLE FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE CREATE ANY SEQUENCE FROM @SCHEMA@;
REVOKE ALTER ANY SEQUENCE FROM @SCHEMA@;
REVOKE DROP ANY SEQUENCE FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE CREATE ANY PROCEDURE FROM @SCHEMA@;
REVOKE ALTER ANY PROCEDURE FROM @SCHEMA@;
REVOKE DROP ANY PROCEDURE FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE CREATE ANY VIEW FROM @SCHEMA@;  
REVOKE DROP ANY VIEW FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE CREATE ANY TRIGGER FROM @SCHEMA@;  
REVOKE ALTER ANY TRIGGER FROM @SCHEMA@;  
REVOKE DROP ANY TRIGGER FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE CREATE ANY INDEX FROM @SCHEMA@;  
REVOKE DROP ANY INDEX FROM @SCHEMA@;
```

```
REVOKE LOCK ANY TABLE FROM @SCHEMA@;
```

Další informace o konfiguraci databáze pro produkt IBM Cognos BI na serveru Oracle najdete v tématu Doporučená nastavení pro vytvoření úložiště obsahu v produktu Oracle.

Aspekty databáze MONITOR pro server Microsoft SQL Server

Pro databáze hostované na serveru Microsoft SQL Server existují specifická doporučení.

Důležité: Instalujete-li produkt SQL Server, musíte pro režim ověřování zvolit kombinovaný režim (Ověřování Windows nebo Ověřování SQL Server).

Důležité: Chcete-li používat server SQL Server s produktem IBM Business Monitor, musíte nakonfigurovat server SQL Server pro transakce XA. Produkt SQL Server není předběžně konfigurován pro transakce XA. Podpora XA se dodává jako součást distribuce ovladače Microsoft JDBC a obsahuje knihovnu DLL (sqljdbc_xa.dll) a instalační skript (xa_install.sql). Protože transakce XA nejsou standardně povoleny, musíte změnit konfiguraci v produktu Microsoft Windows Distributed Transaction Coordinator (MSDTC). Pokyny k povolení podpory XA pro produkt SQL Server naleznete v textu "Výklad transakcí XA" v dokumentaci online produktu Microsoft SQL Server.

Pokud k vytvoření databáze serveru SQL Server používáte nástroj Správa profilu nebo příkaz manageprofiles, vytvoří databázi administrátor databáze uvedený ve vytvoření profilu. Uživatel databáze běhového prostředí (@DB_USER@) produktu IBM Business Monitor, který se zadává při vytváření profilu, by měl existovat jako přihlašovací jméno k databázi a uživatel databáze serveru SQL Server. K vytvoření přihlášení k databázi a uživatele databáze můžete používat tyto příkazy:

```
CREATE LOGIN @UŽIVATEL_DB@ WITH PASSWORD = '@HESLO_DB@', DEFAULT_DATABASE=@NÁZEV_DB@  
CREATE USER @UŽIVATEL_DB@ FOR LOGIN @UŽIVATEL_DB@
```

Kde UŽIVATEL_DB je uživatel databáze běhového prostředí produktu IBM Business Monitor, HESLO_DB je heslo databáze běhového prostředí a NÁZEV_DB je název databáze produktu IBM Business Monitor.

Standardně je uživateli databáze běhového prostředí produktu IBM Business Monitor uděleno oprávnění db_owner, což je součástí vytvoření databáze. To umožní serveru IBM Business Monitor automaticky spravovat schéma databáze modelu monitorování při implementaci a odebírání modelů. Chcete-li databázi zabezpečit, můžete vytvořit databázi ručně a udělit uživateli databáze běhového prostředí pouze ta oprávnění, která potřebuje k operacím běhového prostředí. Viz témata "Ruční instalace databáze" a "Zabezpečení prostředí databáze MONITOR" v souvisejících odkazech.

Podporu JDBC poskytují ovladače JDBC produktu SQL Server JDBC pro JVM 1.6. Produkt IBM Business Monitor používá soubor ovladače Microsoft JDBC 2.0 s názvem sqljdbc4.jar. Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor sqljdbc4.jar, který se dodává v adresáři kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\SQLServer. Volitelně si můžete stáhnout jiný soubor ovladače Microsoft JDBC s názvem sqljdbc4.jar a odkázat se na něj při

spuštění nástroje Správa profilu nebo při spuštění příkazu manageprofiles. Informace o minimálních požadovaných nastaveních pro databázi SQL Server naleznete pod příslušným odkazem.

Aspekty globalizace

Server SQL Server spravuje národní nastavení při vytváření databáze pomocí volby COLLATE. Příkaz vytvoření databáze pro databáze MONITOR a COGNOSCS obsahuje následující volbu:

```
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
```

Chcete-li změnit národní nastavení, změňte pro požadovaný jazyk parametr řazení na podporované řazení. Pro změnu řazení na francouzštinu byste například použili:

```
COLLATE French_100_CS_AS
```

Server SQL Server spravuje výchozí jazyky na základě přihlášeného uživatele. Chcete-li změnit výchozí jazyk, přidejte do souboru createDatabase.sql volbu DEFAULT_LANGUAGE, která vytvoří přihlášení za použití jiného výchozího jazyka. Pro vytvoření přihlášení za použití výchozího francouzského jazyka byste například použili:

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM syslogins WHERE NAME = '@DB_USER@')
CREATE LOGIN @DB_USER@ WITH PASSWORD = '@DB_PASSWORD@',
DEFAULT_DATABASE=@DB_NAME@, DEFAULT_LANGUAGE=French;
```

Tabulka DIM_TIME obsahuje sloupec pro zadání přeloženého názvu měsíce do sestav panelu dashboard s časovým rozměrem. Standardně se kód národního prostředí pro nastavení DEFAULT_LANGUAGE používá pro naplnění položek tabulky DIM_TIME daty. Chcete-li změnit výchozí jazyk, změňte nastavení DEFAULT_LANGUAGE pro daného uživatele databáze ještě před spuštěním skriptu createTables.sql. Soubor createTables.sql obsahuje také příkaz SQL, který můžete použít k přepsání položek s názvy měsíců a k definici vlastních názvů měsíců.

Aspekty databáze COGNOSCS pro server Microsoft SQL Server

Pokud se vaše databáze MONITOR nachází jinde než na serveru či klastru, na kterém je implementovaná služba produktu IBM Cognos Business Intelligence, musíte na server nainstalovat úplného databázového klienta serveru Microsoft SQL Server, který bude implementovat krychle na server IBM Cognos BI.

Důležité: Databáze IBM Cognos BI vyžaduje řazení bez rozlišování malých a velkých písmen, zatímco databáze IBM Business Monitor vyžaduje řazení s rozlišováním malých a velkých písmen. Pokud dojde ke změně výchozího řazení databáze IBM Cognos BI, nesmí toto řazení rozlišovat malá a velká písmena.

Společnost Microsoft nabízí klienta Native Client pro server SQL Server, který lze použít namísto plné instalace klienta serveru SQL Server. Tato minimální instalace obsahuje všechny nezbytné nativní ovladače. Kromě nativního klienta byste si také měli stáhnout a nainstalovat obslužné programy příkazového řádku pro server SQL Server. Obě tyto položky jsou dostupné na stránce Balík funkcí serveru Microsoft SQL Server 2008, srpen 2008.

Při publikování balíků datové krychle během implementace modelu potřebuje produkt IBM Cognos BI přístup k příkazům klienta databáze SQL Server. Klient databáze SQL Server musí být obsažen v proměnné PATH serveru.

Při prvním spuštění vytváří služba IBM Cognos BI tabulky v databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI. Protože musí mít uživatel databáze, který přistupuje k databázi úložiště obsahu,

oprávnění k vytváření tabulek v databázi, doporučuje se, abyste vytvořili nového uživatele databáze vyhrazeného pro databázi úložiště obsahu.

Databáze COGNOSCS se musí používat pouze pro data produktu IBM Business Monitor. Do databáze COGNOSCS nesmíte přímo přidávat data, ani používat databázi s jinými databázemi k vytváření sestav s takovými daty (ať už kombinovanými nebo ne s daty vytvořenými v produktu IBM Business Monitor).

Rozšířené zabezpečení produktu IBM Cognos BI

Produkt IBM Cognos BI vyžaduje pro vytvoření tabulek pro vnitřní použití další oprávnění. Po první úspěšném spuštění serveru IBM Cognos BI můžete zrušit přídavná oprávnění uživatele databáze potřebná pro vytváření tabulek v databázi úložiště obsahu produktu IBM Cognos BI.

Použijte následující příkazy ke zrušení přídavných oprávnění potřebných pro vytvoření schématu produktu IBM Cognos BI a povolte produktu IBM Cognos BI pracovat v režimu za běhu se sníženými oprávněními:

```
EXEC sp_droprolemember 'db_datawriter', @COG_DB_USER@
GO
EXEC sp_droprolemember 'db_ddladmin', @COG_DB_USER@
GO
```

Další informace o konfiguraci databáze pro produkt IBM Cognos BI na serveru SQL Server najdete v tématu Doporučená nastavení pro vytvoření úložiště obsahu v produktu Microsoft SQL Server.

Databázová oprávnění

Pro každý systém správy databází podporovaný produktem IBM Business Monitor jsou uvedena oprávnění potřebná k vytvoření tabulek datového úložiště a k přístupu k nim.

Když svá schémata vytváříte pomocí instalačního programu, nástroje Správa profilu nebo skriptů, musíte mít ID uživatele s dostatečným oprávněním k vytvoření tabulek. Jakmile jsou tabulky vytvořené, musejí mít aplikace dostatečná oprávnění pro výběr, vložení, aktualizaci a odstranění informací v tabulkách.

Tabulka 1 popisuje potřebná databázová oprávnění pro přístup k datovému úložišti.

Tabulka 1. Databázová oprávnění

System správy databází	Nezbytné minimální oprávnění pro použití tabulek datového úložiště	Další nezbytné oprávnění pro vytvoření tabulek datového úložiště
DB2	ID uživatele musí mít k tabulkám oprávnění SELECT, INSERT, UPDATE, a DELETE.	ID uživatele musí mít oprávnění CREATETAB k databázi a oprávnění USE k tabulkovému prostoru a také oprávnění CREATEIN ke schématu.

Tabulka 1. Databázová oprávnění (pokračování)

System správy databází	Nezbytné minimální oprávnění pro použití tabulek datového úložiště	Další nezbytné oprávnění pro vytvoření tabulek datového úložiště
Oracle	<p>ID uživatele musí mít oprávnění SESSION pro připojení k databázi. Pokud stejné ID uživatele vlastní schéma datového úložiště a komponentu, která se připojuje k databázi, má dostatečné oprávnění pro manipulaci s tabulkami. Jinak musí mít ID uživatele oprávnění k objektům SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE pro tabulky tvořící datové úložiště a systémové oprávnění DROP ANY TABLE, aby bylo možné použít příkaz TRUNCATE TABLE.</p> <p>Databázi Oracle musíte vytvořit se znakovou sadou UTF-8 podporující ostatní znakové sady zákazníka podporované produktem IBM Business Monitor.</p>	<p>ID uživatele musí mít dostatečné oprávnění pro vytvoření relačních tabulek a indexů ve schématu datového úložiště. Databáze musí mít také prostorovou kvótu ve výchozím tabulkovém prostoru majitele schématu.</p> <p>Viz Tabulka 2, kde jsou uvedena další oprávnění k databázím Oracle pro produkt IBM Business Monitor a komponenty WebSphere Enterprise Service Bus.</p>
SQL Server	<p>Nakonfigurujte SQL Server pro ověření serveru SQL Server a Windows. Bude tak možné ověření na základě přihlašovacího ID a hesla pro server SQL. ID uživatele může být vlastníkem tabulek nebo členem skupiny, která má dostatečné oprávnění k vydávání příkazů TRUNCATE TABLE.</p>	<p>ID uživatele musí mít oprávnění pro příkaz CREATE TABLE.</p>

Tabulka 2 popisuje další oprávnění k databázím Oracle pro komponenty produktu IBM Business Monitor.

Poznámka: Pokud konfigurujete všechny následující komponenty pro jedinou databázi Oracle, můžete vytvořit nadřizenou sadu všech oprávnění zadaných pro jednotlivé komponenty. Pokud jsou čtyři uvedené komponenty konfigurovány pro různé databáze, můžete pro každou databázi nastavit různá oprávnění.

Tabulka 2. Další oprávnění pro databáze Oracle

Komponenta	Konfigurační oprávnění	Oprávnění pro běhové prostředí
Obecná databáze	CREATE TABLE, CREATE INDEXTYPE, ALTER TABLE, INSERT, CREATE SEQUENCE, CREATE USER, ALTER USER, CREATE TABLESPACE	SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE
Stroje systému zpráv	CREATE TABLE, CREATE INDEXTYPE	SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, DROP ANY TABLE

Aspekty registru uživatelů

V registru uživatelů jsou uloženy informace, které se používají pro ověřování uživatelů pomocí základního ověřování. Výběr registru uživatelů je zásadním aspektem plánování vlastního prostředí. Musíte zkonfigurovat server WebSphere Application Server pro použití registru uživatelů ve svém prostředí.

Registr uživatelů uchovává informace, jež se používají k ověřování uživatelů, kteří požadují přístup k produktu IBM Business Monitor. Prostřednictvím federovaných úložišť můžete zkonfigurovat více typů registrů uživatelů. Většina implementací produktů zpravidla používá server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). U malých implementací, které se nacházejí na jednom serveru, lze použít registr uživatelů založený na souborech.

Jako úložiště vašeho uživatelského účtu můžete vybrat kteroukoliv položku z následující nabídky:

- Federovaná úložiště.
- Lokální operační systém.
- Samostatný registr protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
- Samostatný vlastní registr.




Poznámka: V případě zabezpečení s vysokou úrovní granularity jsou podporovanými registry uživatelů federovaná úložiště (souborová), federovaná úložiště (LDAP) a samostatný registr LDAP.

Aspekty uživatelů bez oprávnění administrátora

Pokud instalujete produkt IBM Business Monitor jako uživatel bez oprávnění administrátora nebo jako nekořenový uživatel a chcete při instalaci vytvořit profil pro účely testování, musíte mít před zahájením instalace nainstalovaný server DB2. Zapamatujte si údaje o databázi, abyste je mohli při instalaci zadat.

Aspekty popsané v tomto tématu platí pro libovolný scénář instalace, při kterém chcete instalaci provést prostřednictvím volby instalace **Typická**. Při instalaci pomocí volby **Typická** se profily vytvářejí automaticky.

Pro účely instalace uživatele bez oprávnění administrátora jsou k dispozici tyto volby:

- Před instalací produktu nainstalujte odděleně server DB2. Informace o instalaci databáze DB2 jako uživatel bez oprávnění administrátora nebo uživatele root najdete v části
 -   Přehled instalace bez oprávnění uživatele root (Linux a UNIX)
 -  Uživatelské účty vyžadované pro instalaci serverových produktů DB2 (Windows)
- Přihlaste se jako administrátor a pomocí instalačního programu produktu nainstalujte pouze server DB2. Uživateli bez oprávnění administrátora přiřaďte speciální oprávnění. Potom se přihlaste jako daný uživatel bez oprávnění administrátora a nainstalujte produkt za použití nainstalovaného serveru DB2.

Místo vytvoření profilu pro účely testování můžete také vytvořit profil až po instalaci. Postupujte takto:

1. Nainstalujte produkt bez vytvoření žádného profilu. Když instalaci provádíte jako uživatel bez oprávnění administrátora, musíte na stránce Instalovat balíky zrušit označení

zaškrťovacího políčka pro DB2 Express. V systému Windows musíte případně také zrušit označení zaškrťovacího políčka u volby instalace produktu IBM Cognos Business Intelligence.

2. Na stránce Funkce rozbalte servery a ujistěte se, že není vybráný žádný z profilů pro testování.
3. Pomocí nástroje Správa profilu vytvořte samostatný profil nebo vytvořte správce implementace a vlastní profily. Pokud nemáte nainstalovanou databázi, použijte pro vše volbu **Rozšířená**. Nepoužívejte volbu **Typická**. Vyberte volbu pro zpoždění provedení skriptů databáze během vytváření profilu.
4. Pokud nebyly databáze vytvořené předem, nechte administrátora databáze vytvořit databáze a tabulky po vytvoření či rozšíření profilu.
5. V případě síťové implementace:
 - a. Sdružte vlastní profily do správce implementace.
 - b. Pomocí administrativní konzoly vytvořte požadované prostředí implementace.

Poznámka: Pokud chcete použít databázi DB2 Express dodanou s produktem (k dispozici jako volitelná součást instalace), musíte splňovat následující kritéria:

- Odinstalujte ze systému všechny verze databáze DB2.
- Nainstalujte produkt IBM Business Process Manager jako uživatel bez oprávnění administrátora nebo jako nekořenový uživatel.

Ukázky instalačních cest

V produktu IBM Business Monitor můžete pro vytvoření svého prostředí implementace vybírat z různých instalačních cest.

Prostředí s propojitelnými buňkami je takové prostředí, ve kterém produkt IBM Business Monitor přijímá události ze serveru, který je v jiné buňce než server produktu IBM Business Monitor. Prostředí s propojenými buňkami může zahrnovat buď síťovou implementaci (ND), nebo topologii s jedním serverem. V obou případech je třeba provést několik kroků, které umožní komunikaci mezi serverem CEI (Common Event Infrastructure) a serverem IBM Business Monitor. Informace o postupu povolení komunikace s propojenými buňkami viz "Konfigurace příjmu událostí". Příklad topologie s propojenými buňkami viz scénář "Monitorování událostí z podnikového informačního systému (EIS) SAP bez mediace".

Instalační cesta pro topologii samostatného serveru

Při použití topologie s jedním serverem se produkt IBM Business Monitor a všechny nezbytné komponenty instalují na stejný fyzický server.

Při instalaci serveru IBM Business Monitor a všech nezbytných komponent na jediný server proveďte následující kroky vysoké úrovně:

1. Proveďte postup před instalací popsany v části Kapitola 3, "Příprava na instalaci", na stránce 31.
2. Nainstalujte produkt IBM Business Monitor podle kroků uvedených v části "Instalace softwaru IBM Business Monitor" na stránce 37. Při instalaci produktu budete mít možnost vytvořit profil vývoje, který poskytuje testovací prostředí produktu, ale který nelze používat v produkčním prostředí.
3. Pokud jste profil vývoje nevytvořili, vytvořte samostatný profil pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazu manageprofiles podle kroků v části Kapitola 6, "Vytvoření a rozšiřování profilů", na stránce 57.

Automaticky se nainstalují a nakonfigurují všechny nezbytné komponenty produktu IBM Business Monitor.

Pomocí průvodce konfigurací v administrativní konzole můžete volitelně zkontrolovat stav komponent a provést aktualizace.

Instalační cesta pro topologii síťové implementace s použitím šablon prostředí implementace

Síťová implementace (ND) v produktu IBM Business Monitor je založena na funkcích síťové implementace, které jsou implementovány v produktu WebSphere Application Server Network Deployment. Zvolíte-li jednu z dostupných šablon prostředí implementace, použijte průvodce prostředím implementace ke konfiguraci nezbytných klastrů, serverů a komponent.

Můžete použít své případné znalosti síťové implementace v produktu WebSphere Application Server Network Deployment, protože základní věci jsou shodné. Pro produkt IBM Business Monitor jsou dostupné dvě šablony: šablona Jednoduchý klastr a šablona Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web (čtyři klastry).

Chcete-li nainstalovat server IBM Business Monitor a všechny nezbytné komponenty pomocí prostředí implementace s jedním nebo čtyřmi klastry, použijte následující kroky vysoké úrovně:

1. Proveďte postup před instalací popsáný v části Kapitola 3, “Příprava na instalaci”, na stránce 31.
2. Nainstalujte produkt IBM Business Monitor podle kroků uvedených v části “Instalace softwaru IBM Business Monitor” na stránce 37. Nevytvářejte profil vývoje.
3. Vytvořte profil správce implementace pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazu manageprofiles podle kroků v části Kapitola 6, “Vytvoření a rozšiřování profilů”, na stránce 57.
4. Pokud jste v rámci vytváření profilu nevytvořili databázi Monitor, spusťte skripty k vytvoření této databáze podle pokynů v části Kapitola 5, “Vytvoření databází”, na stránce 49.
5. Spusťte správce implementace.
6. Vytvořte vlastní uzly, které budou federovány v buňce správce implementace, podle kroků v části Kapitola 6, “Vytvoření a rozšiřování profilů”, na stránce 57.
7. Vytvořte prostředí implementace a zvolte buď šablonu Jednoduchý klastr, nebo šablonu Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web (čtyři klastry). Postupujte podle kroků v části “Vytvoření prostředí implementace pomocí šablony” na stránce 83.
8. Zkonfigurujte další komponenty, např. prostor Business Space a IBM Cognos BI, a to podle pokynů v části Kapitola 10, “Konfigurace komponent produktu IBM Business Monitor”, na stránce 117.

Vytvoří se klastry a automaticky se nainstalují a nakonfigurují všechny nezbytné komponenty produktu IBM Business Monitor.

Pomocí průvodce konfigurací v administrativní konzole můžete volitelně zkontrolovat stav komponent a provést aktualizace.

Instalační cesta pro vlastní topologii síťové implementace

Místo vytvoření topologie síťové implementace (ND) s jediným klastrem nebo se čtyřmi klastry v průvodci prostředím implementace můžete vytvořit libovolnou topologii pomocí průvodce konfigurací nebo úlohy wsadmin.

Chcete-li nainstalovat server IBM Business Monitor a všechny nezbytné komponenty do vlastní topologie ND, použijte následující kroky vysoké úrovně:

1. Proveďte postup před instalací popsany v části Kapitola 3, “Příprava na instalaci”, na stránce 31.
2. Nainstalujte produkt IBM Business Monitor podle kroků uvedených v části “Instalace softwaru IBM Business Monitor” na stránce 37. Nevytvářejte profil vývoje.
3. Vytvořte profil správce implementace pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazu manageprofiles podle kroků v části Kapitola 6, “Vytvoření a rozšiřování profilů”, na stránce 57.
4. Pokud jste v rámci vytváření profilu nevytvořili databázi MONITOR, spusťte skripty k vytvoření této databáze podle pokynů v části Kapitola 5, “Vytvoření databázi”, na stránce 49.
5. Spusťte správce implementace.
6. Vytvořte vlastní uzly, které budou federovány v buňce správce implementace, podle kroků v části Kapitola 6, “Vytvoření a rozšiřování profilů”, na stránce 57.
7. Pomocí administrativní konzoly vytvořte klastry podle pokynů v části “Vytvoření klastrů produktu IBM Business Monitor” na stránce 95.
8. Nakonfigurujte nezbytné služby událostí infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure) podle pokynů v části “Konfigurace služeb události CEI” na stránce 97.
9. Pomocí průvodce konfigurací nebo pomocí příkazu wsadmin nakonfigurujte prostředí a postupujte podle pokynů v části “Konfigurace prostředí pomocí průvodce konfigurací” na stránce 98 nebo “Konfigurace prostředí pomocí příkazů wsadmin” na stránce 103. Pokud však jde o nezbytné sdílené komponenty, je třeba provést ruční kroky uvedené v části “Ruční konfigurace prostředí” na stránce 106.
10. Zkonfigurujte další komponenty, např. prostor Business Space a IBM Cognos BI, a to podle pokynů v části Kapitola 10, “Konfigurace komponent produktu IBM Business Monitor”, na stránce 117.

Metody instalace pro spravované prostředí implementace pro produkt WebSphere Business Modeler

Používáte-li produkt WebSphere Business Modeler k vytvoření a implementaci modelů monitorování pro účely testování, musíte zřídit spravované prostředí implementace. Spravované prostředí implementace můžete vytvořit na stejném systému, na kterém jste instalovali produkt WebSphere Business Modeler, nebo na jiném serveru, který je sdílen různými uživateli produktu WebSphere Business Modeler.

Před vytvořením spravovaného prostředí implementace ověřte, že máte nejméně 3 GB paměti v systému, ve kterém toto prostředí vytváříte.

Jediný uživatel produktu WebSphere Business Modeler používající jediné spravované prostředí implementace

Vytváříte-li spravované prostředí implementace na stejném systému, na němž jste instalovali produkt WebSphere Business Modeler, použijte při zřizování prostředí následující vysokoúrovňový popis.

Dříve než začnete s touto instalací, ověřte, že máte na jediné pracovní stanici instalovány tyto produkty:

- WebSphere Business Modeler 7.0
- Integration Designer 7.5

Při instalaci produktu Integration Designer zajistěte výběr volby instalace testovacího prostředí produktu Process Server.

Chcete-li produkt WebSphere Business Modeler instalovat pro jediného uživatele pomocí spravovaného prostředí implementace:

1. Instalujte produkt Business Monitor Development Toolkit do stávajícího prostředí produktu Integration Designer.
2. Vytvořte konfigurační soubor XML, který obsahuje informace o připojení pro server produktu IBM Business Monitor a pro prostor Business Space. Pokud již máte konfigurační soubor XML ze své instalace produktu Integration Designer, můžete přidat informaci o produktu IBM Business Monitor jako další komponentu serveru. Viz "Nastavení konfiguračního souboru serveru" v souvisejících úlohách.
3. Zkonfigurujte produkt WebSphere Business Modeler pro použití nově instalovaného spravovaného prostředí implementace.

Více uživatelů produktu WebSphere Business Modeler používajících jediné spravované prostředí implementace

Vytváříte-li spravované prostředí implementace na jiném systému, než je instalován produkt WebSphere Business Modeler nebo pro přístup více uživatelů produktu WebSphere Business Modeler, použijte při zřizování prostředí následující vysokourovňový popis.

Dříve než začnete s touto instalací, ověřte, že máte na jediné pracovní stanici instalovány tyto produkty:

- WebSphere Business Modeler 7.0
- Produkt Process Server verze 7.5 se samostatným profilem.

Chcete-li produkt WebSphere Business Modeler instalovat pro více uživatelů pomocí jediného spravovaného prostředí implementace:


1. Pomocí příručního panelu produktu IBM Business Monitor nainstalujte produkt IBM Business Monitor do stávajícího prostředí produktu Process Server. Nevytvářejte profil. Rozšíříte stávající samostatný profil serveru Process Server.
2. Pomocí nástroje Správa profilu rozšíříte stávající profil produktu Process Server s použitím šablony produktu IBM Business Monitor. Pokud jste neprovedli konfiguraci prostoru Business Space během počátečního vytvoření profilu, měli byste prostor Business Space zkonfigurovat během rozšíření profilu.
3. Pomocí administrativní konzoly upravte server pro spuštění ve vývojovém režimu. Přejděte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server** a klepněte na položku *název_serveru*. Na kartě Konfigurace vyberte zaškrtačací pole **Spustit v režimu vývoje** a poté klepnutím na tlačítko **Použít** uložte provedené změny do konfigurace.
4. Vytvořte konfigurační soubor XML, který obsahuje informace o připojení pro server produktu IBM Business Monitor a pro prostor Business Space. Pokud již máte konfigurační soubor XML ze své instalace produktu Process Server, můžete přidat informaci o produktu IBM Business Monitor jako další komponentu serveru.
5. Zkonfigurujte produkt WebSphere Business Modeler pro použití nově instalovaného spravovaného prostředí implementace.

Další informace viz Informační centrum produktu WebSphere Business Modeler prostřednictvím souvisejícího odkazu.

Přehled úloh: Instalace a konfigurace

Před instalací a konfigurací produktu IBM Business Monitor for z/OS je užitečné porozumět toku úloh u podporovaných konfigurací.

Následující diagram ilustruje vysokou úroveň toku úloh, které musíte provést před a po instalaci produktu IBM Business Monitor for z/OS, ale i pro jeho instalaci.



Chcete-li vytvořit úplné a upravené prostředí pro aplikace produktu IBM Business Monitor for z/OS, musíte dokončit následující kroky:

1. Nainstalujte a nakonfigurujte základní aplikační server (WebSphere Application Server nebo Process Server).
2. Nainstalujte binární soubory produktu.
3. Vytvořte databáze.

4. Nakonfigurujte produkt.
5. Spusťte svůj server.

V závislosti na konfiguračních proměnných prostředí a na tom, jak jste nakonfigurovali soubor odpovědí, možná budete muset pro dokončení konfigurace produktu potřebovat provést další konfigurační úlohy.

Kapitola 3. Příprava na instalaci

Před zahájením instalace produktu IBM Business Monitor se ujistěte, že máte nezbytný hardware a software. Některé operační platformy vyžadují před instalací produktu také speciální přípravu.

Požadavky na hardware a software

Produkt IBM Business Monitor lze provozovat v operačních systémech AIX, HP-UX, Windows, Linux, Linux on zSeries, Solaris a z/OS.

Nejaktuálnější požadavky na software a hardware viz Systémové požadavky produktu IBM Business Monitor.

Tyto odkazy zahrnují podporované servery LDAP. Produkt IBM Business Monitor podporuje i samostatné registry LDAP. Všechny následující definice aktuální sféry jsou k dispozici pro vaše aktuální úložiště uživatelů:

- Federovaná úložiště.
- Lokální operační systém.
- Samostatný registr LDAP.
- Samostatný vlastní registr.

Příprava operačních systémů na instalaci produktu

Než budete moci nainstalovat produkt IBM Business Monitor, musíte připravit svůj operační systém. Konfigurace závisí na typu vámi používaného operačního systému.

Před přípravou prostředí instalace proveďte následující úkony:

- Vypněte bránu firewall, máte-li ji spuštěnou na systému, na který chcete nainstalovat produkt IBM Business Monitor.
- Ujistěte se, že vám vaše přihlášení uživatele zajišťuje přístup k příkazům databáze DB2 nebo Oracle.
- Proveďte všechny další úlohy specifické pro daný operační systém.

Příprava systémů AIX pro instalaci

Než budete moci začít s instalací produktu IBM Business Monitor, musíte připravit svůj operační systém AIX.

Protože server WebSphere Application Server je nezbytným předpokladem produktu IBM Business Monitor, musíte provést nezbytné úkony přípravy uvedené v tématu Příprava operačního systému pro instalaci produktu v Informačním centru serveru WebSphere Application Server.

Protože jsou určité kroky specifické pro konkrétní verzi operačního systému, veškeré popisované kroky nemusejí být vhodné ve vašem prostředí. Není-li pro určitý krok uveden žádný kvalifikátor, proveďte tento krok pro všechny verze operačního systému.

Další přípravné informace o konfiguraci produktu Installation Manager pro spuštění na 64bitových systémech AIX najdete v této technické poznámce: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24027719>

Před instalací produktu IBM Business Monitor proveďte následující kroky ve svém operačním systému AIX:

1. Pokud plánujete instalovat panely dashboard na základě portletu, před instalací portálu WebSphere Portal nebo panelů dashboard na základě portletu nastavte následujícím příkazem maximální počet otevřených souborů:

```
ulimit -n 8800
```

Pro úpravu souboru s omezením prostředků můžete využít další možnost a použít následující kroky:

- a. Otevřete `/etc/security/limits`.
- b. Upravte nebo přidejte část **default** a začleňte tento řádek:

```
nofiles = 8800
```

- c. Soubor uložte a zavřete.
- d. Odhlaste se z operačního systému a znovu se přihlaste.

2. Nastavte hodnotu **umask** na 022 pomocí následujícího příkazu:

```
umask 022
```

3. Ujistěte se, že máte webový prohlížeč Mozilla Firefox s nainstalovanou verzí 3.5.x.x nebo novější.

4. Než spustíte službu přesunu dat, zvýšte počet procesů nakonfigurovaných v operačním systému AIX, abyste se vyhnuli chybě resetování připojení. Počet procesů zvýšíte buď pomocí příkazu, nebo pomocí rozhraní operačního systému AIX.

- Spusťte příkaz:

```
chgdev -l sys0 -a maxuproc='256'
```

- V rozhraní operačního systému AIX zadejte příkaz **smitty**, pak vyberte volby **Prostředí systému > Změnit / Zobrazit charakteristiky operačního systému > Počet procesů povolených na uživatele (číslo)**.

5. Proveďte kroky uvedené v tématu Ladění systémů AIX.

Příprava systémů HP-UX na instalaci

Před instalací produktu IBM Business Monitor musíte připravit svůj operační systém HP-UX.

Protože server WebSphere Application Server je nezbytným předpokladem produktu IBM Business Monitor, musíte provést nezbytné úkony přípravy uvedené v tématu Příprava operačního systému pro instalaci produktu v Informačním centru serveru WebSphere Application Server.

Protože jsou určité kroky specifické pro konkrétní verzi operačního systému, veškeré popisované kroky nemusejí být vhodné ve vašem prostředí. Není-li pro určitý krok uveden žádný kvalifikátor, proveďte tento krok pro všechny verze operačního systému.

Před instalací produktu IBM Business Monitor proveďte následující kroky ve svém operačním systému HP-UX:

1. Pokud plánujete instalovat panely dashboard na základě portletu, před instalací portálu WebSphere Portal nebo panelů dashboard na základě portletu nastavte následujícím příkazem maximální počet otevřených souborů:

```
ulimit -n 8800
```

Pro úpravu souboru s omezením prostředků můžete využít další možnost a použít následující kroky:

- a. Otevřete `/etc/security/limits`.
- b. Upravte nebo přidejte část **default** a začleňte tento řádek:

```
nofiles = 8800
```

- c. Soubor uložte a zavřete.
 - d. Odhlaste se z operačního systému a znovu se přihlaste.
2. Nastavte hodnotu **umask** na 022 pomocí následujícího příkazu:
umask 022
 3. Proveďte kroky Vyladění systémů HP-UX.

Příprava systémů Linux pro instalaci

Před instalací produktu IBM Business Monitor musíte připravit svůj operační systém Linux.

Protože produkt WebSphere Application Server je nezbytným předpokladem produktu IBM Business Monitor, musíte provést všechny nezbytné úkony přípravy uvedené v tématu Příprava operačního systému pro instalaci produktu v Informačním centru serveru WebSphere Application Server.

Ujistěte se, že máte webový prohlížeč Mozilla Firefox s nainstalovanou verzí 3.5.x.x nebo novější.

Protože jsou určité kroky specifické pro konkrétní verzi operačního systému, veškeré popisované kroky nemusejí být vhodné ve vašem prostředí. Není-li pro určitý krok uveden žádný kvalifikátor, proveďte tento krok pro všechny verze operačního systému. Chcete-li nainstalovat produkt Installation Manager na operačním systému Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64bitová verze), postupujte podle informací v tématu Nelze nainstalovat produkt Installation Manager v systému RHEL 6.0 (64bitová verze).

Pokud plánujete používat se systémem Red Hat Enterprise Linux 6 databázi DB2 Express, postupujte takto:


- Jako uživatel root musíte spustit následující příkaz před spuštěním instalace databáze DB2 Express:
sysctl -w kernel.shmmax=268435456

Tento příkaz bude platit pouze do restartu systému. Chcete-li tento problém opravit trvale, spusťte následující příkaz:

```
/etc/sysctl.conf:  
kernel.shmmax = 268435456
```

- Musíte nainstalovat shell Korn ksh-*version*.rpm.

Před instalací produktu IBM Business Monitor proveďte následující kroky ve svém operačním systému Linux:

1. Zvyšte maximální počet otevřených souborů na minimálně 8800. Výchozí hodnota většinou není dostatečná. Aktuální maximální počet otevřených souborů můžete zkontrolovat příkazem ulimit -n, který zobrazí hodnotu maximálního počtu otevřených souborů. Následující příklad zobrazuje zvýšení maximálního počtu otevřených souborů na 8800. 

 - a. Otevřete soubor /etc/security/limits.conf.
 - b. Vyhledejte parametr nofile a zvyšte hodnotu. Pokud řádek s parametrem nofile neexistuje, přidejte do souboru následující řádky:
* hard nofile 8800
* soft nofile 8800
 - c. Soubor uložte a zavřete.
 - d. Odhlaste se a poté se znovu přihlaste.

Další informace o tomto nastavení viz příkaz `man limits.conf` nebo téma Příprava operačního systému pro instalaci produktu v Informačním centru produktu WebSphere Application Server.

2. Do operačního systému nainstalujte níže uvedené balíky:

Volba	Popis
Red Hat Enterprise Linux 4	compat-libstdc++-33-3.2.3-47.3 compat-db-4.1.25-9 xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1 or xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2 rpm-build-4.3.3-7.nonptl compat-libstdc++-296-2.96-132.7.2
Red Hat Enterprise Linux 5	compat-libstdc++-33-3.2.3-61 compat-db-4.2.52-5.1 libXp-1.0.0-8 rpm-build-4.4.2-37.el5 Pouze 64bitové jádro: compat-libstdc++-296-2.96-138
Red Hat Enterprise Linux 6	shell Korn ksh-version.rpm Viz podrobné instrukce a seznam balíků v tématu Nelze instalovat produkt Installation Manager v systému RHEL 6.0 (64bitová verze)
SUSE Linux Enterprise Server 9.0	XFree86-libs-32bit-9 glibc-32bit-9 glib-32bit-9 gtk-32bit-9

Rovněž můžete instalovat novější vydání libovolného z těchto balíků, jsou-li pro uvedené balíky hlášeny chyby. Máte-li další balíky, které jsou specifické pro váš hardware, instalujte je.

K instalaci závislostí (všech nezbytných balíků) můžete použít jednořádkové příkazy. Následující příkazy jsou příklady použití výchozích správců balíků v podporovaných distribucích operačního systému Linux.

- **Red Hat Enterprise Linux 5 (32bitový):**
`yum install compat-libstdc++-33 compat-db libXp rpm-build RHEL 5.x.`
- **Red Hat Enterprise Linux 5 (64bitový):**
`yum install compat-libstdc++-33 compat-db libXp rpm-build compat-libstdc++-296.`
- **SUSE Linux:**
`zypper install XFree86-libs-32bit-9 glibc-32bit-9 glib-32bit-9 gtk-32bit-9.`

3. Nastavte hodnotu **umask** na 022 pomocí následujícího příkazu:

```
umask 022
```

4. V systémech Red Hat Enterprise Linux 5 vypněte systém SELinux nebo jej nastavte do tolerantního režimu.
5. Restartujte počítač.
6. Proveďte postup uvedený v tématu Ladění systémů Linux.

Příprava systémů Solaris na instalaci

Před instalací produktu IBM Business Monitor musíte připravit svůj operační systém Solaris.

Protože produkt WebSphere Application Server je nezbytným předpokladem produktu IBM Business Monitor, musíte provést nezbytné úkony přípravy uvedené v tématu Příprava operačního systému pro instalaci produktu v Informačním centru serveru WebSphere Application Server.

Prostředí HotSpot Java JVM bylo vyvinuto společností Sun Microsystems pro operační systém Solaris a bylo naportováno na operační systém HP-UX. Struktura a správa hald prostředí Java pro prostředí HotSpot JVM se liší od ostatních prostředí JVM. Ve vašem prostředí budete pravděpodobně muset vyladit správu hald prostředí JVM, abyste vyloučili veškeré chyby `java.lang.OutOfMemoryError: PermGen`, ke kterým může docházet při vytváření profilu nebo při běhu serveru. Pravděpodobně budete muset aktualizovat hodnotu parametru **MaxPermSize** prostředí JVM.

Protože jsou určité kroky specifické pro konkrétní verzi operačního systému, veškeré popisované kroky nemusejí být vhodné ve vašem prostředí. Není-li pro určitý krok uveden žádný kvalifikátor, proveďte tento krok pro všechny verze operačního systému.

Další přípravné informace o konfiguraci produktu Installation Manager pro spuštění na 64bitových systémech AIX najdete v této technické poznámce: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24027719>

Před instalací produktu IBM Business Monitor proveďte na svých systémech Solaris tyto kroky:

1. Pokud plánujete instalovat panely dashboard na základě portletu, před instalací portálu WebSphere Portal nebo panelů dashboard na základě portletu nastavte následujícím příkazem maximální počet otevřených souborů:

```
ulimit -Hn 8800
```

Pro úpravu souboru s omezením prostředků můžete využít další možnost a použít následující kroky:

- a. Otevřete soubor `/etc/system`
- b. Na konec souboru přidejte následující řádek:

```
set rlim_fd_max=8800
```
- c. Soubor uložte a zavřete.
- d. Odhlaste se z operačního systému a znovu se přihlaste.

2. Následujícím příkazem nastavte hodnotu parametru `umask` na `022`:

```
umask 022
```

3. Proveďte kroky Vyladění systémů Solaris.

Před vytvořením nebo rozšířením profilů IBM Business Monitor na systémech Solaris změňte parametr **MaxPermSize** prostředí JVM podle kroků uvedených v tématu Vyloučení chyb `OutOfMemoryErrors` tvorby profilu v systémech Solaris a HP-UX

Příprava systémů Windows pro instalaci

Než budete moci nainstalovat produkt IBM Business Monitor, musíte svůj operační systém Windows připravit.

Protože produkt WebSphere Application Server je nezbytným předpokladem pro produkt IBM Business Monitor, musíte dokončit všechny přípravné úlohy produktu WebSphere Application Server, než začnete instalovat produkt IBM Business Monitor.

Před instalací produktu IBM Business Monitor proveďte ve svém operačním systému Windows tyto kroky:

1. Proved'te kroky uvedené v tématu Příprava systémů Windows pro instalaci v Informačním centru produktu WebSphere Application Server.
2. Proved'te kroky uvedené v tématu Vyladění systémů Windows.

Kapitola 4. Instalace produktu IBM Business Monitor

Produkt IBM Business Monitor je možno nainstalovat v několika různých topologiích. Můžete nainstalovat všechny komponenty na jediný server nebo můžete komponenty distribuovat do více systémů. Chcete-li získat prostředí s vysokou dostupností a s podporou překonání selhání, můžete produkt IBM Business Monitor nainstalovat v klastrovaném prostředí, které využívá klastrovací mechanismus serveru WebSphere Application Server nebo serveru Process Server.

Důležité: Produkt IBM Business Monitor lze spustit na různých platformách. Podrobné informace o podporovaných operačních systémech, podporovaném hardwaru, nárocích na paměť a nárocích na diskový prostor viz produkt System requirements for IBM Business Monitor.

Instalace softwaru IBM Business Monitor

Produkt IBM Business Monitor můžete nainstalovat ručně nebo bezobslužně. Produkt IBM Business Monitor můžete používat s dalším softwarem ve vašem monitorovacím prostředí, včetně produktů WebSphere Portal a Process Server.

Pokud produkt IBM Business Monitor instalujete ručně, musíte použít produkt Installation Manager, ať již instalujete všechny komponenty produktu IBM Business Monitor na jeden server, nebo instalujete komponenty do klastřů v prostředí síťové implementace.

Volitelně můžete dopředu nastavit soubor odpovědí a instalovat produkt IBM Business Monitor bezobslužně z příkazového řádku bez interakce s instalačním programem produktu IBM Business Monitor.

Instalace z příručního panelu produktu

Program příručního panelu produktu IBM Business Monitor vám poskytuje jedno místo pro zobrazení informací o verzi pro produkt IBM Business Monitor, v případě potřeby nainstalujte produkt WebSphere Application Server a spusťte program instalace.

Pokud jste tak dosud neučinili, dokončete úlohy předběžné instalace popisované v části Kapitola 3, "Příprava na instalaci", na stránce 31.

Výchozí umístění instalace viz související odkazy.


Windows Chcete-li instalovat nebo spustit produkt IBM Business Monitor v systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows Server 2008, musíte zvýšit oprávnění svého uživatelského účtu v systému Microsoft Windows. Ať už jste administrativní uživatel či nikoliv, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor `launchpad.exe` a vyberte volbu **Spustit jako administrátor**.

Pomocí příručního panelu můžete spustit instalaci produktu IBM Business Monitor v následujících případech:

- Instalace z instalačních disků DVD.
- Instalace z elektronického obrazu instalace ve vašem lokálním systému souborů.
- Instalace z elektronického obrazu instalace na sdíleném disku.

Chcete-li spustit příruční panel a nainstalovat server WebSphere Application Server a dosud jste tak neučinili, postupujte takto:

1. Vložte první disk DVD produktu IBM Business Monitor do jednotky.

 Ujistěte se, zda jste jednotku DVD připojili.

2. Pokud je ve vašem systému povoleno automatické spuštění, automaticky se otevře příruční panel produktu IBM Business Monitor. Pokud ve vašem systému není povoleno automatické spuštění:
 - Spusťte soubor `launchpad.sh` umístěný v kořenovém adresáři disku DVD.
 - Spusťte soubor `launchpad.exe`, případně na 64bitovém systému soubor `launchpad64.exe`, který se nachází v kořenovém adresáři disku DVD.
 3. Volitelné: Chcete-li na svůj počítač nainstalovat systém nápovědy a dokumentaci k produktu, klepněte na volbu **Instalace systému nápovědy**. Systém nápovědy je rámec Eclipse pro zobrazování dokumentace.
 4. Jste-li ve skupině administrátorů na operačním systému Windows, nebo jste-li uživatelem root na operačních systémech Linux nebo UNIX, ujistěte se že je označena volba **Instalovat jako administrativní uživatel**. Toto zaškrťovací políčko ponechte neoznačené pouze v případě, že nejste administrativním uživatelem nebo, pokud chcete tento produkt nainstalovat pro své vlastní jméno uživatele bez udělení oprávnění dalším uživatelům tento produkt používat.
 5. **Pokud dosud nemáte nainstalovaný server WebSphere Application Server**, klepnutím na tlačítko **Instalovat** spustíte instalaci produktu IBM Business Monitor. Installation Manager se spustí a nakonfiguruje. Zbývající pokyny k instalaci naleznete v textu “Interaktivní instalace produktu IBM Business Monitor” na stránce 39.
 6. **Chcete-li nainstalovat produkt IBM Business Monitor do existující instalace serveru WebSphere Application Server**, klepněte na volbu **Instalace na existující server WebSphere Application Server**.
 - a. Jste-li ve skupině administrátorů na operačním systému Windows, nebo jste-li uživatelem root na operačních systémech Linux nebo UNIX, ujistěte se že je označena volba **Instalovat jako administrativní uživatel**. Toto zaškrťovací políčko ponechte neoznačené pouze v případě, že nejste administrativním uživatelem nebo, pokud chcete tento produkt nainstalovat pro své vlastní jméno uživatele bez udělení oprávnění dalším uživatelům tento produkt používat.
 - b. Klepněte na volbu **Importovat nebo Aktualizovat**.
 - Zobrazí-li se okno Otevřít soubor, klepněte na tlačítko **Spustit**. Otevře se produkt Installation Manager.
 - Klepněte na tlačítko **Importovat** a naimportujte server WebSphere Application Server do produktu Installation Manager. Server WebSphere Application Server musíte naimportovat, pokud jste jej dosud nikdy nenaimportovali, nebo pokud jste ho po posledním importu aktualizovali pomocí aktualizacího programu.
 - Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyberte adresář, ve kterém je instalován produkt WebSphere Application Server, například `kořenový_adresář_apl_serveru`.
 - Klepněte na tlačítko **Další** a poté klepněte na volbu **Importovat**.
 - Klepněte na tlačítko **Dokončit**.
 - V okně produktu Installation Manager klepněte na volbu **Aktualizovat**.
 - Vyberte skupinu balíků **IBM WebSphere Application Server - ND**.
- Tip:** Na stránce Aktualizovat balíky vyberte volbu **Zobrazit vše** a zobrazte dostupné aktualizace.
- a. Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na jednotlivých stránkách, přičemž přijměte výchozí hodnoty. Balík funkcí pro XML se zaktualizuje na požadovanou úroveň.

- Zavřete produkt Installation Manager a vraťte se do příručního panelu.
- c. Klepnutím na tlačítko **Instalovat** spustíte instalaci produktu IBM Business Monitor. Zobrazí-li se okno Otevřít soubor, klepněte na tlačítko **Spustit**.
- d. Klepněte na volbu **Instalovat produkt IBM Business Monitor**. Installation Manager se spustí a nakonfiguruje. Zbývající pokyny k instalaci naleznete v textu “Interaktivní instalace produktu IBM Business Monitor”.

Pokud je váš operační systém podporuje, můžete klepnutím na volbu **Instalace systému nápovědy** v příručním panelu nainstalovat Informační centrum.

Interaktivní instalace produktu IBM Business Monitor

Produkt IBM Business Monitor verze 7.5 můžete instalovat interaktivně pomocí produktu Installation Manager, ať už instalujete všechny komponenty na jeden server, nebo instalujete komponenty do klastrů v prostředí síťové implementace.

Spustíte příruční panel produktu Installation Manager. Viz téma “Instalace z příručního panelu produktu” na stránce 37.

Výchozí umístění instalace viz odkaz referenční související odkaz.


Chcete-li instalovat produkt IBM Business Monitor, postupujte takto:

1. Na počáteční stránce produktu Installation Manager klepněte na volbu **Instalovat balíky** a pokračujte klepnutím na volbu **Dále**. Jsou zvoleny následující balíky:
 - IBM Cognos Business Intelligence (zrušte označení zaškrťovacího políčka, pokud používáte systém Windows a nejste administrativním uživatelem).
 - WebSphere Application Server - ND (zrušte označení zaškrťovacího políčka, je-li balík již nainstalovaný).
 - Balík funkcí produktu WebSphere Application Server pro XML (zrušte označení zaškrťovacího políčka, je-li balík již nainstalovaný).
 - DB2 Express (zrušte označení zaškrťovacího políčka, máte-li již databázi, kterou hodláte používat, nebo pokud nejste administrativním uživatelem).
 - IBM Business Monitor

Pokud obdržíte následující varovnou zprávu během předpokládané kontroly, postupujte podle níže uvedených kroků specifických pro danou platformu, abyste zvýšili číslo ulimit.

Aktuální systém zjistil nižší úroveň parametru ulimit, než je doporučovaná hodnota 8799. Zvyšte číslo ulimit na minimální hodnotu 8799 a spustíte instalaci znovu.

Ukončete instalační program. Jste-li uživatelem root, otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz `-n 8799`, potom restartujte instalační program. Nejste-li uživatelem root, zvětšete s administrátorem systému hodnotu `ulimit -n 8799` a potom restartujte instalační program.



- a. Nastavte maximální počet otevřených souborů pomocí tohoto příkazu: 
 - 1) Otevřete soubor `/etc/security/limits.conf`.
 - 2) Vyhledejte parametr `nofile` a zvyšte hodnotu. Pokud řádek s parametrem `nofile` neexistuje, přidejte do souboru následující řádky:


```
* hard nofile 8800
* soft nofile 8800
```
 - 3) Soubor uložte a zavřete.
 - 4) Odhlaste se a poté se znovu přihlaste.
 - b. Restartujte počítač.
 - c. Restartujte instalační program.
2. Přečtěte si licenční smlouvu pro vybraný balík na stránce Licence.

Pokud jste k instalaci vybrali více než jeden balík, může zde být licenční smlouva pro každý z balíků. Na levé straně stránky **Licence** klepněte na každou z verzí balíku a zobrazte příslušnou licenční smlouvu. Verze balíků vybrané k instalaci (např. základní balík a jeho aktualizace) jsou uvedeny pod názvem balíku.

- a. Souhlasíte-li s podmínkami všech licenčních smluv, klepněte na volbu **Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy**.
 - b. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
3. Pokud je prvním balíkem instalovaným pomocí produktu Installation Manager produkt IBM Business Monitor verze 7.5, v poli **Adresář sdílených prostředků** na stránce Umístění zadejte cestu pro *adresář sdílených prostředků*, nebo přijměte výchozí cestu. Adresář sdílených prostředků obsahuje prostředky, které lze sdílet v rámci několika skupin balíků.

Důležité:

- a. Adresář sdílených prostředků zadáváte pouze při první instalaci balíku. Zvolte největší diskovou jednotku, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro sdílené prostředky dalších balíků v budoucnu. Umístění adresáře můžete změnit pouze v případě, že odinstalujete všechny balíky.
- b. Zajistěte, aby vaše instalační cesta neobsahovala závorky.
- c.   Zajistěte, aby vaše instalační cesta neobsahovala mezery.

Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.

4. Na další stránce Umístění můžete vytvořit *skupinu balíků*, do které se má balík produktu IBM Business Monitor nainstalovat. Chcete-li vytvořit novou skupinu balíků:
- a. Vyberte volbu **Vytvořit novou skupinu balíků**.
 - b. Zadejte cestu pro instalační adresář skupiny balíků. Zajistěte, aby vaše instalační cesta neobsahovala závorky. (V systému Linux nebo UNIX dbejte, aby cesta k adresáři neobsahovala žádné mezery.) Název skupiny balíků se vytvoří automaticky.
 - c. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.

Průvodce Instalovat balíky zobrazí v případě zjištění spuštěných procesů (například server WebSphere Application Server) zprávu. Zobrazí-li se tato zpráva, klepněte na tlačítko **Storno**, zastavte spuštěné procesy a spusťte instalaci znovu.

5. Na stránce Funkce vyberte funkce balíku, které chcete nainstalovat.
- a. Volitelné: Chcete-li zobrazit závislostní vztahy mezi funkcemi, zaškrtněte volbu **Zobrazit závislosti**.
 - b. Volitelné: Klepnete-li na funkci, zobrazí se její krátký popis v části **Podrobnosti**.
 - c. Vyberte nebo vymažte funkce z balíku. Produkt Installation Manager automaticky vynutí veškeré závislosti s dalšími funkcemi a zobrazí aktualizovanou velikost pro stažení a požadavky na diskový prostor instalace.
 - Nevyberete-li žádné funkce, nainstaluje se prostor Business Space a soubory s licencí produktu IBM Business Monitor.
 - Pokud rozbalíte **Business Monitor Server** a vyberete jeden nebo více samostatných profilů vývoje, vytvoří se profily během instalace. Chcete-li vytvořit profily vývoje produktu Process Server nebo WebSphere Enterprise Service Bus, musíte mít tyto balíky již nainstalované.

Samostatný profil vývoje je výchozí profil vývoje, který poskytuje testovací prostředí produktu IBM Business Monitor. Profil vývoje produktu Process Server se také poskytuje s povoleným produktem Business Rules Manager. Chcete-li vytvořit samostatný profil vývoje, musíte zadat pověření zabezpečení pro administraci (jméno a heslo uživatele) pro server, který vytváříte.

Samostatný profil vývoje nelze použít v produkčním prostředí. Rozhodnete-li se nainstalovat výchozí samostatný profil vývoje, můžete jej nainstalovat později spuštěním produktu Installation Manager a klepnutím na volbu **Upravit** na první stránce.

- d. Po výběru funkcí pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
6. Pokud jste vybrali samostatný profil vývoje, na stránce Profily zadejte pověření pro svůj profil. Výchozí uživatelské jméno je **admin** a výchozí heslo je **admin**.
7. Pokud již máte databázi, na stránce Společné konfigurace zadejte pověření pro databázi. Pokud jste vybrali volbu DB2 Express, zadejte jméno uživatele a heslo pro databázi DB2. Výchozí uživatelské jméno je **bpmadmin** a výchozí heslo je **bpmadmin1**.

Důležité: Musíte změnit výchozí heslo, pokud neodpovídá zásadě hesla vašeho operačního systému (jako např. pro Windows 2008).

Omezení: Jména uživatelů nesmí obsahovat řetězce národního jazyka. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.

8. Před instalací balíku produktu IBM Business Monitor zkontrolujte volby na stránce Souhrn. Chcete-li změnit některé volby provedené na předchozích stránkách, klepněte na volbu **Zpět** a proveďte změny. Když jste s volbami instalace spokojeni, klepněte na volbu **Instalovat** a balík se nainstaluje. O průběhu instalace informuje indikátor postupu.
9. Jakmile je instalační proces dokončen, objeví se potvrzovací zpráva.
 - a. Volitelné: Klepnutím na volbu **Zobrazit soubor protokolu** otevřete v novém okně soubor protokolu instalace pro aktuální relaci. Po zavření okna s protokolem o instalaci můžete pokračovat.
 - b. Pod volbou **Který program chcete spustit?** vyberte, zda chcete při ukončení spustit nástroj Správa profilů. Pokud jste již vytvořili samostatný profil vývoje, můžete vybrat volbu **Žádný**. Pro produkci musíte definovat profil samostatného serveru nebo správce implementace pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazem `manageprofiles`. Další informace viz "Vytváření a rozšiřování profilů".
 - c. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** zavřete produkt Installation Manager.

Pro produkci musíte vytvořit profil samostatného serveru nebo správce implementace pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazem `manageprofiles`.

Omezení: Pokud jste vytvořili profil samostatného vývoje v průběhu instalace, pamatujte, že nefunguje v produkčním prostředí. Má pomáhat při získávání znalostí o produktu IBM Business Monitor bez nutnosti vytvoření fungujícího produkčního profilu. Tento profil můžete spustit pomocí konzoly První kroky.

- Otevřete příkazové okno. Přejděte k souboru `kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm` a spusťte příkaz `firststeps.sh`.
- Přejděte na volbu **Start > Všechny programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Profily > název_profilu > První kroky**.
- Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm` a spusťte příkaz `firststeps.bat`.

Důležité: Chcete-li konzolu První kroky nainstalovat nebo spustit v operačním systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows Server 2008, musíte zvýšit oprávnění svého uživatelského účtu Microsoft Windows, a to klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor `firststeps.bat` a výběrem volby **Spustit jako administrátor**. Tento krok je nutný jak pro administrativní, tak pro ostatní uživatele.

Pokud je váš operační systém podporuje, můžete klepnutím na volbu **Instalace systému nápovědy** v příručním panelu nainstalovat Informační centrum.

Bezobslužná instalace produktu IBM Business Monitor

Balík produktu IBM Business Monitor můžete instalovat v režimu *bezobslužné* instalace. Pokud instalujete v bezobslužném režimu, uživatelské rozhraní není dostupné. Místo toho spusťte příkaz, který bude používat soubor odpovědí, a s jeho pomocí nainstaluje produkt.

Tato procedura bezobslužné instalace předpokládá, že můžete, ale nemusíte mít existující instalace nezbytných základních produktů, které jsou nutné k instalaci produktu IBM Business Monitor. Mezi ně patří produkty WebSphere Application Server Network Deployment, Installation Manager Balík funkcí pro jazyk XML.

Před instalací produktu IBM Business Monitor zkontrolujte jeho systémové požadavky.

Zejména důležité jsou nezbytné úrovně operačního systému a softwaru. Ačkoli instalační proces automaticky kontroluje nezbytné opravné balíčky operačního systému, zkontrolujte nezbytné předpoklady, pokud jste tak dosud neučinili. Téma uvádí všechny podporované operační systémy a opravy a opravné balíčky operačních systémů, které musíte instalovat, aby byl váš operační systém kompatibilní. Rovněž uvádí požadované úrovně veškerého nezbytného softwaru.

Windows **Důležité:** Chcete-li produkt IBM Business Monitor instalovat nebo spustit v systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows Server 2008, musíte rozšířit oprávnění svého uživatelského účtu v systému Microsoft Windows klepnutím pravým tlačítkem myši na příkazový řádek, ve kterém spustíte příkaz bezobslužné instalace, a vybráním volby **Spustit jako administrátor**. Tento krok je nutný jak pro administrativní, tak pro ostatní uživatele.

Bezobslužná instalace provede některé nebo všechny následující úlohy:

- Nainstaluje produkt Installation Manager, pokud ještě není nainstalován, nebo ho aktualizuje na příslušnou úroveň, je-li nainstalován.
- Nainstaluje nezbytné základní produkty a produkt IBM Business Monitor s použitím souboru odpovědí, který vytvoříte.

Chcete-li bezobslužně instalovat produkt IBM Business Monitor, postupujte takto:

1. Před instalací přečtěte a přijměte licenční podmínky. Přidáním parametru `-acceptLicense` do souboru odpovědí přijímáte veškeré licence.
2. Vytvořte soubor odpovědí, který nainstaluje nezbytné základní produkty a produkt IBM Business Monitor. Okopírujte ukázkový soubor odpovědí z následujícího adresáře a vytvořte svůj vlastní:
`kořen_dvd/responsefiles/BPM/template_response.xml`
3. Upravte parametry dle instrukcí v textu ukázkového souboru odpovědí a vytvořte svůj soubor odpovědí. Můžete také vytvořit soubor odpovědí zaznamenáním svých akcí v produktu Installation Manager. Když zaznamenáte soubor odpovědí, výběr provedený v produktu Installation Manager se uloží do souboru XML. Když produkt Installation Manager spustíte v bezobslužném režimu, produkt Installation Manager použije data ze souboru odpovědí XML k provedení instalace.

Důležité: Ověřte, že umístění úložišť v horní části souboru odpovědí ukazují na správné umístění ve vašem prostředí.

4. Spusťte následující příkaz:

Administrátor nebo uživatel root: **Windows**

```
kořen_dvd\IM\installc.exe -acceptLicense input
kořen_dvd\responsefiles\IDproduktu\template_response.xml -log preferované_
umístění_protokolu\silent_install.log
```


UNIX

> Linux

```
kořen_dvd/IM/installc -acceptLicense input  
kořen_dvd/responsefiles/IDproduktu/template_response.xml -log preferované_  
umístění_protokolu/silent_install.log
```

Uživatel bez oprávnění administrátora/uživatele root: > Windows

```
kořen_dvd\IM\userinstc.exe -acceptLicense input  
kořen_dvd\responsefiles\IDproduktu\template_response.xml -log preferované_  
umístění_protokolu\silent_install.log
```

UNIX

> Linux

```
kořen_dvd/IM/userinstc -acceptLicense input  
kořen_dvd/responsefiles/IDproduktu/template_response.xml -log preferované_  
umístění_protokolu/silent_install.log
```

Produkt Installation Manager nainstaluje všechny požadované předpoklady a produkt IBM Business Monitor a zapíše soubor protokolu do vámi určeného adresáře.

Musíte definovat profil samostatného serveru nebo správce implementace v nástroji Správa profilu nebo pomocí příkazu manageprofiles. Při produkci lze použít pouze profily vytvořené pomocí nástroje Správa profilu nebo příkazu manageprofiles.

Práce s produktem IBM Installation Manager

Tento oddíl popisuje některé obecné úlohy týkající se produktu IBM Installation Manager. Další informace viz Informační centrum produktu Installation Manager.

Instalace produktu Installation Manager v systému Windows

Spustíte-li instalaci produktu z příručního panelu, instalace produktu IBM Installation Manager se provede automaticky (není-li produkt Installation Manager na pracovní stanici již nainstalován). V ostatních případech musíte instalaci produktu Installation Manager spustit ručně.

Chcete-li nainstalovat produkt Installation Manager ručně:

1. Spustíte soubor **install.exe** ze složky IM v obrazu instalace.
2. Klepněte na tlačítko **Další** na stránce Instalovat balíky.
3. Přečtěte si licenční smlouvu na stránce Licenční smlouva, a pokud s podmínkami souhlasíte, vyberte volbu **Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy**. Klepněte na tlačítko **Další**.
4. Je-li třeba změnit umístění instalace, klepněte na tlačítko **Procházet** na stránce Cílová složka. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na volbu **Instalovat** na stránce Souhrn. Jakmile je instalační proces dokončen, objeví se potvrzovací zpráva.
6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Otevře se produkt IBM Installation Manager.

Instalace produktu Installation Manager v systémech Linux a UNIX

Spustíte-li instalaci produktu z příručního panelu, instalace produktu IBM Installation Manager se provede automaticky (není-li produkt Installation Manager na pracovní stanici již nainstalován).

Chcete-li nainstalovat produkt Installation Manager ručně:

1. Otevřete okno terminálu s oprávněními uživatele root.

2. Spusťte **install** ze složky **IM_linux** v obraze instalace.
3. Klepněte na tlačítko **Další** na obrazovce **Instalovat balíky**.
4. Přečtěte si licenční smlouvu na stránce **Licenční smlouva**, a pokud s podmínkami souhlasíte, vyberte volbu **Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy**. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. V případě potřeby upravte umístění instalačního adresáře. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Klepněte na volbu **Instalovat** na stránce souhrnu informací. Jakmile je instalační proces dokončen, objeví se potvrzovací zpráva.
7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Spustíte-li instalaci produktu z příručního panelu, instalace produktu IBM Installation Manager se provede automaticky (není-li produkt Installation Manager na pracovní stanici již nainstalován).

Spuštění produktu Installation Manager v systému Windows

Spustíte-li instalaci produktu z příručního panelu, instalace produktu IBM Installation Manager se provede automaticky (není-li produkt Installation Manager na pracovní stanici již nainstalován). V rámci této automatické instalace produktu Installation Manager se spustí s nakonfigurovanou předvolbou úložiště a vybranými balíky produktu IBM Business Monitor. Spustíte-li produkt Installation Manager přímo, musíte nastavit předvolbu úložiště a vybrat balíky produktu ručně.

Chcete-li spustit produkt Installation Manager ručně:

1. Otevřete nabídku **Start** na **Hlavním panelu**.
2. Vyberte volbu **Všechny programy > IBM Installation Manager > IBM Installation Manager**.

Spuštění produktu Installation Manager v systémech Linux a UNIX

Spustíte-li instalaci produktu z příručního panelu, instalace produktu IBM Installation Manager se provede automaticky (není-li produkt Installation Manager na pracovní stanici již nainstalován). V rámci této automatické instalace produktu Installation Manager se spustí s nakonfigurovanou předvolbou úložiště a vybranými balíky produktu IBM Business Monitor. Spustíte-li produkt Installation Manager přímo, musíte nastavit předvolbu úložiště a vybrat balíky produktu ručně.

Chcete-li spustit produkt Installation Manager ručně:

1. Otevřete okno terminálu s oprávněními uživatele **root**.
2. Změňte adresář na instalační adresář pro produkt Installation Manager (standardně `/opt/IBM/InstallationManager/eclipse` pro instalaci uživatelem **root**; `domovský_adresář_uživatele/IBM/InstallationManager/eclipse` pro instalaci uživatelem, který není **root**) a spusťte **IBMIM**.

Odinstalování produktu Installation Manager ze systému Windows

Ruční odinstalace produktu Installation Manager:

1. Klepněte na volbu **Start > Nastavení > Ovládací panely** a poté poklepejte na **Přidat nebo odebrat programy**.
2. Vyberte položku **IBM Installation Manager** a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

Odinstalování produktu Installation Manager v systémech Linux a UNIX

Produkt IBM Installation Manager musí být odinstalován pomocí nástroje pro správu balíků, který je součástí vaší verze systémů Linux nebo UNIX.

Ruční odinstalace produktu Installation Manager:

1. Otevřete okno terminálu s oprávněními uživatele root.
2. Změňte adresář na adresář odinstalování produktu Installation Manager. Standardně je to `/var/ibm/InstallationManager/uninstall`.
3. Spustit `./uninstall`.

Aktualizace produktu Installation Manager pomocí serveru proxy

Servery proxy umožňují připojení ke vzdáleným serverům z oblasti chráněné branou firewall. Předvolby serverů proxy lze nastavit v produktu Installation Manager nebo v souboru odpovědí. Po povolení serveru proxy server je tento server používán pro veškerou komunikaci se servery. Podrobnosti ohledně konfigurace produktu Installation Manager pro server proxy viz Předvolby sítě Internet v Informačním centru produktu Installation Manager.

Instalace a odinstalace produktu Installation Manager v bezobslužném režimu

IBM Installation Manager lze nainstalovat a odinstalovat bezobslužně.

Instalace produktu Installation Manager v bezobslužném režimu:

Chcete-li nainstalovat produkt Installation Manager bezobslužně, extrahujte instalační program a přejděte do podadresáře IM a poté použijte následující příkazy:

- `install --launcher.ini -acceptLicense silent-install.ini -log <cesta a název souboru protokolu>`. Např. `install --launcher.ini -acceptLicense silent-install.ini -log /root/mylogs/mylogfile.xml`
- `installc --launcher.ini -acceptLicense silent-install.ini -log <cesta a název souboru protokolu>`. Např.: `installc --launcher.ini -acceptLicense silent-install.ini -log c:\mylogfile.xml`

Po dokončení instalace můžete použít produkt Installation Manager nebo instalační program produktu Installation Manager k nainstalování balíků v bezobslužném režimu.

Odinstalování produktu Installation Manager ze systému Windows v bezobslužném režimu:

Jak odinstalovat produkt Installation Manager ze systému Windows v bezobslužném režimu:

1. Z příkazového řádku přejděte do adresáře pro odinstalování produktu Installation Manager. Standardně je to adresář `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\Installation Manager\uninstall`.
2. Zadejte následující příkaz: `uninstallc.exe --launcher.ini silent-uninstall.ini`.

Odinstalování produktu Installation Manager ze systému Linux v bezobslužném režimu:

Jak odinstalovat produkt Installation Manager na ostatních platformách:

1. Z okna terminálu přejděte do adresáře odinstalování adresáře produktu Installation Manager. Standardně se jedná o adresář `/var/ibm/InstallationManager/uninstall`.
2. Spustíte následující příkaz: `uninstall --launcher.ini silent-uninstall.ini`.

Skupiny balíků a adresář sdílených prostředků

Při instalaci balíku produktu IBM Business Monitor for z/OS s použitím produktu IBM Installation Manager musíte instalovat do existující skupiny balíků, která obsahuje server WebSphere Application Server.

Skupiny balíků

Skupina balíků představuje adresář, v rámci kterého jednotlivé balíky sdílejí společné uživatelské rozhraní nebo pracovní plochu s ostatními balíky ve stejné skupině.

Všimněte si, že když instalujete více balíků najednou, všechny balíky se nainstalují do stejné skupiny balíků.

Skupině balíků se název přiřazuje automaticky; pro skupinu balíků však musíte zvolit instalační adresář.

Instalační adresář obsahuje soubory a prostředky specifické pro balíky instalované do této skupiny balíků. Moduly plug-in Eclipse v balíku produktu, které lze případně použít v rámci jiných skupin balíků, se umísťují do adresáře sdílených prostředků.

Adresář sdílených prostředků

Adresář sdílených prostředků je adresářem s moduly plug-in Eclipse, které mohou být použity i v rámci několika skupin balíků produktu.

Důležité: Adresář sdílených prostředků zadáváte pouze jednou: Při první instalaci balíku. Pro dosažení lepších výsledků používejte pro sdílení adresáře prostředků největší diskovou jednotku. Umístění adresáře můžete změnit pouze v případě, že odinstalujete všechny balíky.

Nastavení předvoleb úložiště v produktu Installation Manager

Pokud však produkt Installation Manager spouštíte přímo (například z úložiště na webovém serveru), musíte zadat adresu URL pro adresář obsahující balík produktu v produktu Installation Manager, abyste mohli balík produktu nainstalovat.

Poznámka: Pokud neinstalujete z disku DVD nebo lokálního obrazu instalace, zjistěte si před spuštěním instalačního procesu od administrátora adresu URL úložiště instalačního balíku.

Jak přidávat, upravovat nebo odebírat umístění úložiště v produktu Installation Manager:

1. Spusťte produkt Installation Manager.
2. Na stránce Start produktu Installation Manager klepněte na volbu **Soubor > Předvolby** a potom klepněte na volbu **Úložiště**. Otevře se stránka Úložiště zobrazující všechna dostupná úložiště, jejich umístění a informace o jejich dostupnosti.
3. Na stránce Úložiště klepněte na volbu **Přidat úložiště**.
4. V okně Přidat úložiště zadejte adresu URL s umístěním úložiště nebo na ni přejděte a nastavte cestu k souboru. Umístění úložiště je zpravidla *adresář_obrazu/repository.config*, kde *adresář_obrazu* obsahuje extrahovaný obraz instalace produktu, který chcete instalovat.
5. Klepněte na tlačítko **OK**. Vypíše se nové nebo změněné umístění úložiště. Pokud úložiště není přístupné, ve sloupci **Přístupné** se zobrazí červený znak x.
6. Ukončete klepnutím na tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud má produkt Installation Manager hledat instalované balíky ve výchozích umístěních úložišť, musí být označena předvolba **Prohledávat úložiště služeb během instalace a aktualizací** na stránce předvoleb Úložiště.

Instalace Informačního centra

Informační centrum produktu IBM Business Monitor je k dispozici na Internetu. Rovněž jej můžete instalovat prostřednictvím příručního panelu, je-li podporováno ve vašem operačním systému.

- Instalujte a spusťte Informační centrum z příručního panelu produktu.
 1. V příručním panelu klepněte na volbu **Instalace systému nápovědy**.
 2. Určete umístění pro lokální Informační centrum.
 3. Klepněte na volbu **Instalovat a spustit systém nápovědy**. Zobrazí-li se okno Otevřít soubor, klepněte na tlačítko **Spustit**.
- Zobrazte Informační centrum dostupné na Internetu. Viz Informační centrum produktu IBM Business Process Management.

Spuštění a zastavení lokálního Informačního centra

Po nainstalování Informačního centra produktu IBM Business Monitor můžete tyto informace zobrazovat na lokálním systému nebo v hostitelském systému, který umožní přístup ostatním uživatelům ve vaší síti.


`doc_root` v tomto postupu představuje adresář, kde jste rozhodli Informační centrum nainstalovat.

- Chcete-li Informační centrum zobrazit lokálně, postupujte takto:
 1. Změňte adresář na adresář, kde jste nainstalovali Informační centrum.
 2. Chcete-li spustit Informační centrum, spusťte skript odpovídající vašemu operačnímu systému.
 - `help_start.sh`
 - `help_start.bat`Otevře se váš výchozí prohlížeč a zobrazí se Informační centrum, které bylo nainstalováno spolu s produktem.
 3. Chcete-li Informační centrum ukončit, zavřete prohlížeč a spusťte skript, odpovídající vašemu operačnímu systému:
 - `help_end.sh`
 - `help_end.bat`
- Chcete-li provozovat Informační centrum na hostitelském systému a zobrazovat je v jiných systémech ve své síti, postupujte takto:
 1. Změňte adresáře na adresář, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor.
 2. Chcete-li spustit Informační centrum, spusťte skript odpovídající vašemu operačnímu systému.
 - `IC_start.sh`
 - `IC_start.bat`Uživatelé, kteří chtějí získat přístup k Informačnímu centru z jiného systému, mohou otevřít prohlížeč a přejít na následující adresu URL:
`http://název_hostitele:8888/help/index.jsp`
 3. Chcete-li Informační centrum ukončit, zavřete prohlížeč a spusťte skript, odpovídající vašemu operačnímu systému:
 - `IC_end.sh`
 - `IC_end.bat`

Aktualizace lokálního Informačního centra

Svou lokálně instalovanou verzi dokumentace můžete aktualizovat po zpřístupnění nové dokumentace, máte-li funkční připojení k Internetu. Ostatní produkty rovněž mohou mít aktualizovanou dokumentaci, kterou můžete stáhnout do svého lokálního Informačního centra.

Při aktualizaci dokumentace postupujte tímto způsobem:

1. Klepněte na ikonu **Aktualizovat** () na panelu nástrojů systému nápovědy. Zobrazí se seznam již instalovaných sad dokumentace.
2. Klepněte na tlačítko **Další** v dolní části seznamu instalované dokumentace. Zobrazí se seznam sad dokumentace k instalaci. Tyto sady obsahují dokumentaci produktu v různých jazycích a rovněž mohou obsahovat sady dokumentace pro jiné produkty.
3. Vyberte dokumentaci, kterou chcete instalovat.

Tip: Můžete zvolit několik sad dokumentace.

Dojde k instalaci zvolené dokumentace produktu nebo produktů do systému nápovědy na vašem počítači.

Kapitola 5. Vytvoření databází

Produkt IBM Business Monitor vyžaduje dvě databáze, jednu pro konfiguraci produktu IBM Business Monitor a druhou pro úložiště obsahu služby IBM Cognos Business Intelligence.

Databáze MONITOR a COGNOSCS

Při výchozím nastavení se databáze produktu IBM Business Monitor nazývá MONITOR a databáze úložiště obsahu IBM Cognos BI se nazývá COGNOSCS.

Databáze MONITOR a COGNOSCS můžete vytvořit v rámci vytvoření samostatného profilu nebo profilu správce implementace, můžete použít nástroj pro návrh databáze (dbDesignGenerator) nebo je můžete vytvořit ručně spuštěním skriptových souborů databáze před vytvořením nebo po vytvoření profilu. V prostředí síťové implementace je nejlepší vytvořit databáze před spuštěním správce implementace a vytvořením vlastních profilů.

Máte-li existující server IBM Cognos BI, nemusíte vytvářet databázi COGNOSCS, protože úložiště obsahu je již definováno.

Tip: Je-li databáze COGNOSCS mimo server IBM Cognos BI, musíte na počítači serveru IBM Cognos BI nainstalovat databázového klienta. Viz podrobnosti v tématech pojednávajících o specifických aspektech databází.

Databáze MONITOR a COGNOSCS se mohou nacházet na stejném serveru, na němž je instalován produkt IBM Business Monitor, nebo na jiném serveru. Aby se databáze mohly automaticky vytvořit při vytvoření profilu, musí být váš databázový server lokální vzhledem k počítači, na kterém je spuštěn nástroj Správa profilu nebo příkaz manageprofiles. Jinak k vytvoření databází použijte skriptové soubory databáze. Skriptové soubory databáze použijte k vytvoření databází také tehdy, pokud používáte operační systém z/OS nebo databázový server obsahuje více verzí databáze nebo více instancí databáze.

Skripty databáze

Jestliže vytvoříte samostatný profil nebo profil správce implementace, vygenerují se skripty databáze, které odpovídají hodnotám zadaným při vytváření profilu. Tím je zajištěna konzistentnost názvů mezi serverem produktu IBM Business Monitor a databází produktu IBM Business Monitor.

Skripty databáze můžete vytvořit také sami s použitím jedné z těchto metod:

- Nakonfigurujte hodnoty pomocí nástroje pro navrhování databází (DbDesignGenerator), který je nainstalován společně se serverem produktu IBM Business Monitor. Jednou z výhod použití nástroje pro navrhování databází je, že je možné současně navrhnout databázi MONITOR, databázi služby produktu IBM Cognos BI, databázi prostoru Business Space a databáze pro stroje systému zpráv pro produkt IBM Business Monitor a infrastrukturu CEI (common event infrastructure). Pokyny viz “Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databází” na stránce 50.
- Nakonfigurujte hodnoty ručně. Pokyny viz “Ruční konfigurace skriptů databáze” na stránce 51.

Po vygenerování a přizpůsobení skriptů databáze spusťte skripty s použitím postupů popsaných v souboru “Ruční instalace databází” na stránce 54.

Tabulky stroje systému zpráv

Stroje systémy zpráv pro sběrnici SIBus produktu IBM Business Monitor a pro sběrnici infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure) vyžadují tabulky databáze. Tyto tabulky mohou být vytvořeny automaticky produktem WebSphere Application Server, pokud má uživatel databáze produktu IBM Business Monitor dostatečná oprávnění a je nastavena volba automatického vytváření tabulek v rámci voleb úložiště zpráv sběrnice pro integraci služeb. Tato volba je standardně nastavena na hodnotu true, pokud databázi DB2 nepoužíváte v systému z/OS. Skripty databáze pro tabulky stroje systému zpráv mohou být vygenerovány také pomocí jedné z těchto voleb:

- Vytvořte skript pomocí nástroje pro navrhování databází (DbDesignGenerator). Pokyny viz “Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databází”.
- Vytvořte tabulky ručně. Pokyny viz “Ruční vytvoření tabulek stroje systému zpráv” na stránce 55.

Tabulky prostoru Business Space

Používáte-li prostor Business Space, musíte také nakonfigurovat tabulky prostoru Business Space pomocí skriptů vygenerovaných při vytváření samostatného profilu nebo pomocí nástroje pro navrhování databází. Další informace viz Konfigurace databázových tabulek prostoru Business Space v Informačním centru prostoru Business Space.

Zabezpečení databáze

Při vytváření databází jsou běžovému uživateli databáze udělena oprávnění k administraci databázových objektů, což zjednodušuje vytvoření databází a umožňuje serveru IBM Business Monitor automatickou správu schématu databáze modelu monitorování při implementaci a odebrání modelů. Musíte-li zabezpečit databáze, věnujte pozornost části Zabezpečení prostředí databáze MONITOR a Konfigurace zabezpečení služby IBM Cognos BI.

Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databází

Nástroj pro navrhování databází (DbDesignGenerator) nainstalovaný společně se serverem produktu IBM Business Monitor může být použit k vygenerování skriptů databáze, které lze spouštět před nebo po vytvoření profilu produktu IBM Business Monitor.

Jednou z výhod použití nástroje pro navrhování databází je, že je možné současně navrhnout databáze pro produkt IBM Business Monitor, službu IBM Cognos BI, prostor Business Space a stroj systému zpráv. Pro každou komponentu jsou vygenerovány skripty databáze a je vygenerován soubor dbdesign, který může být později předán průvodci prostředím implementace pro automatické nakonfigurování zdrojů dat při vytváření komplexní topologie produktu IBM Business Monitor.

Pokud vyberete cestu **Rozšířená** prostřednictvím nástroje Správa profilu, můžete vybrat volbu **Konfigurovat databázi pomocí souboru návrhu** a vyberte soubor návrhu, který jste již vytvořili.

Další informace o nástroji pro navrhování databáze naleznete v souvisejících odkazech.

Chcete-li upravit skriptové soubory databáze pomocí nástroje pro navrhování databází, proveďte tyto kroky:

1. Změňte adresář na adresář kořenový_adresář_apl_serveru/util/dbUtils.

2. Spuštěním příkazu spusťte obslužný program.
 - DbDesignGenerator.bat.
 - DbDesignGenerator.sh.
3. V hlavní nabídce klepněte na volbu **(1) Vytvořit návrh databáze pro profil samostatného serveru nebo prostředí implementace.**
4. Ve výzvě **Vybrat jeden z následujících návrhů databází, které jsou podporovány** vyberte volbu **(1)monitor.nd.topology** nebo volbu **(2)monitor.standalone**. Volba monitor.nd.topology poskytuje větší flexibilitu pro šíření komponent databáze mezi více databázi.
5. Ve výzvě **Vyberte jednu z následujících [komponent databáze]** vyberte volbu **(1)[Monitor] MONITOR : [master] [stav = nedokončeno]**.
6. Ve výzvě **Upravit tuto komponentu databáze?** zadejte **y**.
7. Ve výzvě **Vybrat jeden z následujících typů databáze, které jsou podporovány,** vyberte číslo vaší databázové platformy.
8. Odpovězte na řadu výzev a tam, kde je to vhodné, přijměte stisknutím klávesy Enter výchozí hodnoty. Budete vyzváni k zadání názvu vaší databáze, názvu schématu, jména a hesla uživatele a předpony and adresáře umístění tabulkového prostoru.
9. Ve výzvě **Pro vynechání vlastností zdroje dat zadejte "s" nebo pokračujte libovolným jiným znakem** zadejte znak **c** (nebo jakýkoli znak kromě **s**) pro volbu pokračování v zadávání informací.
10. Odpovězte na řadu výzev a tam, kde je to vhodné, přijměte stisknutím klávesy Enter výchozí hodnoty. Budete vyzváni k zadání vlastností vašeho zdroje dat.
11. Ověřte, zda je komponenta databáze produktu IBM Business Monitor úplná, než budete konfigurovat další komponenty. Databáze produktu IBM Cognos BI se zobrazuje jako neúplná a vyžaduje uživatele databáze a heslo. Pro ostatní nastavení můžete přijmout výchozí nastavení.
12. Až znovu uvidíte výzvu **Vyberte jednu z následujících [komponent databáze]**, dokončili jste zadávání vlastností, pokud se na všech řádcích zobrazuje **[stav = dokončeno]**, např. **(1)[Monitor] MONITOR : [master] [stav = dokončeno]**. Zadejte příkaz **5 [uložit a skončit]** a stisknutím klávesy Enter uložte návrh databáze.
Komponenta databáze **[Cognos] COGNOSCS** vyžaduje po dokončení konfigurace MONITOR další konfiguraci. Stav databáze COGNOSCS bude **[stav = nedokončeno]**, dokud nebude tato komponenta úplně nakonfigurovaná.
13. Ve výzvě **Zadejte výstupní adresář** stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí adresář (kořenový_adresář_apl_serveru/util/dbUtils) nebo zadejte umístění pro zápis souborů návrhů databází.
14. Ve výzvě **Zadejte výstupní název souboru** stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí název (monitor.standalone.dbdesign) nebo zadejte název souboru sami.
15. Ve výzvě **Generovat skript db?** zadejte **y** a stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí umístění. Jsou vytvořeny podadresáře pro skripty databáze MONITOR a COGNOSCS, skript datového úložiště stroje systému zpráv a databázových skriptů prostoru Business Space.

Ruční konfigurace skriptů databáze

Skripty databáze nezbytné pro vytvoření databáze MONITOR a databáze COGNOSCS jsou dodávány na instalačním médiu a jsou kopírovány na aplikační server během instalace serveru IBM Business Monitor. Tyto skripty databáze mohou být ručně přizpůsobovány, tak abyste mohli databáze vytvořit před instalací serveru nebo vytvořením profilu.

Chcete-li skriptové soubory databáze upravit ručně, proveďte tyto kroky:

1. Pomocí textového editoru otevřete skriptový soubor databáze pro váš databázový software. Skript `createDatabase.sql` vytvoří databázi a všechny nezbytné tabulky pro produkt IBM Business Monitor. K dispozici jsou následující soubory:

Vytvořit databázi: `createDatabase.sql`.

Vytvořit tabulky (pouze pro databázi MONITOR): `createTables.sql`.

Ve výchozím nastavení jsou soubory umístěny v následujících adresářích:

(pouze distribuované systémy) `kořenový_adresář_DVD/scripts/database/Monitor/platforma`

`kořenový_adresář_DVD/scripts/database/Cognos/platforma`

`kořenový_adresář_apl_serveru/dbscripts/Monitor`

`kořenový_adresář_apl_serveru/dbscripts/Cognos`

`kořenový_adresář_apl_serveru/profiles/název_profilu/dbscripts/Monitor`
(samostatný systém)

`kořenový_adresář_apl_serveru/profiles/název_profilu/dbscripts.wbm` (správce implementace)

`kořenový_adresář_apl_serveru/profiles/název_profilu/dbscripts/Cognos`

Kde:

Kořenový_adresář_DVD je adresář, kam jste extrahovali DVD nebo obraz ke stažení.

Platforma je operační systém databáze (například DB2, Oracle nebo SQL Server).

Kořenový_adresář_apl_serveru je adresář, kde je nainstalovaný produkt IBM Business Monitor.

2. Upravte následující proměnné ve skriptových souborech databázi pro váš databázový software:

- Pro databázi DB2 upravte následující proměnné:

@DB_NAME@

Představuje název databáze produktu IBM Business Monitor, například MONITOR nebo Cognos.

@SCHEMA@

Představuje název schématu produktu IBM Business Monitor, například MONITOR nebo Cognos.

@TSDIR@

Představuje adresář tabulkového prostoru

Pokud je ze specifikace datového souboru tabulkového prostoru vynechán řetězec `@TSDIR@`, datový soubor bude vytvořen v adresáři správce databáze.

@DB_USER@

Představuje uživatele běhové databáze IBM Business Monitor.

- V případě databáze DB2 for z/OS upravte následující proměnné:

@STOGRP@

Představuje název skupiny úložišť databáze DB2, například SYSDEFLT.

@DB_NAME@

Představuje název databáze produktu IBM Business Monitor

@SCHEMA@

Představuje název kvalifikátoru schématu produktu IBM Business Monitor.

@DB_USER@

Představuje uživatele běhové databáze IBM Business Monitor.

- Pro databázi SQL Server upravte následující proměnné:

@DB_NAME@

Představuje název databáze produktu IBM Business Monitor, například MONITOR.

@SCHEMA@

Představuje název schématu produktu IBM Business Monitor, například MONITOR.

@DB_USER@

Představuje uživatele běhové databáze IBM Business Monitor.

@DB_PASSWORD@

Představuje heslo uživatele běhové databáze IBM Business Monitor.

Uživatele databáze a heslo můžete vytvořit před spuštěním skriptu nebo můžete vytvořit skript tak, aby pro vás uživatele databáze s heslem vytvořil sám. Bude-li skript vytvářet uživatele databáze s heslem, musíte ve skriptu zadat @DB_PASSWORD@.

- Pro databázi Oracle upravte následující proměnné:

@SCHEMA@

Představuje jméno uživatele databáze, který vlastní databázové tabulky produktu IBM Business Monitor.

@DB_PASSWORD@

Představuje heslo pro uživatele databáze identifikovaného proměnnou \$\$SCHEMA\$

@TSDIR@

Představuje adresář tabulkového prostoru

Pokud je ze specifikace datového souboru tabulkového prostoru vynechán řetězec @TSDIR@, datový soubor bude vytvořen v adresáři správce databáze. Pokud je pro parametr @TSDIR@ zadána úplná cesta, adresář musí před vyvoláním tohoto skriptu existovat.

@DB_USER@

Představuje uživatele běhové databáze IBM Business Monitor.

Tabulkové prostory jsou vytvořeny v souboru createDatabase.sql. Pokud se rozhodnete nahradit výchozí názvy tabulkových prostorů svými vlastními názvy tabulkových prostorů, při implementaci modelů musíte exportovat skripty schémat modelu a změnit je tak, aby odkazovaly na vaše zvolené názvy tabulkových prostorů.

Poznámka: Pouze pro databázi MONITOR: Pokud konfiguruje další instanci monitorování v rámci jedné instalace databáze Oracle, musíte rovněž nahradit řetězec DEFAULTTS v souboru createDatabase.sql jedinečným identifikátorem pro tuto dodatečnou instanci monitorování na následujících čtyřech řádcích:

```
CREATE TABLESPACE MONDSTS
  DATAFILE 'DEFAULTTS_MONDSTS.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON
  NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;
```

```
CREATE TABLESPACE MONDMSTS
  DATAFILE 'DEFAULTTS_MONDMSTS.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON
  NEXT 20M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;
```

```
CREATE TABLESPACE MONIDXTS
  DATAFILE 'DEFAULTTS_MONIDXTS.dbf' SIZE 250M AUTOEXTEND ON
  NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;
```

```
CREATE TABLESPACE MONLOBTS
  DATAFILE 'DEFAULTTS_MONLOBTS.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON
  NEXT 40M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING; ;
```

Například, pokud byl jedinečný identifikátor dodatečné instance monitorování MONDEV1_MONDSTS, upravené řádky by měly vypadat takto:

```
CREATE TABLESPACE MONDSTS
  DATAFILE 'MONDEV1_MONDSTS.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON
  NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;

CREATE TABLESPACE MONDMSTS
  DATAFILE 'MONDEV1_MONDMSTS.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON
  NEXT 20M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;

CREATE TABLESPACE MONIDXTS
  DATAFILE 'MONDEV1_MONIDXTS.dbf' SIZE 250M AUTOEXTEND ON
  NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;

CREATE TABLESPACE MONLOBTS
  DATAFILE 'MONDEV1_MONLOBTS.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON
  NEXT 40M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING;
```

Opakujte tuto proceduru pro každou dodatečnou instanci monitorování.

Poznámka: Verze 6.2 produktu IBM Business Monitor používala jiné tabulkové prostory než předchozí verze. To znamená, že pokud používáte systém Oracle a chcete implementovat model verze 6.1 do produktu IBM Business Monitor verze 7.5, musíte zvolit některou z těchto voleb:

- Během instalace databáze verze 7.5 spusťte příkazy tabulkového prostoru 6.1.
- Pokud implementujete model monitorování, exportujte skript databáze modelování a ručně změňte odkazy na tabulkový prostor, tak aby ukazovaly na názvy tabulkového prostoru verze 7.0. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, musíte to udělat při každé implementaci modelu verze 6.1 na serveru 7.0.

Jednoduchým způsobem, jak se tomuto problému vyhnout, je provedení migrace z verze 6.1 na verzi 7.5 s implementovanými stávajícími modely a následné vygenerování nových modelů ve verzi 6.2 nebo 7.5 sady nástrojů pro vývoj produktu IBM Business Monitor.

V tabulce níže je uvedena mapa názvů tabulkových prostorů.

Tabulka 3. Mapa názvů tabulkových prostorů z předchozích verzí produktu IBM Business Monitor

Aktuální tabulkový prostor	Tabulkový prostor 6.1.x
MONDSTS	INSTANCE
MONDMSTS	DMSTS
MONIDXTS	INDEXTS
MONLOBTS	LOBTS

3. Soubor uložte a zavřete.

Ruční instalace databází

K ruční instalaci databází úložiště obsahu produktu IBM Business Monitor a služby produktu IBM Cognos Business Intelligence můžete použít skripty databáze, a to buď k instalaci na stejném serveru, jako je server produktu IBM Business Monitor, nebo jako vzdálené databáze na jiný server. Než spustíte tyto skripty, ujistěte se, že proměnné specifické pro dané prostředí jsou v skriptech databází nakonfigurované, ať už ručně, nebo pomocí nástroje pro návrh databáze.

Před provedením této úlohy si přečtěte "Aspekty databáze" a všechny předpoklady pro váš specifický databázový produkt. Například, pokud používáte produkt DB2 for z/OS, je pro

produkt IBM Business Monitor doporučena vyhrazená skupina úložišť (STOGROUP). Skupina úložišť musí být vytvořena před vytvořením databáze.

Proveďte následující kroky na serveru, na kterém je nainstalován databázový software:

1. Přihlaste se na databázový server jako uživatel s oprávněním k vytváření tabulkových prostorů a databázových objektů.
2. Vyhledejte skripty DDL.
 - Pokud používáte skripty, které se dodávají s instalací produktu IBM Business Monitor, najdete je v adresáři `kořenový_adresář_apl_serveru/dbscripts/Monitor` a `kořenový_adresář_apl_serveru/dbscripts/Cognos`.
 - Pokud jste použili DbDesignGenerator k vygenerování skriptů s nahrazenými hodnotami vašich proměnných, nacházejí se ve výstupním adresáři, který jste vybrali při spuštění obslužného programu (ve výchozím nastavení `kořenový_adresář_apl_serveru/util/dbUtils`).
 - Pokud jste nechali při vytváření profilu generovat skripty s nahrazenými hodnotami vašich proměnných, nacházejí se ve výstupním adresáři, který jste vybrali při vytváření profilu (ve výchozím nastavení `kořenový_adresář_apl_serveru/profiles/<profile>/dbscripts/Monitor`).
3. Z rozhraní příkazového řádku spusťte skript `createDatabase` dvakrát - jednou pro databázi MONITOR, a jednou pro databázi COGNOSCS. Skript spusťte pomocí následujícího příkazu vašeho databázového softwaru. Skript `createDatabase` vytváří databázi a všechny nezbytné tabulky pro produkt IBM Business Monitor.
 - **DB2:** `db2 -tf createDatabase.sql`.
 - **DB2 for z/OS:** `db2 -tf createDatabase.sql`. Skript databáze lze spustit prostřednictvím obslužného programu SPUFI nebo DSNTPE2.
 - **Microsoft SQL Server:** `sqlcmd -U dbadmin -P heslo -e -i createDatabase.sql` kde:
dbadmin je uživatel SQL Server s administrativním oprávněním
4. V případě databáze MONITOR spusťte skript `createTables` pomocí jednoho z těchto příkazů: (Pro databázi IBM Cognos BI nemusíte vytvářet tabulky):
 - **DB2:**
`db2 connect to MONITOR`
`db2 -tf createTables.sql`
`db2 connect reset.`
 - **Poznámka:** Při spuštění programu DDL se vám může zobrazit tato varovná zpráva: `SQL0347W` rekurzivní společný tabulkový výraz "MON023.WBITIME" může obsahovat nekonečnou smyčku. `SQLSTATE=01605`. Tuto zprávu můžete bezpečně ignorovat.
 - **Oracle:** `sqlplus uživatel/heslo@název_databáze @createTables.sql`
 - **Microsoft SQL Server:** `sqlcmd -U uživatel -P heslo -e -i createTables.sql`
5. Spusťte produkt WebSphere Application Server.

Ruční vytvoření tabulek stroje systému zpráv

Pokud jste automaticky nevytvořili tabulky sběrnice SIBus pro stroj systému zpráv produktu IBM Business Monitor během vytváření samostatného profilu nebo při použití průvodce konfiguračním prostředím implementace, případně průvodce konfiguračním, musíte tabulky vytvořit ručně. Tabulky vytvořit ručně rovněž v případě, kdy používáte databázi DB2 for z/OS pro datové úložiště stroje systému zpráv.

Můžete také vytvořit tabulku stroje systému zpráv infrastruktury CEI. Po vytvoření prostředí implementace produktu dojde k vygenerování skriptů databáze pro infrastrukturu CEI. Pro dokončení konfigurace musíte provést ruční spuštění těchto skriptů, chcete-li povolit úložiště události CEI (což není doporučeno pro produkční prostředí).

K vygenerování skriptů pro tabulky sběrnice SI verze 7.5 použijte nástroj pro návrh databáze (DbDesignGenerator).

Můžete také použít sibDDLGenerator. Například příkaz pro generování skriptů SIB DDL pro produkt DB2 v systému z/OS je `sibDDLGenerator -system db2 -version 8.1 -platform zos`.

Dokumentace pro nástroj sibDDLGenerator ukazuje verze produktu DB2, které jsou podporovány. Neuvádí všechny verze produktu DB2, které produkt IBM Business Monitor podporuje. Můžete ovšem zadat verzi 8.1, jak je uvedeno v příkladu výše, a výsledná DDL by měla být kompatibilní se všemi podporovanými verzemi.

Protože může mít produkt IBM Business Monitor stroj systému zpráv infrastruktury CEI, ale i stroj systému zpráv produktu IBM Business Monitor, oba vytvořené se stejným tabulkovým prostorem a názvy tabulek, ujistěte se, že buď používáte dvě různé databáze, nebo dva rozdílné názvy schématu.

Kapitola 6. Vytvoření a rozšiřování profilů

Po instalaci produktu IBM Business Monitor vytvořte alespoň jeden profil, abyste připravili běhové prostředí. Profily můžete vytvářet a rozšiřovat buď pomocí nástroje Správa profilu, nebo pomocí příkazu `manageprofiles`.

Používáte-li 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, musíte zvolit příkaz `manageprofiles`. Používáte-li operační systém z/OS, nemůžete použít ani příkaz, ani nástroj Správa profilu. Viz "Vytvoření běžných konfigurací pro produkt IBM Business Monitor pro z/OS".

Existují tři typy profilů: profil samostatného serveru, profil správce implementace (profil správy se serverem správce implementace) a vlastní profil (spravovaný uzel). Každý profil definuje samostatné běhové prostředí se samostatnými soubory (příkazy, konfiguračními soubory a soubory protokolů).

Vytváření a rozšiřování profilů pomocí nástroje Správa profilu

Prostřednictvím nástroje Správa profilu můžete vytvářet či rozšiřovat profily pro správu běhového prostředí.

Omezení: Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, musíte použít příkaz `manageprofiles`. Uživatelské rozhraní nástroje Správa profilu není v 64bitových verzích k dispozici. Používáte-li operační systém z/OS, viz "Vytvoření běžných konfigurací pro produkt IBM Business Monitor pro z/OS."

Pro prostředí s jedním serverem vytvořte samostatný profil.

Pro prostředí implementace sítě proveďte následující postup:

1. Než začnete vytvářet jiné profily, vytvořte profil správce implementace. Pokud jste vytvořili profil správce implementace před instalací produktu IBM Business Monitor (například pro servery WebSphere Application Server nebo Process Server) a máte v plánu tento profil správce implementace použít ke správě uzlů produktu IBM Business Monitor, rozšířte tento profil pomocí šablony, kterou nabízí produkt IBM Business Monitor.
2. Pro každý uzel, který zamýšlíte přidat do serverového klastru, vytvořte vlastní profil. Volitelně můžete rozšířit stávající vlastní profil pro každý uzel, který zamýšlíte přidat.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databáze", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

Používáte-li databázi Oracle, je podpora JDBC zajišťována prostřednictvím ovladačů Oracle JDBC pro prostředí JVM 1.6. Soubor ovladače JDBC `ojdbc6.jar` je ovladač JDBC podporovaný databází Oracle, který se používá s produktem WebSphere Application Server verze 7. Soubor `ojdbc6.jar` lze použít jak pro databázi Oracle 10g, tak i pro databázi Oracle 11g. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt Oracle naleznete v souvisejícím odkazu.

Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor ojdbc6.jar, který se dodává v adresáři kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\Oracle. Volitelně si můžete stáhnout jiný soubor ovladače JDBC Oracle ojdbc6.jar a odkázat se na něj při spuštění nástroje Správa profilu nebo při spuštění příkazu manageprofiles.

Používáte-li databázi SQL Server, zajišťují podporu JDBC ovladače SQL Server JDBC pro prostředí JVM 1.6. Produkt IBM Business Monitor používá soubor ovladače Microsoft JDBC 2.0 s názvem sqljdbc4.jar. Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor sqljdbc4.jar, který se dodává v adresáři kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\SQLServer. Volitelně si můžete stáhnout jiný soubor ovladače Microsoft JDBC s názvem sqljdbc4.jar a odkázat se na něj při spuštění nástroje Správa profilu nebo při spuštění příkazu manageprofiles. Informace o minimálních požadovaných nastaveních pro databázi SQL Server naleznete pod příslušným odkazem.



Vytvoření samostatných profilů

Pokud jste během instalace pro jediný server nevytvořili profil produktu IBM Business Monitor, musíte jej vytvořit nyní. Profil bude vytvořen v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Ověření splnění všech požadavků na nezbytný hardware a software.
- Instalován produkt IBM Business Monitor.
- Přihlášení do systému jako uživatel s příslušnými oprávněními (pro čtení, zápis a provádění) v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.

Provedením následujících kroků vytvoříte pomocí nástroje Správa profilu samostatného aplikačního serveru:

1. Jednou z následujících metod otevřete nástroj Správa profilu:
 - V konzole První kroky produktu IBM Business Monitor klepněte na volbu **Nástroj Správa profilu**.
 -  Klepněte na volbu **Start > Programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Nástroj Správa profilu**.
 -  Spusťte soubor pmt.bat, který je umístěn v následujícím adresáři: kořenový_adresář_apl_serveru\bin\ProfileManagement
 -   Přejděte do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/bin/ProfileManagement a v okně terminálu zadejte `./pmt.sh`.
2. Zkontrolujte informace na panelu Vítejte v nástroji Správa profilu a klepněte na tlačítko **Spustit nástroj Správa profilu**.
3. Na panelu Profily klepněte na tlačítko **Vytvořit** a vytvoří se nový profil.
4. Na panelu Výběr prostředí rozbalte produkt IBM Business Monitor, klepněte na volbu **Samostatná komponenta Monitor Server** a poté klepněte na tlačítko **Další**.

Omezení: Pokud se vám nezobrazuje volba produktu IBM Business Monitor, může to označovat, že pracujete v 64bitové verzi. Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, nelze použít nástroj Správa profilu; musíte použít příkaz manageprofiles.

5. Na panelu Volby vytvoření profilu vyberte typ instalace, kterou chcete provést, a klepněte na tlačítko **Další**.
 - **Vytvoření typického profilu** (výchozí): Vytvoří profil produktu IBM Business Monitor, který používá výchozí nastavení konfigurace. Nástroj Správa profilu přiřadí jedinečné názvy profilu, uzlu a buňce. Nástroj také nainstaluje administrativní

konzolu, nainstaluje výchozí aplikace a přiřadí jedinečné hodnoty portů. Během konfigurace se můžete rozhodnout povolit zabezpečení pro administraci. V závislosti na operačním systému a vašich uživatelských oprávněních může nástroj vytvořit systémovou službu pro spuštění produktu IBM Business Monitor.

- **Vytvoření rozšířeného profilu:** Vytvoří profil produktu IBM Business Monitor s použitím výchozích nastavení konfigurace, nebo můžete vybrat vlastní komponenty produktu IBM Business Monitor. Můžete přiřadit své vlastní hodnoty portů. Můžete se rozhodnout implementovat administrativní konzolu a ukázkové aplikace a vytvořit definici webového serveru. V závislosti na operačním systému a vašich uživatelských oprávněních se můžete rozhodnout spustit produkt IBM Business Monitor jako systémovou službu. Můžete určit konfiguraci modelu produktu IBM Business Monitor. Můžete zadat soubor návrhu databáze, nebo ke konfiguraci databáze produktu IBM Business Monitor přiřadit vlastní hodnoty. . Můžete si zvolit konfiguraci produktu IBM Cognos BI pro analýzu multidimenzionálních dat.
6. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, přejděte na Krok 11: Panel Zabezpečení pro administraci.
 7. Rozšířené: Na panelu Implementace volitelných aplikací vyberte volbu **Implementovat administrativní konzolu a Implementovat výchozí aplikaci**. Výchozí aplikací je aplikace serveru WebSphere Application Server. Klepněte na tlačítko **Další**.
 8. Rozšířené: Na panelu Název profilu a Umístění přijměte výchozí název a umístění, nebo zadejte název profilu a cestu k adresáři, který bude obsahovat soubory běhového prostředí, jako jsou příkazy, konfigurační soubory a soubory protokolů. Výchozí název profilu je **WBMon01**. V systému Windows je typický adresář profilu **C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\WBMon01**.
 9. Pokročilé: Nastavte úroveň ladění výkonu tak, aby odpovídala vámi vytvářenému profilu. Tento parametr je parametrem serveru WebSphere Application Server. Další informace viz téma Ladění aplikačního serveru v Informačním centru serveru WebSphere Application Server.
 10. Rozšířené: Na panelu Názvy uzlu a hostitele zadejte nové hodnoty nebo přijměte výchozí hodnoty, a klepněte na tlačítko **Další**.
 - Název uzlu se používá při administraci. Pokud se jedná o sdružený uzel, musí být název uzlu v rámci buňky jedinečný.
 - Název serveru je logický název pro server produktu IBM Business Monitor.
 - Název hostitele je název systému názvů domén (DNS) (krátký či dlouhý) nebo adresa IP tohoto počítače.
 - Název buňky je logický název skupiny uzlů spravovaných tímto správcem implementace.
 11. Na panelu Zabezpečení pro administraci vyberte jednu z následujících voleb a klepněte na tlačítko **Další**.
 - Chcete-li zapnout zabezpečení, zaškrtněte políčko **Povolit zabezpečení pro administraci** a zadejte informace o jménu uživatele a heslu.
 - Chcete-li zabezpečení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit zabezpečení pro administraci**.


Informace o tom, zda zabezpečení zapnout, naleznete v části Zabezpečení pro administraci v Informačním centru produktu WebSphere Application Server.

Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, přejděte na Krok 21: Panel Konfigurace databáze.

12. Rozšířené: Na panelu Bezpečnostní certifikát (1. část) zvolte, zda vytvořit výchozí osobní certifikát a kořenový podpisový certifikát nebo je naimportovat z úložišť klíčů. Chcete-li vytvořit nové certifikáty, klepněte na tlačítko **Další** a přejdete na stránku verifikace. Chcete-li naimportovat stávající certifikáty z úložišť klíčů, vyhledejte certifikáty, a poté klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte na stránku verifikace.

13. Rozšířené: Na panelu Bezpečnostní certifikát (2. část) upravte informace o certifikátech, aby při vytváření profilu vytvořili certifikáty nové. Pokud importujete stávající certifikáty z úložišť klíčů, použijte informaci k ověření, zda vybrané certifikáty obsahují příslušné informace. Pokud vybrané certifikáty neobsahují příslušné informace, klepněte na tlačítko **Zpět** a nainportujte jiné certifikáty. Měli byste změnit výchozí heslo úložiště klíčů, aby bylo chráněno zabezpečení souborů úložiště klíčů a certifikátů SSL. Podrobnější informace o zabezpečení komunikace mezi serverem a klientem viz Zabezpečení komunikace v Informačním centru pro server WebSphere Application Server.

14. Rozšířené: Na panelu Přiřazení hodnot portů zkontrolujte porty, které budou přiřazeny při vytváření profilu. Možná budete chtít sledovat tyto hodnoty portu. Přijměte dané hodnoty nebo zadejte alternativní čísla portů a klepněte na tlačítko **Další**.

15.  Rozšířené: V systémech Windows se zobrazí panel Definice služby Windows. Volba **Spustit proces aplikačního serveru jako službu Windows** je standardně zapnutá a nakonfigurovaná tak, aby k přihlášení používala informace o účtu v místním systému. Přijměte výchozí nastavení služby Windows nebo volbu vypněte a klepněte na tlačítko **Další**. Chcete-li změnit informace pro přihlášení ke službě Windows, vyberte volbu **Přihlásit se jako zadaný uživatelský účet** a zadejte jméno uživatele a heslo pro alternativní účet.

Typ spuštění služby Windows je standardně nastaven na **Automaticky**. **Typ spuštění** můžete pomocí seznamu volitelně změnit na **Ručně** nebo **Vypnuto**.

Protože v operačních systémech Windows jsou služby nastaveny globálně, může službu spustit libovolný profil a v důsledku toho můžete ztratit přehled o tom, který profil například vydal příkaz "startServer". Chcete-li se vyhnout možným konfliktům mezi požadavky různých profilů na služby, vypněte volbu **Spustit proces aplikačního serveru jako službu Windows**.

16. Rozšířené: Na panelu Definice webového serveru vyberte jednu z následujících voleb:

- Chcete-li vytvořit definici webového serveru, zapněte volbu **Vytvořit definici webového serveru**. Přijměte následně uvedené informace o webovém serveru nebo proveďte úpravy podle potřeby.

Typ webového serveru

Mezi volby patří IBM HTTP Server, Microsoft Internet Information Services, Sun Java System, Lotus Domino Web Server a Apache Web Server.

Operační systém webového serveru

Mezi volby patří Windows, AIX, HP, Solaris a z/OS.

Název webového serveru

Zadejte název pro webový server. Výchozí název je "webserver/".

Název hostitele nebo adresa IP webového serveru

Zadejte název hostitele nebo adresu IP webového serveru. Standardně se zobrazuje název lokálního hostitele.

Port webového serveru (předvolba 80)

Zadejte číslo portu webového serveru nebo přijměte předvolbu (80).

- Pokud nechcete vytvořit definici webového serveru, zrušte zaškrtnutí políčka **Vytvořit definici webového serveru**.

Definice webových serverů definují externí webový server pro aplikační server WebSphere Application Server, který umožňuje spravovat konfigurační soubory modulů plug-in webového serveru pro daný webový server a v některých případech spravovat webový server. Nemáte-li nainstalovaný webový server nebo to chcete udělat později, můžete tento krok snadno provést v administrativní konzole.

17. Rozšířené: Na panelu Definice webového serveru (2. část) zadejte cestu pro instalační adresář webového serveru a pro instalační adresář modulů plug-in webového serveru.
18. Rozšířené: Chcete-li nainstalovat a nakonfigurovat aplikaci modelu monitorování globálních procesů, na panelu Modely monitorování produktu IBM Business Process Manager vyberte volbu **Implementovat model monitorování globálních procesů v produktu IBM Business Monitor**. Tento model vám umožňuje monitorovat procesy BPEL nebo BPMN spuštěné v produktu IBM Business Process Manager bez generování a implementace modelů monitorování.

Chcete-li nainstalovat a nakonfigurovat aplikaci lidské úlohy, klepněte na volbu **Implementovat model monitorování lidských úloh (vyžaduje produkt IBM Business Process Manager Advanced)**. Aplikace Lidská úloha je nezbytná pro zobrazování lidských úloh na vašem panelu dashboard pomocí modulu widget Lidské úlohy. Chcete-li tyto aplikace nainstalovat, musíte zadat název hostitele a číslo portu RMI pro stávající produkt IBM Business Process Manager. (Výchozí číslo portu je 2809.) Než budete pokračovat s vytvářením nebo rozšiřováním profilu, musíte mít také existující databázi nebo dovolit nástroji Správa profilu vytvořit databázi MONITOR, než budete pokračovat.

Pokud neinstalujete tuto aplikaci během instalace, můžete ji instalovat později podle pokynů v sekci "Konfigurace monitorování lidských úloh" a "Konfigurace globálního modelu monitorování procesů".

19. Rozšířené: Na panelu Konfigurace prostoru Business Space vyberte volbu **Konfigurovat prostor Business Space**, aby se implementoval rámeček prostoru Business Space a v tomto rámci se zaregistrovaly moduly widget produktu IBM Business Monitor.
20. Volitelné: Rozšířené: Zkonfigurujte databáze pomocí souboru návrhu.
 - a. Vyberte volbu **Použít soubor návrhu databáze pro konfiguraci databáze**, chcete-li používat soubor návrhu a nezadávat parametry databáze na následujících panelech.
 - b. Klepněte na tlačítko **Procházet**.
 - c. Určete pro soubor návrhu úplný název cesty.
 - d. Klepněte na tlačítko **Další**.
 - e. Pokud nechcete vytvořit a zkonfigurovat lokální databáze automaticky nebo vytvořit tabulky ve stávajících databázích během vytváření profilu, vyberte volbu **Odložit provedení skriptů databáze (musí být zvoleno při použití vzdálené databáze)**. Lokální databáze se vytvoří, pokud toto políčko není zaškrtnuto. Vyberete-li tuto volbu, vy nebo administrátor databáze musíte ručně spustit skripty, které jsou uloženy na místě určeném v poli výstupního adresáře skriptu databáze na této stránce. Vytvoříte-li skripty pro systém Oracle, musíte před jejich spuštěním nahradit řetězec @DB_PASSWORD@ heslem pro schéma.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databází", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

Pokud se rozhodnete určit soubor návrhu, jsou konfigurační panely databáze v nástroji Správa profilu přeskočeny. Místo toho se umístění souboru předá na příkazový řádek tak, aby se dokončila konfigurace databáze. Další informace k používání souboru návrhu pro konfiguraci databáze viz "Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databáze."

21. Na panelu Konfigurace databáze ověřte konfigurační informace své databáze MONITOR:

- a. Jako **Databázový produkt** vyberte ze seznamu svoji databázi.
- b. Chcete-li určit cílový adresář pro generované skripty, zapněte volbu **Přepsat cílový adresář pro generované skripty** a zadejte cestu do pole **Výstupní adresář pro databázové skripty**. (Výchozí adresář je kořenový_adresář_monitoru\profiles\WBMon01\dbscripts\Monitor\platform\.)
- c. Pokud nechcete vytvořit a zkonfigurovat lokální databáze automaticky nebo vytvořit tabulky ve stávajících databázích během vytváření profilu, vyberte volbu **Odložit provedení skriptů databáze (musí být zvoleno při použití vzdálené databáze)**. Lokální databáze se vytvoří, pokud toto políčko není zaškrtnuto. Vyberete-li tuto volbu, vy nebo administrátor databáze musíte ručně spustit skripty, které jsou uloženy na místě určeném v poli výstupního adresáře skriptu databáze na této stránce. Vytvoříte-li skripty pro systém Oracle, musíte před jejich spuštěním nahradit řetězec @DB_PASSWORD@ heslem pro schéma.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databází", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

- d. Do pole **Název databáze** zadejte název databáze nebo přijměte předvolený název (MONITOR).
 - e. Do pole **Název schématu** zadejte název schématu, nebo přijměte výchozí název (MONITOR). Pokud používáte databázi DB2 v systému z/OS, musí se název schématu databáze produktu IBM Business Monitor lišit od názvu schématu obecné databáze serveru Process Server, aby se zamezilo kolizi mezi databázovými objekty.
 - f. Klepněte na tlačítko **Další**.
22. Na panelu Konfigurace databáze (2. část) postupujte takto:
- a. Do pole **Jméno uživatele** zadejte *jméno_uživatele* pro ověření vůči databázi. Tato hodnota představuje existující identifikátor uživatele s oprávněními pro čtení a zápis do tabulek MONITOR.

Poznámka: Pokud používáte databázi Oracle, toto pole nelze upravovat.

- b. Do pole **Heslo** zadejte *heslo* pro ověření vůči databázi. Tato hodnota představuje heslo pro zadané ID uživatele databáze.
- c. Zadejte *heslo* do pole **Potvrdit heslo**. Tato hodnota se musí shodovat s hodnotou v poli **Heslo**.
- d. Přejděte procházením na soubory cesty ke třídě ovladače JDBC nebo zadejte cestu. Ovladače JDBC pro produkty DB2, Oracle a SQL Server najdete v adresáři kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers. Výchozí cesta ke třídě ovladače JDBC je nastavena tak, aby používala produktové soubory z tohoto adresáře v závislosti na typu databáze, který jste označili na panelu Konfigurace databáze. Můžete také klepnout na tlačítko **Procházet** a s jeho pomocí zadat cestu k souborům cesty ke třídě ovladačů JDBC.
 - Databáze DB2: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/DB2
 - Databáze Oracle: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/Oracle

Soubor ovladače JDBC ojdbc6.jar je ovladač JDBC podporovaný databází Oracle, který se používá s produktem WebSphere Application Server verze 7. Soubor ojdbc6.jar lze použít jak pro databázi Oracle 10g, tak i pro databázi Oracle 11g. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt Oracle naleznete v souvisejícím odkazu.

- Databáze SQL Server: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitor/jdbcdrivers/SQLServer

Soubor ovladače JDBC sqjjdbc4.jar je ovladač JDBC pro databázi Microsoft SQL Server 2.0. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt SQL Server naleznete v souvisejícím odkazu.

- e. Vyberte jednu z následujících voleb pro typ ovladače JDBC:
- Pro databáze Oracle:
 - **OCI:** Ovladač OCI vyžaduje lokální instalaci klienta Oracle.
 - **Thin:** Ovladač Thin používá ke komunikaci s databází jazyk Java a nevyžaduje v lokálním systému klienta.
 - U databázi DB2 jsou profily produktu IBM Business Monitor v jiných operačních systémech než z/OS vytvářeny s ovladači typu 4 a v systémech z/OS jsou profily vytvářeny s ovladači typu 2. Po vytvoření profilu je možné tento typ změnit úpravou vlastností zdroje dat v administrativní konzole. Ovladač typu 2 je ovladač pro nativní rozhraní API a vyžaduje instalaci databázového softwaru nebo databázového klienta v lokálním systému. Ovladač typu 4 je implementace čistě v kódu Java a zpravidla poskytuje nejlepší výkon. V případě databáze MONITOR není na lokálním systému potřeba žádný databázový software, ani klient.
- f. Zadejte *název_hostitele* pro **Název hostitele nebo adresa IP databázového serveru**. Výchozí hodnota je localhost nebo úplný název lokálního hostitele, je-li definován, a tuto hodnotu byste měli použít v instalaci na jediný server. Je-li vaše databáze na vzdáleném serveru, musíte zadat úplný název hostitelského systému nebo adresu IP.
- Poznámka:** S výjimkou instalace na jediný server hodnotu localhost *nepoužívejte*, protože členové klastru závisí na skutečném názvu hostitele nebo adrese IP.
- g. Zadejte *číslo_portu* pro **Port služeb nebo port modulu listener protokolu TCP/IP pro databázi**. Tato hodnota představuje port, kde je přiřazena služba TCP/IP, nebo port, na kterém je databáze připravena ke komunikaci.
- h. Volitelné: Pokud používáte produkt DB2 v databázi z/OS, zadejte *název_subsystému* pro **Název subsystému**. Tato hodnota je umístění databáze DB2 pro databázi produktu z/OS. Mezery nejsou v názvu povoleny.
- i. Pokud používáte databázi Oracle nebo SQL Server a zvolíte-li automatické vytvoření databáze, zadejte tyto informace:
- *Jméno_uživatele_systému* pro **jméno uživatele databáze s právy administrátora**. Tato hodnota je název administrátora databáze Oracle nebo SQL Server. Tento uživatel musí mít přístup k vytváření a rušení databází a uživatelů.
 - *Heslo* pro **Heslo**. Tato hodnota je heslo pro administrátora systému, který byl určen v předchozím poli.
 - *Heslo* do pole **Potvrdit heslo**.
- j. Klepněte na tlačítko **Další**. Pokud ještě nebyla vytvořena databáze MONITOR, zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**. Databázi můžete vytvořit později.
23. Na panelu Konfigurace produktu IBM Cognos BI nakonfigurujte službu IBM Cognos BI pro analýzu multidimenzionálních dat z vašich panelů dashboard.
- Chcete-li produkt IBM Cognos BI naimplementovat, klepněte na volbu **Vytvořit novou konfiguraci serveru Cognos** a zadejte název databáze, která se má používat pro úložiště obsahu produktu IBM Cognos BI. Výchozí název je COGNOSCS. V případě produktu Oracle musí být název databáze globálním názvem databáze Oracle

(který lze najít pomocí následujícího dotazu: `SELECT * FROM GLOBAL_NAME`). V případě produktu Microsoft SQL Server se musí název databáze lišit od názvu databáze MONITOR.




Zadejte jméno a heslo uživatele databáze. Použijete-li pro úložiště obsahu stejné jméno uživatele jako pro databázi MONITOR, musíte použít i stejné heslo. Protože musí mít uživatel databáze, který přistupuje k databázi úložiště obsahu, oprávnění k vytváření tabulek v databázi, doporučuje se, abyste vytvořili nového uživatele databáze vyhrazeného pro databázi úložiště obsahu.

Musíte také zadat jméno a heslo administrátora produktu IBM Cognos BI.

Poznámka: Jméno uživatele a heslo pro databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI jsou uchovány v `Cognos_JDBC_Alias`, což umožňuje správu všech povření databáze na jednom místě. Při každém spuštění serveru IBM Cognos BI produktu IBM Business Monitor budou aktuální hodnoty předány do konfigurace produktu IBM Cognos BI a umožní produktu IBM Cognos BI přistupovat k úložišti obsahu. Z důvodu této integrace nelze změnit jméno uživatele a heslo pro úložiště obsahu pomocí aplikace Konfigurace produktu IBM Cognos BI.

- Chcete-li použít existující verzi produktu IBM Cognos BI, klepněte na volbu **Použít existující konfiguraci serveru Cognos** a zadejte identifikátor URI externího dispečera serveru IBM Cognos BI. Tento identifikátor URI najdete v klientovi konfigurace produktu IBM Cognos BI prostřednictvím volby **Lokální konfigurace > Prostředí > Nastavení dispečera** (např. `http://my_host:my_port/p2pd/servlet/dispatch/ext`). Je-li povoleno zabezpečení pro administraci na serveru IBM Cognos BI, je třeba zadat rovněž jméno a heslo uživatele s oprávněními administrátora produktu IBM Cognos BI.

Server IBM Cognos BI nesmí mít povoleno nastavovat tuto hodnotu. Server je povinný při instalaci modelů monitorování, chcete-li provádět pro tyto modely vícerozměrnou analýzu.

24. Zkontrolujte informace na panelu Souhrn vytvoření profilu. Pokud potřebujete provést úpravy, klepněte na tlačítko **Zpět** a proveďte nezbytné změny.
25. Vytvořte profil klepnutím na volbu **Vytvořit**.
26. Na panelu Vytvoření profilu dokončeno zkontrolujte informace o dokončeném vytvoření profilu.
27. Volitelné: Zobrazte konzolu První kroky.
 -  Vyberte volbu **Spustit první kroky s produktem IBM Business Monitor**.
 -   Přejděte na stránku kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm a spusťte příkaz `firststeps.sh`.
28. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte nástroj Správa profilu.

Při vytváření profilu nastavíte hodnoty portů pro všechny nezbytné porty. Pokud se rozhodnete porty po instalaci změnit, musíte překonfigurovat všechny hodnoty portů pro produkt IBM Business Monitor, aby vše správně fungovalo.

Vytvoření profilů správce implementace





Musíte mít profil správce implementace ke správě všech federovaných serverů v klastru. Pokud nastavujete prostředí síťové implementace, vytvořte nejprve tento profil.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Ověření splnění všech požadavků na nezbytný hardware a software.
- Instalován produkt IBM Business Monitor.

- Přihlášení do systému jako uživatel s příslušnými oprávněními (pro čtení, zápis a provádění) v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.
- Instalována databáze.

Provedením následujících kroků vytvoříte pomocí nástroje Správa profilu profil správce implementace:

1. Jednou z následujících metod otevřete nástroj Správa profilu:
 - V konzole První kroky produktu IBM Business Monitor klepněte na volbu **Nástroj Správa profilu**.
 -  Klepněte na volbu **Start > Programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Nástroj Správa profilu**.
 -  Spusťte soubor `pmt.bat`, který je umístěn v následujícím adresáři: `kořenový_adresář_apl_serveru\bin\ProfileManagement`
 -   Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_apl_serveru/bin/ProfileManagement` a v okně terminálu zadejte `./pmt.sh`.
2. Zkontrolujte informace na panelu Vítejte v nástroji Správa profilu a klepněte na tlačítko **Spustit nástroj Správa profilu**.
3. Na panelu Profily klepněte na tlačítko **Vytvořit** a vytvoří se nový profil.
4. Na panelu Výběr prostředí rozbalte produkt IBM Business Monitor, klepněte na volbu **Správce implementace komponenty Monitor Server** a poté klepněte na tlačítko **Další**.

Omezení: Pokud se vám nezobrazuje volba produktu IBM Business Monitor, může to označovat, že pracujete v 64bitové verzi. Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, nelze použít nástroj Správa profilu; musíte použít příkaz `manageprofiles`.

5. Na panelu Volby vytvoření profilu vyberte typ instalace, kterou chcete provést, a klepněte na tlačítko **Další**.
 - **Vytvoření typického profilu** (výchozí): Vytvoří profil správce implementace, který používá výchozí nastavení konfigurace. Nástroj Správa profilu přiřadí jedinečné názvy profilu, uzlu, hostiteli a buňce. Nástroj také nainstaluje administrativní konzolu a přiřadí jedinečné hodnoty portů. Během konfigurace se můžete rozhodnout povolit zabezpečení pro administraci. V závislosti na operačním systému a vašich uživatelských oprávněních může nástroj vytvořit systémovou službu pro spuštění správce implementace. Můžete určit vlastní hodnoty konfigurace databáze produktu IBM Business Monitor.
 - **Vytvoření rozšířeného profilu:** Vytvoří správce implementace s použitím výchozích nastavení konfigurace. Můžete určit hodnoty pro hostitele a buňku, přiřadit vlastní hodnoty portů a zvolit, zda implementovat administrativní konzolu. V závislosti na operačním systému a vašich uživatelských oprávněních můžete mít možnost spustit správce implementace jako systémovou službu. Můžete zadat soubor návrhu databáze, nebo ke konfiguraci databáze produktu IBM Business Monitor přiřadit vlastní hodnoty.
6. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, přejděte na Krok 10: Panel Zabezpečení pro administraci.
7. Pokročilé: Na panelu Implementace volitelných aplikací vyberte volbu **Implementovat administrativní konzolu**, a pak klepněte na volbu **Další**.
8. Rozšířené: Na panelu Název profilu a Umístění přijměte výchozí název a umístění, nebo zadejte název profilu a cestu k adresáři, který bude obsahovat soubory běhového prostředí, jako jsou příkazy, konfigurační soubory a soubory protokolů. Výchozí název profilu je `Dmgr01`. Typický adresář profilu v operačním systému Windows je `C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01`.

9. Rozšířený: Na panelu Název uzlu, hostitele a buňky zadejte nové hodnoty nebo přijměte výchozí hodnoty, a klepněte na tlačítko **Další**.
 - Název uzlu se používá při administraci. Pokud se jedná o sdružený uzel, musí být název uzlu v rámci buňky jedinečný.
 - Název hostitele je název systému názvů domén (DNS) (krátký či dlouhý) nebo adresa IP tohoto počítače.
 - Název buňky je logický název skupiny uzlů spravovaných tímto správcem implementace.
10. Na panelu Zabezpečení pro administraci vyberte jednu z následujících voleb a klepněte na tlačítko **Další**.
 - Chcete-li zapnout zabezpečení, zaškrtněte políčko **Povolit zabezpečení pro administraci** a zadejte informace o jménu uživatele a heslu.
 - Chcete-li zabezpečení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit zabezpečení pro administraci**.

Informace o tom, zda zabezpečení zapnout, naleznete v části Zabezpečení pro administraci v Informačním centru produktu WebSphere Application Server.

Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, přejděte na Krok 16: Panel Konfigurace databáze.

11. Rozšířený: Na panelu Bezpečnostní certifikát (1. část) zvolte, zda vytvořit výchozí osobní certifikát a kořenový podpisový certifikát nebo je naimportovat z úložišť klíčů. Chcete-li vytvořit nové certifikáty, klepněte na tlačítko **Další** a přejdete na stránku verifikace. Chcete-li naimportovat stávající certifikáty z úložišť klíčů, vyhledejte certifikáty, a poté klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte na stránku verifikace.
12. Rozšířený: Na panelu Bezpečnostní certifikát (2. část) upravte informace o certifikátech, aby při vytváření profilu vytvořili certifikáty nové. Pokud importujete stávající certifikáty z úložišť klíčů, použijte informaci k ověření, zda vybrané certifikáty obsahují příslušné informace. Pokud vybrané certifikáty neobsahují příslušné informace, klepněte na tlačítko **Zpět** a naimportujte jiné certifikáty. Měli byste změnit výchozí heslo úložiště klíčů, aby bylo chráněno zabezpečení souborů úložiště klíčů a certifikátů SSL. Podrobnější informace o zabezpečení komunikace mezi serverem a klientem viz Zabezpečení komunikace v Informačním centru pro server WebSphere Application Server.
13. Rozšířený: Na panelu Přiřazení hodnot portů zkontrolujte porty, které budou přiřazeny při vytváření profilu. Možná budete chtít sledovat tyto hodnoty portu. Přijměte dané hodnoty nebo zadejte alternativní čísla portů a klepněte na tlačítko **Další**.
14.  Rozšířený: V systémech Windows se zobrazí panel Definice služby Windows. Volba **Spustit proces aplikačního serveru jako službu Windows** je standardně zapnutá a nakonfigurovaná tak, aby k přihlášení používala informace o účtu v místním systému. Přijměte výchozí nastavení služby Windows nebo volbu vypněte a klepněte na tlačítko **Další**. Chcete-li změnit informace pro přihlášení ke službě Windows, vyberte volbu **Přihlásit se jako zadaný uživatelský účet** a zadejte jméno uživatele a heslo pro alternativní účet.

Typ spuštění služby Windows je standardně nastaven na **Automaticky**. **Typ spuštění** můžete pomocí seznamu volitelně změnit na **Ručně** nebo **Vypnuto**.

Protože v operačních systémech Windows jsou služby nastaveny globálně, může službu spustit libovolný profil a v důsledku toho můžete ztratit přehled o tom, který profil například vydal příkaz “startServer”. Chcete-li se vyhnout možným konfliktům mezi požadavky různých profilů na služby, vypněte volbu **Spustit proces aplikačního serveru jako službu Windows**.
15. Volitelný: Rozšířený: Zkonfigurujte databáze pomocí souboru návrhu.

- a. Vyberte volbu **Použit soubor návrhu databáze pro konfiguraci databáze**, chcete-li používat soubor návrhu a nezadávat parametry databáze na následujících panelech.
- b. Klepněte na tlačítko **Procházet**.
- c. Určete pro soubor návrhu úplný název cesty.
- d. Klepněte na tlačítko **Další**.
- e. Pokud nechcete vytvořit a zkonfigurovat lokální databáze automaticky nebo vytvořit tabulky ve stávajících databázích během vytváření profilu, vyberte volbu **Odložit provedení skriptů databáze (musí být zvoleno při použití vzdálené databáze)**. Lokální databáze se vytvoří, pokud toto políčko není zaškrtnuto. Vyberete-li tuto volbu, vy nebo administrátor databáze musíte ručně spustit skripty, které jsou uloženy na místě určeném v poli výstupního adresáře skriptu databáze na této stránce. Vytvoříte-li skripty pro systém Oracle, musíte před jejich spuštěním nahradit řetězec @DB_PASSWORD@ heslem pro schéma.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databází", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

Pokud se rozhodnete určit soubor návrhu, jsou konfigurační panely databáze v nástroji Správa profilu přeskočeny. Místo toho se umístění souboru předá na příkazový řádek tak, aby se dokončila konfigurace databáze. Další informace k používání souboru návrhu pro konfiguraci databáze viz "Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databáze."

16. Na panelu Konfigurace databáze ověřte konfigurační informace své databáze MONITOR:

- a. Vyberte v seznamu příslušný databázový produkt.
- b. Chcete-li určit cílový adresář pro generované skripty, zapněte volbu **Přepsat cílový adresář pro generované skripty** a zadejte cestu do pole **Výstupní adresář pro databázové skripty**. (Výchozí adresář je kořenový_adresář_monitor\profiles\WBMon01\dbscripts\Monitor\platform\.)
- c. Použijte volbu **Prodleva provedení skriptů databáze (musí být zvoleno při použití vzdálené databáze)**, pokud během vytváření nebo rozšiřování profilu nechcete automaticky vytvořit a konfigurovat lokální databázi lokálně, či vytvářet tabulky v existující databázi. Není-li toto zaškrťovací pole označeno, lokální databáze se vytvoří. Vyberete-li tuto volbu, vy nebo administrátor databáze musíte ručně spustit skripty, které jsou uloženy na místě určeném v poli výstupního adresáře skriptu databáze na této stránce. Vytvoříte-li skripty pro systém Oracle, musíte před jejich spuštěním nahradit řetězec @DB_PASSWORD@ heslem pro schéma.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databází", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

- d. Do pole **Název databáze** zadejte název databáze nebo přijměte předvolený název (MONITOR).
- e. Do pole **Název schématu** zadejte název schématu, nebo přijměte výchozí název (MONITOR). Pokud používáte databázi DB2 v systému z/OS, musí se název schématu databáze produktu IBM Business Monitor lišit od názvu schématu obecné databáze serveru Process Server, aby se zamezilo kolizi mezi databázovými objekty.
- f. Klepněte na tlačítko **Další**.

17. Na panelu Konfigurace databáze (2. krok) proveďte tyto kroky pro databázi MONITOR:
- Do pole **Jméno uživatele** zadejte *jméno_uživatele* pro ověření vůči databázi. Tato hodnota představuje existující identifikátor uživatele s oprávněními pro čtení a zápis do tabulek MONITOR.

Poznámka: Pokud používáte databázi Oracle, toto pole nelze upravovat.

- Do pole **Heslo** zadejte *heslo* pro ověření vůči databázi. Tato hodnota představuje heslo pro zadané ID uživatele databáze.
- Zadejte *heslo* do pole **Potvrdit heslo**. Tato hodnota se musí shodovat s hodnotou v poli **Heslo**.
- Přejděte procházením na soubory cesty ke třídě ovladače JDBC nebo zadejte cestu. Ovladače JDBC pro produkty DB2, Oracle a SQL Server najdete v adresáři *kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers*. Výchozí cesta ke třídě ovladače JDBC je nastavena tak, aby používala produktové soubory z tohoto adresáře v závislosti na typu databáze, který jste označili na panelu Konfigurace databáze. Můžete také klepnout na tlačítko **Procházet** a s jeho pomocí zadat cestu k souborům cesty ke třídě ovladačů JDBC.
 - Databáze DB2: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/DB2
 - Databáze Oracle: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/Oracle

Soubor ovladače JDBC *ojdbc6.jar* je ovladač JDBC podporovaný databází Oracle, který se používá s produktem WebSphere Application Server verze 7. Soubor *ojdbc6.jar* lze použít jak pro databázi Oracle 10g, tak i pro databázi Oracle 11g. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt Oracle naleznete v souvisejícím odkazu.

- Databáze SQL Server: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/SQLServer




Soubor ovladače JDBC *sqljdbc4.jar* je ovladač JDBC pro databázi Microsoft SQL Server 2.0. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt SQL Server naleznete v souvisejícím odkazu.

- Vyberte jednu z následujících voleb pro typ ovladače JDBC:
 - Pro databáze Oracle:
 - OCI:** Ovladač OCI vyžaduje lokální instalaci klienta Oracle.
 - Thin:** Ovladač Thin používá ke komunikaci s databází jazyk Java a nevyžaduje v lokálním systému klienta.
 - U databázi DB2 jsou profily produktu IBM Business Monitor v jiných operačních systémech než z/OS vytvářeny s ovladači typu 4 a v systémech z/OS jsou profily vytvářeny s ovladači typu 2. Po vytvoření profilu je možné tento typ změnit úpravou vlastností zdroje dat v administrativní konzole. Ovladač typu 2 je ovladač pro nativní rozhraní API a vyžaduje instalaci databázového softwaru nebo databázového klienta v lokálním systému. Ovladač typu 4 je implementace čistě v kódu Java a zpravidla poskytuje nejlepší výkon. V případě databáze MONITOR není na lokálním systému potřeba žádný databázový software, ani klient.
- Zadejte *název_hostitele* pro **Název hostitele nebo adresa IP databázového serveru**. Výchozí hodnota je *localhost* nebo úplný název lokálního hostitele, je-li definován, a tuto hodnotu byste měli použít v instalaci na jediný server. Je-li vaše databáze na vzdáleném serveru, musíte zadat úplný název hostitelského systému nebo adresu IP.

Poznámka: S výjimkou instalace na jediný server hodnotu `localhost` *nepoužívejte*, protože členové klastru závisí na skutečném názvu hostitele nebo adrese IP.

- g. Zadejte `číslo_portu` pro **Port služeb nebo port modulu listener protokolu TCP/IP pro databázi**. Tato hodnota představuje port, kde je přiřazena služba TCP/IP, nebo port, na kterém je databáze připravena ke komunikaci.
 - h. Volitelné: Pokud používáte produkt DB2 v databázi z/OS, zadejte `název_subsystemu` pro **Název subsystemu**. Tato hodnota je umístění databáze DB2 pro databázi produktu z/OS. Mezery nejsou v názvu povoleny.
 - i. Pokud používáte databázi Oracle nebo SQL Server a zvolíte-li automatické vytvoření databáze, zadejte tyto informace:
 - `Jméno_uživatele_systemu` pro **jméno uživatele databáze s právy administrátora**. Tato hodnota je název administrátora databáze Oracle nebo SQL Server. Tento uživatel musí mít přístup k vytváření a rušení databází a uživatelů.
 - `Heslo` pro **Heslo**. Tato hodnota je heslo pro administrátora systému, který byl určen v předchozím poli.
 - `Heslo` do pole **Potvrdit heslo**.
 - j. Klepněte na tlačítko **Další**. Pokud ještě nebyla vytvořena databáze MONITOR, zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**. Databázi můžete vytvořit později.
18. Pokud ještě nemáte existující instalaci produktu IBM Cognos Business Intelligence, kterou plánujete použít, na panelu Databáze úložiště obsahu Cognos zadejte informace k vytvoření databáze úložiště obsahu IBM Cognos BI pro analýzu multidimenzionálních dat z vašich panelů dashboard.
- a. Klepněte na volbu **Vytvořit novou databázi úložiště obsahu Cognos**.
 - b. Zadejte název databáze, která se má použít pro úložiště obsahu IBM Cognos BI. Výchozí název je COGNOSCS. V případě produktu Oracle musí být název databáze globálním názvem databáze Oracle (který lze najít pomocí následujícího dotazu: `SELECT * FROM GLOBAL_NAME`). V případě produktu Microsoft SQL Server se musí název databáze lišit od názvu databáze MONITOR.
 - c. Zadejte jméno uživatele a heslo k databázi a heslo potvrďte. Použijete-li pro úložiště obsahu stejné jméno uživatele jako pro databázi MONITOR, musíte použít i stejné heslo. Protože tento uživatel vyžaduje práva pro úplný přístup, je dobré vytvořit nového uživatele databáze pouze pro databázi úložiště obsahu.

Poznámka: Jméno uživatele a heslo pro databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI jsou uchovány v `Cognos_JDBC_Alias`, což umožňuje správu všech pověření databáze na jednom místě. Při každém spuštění serveru IBM Cognos BI produktu IBM Business Monitor budou aktuální hodnoty předány do konfigurace produktu IBM Cognos BI a umožní produktu IBM Cognos BI přistupovat k úložišti obsahu. Z důvodu této integrace nelze změnit jméno uživatele a heslo pro úložiště obsahu pomocí aplikace Konfigurace produktu IBM Cognos BI.

19. Zkontrolujte informace na panelu Souhrn vytvoření profilu. Pokud potřebujete provést úpravy, klepněte na tlačítko **Zpět** a proveďte nezbytné změny.
20. Vytvořte profil klepnutím na volbu **Vytvořit**.
21. Na panelu Vytvoření profilu dokončeno zkontrolujte informace o dokončeném vytvoření profilu.
22. Volitelné: Zobrazte konzolu První kroky.
 -  Vyberte volbu **Spustit první kroky s produktem IBM Business Monitor**.
 -   Přejděte na stránku kořenový_adresář_profilu/`firststeps.wbm` a spusťte příkaz `firststeps.sh`.
23. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte nástroj Správa profilu.

Při vytváření profilu nastavíte hodnoty portů pro všechny nezbytné porty. Pokud se rozhodnete porty po instalaci změnit, musíte překonfigurovat všechny hodnoty portů pro produkt IBM Business Monitor, aby vše správně fungovalo.

Rozšiřování profilů správce implementace





V prostředí implementace sítě musíte mít profil správce implementace. Namísto vytváření nového profilu můžete volitelně rozšířit stávající profil správce implementace, tak aby byl profilem správce implementace pro produkt IBM Business Monitor.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Ověření splnění všech požadavků na nezbytný hardware a software.
- Instalován produkt IBM Business Monitor.
- Přihlášení do systému jako uživatel s příslušnými oprávněními (pro čtení, zápis a provádění) v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.
- Instalována databáze.

Můžete rozšířit existující profil produktů WebSphere Application Server, Process Server nebo WebSphere Enterprise Service Bus s pomocí šablony produktu IBM Business Monitor. Podobně pokud jste nainstalovali produkt WebSphere Application Server a rozšířili profil pro produkt IBM Business Monitor, můžete podle potřeby tento profil rozšířit pomocí produktu Process Server nebo WebSphere Enterprise Service Bus.

Rozšířte existující profil správce implementace s použitím nástroje Správa profilu pomocí následujícího postupu:

1. Jednou z následujících metod otevřete nástroj Správa profilu:
 - V konzole První kroky produktu IBM Business Monitor klepněte na volbu **Nástroj Správa profilu**.
 -  Klepněte na volbu **Start > Programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Nástroj Správa profilu**.
 -  Spusťte soubor `pmt.bat`, který je umístěn v následujícím adresáři: `kořenový_adresář_apl_serveru\bin\ProfileManagement`
 -   Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_apl_serveru/bin/ProfileManagement` a v okně terminálu zadejte `./pmt.sh`.
2. Zkontrolujte informace na panelu Vítejte v nástroji Správa profilu a klepněte na tlačítko **Spustit nástroj Správa profilu**.
3. Na panelu Profily vyberte ze seznamu profil a klepněte na volbu **Rozšířit**, abyste rozšířili stávající profil. (Profil můžete rozbalit, aby se zobrazila již provedená rozšíření.) K rozšíření musíte vybrat existující profil správce implementace, aby to byl profil správce implementace produktu IBM Business Monitor.

Omezení: Pokud se vám nezobrazuje volba produktu IBM Business Monitor, může to označovat, že pracujete v 64bitové verzi. Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, nelze použít nástroj Správa profilu; musíte použít příkaz `manageprofiles`.

4. Na panelu Výběr rozšíření klepněte na volbu **Správce implementace komponenty Monitor Server** v seznamu a poté klepněte na tlačítko **Další**.
5. Na panelu Volby rozšíření profilu klepněte na volbu **Upřesnění rozšíření profilu** a klepněte na tlačítko **Další**. Klepnete-li na volbu **Typická**, některé panely se nezobrazí.
6. Volitelné: Pokud má profil, který rozšiřujete, zapnuto zabezpečení, proveďte na panelu Zabezpečení pro administraci následující postup:
 - a. Zadejte `jméno_uživatele` do pole **Jméno uživatele**.

- b. Do pole **Heslo** zadejte *heslo*.
 - c. Zadejte *heslo* do pole **Potvrdit heslo**.
 - d. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Volitelné: Rozšířené: Zkonfigurujte databáze pomocí souboru návrhu.
- a. Vyberte volbu **Použit soubor návrhu databáze pro konfiguraci databáze**, chcete-li používat soubor návrhu a ne zadávat parametry databáze na následujících panelech.
 - b. Klepněte na tlačítko **Procházet**.
 - c. Určete pro soubor návrhu úplný název cesty.
 - d. Klepněte na tlačítko **Další**.
 - e. Pokud nechcete vytvořit a zkonfigurovat lokální databáze automaticky nebo vytvořit tabulky ve stávajících databázích během vytváření profilu, vyberte volbu **Odložit provedení skriptů databáze (musí být zvoleno při použití vzdálené databáze)**. Lokální databáze se vytvoří, pokud toto políčko není zaškrtnuto. Vyberete-li tuto volbu, vy nebo administrátor databáze musíte ručně spustit skripty, které jsou uloženy na místě určeném v poli výstupního adresáře skriptu databáze na této stránce. Vytvoříte-li skripty pro systém Oracle, musíte před jejich spuštěním nahradit řetězec @DB_PASSWORD@ heslem pro schéma.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databází", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

Pokud se rozhodnete určit soubor návrhu, jsou konfigurační panely databáze v nástroji Správa profilu přeskočeny. Místo toho se umístění souboru předá na příkazový řádek tak, aby se dokončila konfigurace databáze. Další informace k používání souboru návrhu pro konfiguraci databáze viz "Vytvoření nebo konfigurace skriptů databáze pomocí nástroje pro navrhování databáze."

8. Na panelu Konfigurace databáze ověřte konfigurační informace své databáze MONITOR:
- a. Vyberte v seznamu příslušný databázový produkt.
 - b. Chcete-li určit cílový adresář pro generované skripty, zapněte volbu **Přepsat cílový adresář pro generované skripty** a zadejte cestu do pole **Výstupní adresář pro databázové skripty**. (Výchozí adresář je kořenový_adresář_monitor\profiles\WBMon01\dbscripts\Monitor\platform\.)
 - c. Použijte volbu **Prodleva provedení skriptů databáze (musí být zvoleno při použití vzdálené databáze)**, pokud během vytváření nebo rozšiřování profilu nechcete automaticky vytvořit a konfigurovat lokální databázi lokálně, či vytvářet tabulky v existující databázi. Není-li toto zaškrťovací pole označeno, lokální databáze se vytvoří. Vyberete-li tuto volbu, vy nebo administrátor databáze musíte ručně spustit skripty, které jsou uloženy na místě určeném v poli výstupního adresáře skriptu databáze na této stránce. Vytvoříte-li skripty pro systém Oracle, musíte před jejich spuštěním nahradit řetězec @DB_PASSWORD@ heslem pro schéma.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databází", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

- d. Do pole **Název databáze** zadejte název databáze nebo přijměte předvolený název (MONITOR).

- e. Do pole **Název schématu** zadejte název schématu, nebo přijměte výchozí název (MONITOR). Pokud používáte databázi DB2 v systému z/OS, musí se název schématu databáze produktu IBM Business Monitor lišit od názvu schématu obecné databáze serveru Process Server, aby se zamezilo kolizi mezi databázovými objekty.
 - f. Klepněte na tlačítko **Další**.
9. Na panelu Konfigurace databáze (2. krok) proveďte tyto kroky pro databázi MONITOR:
- a. Do pole **Jméno uživatele** zadejte *jméno_uživatele* pro ověření vůči databázi. Tato hodnota představuje existující identifikátor uživatele s oprávněními pro čtení a zápis do tabulek MONITOR.

Poznámka: Pokud používáte databázi Oracle, toto pole nelze upravovat.

- b. Do pole **Heslo** zadejte *heslo* pro ověření vůči databázi. Tato hodnota představuje heslo pro zadané ID uživatele databáze.
- c. Zadejte *heslo* do pole **Potvrdit heslo**. Tato hodnota se musí shodovat s hodnotou v poli **Heslo**.
- d. Přejděte procházením na soubory cesty ke třídě ovladače JDBC nebo zadejte cestu. Ovladače JDBC pro produkty DB2, Oracle a SQL Server najdete v adresáři *kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers*. Výchozí cesta ke třídě ovladače JDBC je nastavena tak, aby používala produktové soubory z tohoto adresáře v závislosti na typu databáze, který jste označili na panelu Konfigurace databáze. Můžete také klepnout na tlačítko **Procházet** a s jeho pomocí zadat cestu k souborům cesty ke třídě ovladačů JDBC.

- Databáze DB2: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/DB2
- Databáze Oracle: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/Oracle




Soubor ovladače JDBC *ojdbc6.jar* je ovladač JDBC podporovaný databází Oracle, který se používá s produktem WebSphere Application Server verze 7. Soubor *ojdbc6.jar* lze použít jak pro databázi Oracle 10g, tak i pro databázi Oracle 11g. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt Oracle naleznete v souvisejícím odkazu.

- Databáze SQL Server: Standardně se vytvoří následující adresář:
kořenový_adresář_monitoru/jdbcdrivers/SQLServer

Soubor ovladače JDBC *sqljdbc4.jar* je ovladač JDBC pro databázi Microsoft SQL Server 2.0. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt SQL Server naleznete v souvisejícím odkazu.

- e. Vyberte jednu z následujících voleb pro typ ovladače JDBC:
 - Pro databáze Oracle:
 - **OCI:** Ovladač OCI vyžaduje lokální instalaci klienta Oracle.
 - **Thin:** Ovladač Thin používá ke komunikaci s databází jazyk Java a nevyžaduje v lokálním systému klienta.
 - U databázi DB2 jsou profily produktu IBM Business Monitor v jiných operačních systémech než z/OS vytvářeny s ovladači typu 4 a v systémech z/OS jsou profily vytvářeny s ovladači typu 2. Po vytvoření profilu je možné tento typ změnit úpravou vlastností zdroje dat v administrativní konzole. Ovladač typu 2 je ovladač pro nativní rozhraní API a vyžaduje instalaci databázového softwaru nebo databázového klienta v lokálním systému. Ovladač typu 4 je implementace čistě v kódu Java a zpravidla poskytuje nejlepší výkon. V případě databáze MONITOR není na lokálním systému potřeba žádný databázový software, ani klient.

- f. Zadejte *název_hostitele* pro **Název hostitele nebo adresa IP databázového serveru**. Výchozí hodnota je *localhost* nebo úplný název lokálního hostitele, je-li definován, a tuto hodnotu byste měli použít v instalaci na jediný server. Je-li vaše databáze na vzdáleném serveru, musíte zadat úplný název hostitelského systému nebo adresu IP.
- Poznámka:** S výjimkou instalace na jediný server hodnotu *localhost* *nepoužívejte*, protože členové klastru závisí na skutečném názvu hostitele nebo adrese IP.
- g. Zadejte *číslo_portu* pro **Port služeb nebo port modulu listener protokolu TCP/IP pro databázi**. Tato hodnota představuje port, kde je přiřazena služba TCP/IP, nebo port, na kterém je databáze připravena ke komunikaci.
- h. Volitelné: Pokud používáte produkt DB2 v databázi z/OS, zadejte *název_subsystemu* pro **Název subsystemu**. Tato hodnota je umístění databáze DB2 pro databázi produktu z/OS. Mezery nejsou v názvu povoleny.
- i. Pokud používáte databázi Oracle nebo SQL Server a zvolíte-li automatické vytvoření databáze, zadejte tyto informace:
- *Jméno_uživatele_systému* pro **jméno uživatele databáze s právy administrátora**. Tato hodnota je název administrátora databáze Oracle nebo SQL Server. Tento uživatel musí mít přístup k vytváření a rušení databází a uživatelů.
 - *Heslo* pro **Heslo**. Tato hodnota je heslo pro administrátora systému, který byl určen v předchozím poli.
 - *Heslo* do pole **Potvrdit heslo**.
- j. Klepněte na tlačítko **Další**. Pokud ještě nebyla vytvořena databáze MONITOR, zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**. Databázi můžete vytvořit později.
10. Pokud ještě nemáte existující instalaci produktu IBM Cognos Business Intelligence, kterou plánujete použít, na panelu Databáze úložiště obsahu Cognos zadejte informace k vytvoření databáze úložiště obsahu IBM Cognos BI pro analýzu multidimenzionálních dat z vašich panelů dashboard.
- a. Klepněte na volbu **Vytvořit novou databázi úložiště obsahu Cognos**.
- b. Zadejte název databáze, která se má použít pro úložiště obsahu IBM Cognos BI. Výchozí název je COGNOSCS. V případě produktu Oracle musí být název databáze globálním názvem databáze Oracle (který lze najít pomocí následujícího dotazu: `SELECT * FROM GLOBAL_NAME`). V případě produktu Microsoft SQL Server se musí název databáze lišit od názvu databáze MONITOR.
- c. Zadejte jméno uživatele a heslo k databázi a heslo potvrďte. Použijete-li pro úložiště obsahu stejné jméno uživatele jako pro databázi MONITOR, musíte použít i stejné heslo. Protože tento uživatel vyžaduje práva pro úplný přístup, je dobré vytvořit nového uživatele databáze pouze pro databázi úložiště obsahu.
- Poznámka:** Jméno uživatele a heslo pro databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI jsou uchovány v *Cognos_JDBC_Alias*, což umožňuje správu všech pověření databáze na jednom místě. Při každém spuštění serveru IBM Cognos BI produktu IBM Business Monitor budou aktuální hodnoty předány do konfigurace produktu IBM Cognos BI a umožní produktu IBM Cognos BI přistupovat k úložišti obsahu. Z důvodu této integrace nelze změnit jméno uživatele a heslo pro úložiště obsahu pomocí aplikace Konfigurace produktu IBM Cognos BI.
11. Na panelu Souhrn rozšíření profilu přezkoumejte informace. Pokud potřebujete provést úpravy, klepněte na tlačítko **Zpět** a proveďte nezbytné změny.
12. Klepnutím na volbu **Rozšířit** rozšíříte profil.
13. Na panelu Rozšíření profilu dokončeno přezkoumejte informace ohledně dokončeného rozšíření profilu.

14. Volitelné: Zobrazte konzolu První kroky.
 -  Vyberte volbu **Spustit první kroky s produktem IBM Business Monitor**.
 -   Přejděte na stránku kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm a spusťte příkaz firststeps.sh.
15. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte nástroj Správa profilu.

Při vytváření profilu nastavíte hodnoty portů pro všechny nezbytné porty. Pokud se rozhodnete porty po instalaci změnit, musíte překonfigurovat všechny hodnoty portů pro produkt IBM Business Monitor, aby vše správně fungovalo.

Vytvoření vlastních profilů pro uzly





V případě síťové implementace musíte vytvořit vlastní profil pro každý uzel, který hodláte přidat do klastru serveru IBM Business Monitor. Profil bude vytvořen v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Ověření splnění všech požadavků na nezbytný hardware a software.
- Instalován produkt IBM Business Monitor.
- Přihlášení do systému jako uživatel s příslušnými oprávněními (pro čtení, zápis a provádění) v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.
- Zajistěte spuštění správce implementace.

Tip: Zamýšlíte-li v těchto uzlech povolit zabezpečení, měli byste ještě před vytvořením vlastního uzlu zkonfigurovat zabezpečení. Níže je uveden odkaz na podrobné informace o konfiguraci zabezpečení.

Vytvořte vlastní profil pro každý člen klastru s použitím nástroje Správa profilu pomocí následujícího postupu:




1. Jednou z následujících metod otevřete nástroj Správa profilu:
 - V konzole První kroky produktu IBM Business Monitor klepněte na volbu **Nástroj Správa profilu**.
 -  Klepněte na volbu **Start > Programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Nástroj Správa profilu**.
 -  Spusťte soubor pmt.bat, který je umístěn v následujícím adresáři: kořenový_adresář_apl_serveru\bin\ProfileManagement
 -   Přejděte do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/bin/ProfileManagement a v okně terminálu zadejte ./pmt.sh.
2. Zkontrolujte informace na panelu Vítejte v nástroji Správa profilu a klepněte na tlačítko **Spustit nástroj Správa profilu**.
3. Na panelu Profily klepněte na tlačítko **Vytvořit** a vytvoří se nový profil.
4. Na panelu Výběr prostředí rozbalte produkt IBM Business Monitor, klepněte na volbu **Vlastní profil komponenty Monitor Server** a poté klepněte na tlačítko **Další**. Vytvoření vlastního profilu vám poskytne flexibilitu při vytváření serverů a klastrů při pokračujícím nastavování vašeho prostředí.

Omezení: Pokud se vám nezobrazuje volba produktu IBM Business Monitor, může to označovat, že pracujete v 64bitové verzi. Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, nelze použít nástroj Správa profilu; musíte použít příkaz manageprofiles.

5. Na panelu Volby vytvoření profilu vyberte typ instalace, kterou chcete provést, a klepněte na tlačítko **Další**.
 - **Vytvoření typického profilu** (výchozí): Vytvoří vlastní profil, který používá výchozí nastavení konfigurace. Nástroj Správa profilu přiřadí jedinečné názvy profilu, uzlu a hostiteli. Uzel bude sdružený do existujícího správce implementace.
 - **Vytvoření rozšířeného profilu**: Vytvoří vlastní profil, který používá výchozí nastavení konfigurace. Můžete zadat hodnoty pro umístění profilu a názvy profilu, uzlu a hostitele. Uzel bude sdružený do existujícího správce implementace.
6. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, přeskočte na Krok 10: Panel Federace.
7. Rozšířené: Na panelu Název profilu a Umístění přijměte výchozí název a umístění, nebo zadejte název profilu a cestu k adresáři, který bude obsahovat soubory běhového prostředí, jako jsou příkazy, konfigurační soubory a soubory protokolů. Výchozí název profilu je Custom01. Typický adresář profilu v operačním systému Windows je C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01.
8. Volitelné: Rozšířené: Chcete-li vytvářený profil použít jako výchozí profil, vyberte volbu **Nastavit profil jako výchozí**. Klepněte na tlačítko **Další**.
9. Rozšířené: Na panelu Názvy uzlu a hostitele zadejte nové hodnoty nebo přijměte výchozí hodnoty, a klepněte na tlačítko **Další**.
 - Název uzlu se používá při administraci. Pokud se jedná o sdružený uzel, musí být název uzlu v rámci buňky jedinečný.
 - Název hostitele je název systému názvů domén (DNS) (krátký či dlouhý) nebo adresa IP tohoto počítače.
10. Provedením následujících kroků na panelu Federace identifikujte profil správce implementace, který chcete použít:

Poznámka: Výběrem volby **Sdružovat tento uzel později** zvolíte odklad sdružování uzlu (pomocí `add_node`). Použijete-li tuto volbu, budou všechna pole zakázána. Jednou z výhod pozdějšího federování je to, že se můžete vyhnout dvojímu vytvoření profilu. Pokud byl uzel federován během vytvoření profilu a z nějaké příčiny se to nezdařilo (například strojový čas pro uzel není synchronizován s časem správce implementace), musíte profil vytvořit znovu, abyste zajistili jeho platnost. Federace uzlu v pozdější fázi proto poskytuje jemnější kontrolu procesu federace.

 - a. Zadejte *název_hostitele* do pole **Název hostitele nebo adresa IP správce implementace**. Tato hodnota je úplný název hostitelského systému nebo adresa serveru, na kterém byl vytvořen profil správce implementace.
 - b. Zadejte *číslo_portu* do pole **Číslo portu SOAP správce implementace**. Výchozí hodnota je 8879.
 - c. Volitelné: Pokud je ve správci implementace zapnuto zabezpečení pro administraci, zadejte *jméno_uživatele* do pole **Jméno uživatele**. Jméno uživatele musí být existující uživatel produktu WebSphere Application Server pro správce implementace. Tato hodnota je povinná pro ověření ve správci implementace.
 - d. Volitelné: Pokud je ve správci implementace zapnuto zabezpečení pro administraci, zadejte *heslo* do pole **Heslo**. Musí to být heslo pro zadané *jméno_uživatele*.
 - e. Klepněte na tlačítko **Další**.
11. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, přejděte na Krok 15: Panel Souhrn vytvoření profilu.
12. Rozšířené: Na panelu Konfigurace databáze postupujte takto:
 - a. Z rozevíracího seznamu vyberte svůj databázový produkt.

- b. Do pole **Umístění (adresář) souborů cesty ke třídě ovladače JDBC** zadejte adresář, ve kterém se nacházejí soubory cesty ke třídě JDBC, nebo tento adresář vyhledejte.
 - c. Klepněte na tlačítko **Další**.
13. Zkontrolujte informace na panelu Souhrn vytvoření profilu. Pokud potřebujete provést úpravy, klepněte na tlačítko **Zpět** a proveďte nezbytné změny.
 14. Vytvořte profil klepnutím na volbu **Vytvořit**.
 15. Na panelu Vytvoření profilu dokončeno zkontrolujte informace o dokončeném vytvoření profilu.
 16. Volitelné: Zobrazte konzolu První kroky.
 -  Vyberte volbu **Spustit první kroky s produktem IBM Business Monitor**.
 -   Přejděte na stránku kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm a spusťte příkaz firststeps.sh.
 17. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte nástroj Správa profilu.

Při vytváření profilu nastavíte hodnoty portů pro všechny nezbytné porty. Pokud se rozhodnete porty po instalaci změnit, musíte překonfigurovat všechny hodnoty portů pro produkt IBM Business Monitor, aby vše správně fungovalo.





Rozšiřování vlastních profilů pro uzly

V případě síťové implementace potřebujete vlastní profil pro každý uzel, který hodláte přidat do klastru serveru IBM Business Monitor. Namísto vytváření nového profilu můžete volitelně rozšířit již existující vlastní profily pro jednotlivé uzly.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Ověření splnění všech požadavků na nezbytný hardware a software.
- Instalován produkt IBM Business Monitor.
- Přihlášení do systému jako uživatel s příslušnými oprávněními (pro čtení, zápis a provádění) v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.
- Zajistěte spuštění správce implementace.




Rozšířte profil pro každý člen klastru s použitím nástroje Správa profilu pomocí následujícího postupu:

1. Jednou z následujících metod otevřete nástroj Správa profilu:
 - V konzole První kroky produktu IBM Business Monitor klepněte na volbu **Nástroj Správa profilu**.
 -  Klepněte na volbu **Start > Programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Nástroj Správa profilu**.
 -  Spusťte soubor pmt.bat, který je umístěn v následujícím adresáři: kořenový_adresář_apl_serveru\bin\ProfileManagement
 -   Přejděte do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/bin/ProfileManagement a v okně terminálu zadejte ./pmt.sh.
2. Zkontrolujte informace na panelu Vítejte v nástroji Správa profilu a klepněte na tlačítko **Spustit nástroj Správa profilu**.
3. Na panelu Profily vyberte ze seznamu profil a klepněte na volbu **Rozšířit**, abyste rozšířili stávající profil. (Profil můžete rozbalit, aby se zobrazila již provedená rozšíření.) K rozšíření musíte vybrat existující vlastní profil, aby to byl vlastní profil serveru produktu IBM Business Monitor. Vlastní profil vám poskytne flexibilitu při vytváření serverů a klastrů při pokračujícím nastavování vašeho prostředí.

Omezení: Pokud se vám nezobrazuje volba produktu IBM Business Monitor, může to označovat, že pracujete v 64bitové verzi. Pokud používáte 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, nelze použít nástroj Správa profilu; musíte použít příkaz `manageprofiles`.

4. Na panelu Výběr rozšíření klepněte na volbu **Vlastní profil komponenty Monitor Server** v seznamu, a poté klepněte na tlačítko **Další**.
5. Na panelu Volby rozšíření profilu klepněte na volbu **Upřesnění rozšíření profilu** a klepněte na tlačítko **Další**. Klepnete-li na volbu **Typická**, některé panely se nezobrazí.
6. Pokud vidíte panel Federace, proveďte následující kroky, kterými identifikujete profil správce implementace, který hodláte použít:

Poznámka: Pokud nebyl profil již dříve sružen, tento panel se vám nezobrazí.

- a. Zadejte *název_hostitele* do pole **Název hostitele nebo adresa IP správce implementace**. Tato hodnota je úplný název hostitelského systému nebo adresa serveru, na kterém byl vytvořen profil správce implementace.
 - b. Zadejte *číslo_portu* do pole **Číslo portu SOAP správce implementace**. Výchozí hodnota je 8879.
 - c. Volitelné: Pokud je ve správci implementace zapnuto zabezpečení pro administraci, zadejte *jméno_uživatele* do pole **Jméno uživatele**. Jméno uživatele musí být existující uživatel produktu WebSphere Application Server pro správce implementace. Tato hodnota je povinná pro ověření ve správci implementace.
 - d. Volitelné: Pokud je ve správci implementace zapnuto zabezpečení pro administraci, zadejte *heslo* do pole **Heslo**. Musí to být heslo pro zadané *jméno_uživatele*.
 - e. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Na panelu Konfigurace databáze proveďte následující postup:
 - a. Vyberte v seznamu příslušný databázový produkt.
 - b. Do pole **Umístění (adresář) souborů cesty ke třídě ovladače JDBC** zadejte adresář, ve kterém se nacházejí soubory cesty ke třídě JDBC, nebo tento adresář vyhledejte.
 - c. Klepněte na tlačítko **Další**.
 8. Klepnutím na volbu **Rozšířit** rozšíříte profil.
 9. Na panelu Rozšíření profilu dokončeno přezkoumejte informace ohledně dokončeného rozšíření profilu.
 10. Volitelné: Zobrazte konzolu První kroky.
 -  Vyberte volbu **Spustit první kroky s produktem IBM Business Monitor**.
 -   Přejděte na stránku kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm a spusťte příkaz `firststeps.sh`.
 11. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte nástroj Správa profilu.

Při vytváření profilu nastavíte hodnoty portů pro všechny nezbytné porty. Pokud se rozhodnete porty po instalaci změnit, musíte překonfigurovat všechny hodnoty portů pro produkt IBM Business Monitor, aby vše správně fungovalo.

Vytváření a rozšiřování profilů pomocí příkazu `manageprofiles`

Místo nástroje Správa profilu můžete pomocí příkazového řádku vytvořit profily příkazem `manageprofiles`. Používáte-li 64bitovou verzi produktu IBM Business Monitor, musíte zvolit příkaz `manageprofiles`, protože nástroj Správa profilu není podporován. Používáte-li operační systém z/OS, viz "Vytvoření běžných konfigurací pro produkt IBM Business Monitor pro systém z/OS."

Před vytvořením nebo rozšířením svého profilu pečlivě zvažte dostupné parametry. Po vytvoření nebo rozšíření není jednoduché profil upravit.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Ověření splnění všech požadavků na nezbytný hardware a software.
- Instalován produkt IBM Business Monitor.
- Přihlášení do systému jako uživatel s příslušnými oprávněními (pro čtení, zápis a provádění) v adresáři profilů aplikačního serveru WebSphere Application Server.

Používáte-li databázi Oracle, je podpora JDBC zajišťována prostřednictvím ovladačů Oracle JDBC pro prostředí JVM 1.6. Soubor ovladače JDBC `ojdbc6.jar` je ovladač JDBC podporovaný databází Oracle, který se používá s produktem WebSphere Application Server verze 7. Soubor `ojdbc6.jar` lze použít jak pro databázi Oracle 10g, tak i pro databázi Oracle 11g. Informace o minimálních nezbytných nastaveních pro produkt Oracle naleznete v souvisejícím odkazu.

Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor `ojdbc6.jar`, který se dodává v adresáři `kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\Oracle`. Volitelně si můžete stáhnout jiný soubor ovladače JDBC Oracle `ojdbc6.jar` a odkázat se na něj při spuštění nástroje Správa profilu nebo při spuštění příkazu `manageprofiles`.

Používáte-li databázi SQL Server, zajišťují podporu JDBC ovladače SQL Server JDBC pro prostředí JVM 1.6. Produkt IBM Business Monitor používá soubor ovladače Microsoft JDBC 2.0 s názvem `sqljdbc4.jar`. Standardně se nástroj Správa profilu odkazuje na soubor `sqljdbc4.jar`, který se dodává v adresáři `kořenový_adresář_apl_serveru\jdbcdrivers\SQLServer`. Volitelně si můžete stáhnout jiný soubor ovladače Microsoft JDBC s názvem `sqljdbc4.jar` a odkázat se na něj při spuštění nástroje Správa profilu nebo při spuštění příkazu `manageprofiles`. Informace o minimálních požadovaných nastaveních pro databázi SQL Server naleznete pod příslušným odkazem.

Pro prostředí s jedním serverem vytvořte samostatný profil.

Pro prostředí implementace sítě proveďte následující postup:

1. Než začnete vytvářet jiné profily, vytvořte profil správce implementace. Pokud jste vytvořili profil správce implementace před instalací produktu IBM Business Monitor (například pro servery WebSphere Application Server nebo Process Server) a máte v plánu tento profil správce implementace použít ke správě uzlů produktu IBM Business Monitor, rozšířte tento profil pomocí šablony, kterou nabízí produkt IBM Business Monitor.
2. Pro každý uzel, který zamýšlíte přidat do serverového klastru, vytvořte vlastní profil. Volitelně můžete rozšířit stávající vlastní profil pro každý uzel, který zamýšlíte přidat.

Poznámka: Pokud databázový server obsahuje více verzí instalovaného produktu DB2 nebo více instancí DB2, při vytváření profilu se použije výchozí verze nebo instance DB2 serveru. Chcete-li určit, která verze či instance DB2 se používá, použijte postup "Ruční instalace databázi", aby administrátor databáze mohl zajistit použití správné verze či instance.

Chcete-li vytvořit profil ručně, postupujte takto:

1. Otevřete příkazový řádek a přejděte do následujícího adresáře:
`kořenový_adresář_apl_serveru/bin`
2. Spusťte příkaz `manageprofiles.bat` nebo `manageprofiles.sh` s použitím nezbytných parametrů. Podrobnosti parametrů pro jednotlivé typy profilů viz referenční stránky.

Kapitola 7. Ověření instalace

Po instalaci produktu IBM Business Monitor a vytvoření profilu můžete případně pomocí konzoly První kroky ověřit, zda byl produkt instalován správně.

1. Zobrazte konzolu První kroky.
 - Otevřete příkazové okno. Přejděte k souboru kořenový_adresář_profilu/firststeps.wbm a spusťte příkaz firststeps.sh.
 - Na panelu Vytvoření profilu je dokončeno vyberte volbu **Spustit První kroky s produktem IBM Business Monitor**.
 - Přejděte na volbu **Start > Všechny programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Profily > název_profilu > První kroky**.
 - Přejděte do adresáře kořenový_adresář_profilu\firststeps.wbm a spusťte příkaz firststeps.bat.

Důležité: Chcete-li konzolu První kroky nainstalovat nebo spustit v operačním systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows Server 2008, musíte zvýšit oprávnění svého uživatelského účtu Microsoft Windows, a to klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor firststeps.bat a výběrem volby **Spustit jako administrátor**. Tento krok je nutný jak pro administrativní, tak pro ostatní uživatele.

2. Na konzole První kroky vyberte volbu označující provedení ověřovacího testu instalace.
3. Zkontrolujte výsledky.

Pokud jste povolili zabezpečení pro produkt IBM Business Monitor, musíte po dokončení instalace nastavit uživatele dodáním ID uživatele a hesla pro alias ověřování MonitorBusAuth. Více podrobností viz Určení pověření v zabezpečeném prostředí produktu IBM Business Monitor.

Konzola První kroky nabízí kromě ověřovacího testu instalace také volby pro spuštění nástroje Správa profilu, otevření administrativní konzoly produktu WebSphere Application Server a otevření prostoru Business Space.

V systému Linux nebo UNIX možná budete muset změnit vlastnictví z uživatele root na jiného uživatele. Tuto úlohu provedete v produktu IBM Business Monitor, stejně jako byste ji provedli v produktu WebSphere Application Server nebo Process Server. Další informace viz související odkazy.

Vytváříte-li nový profil produktu IBM Business Monitor nebo pokud rozšiřujete existující profil pomocí produktu IBM Business Monitor s výsledkem ve výsledném kódu INSTCONFPARTIALSUCCESS nebo INSTCONFFAILED, prohlédněte si tabulku v souvisejících odkazech.

Kapitola 8. Určení čísel portů

Chcete-li určit číslo portu, které se má používat s webovými rozhraními, jako je například prostor Business Space nebo portletové panely dashboard, zkontrolujte konfiguraci v administrativní konzole produktu WebSphere Application Server.

V prostředí síťové implementace (ND) se obvykle pro účely zabezpečení a vyrovnávání pracovní zátěže používá server proxy nebo HTTP server. Místo, aby příchozí požadavky HTTP dorazily přímo do specifického členu klastru, jdou na server proxy, který může tyto požadavky rozdělit mezi různé členy klastru, které tuto práci provádějí. V tomto případě potřebujete název hostitele a číslo portu serveru proxy nebo webového serveru, který potom předává požadavek členu klastru.

- Chcete-li zjistit čísla portů pro aplikační server, proveďte tyto kroky:
 1. V administrativní konzole produktu WebSphere Application Server vyberte volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server**.
 2. Vyberte název svého serveru nebo členu klastru (např. **server1**).
 3. V položce Komunikace klepněte na volbu **Porty**.

Číslo portu, které se má používat s webovými rozhraními, jako je například prostor Business Space nebo portletové panely dashboard, je uvedeno jako **WC_defaulthost_secure** v prostředí se zabezpečením a **WC_defaulthost** v prostředí bez zabezpečení. Tato stránka poskytuje také číslo portu pro port samozavedení, port konektoru SOAP a další části, k jejichž zadání můžete být požádáni během práce s produktem IBM Business Monitor.

- Chcete-li zjistit čísla portů pro server proxy, proveďte tyto kroky:
 1. V administrativní konzole produktu WebSphere Application Server vyberte volbu **Servery > Typy serverů > Servery proxy WebSphere**.
 2. Vyberte název svého serveru (např. **proxy**).
 3. V položce Komunikace klepněte na volbu **Porty**.

Číslo portu, které se má použít s webovými rozhraními, jako je například prostor Business Space nebo portletové panely dashboard, je uvedeno jako **PROXY_HTTPS_ADDRESS** v prostředí se zabezpečením a **PROXY_HTTP_ADDRESS** v prostředí bez zabezpečení. Tato stránka poskytuje také číslo portu pro port samozavedení, port konektoru SOAP a další části, k jejichž zadání můžete být požádáni během práce s produktem IBM Business Monitor.

Webové moduly jsou implementovány na virtuálního hostitele (ve výchozím nastavení s názvem **defaulthost**). Virtuální hostitelé se konfigurují v administrativní konzole klepnutím na volbu **Prostředí > Virtuální hostitelé**. Virtuální hostitel zvolený pro každý webový modul musí obsahovat port HTTP nebo HTTPS, který je používán serverem (nebo členem klastru), kde jsou webové moduly implementovány. Vedle toho by měl každý z webových modulů produktu IBM Business Monitor používat stejného virtuálního hostitele. Webové moduly se vyskytují ve většině aplikací produktu IBM Business Monitor, prostoru Business Space a REST (soubory EAR).

Kapitola 9. Konfigurace prostředí

Po nainstalování produktu IBM Business Monitor v topologii Network Deployment (ND), musíte provést dodatečné konfigurační úlohy, abyste nainstalovali nezbytné prostředky a své prostředí plně připravili na monitorování.

Jakmile vytvoříte samostatný profil pro produkt IBM Business Monitor, nezbytné prostředky se vytvoří automaticky jako součást procesu vytváření profilu. Administrativní konzolu můžete použít ke kontrole stavu nebo k nové implementaci komponenty, která byla ručně odebrána. Obvykle ale jsou konfigurační úlohy v tomto oddílu nezbytné pouze pro produkt Network Deployment (ND).

Vytvoření prostředí implementace pomocí šablony

Průvodce konfigurací síťové implementace můžete použít k vytvoření klastru nebo klastrů a ke konfiguraci všech nezbytných komponent pro topologii síťové implementace (ND) produktu IBM Business Monitor.

Před vytvořením klastrů a konfigurací komponent produktu IBM Business Monitor se ujistěte, že jste provedli tyto úlohy:

- Nainstalovali jste produkt IBM Business Monitor.
- Vytvořili jste profil správce implementace produktu IBM Business Monitor nebo rozšířili existující profil správce implementace o produkt IBM Business Monitor.
- Vytvořili jste databázi MONITOR.
- Spustili jste správce implementace.
- Vytvořili jste a federovali alespoň jeden vlastní profil produktu IBM Business Monitor nebo jste rozšířili existující vlastní profil o produkt IBM Business Monitor.
- Spustili jste vlastní profil nebo profily.

Před zahájením procesu konfigurace se ujistěte, že automaticky synchronizujete změny uzlů (v administrativní konzole klepněte na volbu **Administrace systému > Předvolby konzoly** a vyberte volbu **Synchronizovat změny s uzly**). Jinak musíte změny po každém významnějším kroku synchronizovat ručně.

Pro produkt IBM Business Monitor jsou dostupné dvě šablony: šablona Jednoduchý klastr a šablona Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web (čtyři klastry).

Jeden z volitelných kroků průvodce konfigurací prostředí implementace zahrnuje import dokumentu návrhu databáze. Dokument návrhu databáze definuje konfiguraci databáze pro vybrané funkce prostředí implementace a informace z dokumentu návrhu se projeví na stránce Databáze v průvodci. Produkt IBM Business Monitor zahrnuje nástroj pro navrhování databází (DbDesignGenerator), který si vyžádá od uživatele informace o databázích, které budou použity produktem IBM Business Monitor (informace, jako je platforma databáze a název databáze, schématu a uživatelů). Výstupem nástroje pro návrh databáze je dokument návrhu databáze, který nástroj pro návrh databáze použije k vytváření skriptů databáze.

Chcete-li konfigurovat prostředí implementace, postupujte takto:

1. V administrativní konzole klepněte na volbu **Servery > Prostředí implementace**.
2. Chcete-li spustit průvodce konfigurací prostředí implementace, klepněte na tlačítko **Nový** na stránce Prostředí implementace.

- a. Bude označena volba **Vytvořit prostředí implementace na základě šablony**.
 - b. Zadejte jedinečný název pro vývojové prostředí do pole **Název prostředí implementace**.
 - c. Pokud chcete v průvodci zobrazit všechny kroky konfigurace, vyberte možnost **Podrobně: Zobrazit všechny kroky**. Pokud zvolíte možnost **Rychlý způsob: Zobrazit pouze nezbytné kroky**, průvodce zobrazí pouze stránky, které nemají přiřazené výchozí hodnoty. Volbu **Rychlý způsob: Zobrazit pouze nezbytné kroky** vyberte pouze tehdy, pokud jste ochotni akceptovat systémové výchozí hodnoty pro konfiguraci prostředí implementace. Toto téma předpokládá, že jste zvolili možnost **Podrobně: Zobrazit všechny kroky**.
 - d. Klepnutím na tlačítko **Další** zobrazíte stránku Vlastnosti prostředí implementace.
3. Na stránce Funkce prostředí implementace vyberte funkci pro prostředí implementace a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte seznam kompatibilních funkcí nebo seznam šablon prostředí implementace. Funkce představují schopnosti běhového zpracování vašeho prostředí implementace. Seznam dostupných funkcí na stránce Funkce prostředí implementace je založen na profilu správce implementace. Pokud byl váš profil správce implementace rozšířen o další produkty vedle produktu IBM Business Monitor (například produkt IBM Business Process Manager), na stránce Funkce prostředí implementace budou vypsány také tyto funkce. Výchozí hodnota pro funkci prostředí implementace se shoduje s běhovými schopnostmi vašeho správce implementace.
 4. Na stránce Vybrat kompatibilní funkce prostředí implementace vyberte podle potřeby další funkce a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte seznam šablon přidružených s vašimi vybranými funkcemi. Může existovat pouze jedna konfigurace prostředí implementace s funkcí WBM. Pokud konfigurace prostředí implementace s funkcí WBM již existuje, nebudete moci pokračovat, i když konfigurace prostředí implementace nebyla vygenerována.
 5. Na stránce Vybrat šablonu prostředí implementace vyberte šablonu a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Vybrat uzly.
Seznam šablon, který je zobrazen na stránce Šablony prostředí implementace, je dynamický. Tento seznam se aktivuje a je podmíněn následujícími podmínkami prostředí a konfiguračními rozhodnutími:
 - Platforma, na které jste instalovali software.
 - Volby provedené na stránce Vybrat funkci prostředí implementace a stránce Vybrat kompatibilní funkce prostředí implementace.
 Zpravidla budete mít na výběr mezi šablonou Jednoduchý klastr a šablonou Vzdálený systém zpráv, vzdálená podpora a web (čtyři klastry). Popis těchto šablon viz stránka "Topologie s vysokou dostupností (síťová implementace)" v sekci plánování.
 6. Na stránce Vybrat uzly vyberte uzly, které chcete zahrnout do tohoto prostředí implementace, a potom klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Členové klastru.
Vyberte jeden nebo více uzlů produktu IBM Business Monitor pro prostředí implementace. Uzly produktu IBM Business Monitor můžete identifikovat položkou pro WBM do sloupce verze v seznamu. Nemá-li uzel položku pro WBM ve sloupci verze a chcete-li jej povolit pro produkt IBM Business Monitor, rozšířte profil uzlu pomocí produktu IBM Business Monitor a restartujte průvodce konfigurací prostředí implementace.
Všechny vybrané uzly musí být uzly produktu IBM Business Monitor. Pokud jste vybrali další funkce v kroku 3, vyberte uzly, které také podporují další funkce.
Pro prostředí s vysokou dostupností a prostředí překonávající selhání vyberte alespoň dva uzly alespoň na dvou samostatných hostitelích. Pro další rozšiřitelnost vyberte více než dva uzly.
Chcete-li zahrnout uzel, zaškrtněte políčko vedle názvu uzlu.

7. Na stránce Klastry přiřaďte alespoň jednoho člena klastru v alespoň jednom uzlu pro každou funkci prostředí implementace.

Ve výchozím nastavení je ke každému klastru pro každou funkci přiřazen jeden člen klastru. Počet můžete změnit změnou čísla v každém sloupci. Při síťové implementaci mohou klastry spolupracovat, aby poskytly danému prostředí specifické funkce. V závislosti na vašich požadavcích můžete přiřadit specifické funkce každému klastru v rámci prostředí implementace, abyste zajistili výkon, překonání selhání, a kapacitu.

Hodnota 0 (nula) pro uzel znamená, že uzel nepřispívá vybrané funkci, na základě vámi vybraných vlastností.

Ke každé funkci musí být přiřazen alespoň jeden člen klastru. Pro prostředí s vysokou dostupností a prostředí překonávající selhání označte alespoň dva členy klastru pro jednu funkci. Pro větší rozšiřitelnost označte více členů klastru pro jednu funkci.

Po přiřazení členů klastru můžete klepnout na tlačítko **Další** a zobrazit stránky pojmenování klastrů pro jednotlivé typy klastrů prostředí implementace. Dílčí kroky pojmenování klastrů, které se zobrazují, se budou lišit v závislosti na výběru vzoru prostředí implementace. Nechcete-li upravovat názvy klastrů nebo členů klastrů, použijte navigační podokno průvodce pro přesun přímo na stránku služeb REST a pokračujte dalším krokem.

- a. Volitelné: Upravte názvy klastrů a členů klastrů. Pomocí stránky pojmenování klastrů upravte názvy klastrů nebo členů klastrů pro daný typ klastru. Můžete také přizpůsobit krátké názvy klastrů a členů klastrů. Pro každý typ klastru existuje jedna stránka dílčího kroku v šabloně, kterou jste vybrali. Informace o jednotlivých stránkách dílčích kroků jsou následující:

Pole	Popis	Hodnota
Klastr	Pole pouze ke čtení, které uvádí funkční roli klastru.	<p>Hodnota se liší následujícím způsobem v závislosti na typu klastru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cíl implementace aplikace. • Podpůrná infrastruktura. • Infrastruktura systému zpráv. • Infrastruktura webových aplikací. <p>Informace o funkčních rolích poskytovaných jednotlivými typy klastrů viz téma "Topologie a šablony prostředí implementace".</p>
Název klastru	Systémem generovaná výchozí hodnota pro název klastru.	<p>Výchozí hodnoty jsou založeny na konvenci pojmenování pro <i>Název prostředí implementace.Název typu klastru</i>, kde <i>Název typu klastru</i> představuje jednu z těchto hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AppTarget - Pro klastry s rolí cíle implementace aplikace. • Messaging - Pro klastry s rolí infrastruktury systému zpráv. • Support - Pro klastry s rolí podpůrné infrastruktury. • Web - Pro klastry s rolí podpůrných webových aplikací.

Pole	Popis	Hodnota
Název člena klastru	Systémem generovaná výchozí hodnota pro název člena klastru. Servery, které jsou součástí klastru, se nazývají členy klastru.	Přijměte systémem generovanou výchozí hodnotu nebo zadejte název dle vaší volby. Výchozí hodnota názvu člena klastru je založena na následující konvenci pojmenování: <i>název klastru.název uzlu.posloupnost čísel uzlu</i> . Počet názvů členů klastru, které se zobrazují v tabulce, odpovídá počtu členů klastru, které jste zadali do sloupce typu klastru a řádku uzlu na stránce Klastry.

8. Na stránce Koncové body služeb REST systému zkonfigurujte koncové body služeb pro rozhraní API (Application programming interface) služeb REST (Representational State Transfer).

Pokud chcete mít v prostoru Business Space k dispozici moduly widget, musíte pro tyto moduly widget zkonfigurovat koncové body služeb REST. Pokud u názvu hostitele a portu chcete, aby požadavky REST šly přímo do aplikačního serveru, zadejte název hostitele a port aplikačního serveru. Pokud chcete, aby požadavky REST šly na server proxy nebo server HTTP, který sídlí před jedním nebo více aplikačními servery, zadejte název hostitele a port serveru proxy nebo serveru HTTP. Ve druhém případě již musíte mít nastaven server proxy nebo server HTTP. Jinak tuto stránku přeskočte a koncové body konfigurujte později.

- a. Nakonfigurujete úplnou cestu URL pro služby REST výběrem řetězce **https://** nebo **http://** ze seznamu **Protokol**.
- b. Zadejte název serveru proxy nebo HTTP do pole **Název hostitele nebo virtuálního hostitele v prostředí s vyrovnanou zátěží**.

Zadejte název hostitele nebo virtuálního hostitele a číslo portu, které klient potřebuje ke komunikaci se serverem nebo klastrem. V klastrovaném prostředí se zpravidla jedná o název hostitele a port prostředku pro vyrovnávání zatížení. Pokud necháte pole hostitele a portu nevyplněná, jako výchozí hodnoty se použijí hodnoty hostitele individuálního členu klastru a jeho port HTTP. V prostředí prostředku pro vyrovnávání zatížení je nutné později změnit výchozí hodnoty na název virtuálního hostitele a port vašeho prostředku pro vyrovnávání zatížení. Ujistěte se, že určíte úplný název hostitele.

- c. V poli **Port** zadejte port, který klient potřebuje ke komunikaci se serverem nebo klastrem.
- d. Pokud v tabulce služeb REST chcete upravit popis koncového bodu služby REST, přepište záznam v poli **Popis**. Ostatní pole jsou jen pro čtení.
- e. Klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na stránku Import konfigurace databáze.

9. Volitelné: Na stránce Import konfigurace databáze klepnutím na tlačítko **Procházet** přejděte do dokumentu návrhu databáze nebo zadejte cestu k dokumentu návrhu databáze a potom klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na stránku Zdroje dat. Pokud importujete dokument návrhu, informace z dokumentu návrhu se projeví na stránce Databáze v průvodci. Dokument návrhu může být založen na návrhu databáze, který jste vytvořili s použitím nástroje pro navrhování databáze, nebo může jít o dodaný dokument návrhu založený na šabloně a funkci, kterou jste vybrali.

10. Na stránce Databáze konfigurujte parametry databáze pro zdroje dat prostředí implementace, potom klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na stránku Zabezpečení.

Na této stránce definujte informace o databázi pro komponenty, které jsou zahrnuty v tomto prostředí implementace. Kde je to možné, průvodce dodá výchozí informace pro

parametry, nicméně změňte jejich hodnoty, aby odpovídaly hodnotám, které jste definovali při plánování prostředí. Pokud jste změnil poskytovatele, můžete po klepnutí na tlačítko **Upravit poskytovatele** upravit poskytovatele, kterého jste vybrali.

Poznámka: Pokud jste importovali dokument návrhu databáze, informace na stránce Databáze reflektují konfiguraci zdroje dat tak, jak existuje ve vámi dodaném dokumentu návrhu databáze. Provedete-li změny v konfiguraci zdroje dat po naimportování dokumentu návrhu databáze, vámi provedené změny nemusí být kompatibilní s DDL vygenerovaným nástrojem pro navrhování databází a původními hodnotami.

Zda se tento krok zobrazí nebo nezobrazí pro rychlý způsob konfigurace prostředí implementace, je podmíněno. Tento krok se zobrazí pro rychlý způsob konfigurace prostředí implementace v případě, kdy je definována více než jedna databáze.

Tento krok se zobrazí vždy, kdy používáte produkt DB2 for z/OS nebo poskytovatele databáze Oracle .

Funkce produktu IBM Business Monitor poskytuje následující položky:

Komponenta	Zdroj dat
Zdroj dat stroje systému zpráv produktu Business Monitor	Zdroj dat pro stroj systému zpráv produktu IBM Business Monitor.
Úložiště obsahu Cognos	Zdroj dat pro úložiště obsahu IBM Cognos Business Intelligence. (Zobrazuje se pouze v případě, že je produkt IBM Cognos BI sice nainstalovaný, ale dosud není nakonfigurovaný.)
Business Space.	Zdroj dat pro komponentu prostoru Business Space. Volba Vytvořit tabulky není pro tuto komponentu dostupná. Pokud vaše prostředí implementace obsahuje komponentu prostoru Business Space, musíte databázové tabulky pro tuto komponentu vytvořit ručně.

Pokud jste pro tuto topologii vybrali jiné funkce produktu, mohou se zde zobrazit také jiné položky specifické pro danou funkci.

Výchozí názvy schémat, které se zobrazují na této stránce, mohou kolidovat s konvencí pojmenování na vašem webu nebo mohou kolidovat se stávajícími schématy. V takovém případě bude nutné změnit název schématu.

Poznámka: U databází DB2 for z/OS bude jako hodnota SQLID DB2 z/OS použit název schématu, který je nakonfigurován na daném panelu. Pokud je třeba ve vašem prostředí použít jinou hodnotu SQLID DB2 z/OS, můžete po dokončení průvodce prostředím implementace ručně aktualizovat vytvořené zdroje dat a změnit uživatelskou vlastnost currentSQLID na správnou hodnotu.

Můžete upravit všechny klíčové parametry, jako je název databáze, ať již se jedná nebo nejedná o vytvoření tabulek, jména uživatele běhového prostředí zdroje dat a jména a hesla uživatele pro zdroj dat k připojení databáze.

Poznámka: U databází DB2 for z/OS je název databáze názvem subsystému databáze. Pro jiné verze produktu DB2 je název databáze názvem databáze MONITOR. Pro databázi Oracle je názvem databáze systémový identifikátor Oracle.

Můžete si vybrat, jakou databázi použijete pro danou komponentu.

Volba **Vytvořit tabulky** nebude dostupná, pokud používáte produkt DB2 for z/OS nebo poskytovatele databáze Oracle.

V databázi Oracle je pole **Schéma** zakázané a prázdné, a v poli **Jméno uživatele** není předem vyplněno jméno uživatele pro běžnou databázi. Musíte zadat jméno uživatele a heslo pro každý zdroj dat.

Poznámka: Neprovádí se žádné ověření toho, zda jsou jména uživatelů jedinečná, proto dávejte pozor, abyste náhodou nevytvořili duplicitní jméno uživatele, které by vedlo ke konfliktům v tabulce.

- Na stránce Zabezpečení zadejte ID a hesla uživatelů, která jsou nutná pro konfiguraci komponent produktu IBM Business Monitor. Funkce produktu IBM Business Monitor poskytuje následující položky:

Komponenta	ID a heslo
Alias ověřování pro prostředky JMS služby událostí CEI	Zadejte ID uživatele a heslo, které se mají použít k zabezpečení výchozí sběrnice pro integraci služeb infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure).
Ověření přístupu k administraci Cognos	Zadejte jméno a heslo uživatele s administrativním oprávněním ke službě IBM Cognos BI. (Zobrazuje se pouze v případě, že je produkt IBM Cognos BI sice nainstalovaný, ale dosud není nakonfigurovaný.)

Pokud jste pro tuto topologii vybrali jiné funkce produktu, mohou se zde zobrazit také jiné položky specifické pro danou funkci.

- Volitelné: Pokud se zobrazí stránka komponenty Business Process Choreographer, nastavte parametry konfigurace komponenty Business Process Choreographer a potom klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Systémové webové aplikace. Na této stránce zadáváte hodnoty pro:

- Role zabezpečení.
- Aliasy ověřování.

- Volitelné: Pokud se zobrazí stránka Systémové webové aplikace, nastavte kontextový kořenový adresář pro komponentové webové aplikace ve svém prostředí implementace nebo přijměte výchozí hodnoty pro kontextové kořenové adresáře nabízené systémem. Potom klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Souhrn.

Tabulka obsahuje následující řídicí informace.

Webová aplikace

Název webové aplikace.

Některé z komponent, které jsou součástí vámi vytvářeného prostředí implementace, obsahují webové aplikace. Sloupec **Webová aplikace** může obsahovat následující komponenty:

- Business Process Choreographer Explorer.
- Business Space.
- Business Rules Manager.

Kontextový kořenový adresář

Aktuální hodnota kontextového kořenového adresáře pro komponentu.

Ve výchozím nastavení platí výchozí kontextový kořenový adresář pro webovou aplikaci. Kontextové kořenové adresáře můžete změnit přepsáním hodnoty v poli **Kontextový kořenový adresář**.

Poznámka: Kontextový kořenový adresář prostoru Business Space je jen pro čtení a nelze jej upravit.

- Ověřte, zda jsou informace na stránce Souhrn správné a klepnutím na volbu **Dokončit a generovat prostředí** uložte a dokončete konfiguraci prostředí implementace. Chcete-li ukončit bez dokončení konfigurace, klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Klepnutí na tlačítko **Dokončit** uloží konfiguraci prostředí implementace - ale nevygeneruje ji.

Klepnutí na tlačítko **Storno** zruší konfiguraci implementace a neuloží konfiguraci.

15. Pokud jste klepli na volbu **Dokončit a generovat prostředí** pro vygenerování prostředí implementace, zastavte a restartujte všechny klastry, uzly a správce implementace.

Pokud jste vybrali volbu, při které se negeneruje prostředí na konci průvodce konfigurací prostředí implementace (klepnutím na tlačítko **Dokončit** namísto tlačítka **Dokončit a generovat prostředí**), můžete zobrazit konfiguraci prostředí implementace ve volbě **Server > Prostředí implementace > název prostředí implementace**. Odtud můžete klepnout na volbu **Generovat** pro vygenerování prostředí. Po dokončení konfigurace můžete prozkoumat konfigurační soubory a prohlédnout si změny.

Změny můžete uložit do hlavní konfigurace nebo je zahodit. Pokud klepnete v seznamu na prostředí implementace a budou tam dosud konfigurační kroky, které je třeba provést, uvidíte seznam odložených konfiguračních kroků. Po vygenerování prostředí implementace zastavte a restartujte všechny klastry, uzly a správce implementace.

Import definic prostředí implementace na základě dokumentů návrhu

Stávající definici prostředí implementace na základě dokumentu návrhu můžete importovat z jiného správce implementace a využít ji jako základ ke konfiguraci nového prostředí implementace.

- Je třeba, abyste měli kopii dokumentu návrhu prostředí implementace exportovanou z jiného správce implementace.
- Musíte mít přístup k dokumentu návrhu prostředí implementace (soubor XML) ze správce implementace, do kterého návrh prostředí implementace importujete.
- Správce implementace importující definici prostředí implementace musí podporovat přinejmenším všechny funkce, které jsou definovány v dokumentu návrhu prostředí implementace. Například návrh prostředí implementace vytvořený na správci implementace sběrnice WebSphere Enterprise Service Bus můžete importovat do správce implementace serveru Process Server, ale nikoli naopak.

Poznámka: Pokud je povolena autorizace založená na zabezpečení a roli, musíte se k administrativní konzole přihlásit jako administrátor, jinak tuto úlohu nebudete moci provést.

Důležité: Z komprimovaného souboru nelze současně importovat několik dokumentů návrhu prostředí implementace. Dokumenty návrhu musíte z komprimovaného souboru nejprve extrahovat a poté importovat soubory XML jeden po druhém.

Před zahájením procesu konfigurace se ujistěte, že automaticky synchronizujete změny uzlů (v administrativní konzole klepněte na volbu **Administrace systému > Předvolby konzoly** a vyberte volbu **Synchronizovat změny s uzly**). Jinak musíte změny po každém významnějším kroku synchronizovat ručně.

Importem existujícího návrhu prostředí implementace za účelem vytvoření nového lze zkrátit na minimum čas potřebný ke konfiguraci prostředí implementace. Pokud je existující prostředí podobné tomu, které chcete vytvořit, exportujte jej a poté importujte do správce implementace, který konfiguruje.

1. V administrativní konzole klepněte na volbu **Servery > Prostředí implementace**.
2. Klepněte na volbu **Importovat** na stránce Prostředí implementace. Spustí se průvodce Konfigurace prostředí implementace.
Při spuštění průvodce je vybrána volba **Vytvořit prostředí implementace na základě importovaného návrhu**.
3. Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyberte dokument návrhu prostředí implementace (soubor XML), který chcete importovat, nebo zadejte úplnou cestu k tomuto souboru.

4. Klepněte na volbu **Další**. Načte se konfigurace a spustí průvodce Import prostředí implementace.

Pokud se všechny názvy uzlů neshodují s aktuálně sdruženými uzly, průvodce zobrazí stránku Vybrat uzly. Pokud se shodují všechny uzly, průvodce zobrazí stránku Databáze.

Důležité: Po klepnutí na Konfigurovat ve kterémkoli panelu průvodce se nakonfiguruje prostředí implementace na základě aktuálních hodnot.

5. Volitelné: Ze seznamu možných uzlů na stránce Vybrat uzly vyberte uzly, které se mají do prostředí implementace zahrnout, a klepněte na volbu **Další**.

Chcete-li zahrnout uzel, zaškrtněte políčko vedle názvu uzlu.

Důležité: Pokud vybrané uzly nespĺňují omezení daná importovaným návrhem prostředí implementace, volba **Další** není k dispozici. Pokud je například požadavek, aby prostředí implementace obsahovalo uzel s názvem "Povinný_uzel" a 3 další uzly s libovolným názvem, nebudete moci pokračovat do té doby, než vyberete "Povinný_uzel" a 3 další uzly.

6. Na stránce Klastry přiřadte alespoň jednoho člena klastru v alespoň jednom uzlu pro každou funkci prostředí implementace.

Ve výchozím nastavení je ke každému klastru pro každou funkci přiřazen jeden člen klastru. Počet můžete změnit změnou čísla v každém sloupci. Při síťové implementaci mohou klastry spolupracovat, aby poskytly danému prostředí specifické funkce. V závislosti na vašich požadavcích můžete přiřadit specifické funkce každému klastru v rámci prostředí implementace, abyste zajistili výkon, překonání selhání, a kapacitu.

Hodnota 0 (nula) pro uzel znamená, že uzel nepřispívá vybrané funkci, na základě vámi vybraných vlastností.

Ke každé funkci musí být přiřazen alespoň jeden člen klastru. Pro prostředí s vysokou dostupností a prostředí překonávající selhání označte alespoň dva členy klastru pro jednu funkci. Pro větší rozšiřitelnost označte více členů klastru pro jednu funkci.

Po přiřazení členů klastru můžete klepnout na tlačítko **Další** a zobrazit stránky pojmenování klastrů pro jednotlivé typy klastrů prostředí implementace. Dílčí kroky pojmenování klastrů, které se zobrazují, se budou lišit v závislosti na výběru vzoru prostředí implementace. Nechcete-li upravovat názvy klastrů nebo členů klastrů, použijte navigační podokno průvodce pro přesun přímo na stránku služeb REST a pokračujte dalším krokem.

- a. Volitelné: Upravte názvy klastrů a členů klastrů. Pomocí stránky pojmenování klastrů upravte názvy klastrů nebo členů klastrů pro daný typ klastru. Můžete také přizpůsobit krátké názvy klastrů a členů klastrů. Pro každý typ klastru existuje jedna stránka dílčího kroku v šabloně, kterou jste vybrali. Informace o jednotlivých stránkách dílčích kroků jsou následující:

Pole	Popis	Hodnota
Klaster	Pole pouze ke čtení, které uvádí funkční roli klastru.	<p>Hodnota se liší následujícím způsobem v závislosti na typu klastru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cíl implementace aplikace. • Podpůrná infrastruktura. • Infrastruktura systému zpráv. • Infrastruktura webových aplikací. <p>Informace o funkčních rolích poskytovaných jednotlivými typy klastrů viz téma "Topologie a šablony prostředí implementace".</p>
Název klastru	Systémem generovaná výchozí hodnota pro název klastru.	<p>Výchozí hodnoty jsou založeny na konvenci pojmenování pro <i>Název prostředí implementace.Název typu klastru</i>, kde <i>Název typu klastru</i> představuje jednu z těchto hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AppTarget - Pro klastry s rolí cíle implementace aplikace. • Messaging - Pro klastry s rolí infrastruktury systému zpráv. • Support - Pro klastry s rolí podpůrné infrastruktury. • Web - Pro klastry s rolí podpůrných webových aplikací.
Název člena klastru	Systémem generovaná výchozí hodnota pro název člena klastru. Servery, které jsou součástí klastru, se nazývají členy klastru.	<p>Přijměte systémem generovanou výchozí hodnotu nebo zadejte název dle vaší volby. Výchozí hodnota názvu člena klastru je založena na následující konvenci pojmenování: <i>název klastru.název uzlu.posloupnost čísel uzlu</i>. Počet názvů členů klastru, které se zobrazují v tabulce, odpovídá počtu členů klastru, které jste zadali do sloupce typu klastru a řádku uzlu na stránce Klastry.</p>

7. Na stránce Koncové body služeb REST systému zkonfigurujte koncové body služeb pro rozhraní API (Application programming interface) služeb REST (Representational State Transfer).

Pokud chcete mít v prostoru Business Space k dispozici moduly widget, musíte pro tyto moduly widget zkonfigurovat koncové body služeb REST. Pokud u názvu hostitele a portu chcete, aby požadavky REST šly přímo do aplikačního serveru, zadejte název hostitele a port aplikačního serveru. Pokud chcete, aby požadavky REST šly na server proxy nebo server HTTP, který sídlí před jedním nebo více aplikačními servery, zadejte název hostitele a port serveru proxy nebo serveru HTTP. Ve druhém případě již musíte mít nastaven server proxy nebo server HTTP. Jinak tuto stránku přeskočte a koncové body konfigurujte později.

- a. Nakonfigurujete úplnou cestu URL pro služby REST výběrem řetězce **https://** nebo **http://** ze seznamu **Protokol**.
 - b. Zadejte název serveru proxy nebo HTTP do pole **Název hostitele nebo virtuálního hostitele v prostředí s vyrovnanou zátěží**.
Zadejte název hostitele nebo virtuálního hostitele a číslo portu, které klient potřebuje ke komunikaci se serverem nebo klastrem. V klastrovaném prostředí se zpravidla jedná o název hostitele a port prostředku pro vyrovnávání zatížení. Pokud necháte pole hostitele a portu nevyplněná, jako výchozí hodnoty se použijí hodnoty hostitele individuálního členu klastru a jeho port HTTP. V prostředí prostředku pro vyrovnávání zatížení je nutné později změnit výchozí hodnoty na název virtuálního hostitele a port vašeho prostředku pro vyrovnávání zatížení. Ujistěte se, že určíte úplný název hostitele.
 - c. V poli **Port** zadejte port, který klient potřebuje ke komunikaci se serverem nebo klastrem.
 - d. Pokud v tabulce služeb REST chcete upravit popis koncového bodu služby REST, přepište záznam v poli **Popis**. Ostatní pole jsou jen pro čtení.
 - e. Klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na stránku Import konfigurace databáze.
8. Volitelné: Na stránce Import konfigurace databáze klepnutím na tlačítko **Procházet** přejděte do dokumentu návrhu databáze nebo zadejte cestu k dokumentu návrhu databáze a potom klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na stránku Zdroje dat. Pokud importujete dokument návrhu, informace z dokumentu návrhu se projeví na stránce Databáze v průvodci. Dokument návrhu může být založen na návrhu databáze, který jste vytvořili s použitím nástroje pro navrhování databáze, nebo může jít o dodaný dokument návrhu založený na šabloně a funkci, kterou jste vybrali.
9. Na stránce Databáze konfigurujte parametry databáze pro zdroje dat prostředí implementace, potom klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na stránku Zabezpečení. Na této stránce definujte informace o databázi pro komponenty, které jsou zahrnuty v tomto prostředí implementace. Kde je to možné, průvodce dodá výchozí informace pro parametry, nicméně změňte jejich hodnoty, aby odpovídaly hodnotám, které jste definovali při plánování prostředí. Pokud jste změnili poskytovatele, můžete po klepnutí na tlačítko **Upravit poskytovatele** upravit poskytovatele, kterého jste vybrali.

Poznámka: Pokud jste importovali dokument návrhu databáze, informace na stránce Databáze reflektují konfiguraci zdroje dat tak, jak existuje ve vámi dodaném dokumentu návrhu databáze. Provedete-li změny v konfiguraci zdroje dat po naimportování dokumentu návrhu databáze, vámi provedené změny nemusí být kompatibilní s DDL vygenerovaným nástrojem pro navrhování databází a původními hodnotami.

Zda se tento krok zobrazí nebo nezobrazí pro rychlý způsob konfigurace prostředí implementace, je podmíněno. Tento krok se zobrazí pro rychlý způsob konfigurace prostředí implementace v případě, kdy je definována více než jedna databáze.

Tento krok se zobrazí vždy, kdy používáte produkt DB2 for z/OS nebo poskytovatele databáze Oracle .

Funkce produktu IBM Business Monitor poskytuje následující položky:

Komponenta	Zdroj dat
Zdroj dat stroje systému zpráv produktu Business Monitor	Zdroj dat pro stroj systému zpráv produktu IBM Business Monitor.
Úložiště obsahu Cognos	Zdroj dat pro úložiště obsahu IBM Cognos Business Intelligence. (Zobrazuje se pouze v případě, že je produkt IBM Cognos BI sice nainstalovaný, ale dosud není nakonfigurovaný.)

Komponenta	Zdroj dat
Business Space.	Zdroj dat pro komponentu prostoru Business Space. Volba Vytvořit tabulky není pro tuto komponentu dostupná. Pokud vaše prostředí implementace obsahuje komponentu prostoru Business Space, musíte databázové tabulky pro tuto komponentu vytvořit ručně.

Pokud jste pro tuto topologii vybrali jiné funkce produktu, mohou se zde zobrazit také jiné položky specifické pro danou funkci.

Výchozí názvy schémat, které se zobrazují na této stránce, mohou kolidovat s konvencí pojmenování na vašem webu nebo mohou kolidovat se stávajícími schémata. V takovém případě bude nutné změnit název schématu.

Poznámka: U databázi DB2 for z/OS bude jako hodnota SQLID DB2 z/OS použit název schématu, který je nakonfigurován na daném panelu. Pokud je třeba ve vašem prostředí použít jinou hodnotu SQLID DB2 z/OS, můžete po dokončení průvodce prostředím implementace ručně aktualizovat vytvořené zdroje dat a změnit uživatelskou vlastnost currentSQLID na správnou hodnotu.

Můžete upravit všechny klíčové parametry, jako je název databáze, ať již se jedná nebo nejedná o vytvoření tabulek, jména uživatele běhového prostředí zdroje dat a jména a hesla uživatele pro zdroj dat k připojení databáze.

Poznámka: U databázi DB2 for z/OS je název databáze názvem subsystému databáze. Pro jiné verze produktu DB2 je název databáze názvem databáze MONITOR. Pro databázi Oracle je názvem databáze systémový identifikátor Oracle.

Můžete si vybrat, jakou databázi použijete pro danou komponentu.

Volba **Vytvořit tabulky** nebude dostupná, pokud používáte produkt DB2 for z/OS nebo poskytovatele databáze Oracle.

V databázi Oracle je pole **Schéma** zakázané a prázdné, a v poli **Jméno uživatele** není předem vyplněno jméno uživatele pro běžnou databázi. Musíte zadat jméno uživatele a heslo pro každý zdroj dat.

Poznámka: Neprovádí se žádné ověření toho, zda jsou jména uživatelů jedinečná, proto dávejte pozor, abyste náhodou nevytvořili duplicitní jméno uživatele, které by vedlo ke konfliktům v tabulce.

- Na stránce Zabezpečení zadejte ID a hesla uživatelů, která jsou nutná pro konfiguraci komponent produktu IBM Business Monitor. Funkce produktu IBM Business Monitor poskytuje následující položky:

Komponenta	ID a heslo
Alias ověřování pro prostředky JMS služby událostí CEI	Zadejte ID uživatele a heslo, které se mají použít k zabezpečení výchozí sběrnice pro integraci služeb infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure).
Ověření přístupu k administraci Cognos	Zadejte jméno a heslo uživatele s administrativním oprávněním ke službě IBM Cognos BI. (Zobrazuje se pouze v případě, že je produkt IBM Cognos BI sice nainstalovaný, ale dosud není nakonfigurovaný.)

Pokud jste pro tuto topologii vybrali jiné funkce produktu, mohou se zde zobrazit také jiné položky specifické pro danou funkci.

- Volitelné: Pokud se zobrazí stránka komponenty Business Process Choreographer, nastavte parametry konfigurace komponenty Business Process Choreographer a potom klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Systémové webové aplikace. Na této stránce zadáváte hodnoty pro:

- Role zabezpečení.
 - Aliasy ověřování.
12. Volitelné: Pokud se zobrazí stránka Systémové webové aplikace, nastavte kontextový kořenový adresář pro komponentové webové aplikace ve svém prostředí implementace nebo přijměte výchozí hodnoty pro kontextové kořenové adresáře nabízené systémem. Potom klepnutím na tlačítko **Další** zobrazíte stránku Souhrn. Tabulka obsahuje následující řídicí informace.

Webová aplikace

Název webové aplikace.

Některé z komponent, které jsou součástí vámi vytvářeného prostředí implementace, obsahují webové aplikace. Sloupec **Webová aplikace** může obsahovat následující komponenty:

- Business Process Choreographer Explorer.
- Business Space.
- Business Rules Manager.

Kontextový kořenový adresář

Aktuální hodnota kontextového kořenového adresáře pro komponentu.

Ve výchozím nastavení platí výchozí kontextový kořenový adresář pro webovou aplikaci. Kontextové kořenové adresáře můžete změnit přepsáním hodnoty v poli **Kontextový kořenový adresář**.

Poznámka: Kontextový kořenový adresář prostoru Business Space je jen pro čtení a nelze jej upravit.

13. Ověřte, zda jsou informace na stránce Souhrn správné a klepnutím na volbu **Dokončit a generovat prostředí** uložte a dokončete konfiguraci prostředí implementace. Chcete-li ukončit bez dokončení konfigurace, klepněte na tlačítko **Dokončit**. Klepnutí na tlačítko **Dokončit** uloží konfiguraci prostředí implementace - ale nevygeneruje ji. Klepnutí na tlačítko **Storno** zruší konfiguraci implementace a neuloží konfiguraci.
14. Pokud jste klepli na volbu **Dokončit a generovat prostředí** pro vygenerování prostředí implementace, zastavte a restartujte všechny klastry, uzly a správce implementace.

Pokud jste vybrali volbu, při které se negeneruje prostředí na konci průvodce konfigurací prostředí implementace (klepnutím na tlačítko **Dokončit** namísto tlačítka **Dokončit a generovat prostředí**), můžete zobrazit konfiguraci prostředí implementace ve volbě **Server > Prostor implementace > název prostředí implementace**. Odtud můžete klepnout na volbu **Generovat** pro vygenerování prostředí. Po dokončení konfigurace můžete prozkoumat konfigurační soubory a prohlédnout si změny.

Změny můžete uložit do hlavní konfigurace nebo je zahodit. Pokud klepnete v seznamu na prostředí implementace a budou tam dosud konfigurační kroky, které je třeba provést, uvidíte seznam odložených konfiguračních kroků. Po vygenerování prostředí implementace zastavte a restartujte všechny klastry, uzly a správce implementace.

Vytvoření prostředí implementace s použitím přizpůsobené topologie

Namísto použití jedné z dodaných šablon prostředí implementace můžete nastavit vlastní klastry a konfigurovat komponenty produktu IBM Business Monitor v topologii síťové implementace (ND).

Před vytvořením klastrů a konfigurací komponent produktu IBM Business Monitor se ujistěte, že jste provedli tyto úlohy:

- Nainstalovali jste produkt IBM Business Monitor.
- Vytvořili jste profil správce implementace produktu IBM Business Monitor nebo rozšířili existující profil správce implementace o produkt IBM Business Monitor.
- Vytvořili jste databázi MONITOR.
- Spustili jste správce implementace.
- Vytvořili jste a federovali alespoň jeden vlastní profil produktu IBM Business Monitor nebo jste rozšířili existující vlastní profil o produkt IBM Business Monitor.
- Spustili jste vlastní profil nebo profily.

Následující pokyny popisují postup vytvoření klastrů, konfigurace služby událostí infrastruktury CEI (common event infrastructure) a konfigurace nezbytných komponent pomocí průvodce konfigurací nebo příkazů wsadmin.

Vytvoření klastrů produktu IBM Business Monitor

V prostředí síťové implementace (ND) musí být komponenty produktu IBM Business Monitor implementovány v klastrech.

Před vytvořením klastrů a konfigurací komponent produktu IBM Business Monitor se ujistěte, že jste provedli tyto úlohy:

- Nainstalovali jste produkt IBM Business Monitor.
- Vytvořili jste profil správce implementace produktu IBM Business Monitor nebo rozšířili existující profil správce implementace o produkt IBM Business Monitor.
- Vytvořili jste databázi MONITOR.
- Spustili jste správce implementace.
- Vytvořili jste a federovali alespoň jeden vlastní profil produktu IBM Business Monitor nebo jste rozšířili existující vlastní profil o produkt IBM Business Monitor.
- Spustili jste vlastní profil nebo profily.

K vytvoření prvního člena klastru použijte existující vlastní profil. Do každého klastru, který vytvoříte, můžete přidat libovolné množství dalších členů (viz "Přidávání členů klastru"). Chcete-li vytvořit klastr produktu IBM Business Monitor, proveďte tyto kroky v administrativní konzole:

1. Na navigačním panelu klepněte na volbu **Servery > Klastry > Klastry aplikačního serveru WebSphere application server**.
2. Klepnutím na volbu **Nový** spusťte průvodce Vytvořit nový klastr.
3. Zadejte název klastru.
4. Vyberte volbu **Přednost mají lokální** a povolte optimalizaci směrování se zaměřením na hostitele. Toto nastavení zvyšuje výkon prohledáním EJB ve členech klastru v témže uzlu (je-li to možné).
5. Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte na krok Vytvořit prvního člena klastru.
6. Zadejte název prvního člena klastru.
7. Zadejte uzel pro prvního člena klastru. Tento uzel musí být uzel produktu IBM Business Monitor.
8. Vyberte volbu **Vytvořit člena pomocí šablony aplikačního serveru**.
9. Vyberte šablonu aplikačního serveru obsahující v názvu text **defaultWBM** a klepněte na tlačítko **Další**.

Důležité: Pokud šablona s textem defaultWBM v názvu neexistuje, vyberte uzel, který byl rozšířen pomocí produktu IBM Business Monitor.

Pokud první člen klastru není vytvořen pomocí šablony aplikačního serveru s textem defaultWBM v názvu, vaše prostředí produktu IBM Business Monitor nebude správně fungovat a budete muset odstranit všechny existující členy klastru a znovu vytvořit prvního člena klastru.

10. Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte na krok Vytvořit další členy klastru.
11. Volitelné: Chcete-li přidat další členy klastru, proveďte následující kroky pro jednotlivé členy klastru:
 - a. Určete jedinečný název dalšího člena. Tento název musí být jedinečný v rámci uzlu.
 - b. Určete uzel pro tohoto dalšího člena klastru. Tento uzel musí být uzel produktu IBM Business Monitor.
 - c. Klepněte na volbu **Přidat člena**.
12. Klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na panel se souhrnem.
13. Přezkoumejte informace a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
14. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte změny v hlavní konfiguraci.

Po počátečním vytvoření klastru můžete kdykoli přidávat další členy klastru.

Chcete-li poprvé spustit klastr po instalaci služby produktu IBM Cognos Business Intelligence, spusťte každý server jednotlivě. Nepoužívejte volbu Ripplestart, protože tato volba nedává produktu IBM Cognos BI na inicializaci dostatek času.

Administrativní konzola může při prvním spuštění serveru IBM Cognos Business Intelligence vykazovat problémy. Inicializace každé instance serveru v databázi úložiště obsahu produktu IBM Cognos Business Intelligence a v diskové oblasti může při prvním spuštění trvat déle než obvyklé spuštění produktu IBM Cognos Business Intelligence.

Přidávání členů klastru

Do existujícího klastru můžete přidat tolik členů, kolik chcete.

Důležité: Pokud první člen klastru není vytvořen pomocí šablony aplikačního serveru s textem defaultWBM v názvu, vaše prostředí produktu IBM Business Monitor nebude správně fungovat a budete muset odstranit všechny existující členy klastru a znovu vytvořit prvního člena klastru.

Chcete-li vytvořit další členy klastru, proveďte tyto kroky:

1. Na navigačním panelu klepněte na volbu **Servery > Klastry > Klastry aplikačního serveru WebSphere application server > název_klastru > Členové klastru**.
2. Klepnutím na volbu **Nový** spusťte průvodce Vytvořit nové členy klastru.
3. U každého nového člena klastru proveďte tyto kroky:
 - a. Určete jedinečný název dalšího člena. Tento název musí být jedinečný v rámci uzlu.
 - b. Určete uzel pro tohoto dalšího člena klastru. Tento uzel musí být uzel produktu IBM Business Monitor.
 - c. Klepněte na volbu **Přidat člena**.
4. Klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na panel se souhrnem.
5. Přezkoumejte informace a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte změny v hlavní konfiguraci.

Poznámka: Při instalaci produktu IBM Business Monitor je do uzlu nainstalována také služba Cognos a při přidání člena do klastru bude nakonfigurována na novém serveru.

Sdružování přídatných uzlů

Po vytvoření prostředí s vysokou dostupností v buňce implementace sítě můžete později v případě potřeby sdružovat přídatné uzly do dané buňky.

Důležité: Produkt IBM Business Monitor nepodporuje panely dashboard založené na portálu ve stejné buňce jako server IBM Business Monitor verze 7.5.

Chcete-li sdružit existující uzly do správce implementace, postupujte u jednotlivých uzlů takto:

1. Spusťte správce implementace.
2. Z adresáře profilu odpovídajícího uzlu, který chcete sdružit, spusťte příkaz `addNode` určující název hostitele správce implementace a volitelně také číslo portu konektoru SOAP správce implementace.

```
kořenový_adresář_profilu\bin\addNode.bat
název_hostitele_správce_implementace [port_soap_správce_implementace]
kořenový_adresář_profilu/bin/addNode.sh
název_hostitele_správce_implementace [port_soap_správce_implementace]
```

Chcete-li tento příkaz spustit s povoleným trasováním, použijte volbu `-trace`, například: `addNode název_hostitele -trace`.

Další podrobnosti ke spuštění příkazu `addNode` viz související informace v Informačním centru serveru WebSphere Application Server.

Konfigurace služeb události CEI

Před konfigurací komponent produktu IBM Business Monitor pomocí administrativní konzoly musíte mít službu událostí infrastruktury CEI (Common Events Infrastructure) v buňce implementace sítě, kterou může produkt IBM Business Monitor používat k odesílání událostí. Stejnou službu událostí CEI lze použít také k přijímání událostí.

Pokud jste pro produkt IBM Business Monitor vytvořili samostatný profil, nebo pokud jste použili průvodce konfigurací prostředí implementace, byla pro vás již služba událostí CEI vytvořena. Pokud přidáváte produkt IBM Business Monitor do topologie produktu Process Server, můžete použít službu událostí CEI, která je implementována produktem Process Server pro produkt IBM Business Monitor. Jinak dodržujte pokyny na této stránce a vytvořte novou službu událostí CEI.

Pomocí příkazu `wbmDeployCEIEventService` nainstalujte službu událostí CEI na server nebo klastr a vytvořte prostředky, které požaduje (sběrnici pro integraci služeb a stroj systému zpráv). Podle potřeby můžete rovněž nakonfigurovat zabezpečení a povolit výchozí datové úložiště služeb událostí CEI. (Datové úložiště služby událostí se pro produkční prostředí nedoporučuje.) Služba událostí CEI je v topologii jádra pro vysokou dostupnost nainstalována v podpůrném klastru.

Chcete-li nainstalovat a nakonfigurovat novou službu událostí CEI, postupujte takto:

1. Otevřete příkazový řádek a změňte adresáře na adresář `bin` profilu správce implementace (standardně `DMGR01`), kde je nainstalován produkt WebSphere Application Server, nebo na adresář `bin` samostatného profilu v prostředí jednoho serveru.
2. Spusťte `wsadmin` spuštěním následujícího příkazu:
 - `wsadmin.sh`
 - `wsadmin.bat`
3. Spusťte interaktivně příkaz `wbmDeployCEIEventService` zadáním následujících řetězců na konec příkazového řádku:

```
(jac1) $AdminTask wbmDeployCEIEventService {-interactive}
(jython) AdminTask.wbmDeployCEIEventService('-interactive')
```

Jako další možnost můžete příkaz spustit zadáním všech parametrů. Příklad viz "Konfigurace komponent produktu IBM Business Monitor pomocí příkazů wsadmin" v souvisejících odkazech.

4. Uložte výsledky pomocí následujícího příkazu:
(jac1) \$AdminConfig save
(jython) AdminConfig.save()
5. Chcete-li synchronizovat uzly, v administrativní konzole klepněte na volbu **Administrace systému > Uzly**, vyberte všechny uzly a poté klepněte na volbu **Plná resynchronizace**.
6. Restartujte správce implementace, chcete-li vidět zobrazené odkazy infrastruktury CEI v administrativní konzole.

Je povolena služba událostí CEI.

Úplný seznam parametrů a příklad viz Služba událostí CEI produktu IBM Business Monitor.

Pokud jste neprovedli krok uložení dat při spuštění příkazu wbmDeployCEIEventService, můžete volitelně vytvořit datové úložiště pro službu událostí CEI později. Pokyny viz "Konfigurace databáze infrastruktury CEI".

Konfigurace prostředí pomocí průvodce konfigurací

Požadované prostředí produktu IBM Business Monitor můžete nakonfigurovat pomocí průvodce konfigurací z administrativní konzoly.

Musí být dokončeny následující úlohy:

- Vytvoření a sdružení alespoň jednoho přizpůsobeného profilu produktu IBM Business Monitor nebo rozšíření stávajícího přizpůsobeného profilu s produktem IBM Business Monitor (viz "Vytváření a rozšiřování profilu").
- Vytvoření alespoň jednoho klastru pomocí šablony aplikačního serveru defaultWBM (viz "Vytváření klastrů produktu IBM Business Monitor").
- Nakonfigurování lokální služby událostí infrastruktury CEI, kterou může produkt IBM Business Monitor použít k odesílání a přijímání událostí (viz "Konfigurace služeb událostí infrastruktury CEI").

Před zahájením procesu konfigurace se ujistěte, že automaticky synchronizujete změny uzlů (v administrativní konzole klepněte na volbu **Administrace systému > Předvolby konzoly** a vyberte volbu **Synchronizovat změny s uzly**). Jinak musíte změny po každém významnějším kroku synchronizovat ručně.

Nezbytné a volitelné komponenty lze konfigurovat pomocí sekce pro konfiguraci produktu IBM Business Monitor v administrativní konzole. Pokyny pro ruční konfiguraci všech komponent produktu IBM Business Monitor zobrazíte pomocí souvisejících informačních odkazů pro přístup k informacím o úlohách.

1. V navigačním panelu klepněte na volbu **Servery > Konfigurace produktu IBM Business Monitor**. Zobrazí se seznam nezbytných a volitelných komponent. Přečtoume stav jednotlivých komponent. Máte-li prostředí ND a prostředí implementace jste nekonfigurovali, žádná z komponent se nenainstaluje ani nekonfiguruje. Pokud chcete komponenty nainstalovat nebo konfigurovat, musíte provést zbývající část postupu.
2. Nakonfigurujte službu odchozích událostí CEI provedením následujících kroků. Služba odchozích událostí CEI se používá k odesílání událostí z produktu IBM Business

Monitor, včetně výstrah. Musíte nakonfigurovat továrnu emitoreů událostí tak, aby byla nasměrována na odchozí službu událostí CEI.

Důležité: Před nakonfigurováním továrny emitoreů událostí musíte mít lokální službu infrastruktury CEI, kterou může produkt IBM Business Monitor použít k odesílání událostí. Potřebujete-li vytvořit lokální službu infrastruktury CEI, pokyny naleznete zde: “Konfigurace služeb událostí CEI” na stránce 97.

- a. V seznamu komponent klepněte na položku **Služba odchozích událostí CEI**. Zobrazí se stav služby odchozích událostí CEI a továrny emitoreů událostí. Máte-li existující továrnu emitoreů MonitorEmitterFactory, je ve stavovém rámečku uveden název služby událostí CEI, pro jehož použití je továrna emitoreů nakonfigurována. Pokud jste továrnu emitoreů již nenakonfigurovali, zobrazí se zpráva "Lokální služba událostí CEI existuje, ale továrna emitoreů událostí neexistuje". V tomto případě musíte továrnu emitoreů vytvořit a nakonfigurovat.
 - b. V části **Konfigurovat továrnu emitoreů událostí** vyberte server nebo klastr pro továrnu emitoreů událostí. Všechny dostupné servery a klastry jsou uvedeny. Můžete vybrat pouze ty servery, které mají nakonfigurovanou službu událostí CEI. (Dostupné servery a klastry jsou zobrazeny s hvězdičkami (*)). Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.
 - c. Chcete-li spustit průvodce konfigurací, klepněte na volbu **Konfigurovat továrnu emitoreů událostí**. Pro buňku se vytvoří továrna emitoreů odchozích událostí s názvem MonitorEmitterFactory. Stavový rámeček služby odchozích událostí CEI se zaktualizuje a označuje službu událostí CEI pro jejíž použití je továrna MonitorEmitterFactory zkonfigurována.
 - d. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.
3. Tímto způsobem vytvořte sběrnici pro integraci služeb a zkonfigurujte stroj systému zpráv. Aby mohl produkt IBM Business Monitor sledovat události, vyžaduje vlastní sběrnici a stroj systému zpráv.
- Pokud nemáte stávající sběrnici, bude pro vás vytvořena při konfiguraci stroje systému zpráv. Sběrnice je pojmenována **MONITOR.<název_buňky>.Bus** a název nelze měnit.
- a. V seznamu komponent klepněte na položku **Stroj systému zpráv**. Zobrazí se stav sběrnice SIBus a stroje systému zpráv.
 - b. Chcete-li spustit průvodce konfigurací, klepněte na položku **Konfigurovat stroj systému zpráv**.
 - c. Na panelu **Vybrat člena sběrnice** zvolte jednu z následujících voleb, abyste vybrali umístění pro vytvoření stroje systému zpráv, a klepněte na tlačítko **Další**:
 - **Klastr**: Vyberte tuto volbu, chcete-li vytvořit stroj systému zpráv na existujícím klastru. Ze seznamu musíte vybrat název klastru.
 - **Server**: Vyberte tuto volbu, chcete-li vytvořit stroj systému zpráv na serveru. Ze seznamu musíte vybrat název serveru. Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.
 - d. Na panelu **Vybrat typ úložiště zpráv** vyberte jednu z následujících voleb a klepněte na tlačítko **Další**:
 - **Datové úložiště**: Datové úložiště je úložiště zpráv, které obsahuje sadu tabulek, které jsou přístupné všem členům klastru, který hostí stroj systému zpráv.
 - **Souborové úložiště**: Souborové úložiště je úložiště zpráv, které využívá soubory v systému souborů prostřednictvím operačního systému. Tato volba není dostupná, pokud jste na panelu **Vybrat člena sběrnice** zvolili volbu **Klastr**.
 - e. Používáte-li datové úložiště, zvolte na panelu **Poskytnout vlastnosti úložiště zpráv** jednu z následujících voleb:

- **Vytvořte výchozí zdroj dat s generovaným názvem rozhraní JNDI:**
Standardně používá datové úložiště databázi Derby. Tato volba není dostupná, pokud jste na panelu **Vybrat člena sběrnice** vybrali volbu **Klastr**.
 - **Použit stávající zdroj dat:** Pokud vyberete tuto volbu, vyplňte následující pole:
 - **Název rozhraní JNDI zdroje dat:** Vyberte název rozhraní JNDI odpovídající názvu databáze, kterou chcete použít. Například jdbc/wbm/MonitorMEDatabase.
 - **Název schématu:** Zadejte název schématu. Například MONME00.
 - **Alias ověřování:** Vyberte alias ověřování, který chcete použít. Chcete-li, aby se vytvořily tabulky, musíte vybrat alias ověřování. Například Monitor_JDBC_Alias.
 - **Vytvořit tabulky:** Vyberte tuto volbu, chcete-li v databázi vytvořit tabulky. Pokud tuto volbu nevyberete, musí tabulky vytvořit administrátor databáze.
- f. Na panelu **Potvrdit** přezkoumejte informace a klepnutím na tlačítko **Dokončit** dokončete konfiguraci. Stavové rámečky sběrnice a stroje systému zpráv jsou aktualizovány s použitím nových konfiguračních informací.
- Poznámka:** Je možné, že budete muset okamžik počkat, než se stroj systému zpráv spustí.
- g. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.
4. Ověřte, zda sběrnice a stroj systému zpráv mají správné ID uživatele pro vaše prostředí:
- a. V navigačním panelu klepněte na volbu **Zabezpečení > Zabezpečení sběrnice**.
 - b. Klepněte na sběrnici pro server produktu IBM Business Monitor. Zobrazí se stránka s vlastnosti konfigurace sběrnic.
 - c. V části **Další vlastnosti** klepněte na volbu **Zabezpečení**. Zobrazí se stránka s dalšími vlastnostmi.
 - d. V části **Zásada autorizace** klepněte na volbu **Uživatelé a skupiny v roli konektoru sběrnice**.
 - e. Ověřte, zda vaše ID uživatele existuje. Pokud neexistuje, přidejte jej provedením následujících kroků:
 - 1) Klepněte na tlačítko **Nový**.
 - 2) Vyberte volbu **Jméno uživatele** a poté zadejte nové ID uživatele do sousedního pole.
 - 3) Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Provedením následujících kroků nainstalujte aplikaci akčních služeb produktu IBM Business Monitor. Aplikace akčních služeb vyvolává akce, jako odesílání výstrah na panel dashboard nebo oznámení e-mailem, když přijme definované situační události vyslané produktem Monitor a dalšími aplikacemi. Situační události zpravidla označují obchodní situace, které vyžadují pozornost, jako je prázdný zásobník tiskárny nebo metrika, kde došlo k překročení určité hodnoty.
- a. V seznamu komponent klepněte na položku **Akční služby**. Zobrazí se stav aplikace. Je-li aplikace řádně nainstalovaná, ve stavovém rámečku je uvedeno umístění nainstalované aplikace.
 - b. V části **Implementovat akční služby** vyberte ze seznamu server nebo klastr pro aplikaci akčních služeb. Všechny dostupné servery a klastry jsou uvedeny. Musíte vybrat server, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor. Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.
 - c. Chcete-li aplikaci nainstalovat, klepněte na položku **Implementovat akční služby**. Aplikace se nainstaluje a vytvoří se profil skupiny služeb Monitor action services. Stavový rámeček aplikace se aktualizuje umístěním nainstalované aplikace, která

má název IBM_WBM_ACTIONSERVICES. Pokud byla tato aplikace nainstalována v klastru, bude zobrazena jako nedostupná, dokud nebudou synchronizovány všechny uzly v klastru.

- d. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.
6. Následujícím způsobem nainstalujte aplikaci naplánovaných služeb Monitoru. Tuto aplikaci musíte nainstalovat pro plánování opakujících se služeb, jako je služba přesunu dat a historie klíčového indikátoru výkonu (KPI) modelů monitorování.
 - a. V seznamu komponent klepněte na položku **Naplánované služby Monitoru**. Zobrazí se stav aplikace. Je-li aplikace řádně nainstalovaná, ve stavovém rámečku je uvedeno umístění nainstalované aplikace.
 - b. V části **Implementovat naplánované služby Monitoru** vyberte ze seznamu server nebo klastr pro aplikaci naplánovaných služeb Monitoru. Všechny dostupné servery a klastry jsou uvedeny. Musíte vybrat server, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor. Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.
 - c. Chcete-li aplikaci nainstalovat, klepněte na položku **Implementovat naplánované služby**. Stavový rámeček aplikace se zaktualizuje umístěním nainstalované aplikace, která má název IBM_WBM_DATA_SERVICES. Pokud byla tato aplikace nainstalována v klastru, bude zobrazena jako nedostupná, dokud nebudou synchronizovány všechny uzly v klastru.
 - d. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.

Služby naplánované pro každý instalovaný model monitorování můžete zobrazit klepnutím na volbu **Aplikace > Služby Monitoru > Naplánované služby Monitoru**.

7. Volitelné: Pokud plánujete používat službu IBM Cognos Business Intelligence k provádění vícerozměrné analýzy ve svých panelech dashboard, klepněte v seznamu komponent na volbu **Služba Cognos**. Zobrazí se stav služby. Je-li služba řádně nainstalovaná, ve stavovém rámečku je uvedeno umístění nainstalované služby. (Pokud jste produkt IBM Cognos BI nainstalovali s produktem IBM Business Monitor a vytvořili samostatný profil, služba IBM Cognos BI je již implementována.)
 - a. Chcete-li implementovat novou službu IBM Cognos BI, vyberte ze seznamu server nebo klastr pro službu IBM Cognos BI. Všechny dostupné servery a klastry jsou uvedeny. (Dostupné servery a klastry jsou zobrazeny s hvězdičkami (*)). Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.

Zadejte název databáze, který bude použit pro úložiště obsahu. V databázích DB2 a Microsoft SQL Server musí být název databáze jiný než název databáze MONITOR. Zadejte jméno a heslo uživatele databáze. Použijete-li pro úložiště obsahu stejné jméno uživatele jako pro databázi MONITOR, musíte použít i stejné heslo. Protože musí mít uživatel databáze, který přistupuje k databázi úložiště obsahu, oprávnění k vytváření tabulek v databázi, doporučuje se, abyste vytvořili nového uživatele databáze vyhrazeného pro databázi úložiště obsahu.

Poznámka: Jméno uživatele a heslo pro databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI jsou uchovány v Cognos_JDBC_Alias, což umožňuje správu všech pověření databáze na jednom místě. Při každém spuštění serveru IBM Cognos BI produktu IBM Business Monitor budou aktuální hodnoty předány do konfigurace produktu IBM Cognos BI a umožní produktu IBM Cognos BI přistupovat k úložišti obsahu. Z důvodu této integrace nelze změnit jméno uživatele a heslo pro úložiště obsahu pomocí aplikace Konfigurace produktu IBM Cognos BI. Je-li povoleno zabezpečení pro administraci, je třeba zadat rovněž jméno a heslo uživatele s oprávněními administrátora produktu IBM Cognos BI.

- Klepněte na volbu **Implementovat službu Cognos**. Stavový rámeček se zaktualizuje umístěním nainstalované služby. Pokud byla tato služba nainstalována do klastru, bude zobrazena jako nedostupná, dokud nebudou synchronizovány a znovu spuštěny všechny uzly v klastru. Pokud implementace trvá déle, než je časový limit odezvy poskytnutý administrativní konzolou, může se zobrazit zpráva o vypršení časového limitu. Před pokusem restartovat servery, vyčkejte několik minut.
- b. Pokud již máte nainstalovanou existující verzi produktu IBM Cognos BI, v části Použít existující službu Cognos zadejte identifikátor URI externího dispečera serveru IBM Cognos BI. Tento identifikátor URI najdete v klientovi konfigurace produktu IBM Cognos BI prostřednictvím volby **Lokální konfigurace > Prostředí > Nastavení dispečera** (např. `http://my_host:my_port/p2pd/servlet/dispatch/ext`). Je-li povoleno zabezpečení pro administraci na serveru IBM Cognos BI, je třeba zadat rovněž jméno a heslo uživatele s oprávněními administrátora produktu IBM Cognos BI.

Klepněte na volbu **Použít existující službu Cognos**. Stavový rámeček se zaktualizuje umístěním nainstalované služby.
 - c. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.
8. Volitelné: Plánujete-li použít panely dashboard produktu IBM Business Monitor na mobilních zařízeních, musíte aplikaci instalovat takto. Neplánujete-li použít panely dashboard na mobilních zařízeních, nemusíte tyto kroky provádět.
 - a. V seznamu komponent klepněte na položku **Panely dashboard pro mobilní zařízení**. Zobrazí se stav aplikace. Je-li aplikace řádně nainstalovaná, ve stavovém rámečku je uvedeno umístění nainstalované aplikace.
 - b. V části **Implementovat panely dashboard pro mobilní zařízení** vyberte ze seznamu server nebo klastr pro panely dashboard aplikace mobilních zařízení. Všechny dostupné servery a klastry jsou uvedeny. Musíte vybrat server, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor. Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.
 - c. Chcete-li aplikaci nainstalovat, klepněte na položku **Implementovat panely dashboard pro mobilní zařízení**. Stavový rámeček aplikace se zaktualizuje umístěním nainstalované aplikace, která má název `IBM_WBM_MOBILE_DASHBOARD`. Pokud byla tato aplikace nainstalována v klastru, bude zobrazena jako nedostupná, dokud nebudou synchronizovány všechny uzly v klastru.
 - d. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.
 9. Volitelné: Plánujete-li použít službu Java Messaging Service (JMS) a služby emitoru událostí REST, musíte nainstalovat aplikace služeb API provedením následujících kroků. Namísto psaní kódu a přímého generování událostí Common Base Events můžete použít tyto služby emitoru událostí. Poskytnete XML události a služby emitoru událostí XML události přijmou a zabalí do události Common Base Event takovým způsobem, aby ho mohl produkt IBM Business Monitor zpracovat.
 - a. V seznamu komponent klepněte na pole **Služby emitoru příchozích událostí (JMS a REST)**. Zobrazí se stav aplikací. Jsou-li aplikace řádně nainstalovány, ve stavovém rámečku je uvedeno umístění nainstalovaných aplikací.
 - b. V části **Implementovat služby emitoru událostí** vyberte server nebo klastr pro aplikaci ze seznamu. Všechny dostupné servery a klastry jsou uvedeny. Musíte vybrat server, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor. Máte-li více serverů se stejným názvem, dbejte, abyste zvolili server na správném uzlu.
 - c. Chcete-li nainstalovat aplikace, klepněte na pole **Implementovat služby emitoru událostí**. Stavový rámeček aplikace se zaktualizuje umístěním nainstalovaných

aplikací. Pokud byly aplikace nainstalovány v klastru, budou zobrazeny jako nedostupné, dokud nebudou synchronizovány všechny uzly v klastru.

- d. Vraťte se na konfigurační stránku klepnutím na volbu **Konfigurace produktu IBM Business Monitor** ve výpisu navigačních cest ke stránkám.
10. Volitelné: Chcete-li konfigurovat bránu služeb REST (Representational State Transfer) pro moduly widget prostoru Business Space, postupujte takto.

Poznámka: Protože brána služeb REST je sdílená komponenta, nelze ji konfigurovat pomocí průvodce konfigurací. Pokud vytvoříte klastry pomocí průvodce konfigurací prostředím implementace nebo vytvoříte samostatný profil, brána služeb REST se nakonfiguruje. Brána služeb REST musí být implementována a registrována s prostorem Business Space dříve, než váš tým použije moduly widget v prostoru Business Space.

- a. V administrativní konzole klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server** nebo **Servery > Klastry > Klastry aplikačního serveru WebSphere Application Server**.
 - b. Klepněte na název serveru nebo klastru.
 - c. Na stránce Konfigurace pod položkou **Obchodní integrace** klepněte na volbu **Služby REST**.
11. Volitelné: Chcete-li konfigurovat prostor Business Space, postupujte takto.

Poznámka: Protože prostor Business Space je sdílená komponenta, nelze jej konfigurovat pomocí průvodce konfigurací. Pokud vytvoříte klastry pomocí průvodce konfigurací prostředím implementace nebo vytvoříte samostatný profil, prostor Business Space se nakonfiguruje.

- a. V administrativní konzole klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server** nebo **Servery > Klastry > Klastry aplikačního serveru WebSphere Application Server**.
 - b. Klepněte na název serveru nebo klastru.
 - c. Na stránce Konfigurace pod **Obchodní integrace** klepněte na volbu **Konfigurace prostoru Business Space**.
12. Po dokončení konfigurace komponent proveďte synchronizaci uzlů. V administrativní konzole klepněte na volbu **Administrace systému > Uzly**, vyberte všechny uzly a klepněte na volbu **Plná resynchronizace**. Poté zastavte a znovu spusťte všechny klastry a servery.

Abyste ověřili, zda jsou všechny aplikace správně nainstalované a nakonfigurované, odhlaste se z administrativní konzoly. Poté se přihlaste k administrativní konzole a přejděte k volbě **Servery > Konfigurace produktu IBM Business Monitor**. Ověřte, že jsou všechny položky dokončeny a označeny ikonou zeleného zaškrtnutí.

Pokud jste se nerozhodli vytvořit tabulky stroje systému zpráv nebo nemáte k jejich vytvoření oprávnění, tabulky musí vytvořit ručně administrátor databáze. Viz téma "Ruční vytvoření tabulek stroje systému zpráv" v souvisejících odkazech.

Pokud chcete přijímat události ze zdroje událostí CEI, který je spuštěn na vzdáleném serveru, musíte nejprve provést konfiguraci propojených buněk. Pokyny viz téma "Konfigurace způsobu příjmu událostí".

Konfigurace prostředí pomocí příkazů wsadmin

Prostředí produktu IBM Business Monitor můžete nakonfigurovat pomocí nástroje pro administraci s příkazovým řádkem produktu WebSphere (wsadmin), a ne pomocí průvodce konfigurací.

Pro konfiguraci produktu IBM Business Monitor jsou nezbytné následující příkazy wsadmin.

Tabulka 4. Nezbytné příkazy wsadmin

Příkaz	Účel
wbmDeployCEIEventService	Vytváří a konfiguruje službu událostí CEI, kterou produkt IBM Business Monitor potřebuje k přijímání a odesílání událostí.
wbmConfigureEventEmitterFactory	Konfiguruje továrnu emitorů událostí, kterou produkt IBM Business Monitor potřebuje ke generování a odesílání událostí. Tento příkaz musí být spuštěn po příkazu wbmDeployCEIEventService.
wbmDeployMessagingEngine	Instaluje a konfiguruje stroj systému zpráv a sběrnici pro integraci služeb nezbytné pro produkt IBM Business Monitor.
wbmDeployActionServices	Instaluje aplikaci akčních služeb produktu IBM Business Monitor. Tato aplikace vyvolává akce, jako je odeslání výstrahy na panel dashboard nebo oznámení e-mailem při přijetí definované situační události. Tento příkaz musí být spuštěn po příkazu wbmConfigureEventEmitterFactory.
wbmDeployScheduledServices	Instaluje aplikaci naplánovaných služeb Monitoru, která plánuje opakované služby, jako například službu přesunu dat DMS a historii klíčových indikátorů výkonu (KPI) pro modely monitorování.

Následující příkazy wsadmin jsou volitelné.

Tabulka 5. Volitelné příkazy wsadmin

Příkaz	Účel
wbmDeployCognosService wbmSetCognosDispatcher	Nainstaluje novou službu produktu IBM Cognos Business Intelligence pro vícerozměrnou analýzu, nebo se připojí k existující službě produktu IBM Cognos BI.
wbmSetCognosDatabaseUser wbmSetCognosAdminUser	Změní hesla databáze úložiště obsahu služby produktu IBM Cognos BI a administrátora služby produktu IBM Cognos BI.
wbmRemoveCognosService	Odebere službu produktu IBM Cognos BI, která byla nainstalována s produktem IBM Business Monitor.
wbmDeployDashboardsForMobileDevices	Instaluje a konfiguruje aplikaci, která je nezbytná pro spuštění panelů dashboard na mobilních zařízeních.

Tabulka 5. Volitelné příkazy wsadmin (pokračování)

Příkaz	Účel
wbmDeployEventEmitterServices	Instaluje a konfiguruje službu emitorů událostí REST a aplikace služby emitorů událostí JMS. Emitor událostí JMS může asynchronně publikovat události XML do fronty JMS bez obálky události Common Base Event, takže události XML mohou být vkládány do fronty JMS i v případě, že služby produktu IBM Business Monitor nejsou dostupné. Emitor událostí REST může synchronně publikovat události bez obálky události Common Base Event. Definujete soubor XSD, který popisuje strukturu obchodních informací, a rozhraní API služby REST vygeneruje a odešle události ve správném formátu pro produkt IBM Business Monitor.
wbmDeployBPMEmitterService	Instaluje a konfiguruje aplikaci služby emitoru událostí produktu IBM Business Process Manager pro použití s produktem IBM BPM.
wbmConfigureQueueBypassDatasource	Vytvoří zdroj dat nezbytný pro umožnění komunikace s vynecháním fronty, pokud je produkt IBM Business Monitor nainstalován v jiné buňce než server CEI.
wbmDeployAlphabloxService wbmCheckAlphabloxInstall wbmRemoveAlphabloxService wbmEnableAlphabloxConfiguration	Naimplementuje a nakonfiguruje Alphablox.

Nástroj wsadmin spustíte takto:

- Otevřete příkazový řádek a změňte adresáře na adresář bin profilu správce implementace (standardně DMGR01), kde je nainstalován produkt WebSphere Application Server, nebo na adresář bin samostatného profilu v prostředí jednoho serveru.
- Spust'ete wsadmin jedním z těchto příkazů:
 - wsadmin.sh -lang jacl -user <jméno_uživatele> -password <heslo>
 - wsadmin.sh -lang jython -user <jméno_uživatele> -password <heslo>
 - wsadmin.bat -lang jacl -user <jméno_uživatele> -password <heslo>
 - wsadmin.bat -lang jython -user <jméno_uživatele> -password <heslo>
- Příkazy spust'ete podle potřeby. V následujícím příkladu je použit Jacl ke spuštění příkazu wbmConfigureEventEmitterFactory a uložení změn:

```
$AdminTask wbmConfigureEventEmitterFactory {-cluster firstCluster}
$AdminConfig save
```

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.wbmConfigureEventEmitterFactory('[-cluster firstCluster]')
AdminConfig.save()
```

- Po spuštění příkazů uložte změny ještě před ukončením nástroje wsadmin. K uložení změn použijte následující syntaxi:

```
(jacl) $AdminConfig save
(jython) AdminConfig.save()
```
- V prostředí síťové implementace synchronizujte uzly. V administrativní konzole klepněte na volbu **Administrace systému > Uzly**, vyberte všechny uzly a klepněte na volbu **Plná resynchronizace**. Poté zastavte a znovu spust'ete všechny klastry a servery.

Interaktivní režim

Když používáte administrační příkaz v interaktivním režimu, projdete řadou kroků pro interaktivní zadání vstupů. Tento proces poskytuje textového průvodce a podobné zkušenosti uživateli s průvodcem na administrativní konzole. Pokud použijete parametr `-interactive`, jste vyzváni k postupnému zadání každé hodnoty.

Následující příklady ukazují, jak tento parametr použít.

```
(jacl) $AdminTask wbmConfigureEventEmitterFactory {-interactive}
(jython) AdminTask.wbmConfigureEventEmitterFactory('-interactive')
```

Můžete použít příkaz `help` k získání nápovědy pro libovolný administrační příkaz.

```
(jacl) $AdminTask help wbmConfigureEventEmitterFactory
(jython) print AdminTask.help ('wbmConfigureEventEmitterFactory')
```

Podrobnosti a parametry příkazů viz Konfigurační příkazy (wsadmin).

Příkazy prostoru Business Space naleznete v tématu Příkazy (skriptování wsadmin) pro konfiguraci prostoru Business Space.

Ruční konfigurace prostředí

Ke konfiguraci prostředí produktu IBM Business Monitor byste měli vždy použít průvodce konfigurací produktu IBM Business Monitor nebo průvodce konfigurací prostředí implementace. Tyto informace jsou uvedeny za účelem usnadnění pokročilých scénářů nebo scénářů odstraňování problémů.

Konfigurace továrny emitörů událostí pro produkt IBM Business Monitor for z/OS

Produkt IBM Business Monitor používá k vytváření a odesílání událostí službu odchozích událostí CEI. Služba událostí naopak používá továrnu emitörů událostí, která vyžaduje konfiguraci. Upřednostňovaným způsobem instalace továrny emitörů událostí je použití průvodce konfigurací produktu IBM Business Monitor, průvodce konfigurací prostředí implementace nebo úlohy wsadmin. Rovněž je možné továrnu emitörů událostí nakonfigurovat ručně.

V administrativní konzole správce implementace proved'te následující postup:

1. V navigačním panelu klepněte na volbu **Integrace služby > Common Event Infrastructure > Továrny emitörů událostí > Výchozí Common Event Infrastructure**.
2. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Přenos služby událostí**.
3. Vyberte svou službu událostí ze seznamu **Služba událostí** a klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte všechny změny do hlavní konfigurace.
5. V navigačním panelu klepněte na volbu **Integrace služby > Common Event Infrastructure > Továrny emitörů událostí**.
6. Vyberte položku **buňka** pro **Rozsah**.
7. Klepněte na tlačítko **Nový**.
8. Zadejte *název_továrny* pro **Název**. Zde *název_továrny* může být libovolný název, který zvolíte. Například `MonitorEmitterFactory`.
9. Zadejte `com/ibm/monitor/MonitorEmitterFactory` pro **Název rozhraní JNDI**.
10. Pod volbou **Přenos událostí**:
 - a. Zaškrtněte políčko **Podpora přenosu služby událostí**.
 - b. V seznamu v poli **Název rozhraní JNDI pro přenos služby událostí** vyberte volbu **Použit zadání níže**.

c. Ve vstupním poli pod polem **Název rozhraní JNDI pro přenos služby událostí** zadejte jednu z následujících voleb:

- Klast: `cell/clusters/název_klastru/com/ibm/events/configuration/bus-transmission/Default`.

Kde:

název_klastru představuje klast, v němž je implementována infrastruktura CEI.

- Server: `cell/nodes/název_uzlu/servers/název_serveru/com/ibm/events/configuration/bus-transmission/Default`.

Kde:

název_uzlu představuje uzel, v němž je implementována infrastruktura CEI

název_serveru představuje server, na který je implementována infrastruktura CEI

11. Zrušte zaškrtnutí políčka **Režim kompatibility s předchozím protokolem přenosu služby událostí**.

12. Klepněte na tlačítko **OK** a poté na **Uložit**, a uložte tak provedené změny do hlavní konfigurace.

Konfigurace databáze infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure)

Databázi infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure) můžete nakonfigurovat ručně a funkčnost infrastruktury CEI používat v produktu IBM Business Monitor.

Procedura v tomto tématu popisuje, jak nakonfigurovat databázi infrastruktury CEI, kterou pak bude možné používat v produktu IBM Business Monitor.

Databáze CEI není produktem IBM Business Monitor vyžadována a není ani doporučena, protože události produktu IBM Business Monitor zpracovává neefektivně. Místo toho použijte události záznamu a přehrání.

1. Chcete-li vytvořit datové úložiště pro službu událostí CEI, spusťte příslušný příkaz:

- Příkaz `configEventServiceDB2DB`.
- Příkaz `configEventServiceDB2ZOSDB`.
- Příkaz `configEventServiceOracleDB`.
- Příkaz `configEventServiceSQLServerDB`.

Důležité: Nevytvářejte datové úložiště služby událostí pro produkční prostředí, protože může být snížen výkon perzistentních událostí.

2. Po vygenerování skriptů databáze uložte změny pomocí `$AdminConfig save`. Příkazy kromě generování skriptů databáze vytvářejí prostředky JDBC určené pro službu událostí CEI.

3. Zkopírujte skripty, které jste vygenerovali, na databázový server. Umístění adresáře skriptů závisí na rozsahu, ve kterém je infrastruktura CEI naimplementovaná. Výchozím umístěním skriptů je jeden z následujících adresářů v závislosti na rozsahu, v němž je infrastruktura CEI implementována:

`kořenový_adresář_profilu/databases/event/<název_klastru>/dbscripts/
<typ_databáze>`

`kořenový_adresář_profilu/databases/event/<název_uzlu>/<název_serveru>/
dbscripts/<typ_databáze>`

Kde:

Tento kořenový_adresář_profilu je adresář profilu pro profil správce implementace.

Název_klastru je klast, kde je implementována infrastruktura CEI.

Název_uzlu je uzel, kde je implementována infrastruktura CEI.

Název_serveru je server, kde je implementována infrastruktura CEI.

Typ_databáze je adresář pro vaši databázi, například db2 nebo oracle.

4. Přihlaste se k databázovému serveru jako uživatel s přístupem pro čtení a zápis do databáze. Otevřete příkazový řádek a inicializujte rozhraní příkazového řádku pro databázový software. Vytvořte databázi událostí spuštěním skriptu pro typ vaší databáze (například `cr_event_db2 server <uživatel_db2>`).

Musíte také vytvořit tabulky stroje systému zpráv pro infrastrukturu CEI. Viz téma "Ruční vytvoření tabulek stroje systému zpráv" v souvisejících odkazech.

Instalace aplikace akčních služeb produktu IBM Business Monitor

Aplikace akčních služeb produktu IBM Business Monitor vyvolává akce, jako odesílání výstrah na panel dashboard nebo oznámení e-mailem, když přijme definované situační události vyslané produktem IBM Business Monitor a dalšími aplikacemi. Situační události zpravidla označují obchodní situace, které vyžadují pozornost, jako je prázdný zásobník tiskárny nebo metrika, kde došlo k překročení určité hodnoty.

Před instalací souboru `monactionmgr.ear` musíte povolit infrastrukturu CEI a službu spouštěcích objektů `bean` na serveru, kam aplikaci akčních služeb instalujete.

Chcete-li instalovat aplikaci akčních služeb pomocí administrativní konzoly, postupujte takto:

1. V navigačním panelu klepněte na volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere**.
2. Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
3. Pro položku **Cesta k nové aplikaci** vyberte jednu z následujících voleb:
 - **Lokální systém souborů**: Vyberte tuto volbu, jestliže soubor je na lokálním systému.
 - **Vzdálený systém souborů**: Vyberte tuto volbu, jestliže přistupujete k administrativní konzole pomocí webového prohlížeče na jiném systému.
4. Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte soubor `monactionmgr.ear`. Poté klepněte na tlačítko **Další**. Soubory EAR se po instalaci nacházejí v následujícím adresáři:

`kořenový_adresář_monitoru/installableApps.wbm`

Kde:

`kořenový_adresář_monitoru` představuje adresář, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor.

5. Na panelu výběru voleb instalace klepněte na tlačítko **Další**.
6. Na panelu Mapovat moduly na servery klepněte na položku ***název_serveru*** nebo ***název_klastru***, kam chcete aplikaci nainstalovat.
7. Zaškrtněte políčka na rádcích přidružených ke každému modulu a klepněte na tlačítko **Použít**.
8. Klepněte na tlačítko **Další**.
9. Přezkoumejte souhrnné informace a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Vytvoření skupinového profilu služeb Monitor action services

Po instalaci aplikace služeb Monitor action services musíte vytvořit profil skupiny událostí k přijímání událostí.

Před zahájením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Instalovaná aplikace služeb Monitor action services.
- Konfigurované služby událostí infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure) pro produkt IBM Business Monitor.
- Spuštěný správce implementace.

S použitím administrativní konzoly postupujte při vytvoření profilu skupiny událostí takto:

1. V navigačním panelu klepněte na volbu **Integrace služby > Common Event Infrastructure > Služba událostí**.
2. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Služby událostí**.
3. Klepněte na volbu **Výchozí server události Common Event Infrastructure**.
4. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Skupiny událostí**.
5. Klepněte na tlačítko **Nový**.
6. Zadejte Profil skupiny akčních služeb pro **Název skupiny událostí**.
7. Zadejte `CommonBaseEvent[extendedDataElements/@name = 'BusinessSituationName']` pro **Řetězec selektoru události**.
8. Klepněte na tlačítko **Použít**.
9. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Distribuční fronty**.
10. Klepněte na tlačítko **Nový**.
11. Vyberte položku `jms/ActionManager/queue` z rozevřacího seznamu **Název fronty JNDI**.
12. Vyberte položku `jms/ActionManager/QueueConnectionFactory` z **Název rozhraní JNDI továrny připojení fronty**.
13. Klepněte na tlačítko **Použít**.
14. Uložte změny do hlavní konfigurace klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Instalace naplánovaných služeb Monitoru

Aplikace naplánovaných služeb Monitoru podporuje různé služby, z nichž některé optimalizují výkon nebo se používají pro základní zpracování. Můžete je nakonfigurovat v administrativní konzole produktu WebSphere Application Server. Tuto aplikaci musíte nainstalovat pro plánování opakujících se služeb, jako je služba přesunu dat a historie klíčového indikátoru výkonu (KPI) modelů monitorování.

Chcete-li nainstalovat aplikaci naplánovaných služeb Monitoru, postupujte takto:

1. V navigačním panelu klepněte na volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere**.
 2. Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
 3. Pro položku **Cesta k nové aplikaci** vyberte jednu z následujících voleb:
 - **Lokální systém souborů:** Vyberte tuto volbu, jestliže soubor je na lokálním systému.
 - **Vzdálený systém souborů:** Vyberte tuto volbu, jestliže přistupujete k administrativní konzole pomocí webového prohlížeče na jiném systému.
 4. Klepněte na tlačítko **Procházet**, vyhledejte soubor `MonitorDataServices.ear` a klepněte na tlačítko **Další**. Soubory EAR se po instalaci nacházejí v následujícím adresáři:
kořenový_adresář_monitoru/installableApps.wbm
- Kde:
- kořenový_adresář_monitoru představuje adresář, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor.
5. Na panelu výběru voleb instalace klepněte na tlačítko **Další**.
 6. Na panelu Mapovat moduly na servery klepněte na položku **název_serveru** nebo **název_klastru**, kam chcete aplikaci nainstalovat.
 7. Zaškrtněte políčka na rádcích přidružených ke každému modulu a klepněte na tlačítko **Použít**.
 8. Klepněte na tlačítko **Další**.
 9. Přezkoumejte souhrnné informace a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

V prostředí implementace sítě musíte po instalaci aplikace naplánovaných služeb Monitoru vytvořit prostředek plánovače na stejném klastru. Postupujte dle pokynů v části "Vytvoření a konfigurace prostředku plánovače".

Vytvoření a konfigurace prostředku plánovače:

Prostředek plánovače je komponenta, která řídí zpracování plánovače delegováním práce na lokálního správce Work Manager, který je vytvořen v rozsahu buňky během instalace. V prostředí samostatného serveru se prostředek plánovače vytvoří během instalace produktu IBM Business Monitor. V prostředí síťové implementace musíte vytvořit prostředek plánovače na samostatném serveru nebo klastru jako soubor MonitorDataServices.ear. Toto téma uvádí kroky pro vytváření prostředku plánovače pomocí administrativní konzoly.

Nejdříve musíte nainstalovat naplánované služby Monitoru, a to podle níže uvedených pokynů.

Po instalaci naplánovaných služeb provedením níže uvedených kroků vytvořte prostředek plánovače pro server nebo klastr.

1. V navigačním panelu administrativní konzoly klepněte na volbu **Prostředky > Plánovače**.
2. V poli **Rozsah** vyberte rozsah serveru nebo klastru. Musí se jednat o stejný server nebo klastr jako u souboru MonitorDataServices.ear.
3. Klepněte na tlačítko **Nový**.
4. Do pole **Název** zadejte název, který se má zobrazovat pro daný prostředek, jako např. DataServicesScheduler.
5. Do pole **Název rozhraní JNDI** zadejte hodnotu sched/wbm/DataServicesScheduler.
6. Zadejte stručný popis tohoto prostředku plánovače.
7. Volitelné. Zadejte kategorii, která se má použít ke klasifikaci nebo seskupení prostředku.
8. V poli **Název rozhraní JNDI zdroje dat** vyberte jdbc/wbm/MonitorDatabase.
9. Jako alias zdroje dat vyberte **Monitor_JDBC_Alias**.
10. Do pole **Předpona tabulky** zadejte řetězec předpony, abyste ji přiřadili k tabulkám plánovače obsahujícím schéma databáze. Tato předpona odlišuje jeden plánovač od druhého, což jim umožňuje sdílet stejnou databázi. V typickém prostředí Monitoru by předpona měla odpovídat předponě, která byla použita v instalační DLL Monitoru, `<MONITOR_SCHEMA_NAME>.MONSCHED_`, například `MONITOR.MONSCHED_</NÁZEV_SCHÉMATU_MONITORU>`.
11. V poli **Interval výzvy** označte počet sekund, po kterém má plánovač vyzvat databázi, aby hledala novou práci. Pro produkt IBM Business Monitor se doporučuje hodnota 30 až 60 sekund.
12. V poli **Název rozhraní JNDI správce Work Manager** vyberte správce `wm/wbm/DataServicesWorkManager`.
13. Chcete-li povolit zabezpečení pro administraci povolením přístupu pouze pro administrátory, klepněte na volbu **Použít role administrace**.
14. Klepnutím na tlačítko **OK** tento prostředek plánovače uložte.

Instalace panelů dashboard pro mobilní zařízení

Panel dashboard produktu IBM Business Monitor můžete používat na mobilních zařízeních. Pro tento účel musíte aplikaci instalovat pomocí administrativní konzoly produktu WebSphere Application Server.

Chcete-li nainstalovat aplikaci panelů dashboard pro mobilní zařízení, postupujte takto:

1. V navigačním panelu klepněte na volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere**.
2. Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
3. Pro položku **Cesta k nové aplikaci** vyberte jednu z následujících voleb:
 - **Lokální systém souborů:** Vyberte tuto volbu, jestliže soubor je na lokálním systému.
 - **Vzdálený systém souborů:** Vyberte tuto volbu, jestliže přistupujete k administrativní konzole pomocí webového prohlížeče na jiném systému.
4. Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte soubor MobileDashboard.ear. Poté klepněte na tlačítko **Další**. Soubory EAR se po instalaci nacházejí v následujícím adresáři:
kořenový_adresář_monitoru/installableApps.wbm
Kde:
kořenový_adresář_monitoru představuje adresář, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor.
5. Na panelu výběru voleb instalace klepněte na tlačítko **Další**.
6. Na panelu Mapovat moduly na servery klepněte na položku *název_serveru* nebo *název_klastru*, kam chcete aplikaci nainstalovat.
7. Zaškrtněte políčka na rádcích přidružených ke každému modulu a klepněte na tlačítko **Použít**.
8. Klepněte na tlačítko **Další**.
9. Přezkoumejte souhrnné informace a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po provedení instalace aplikace a některých modelů monitorování můžete přistupovat k panelu dashboard určenému pro mobilní zařízení prostřednictvím této webové adresy:

`http://název_hostitele:číslo_portu/mobile`

Kde:

název_hostitele představuje úplný název hostitele nebo adresu IP serveru, na němž je aplikace instalována

číslo_portu představuje výchozí port pro aplikace produktu IBM Business Monitor

Aby panely dashboard správně fungovaly na mobilních zařízeních, musíte nakonfigurovat prostor Business Space. Chcete-li nakonfigurovat prostor Business Space, musíte dokončit takové úlohy, jako je povolení modulů widget a konfigurace služeb REST.

Instalace služeb emitoru událostí

Můžete ručně instalovat služby emitoru událostí, které používáte s produktem IBM Business Monitor. Před ruční instalací služeb emitoru událostí musíte nejprve vytvořit prostředky pro služby emitoru událostí.

Vytvoření prostředků pro ručně instalované služby emitoru událostí:

Pokud ručně instalujete služby emitoru událostí, musíte nejprve vytvořit prostředky. Pokud k vytvoření služeb emitoru nepoužíváte konfiguraci, nebo pokud implementujete více než jednu instanci služeb emitoru pro účely zvýšení výkonu, musíte ručně vytvořit všechny nezbytné prostředky pro služby emitoru událostí. Viz související odkazy. Pomocí administrativní konzoly produktu IBM Business Monitor vytvořte požadované prostředky.

Než zahájíte tuto úlohu, musíte vytvořit sběrnici pro integraci služeb (SIB) produktu IBM Business Monitor. Pokyny naleznete v souvisejícím odkazu.

Toto téma poskytuje pokyny pro vytvoření následujících požadovaných prostředků:

- Fronta místa určení JMS.

- Fronta místa určení chyb JMS.
- Továrna připojení fronty chyb.
- Továrna připojení fronty.
- Fronta JMS.
- Fronta chyb JMS.
- Aktivační specifikace.
- Továrna emitoreů událostí pro službu emitoreů událostí REST.
- Továrna emitoreů událostí pro službu emitoreů událostí JMS.

Poznámka: Pokud vytváříte tyto prostředky pro emitore JMS poprvé na serveru (pokud nebyly služby událostí na serveru implementovány předtím ručně nebo s použitím průvodce konfigurací), můžete se rozhodnout použít všechny výchozí názvy, a zjednodušit tak instalaci služeb emitore. V následujících krocích jsou označeny výchozí názvy. Můžete znovu použít již definované továrny emitoreů událostí nebo vytvořit nové továrny emitoreů událostí. Vytvořte továrny emitoreů událostí zvlášť pro služby REST a JMS.

Pomocí administrativní konzoly produktu IBM Business Monitor vytvořte prostředky a vytvářejte je v daném pořadí.

1. Chcete-li vytvořit frontu místa určení JMS, postupujte takto:
 - a. Klepněte na volbu **Integrace služeb > Sběrnice** a klepněte na volbu **MONITOR.název_buňky.Sběrnice**.
 - b. Klepněte na volbu **Prostředky cíle > Cíle** a potom na volbu **Nový**.
 - c. Po spuštění průvodce **vytvořit novou frontu místa určení** se ujistěte, že je vybrána volba **Fronta** a klepněte na tlačítko **Další**.
 - d. Dejte prostředku název *MonitorEventEmitterQueue2*. Výchozí název je *MonitorEventEmitterQueue*.
 - e. Do popisu uveďte obecný popis fronty. Například: *Fronta pro frontu emitore událostí JMS serveru Business Monitor*. Klepněte na tlačítko **Další**.
 - f. Vyberte **Uzel**, ve kterém sídlí člen sběrnice, klepněte na tlačítko **Další**, a potom klepněte na tlačítko **Dokončit**.
2. Chcete-li vytvořit frontu místa určení chyb JMS, opakujte krok 1. Název prostředku *MonitorEventEmitterErrorQueue2*. Výchozí název je *MonitorEventEmitterErrorQueue*. Do popisu zadejte *Sběrnice pro frontu chyb emitore událostí serveru Business Monitor*.
3. Zadejte frontu chyb jako frontu místa určení výjimek.
 - a. Klepněte na volbu **Integrace služeb > Sběrnice** a klepněte na volbu **MONITOR.název_buňky.Sběrnice**.
 - b. Vyberte volbu **Prostředky cíle > Cíle** a vyberte frontu místa určení, kterou jste vytvořili v kroku 1.
 - c. V sekci **Cíl výjimek** stiskněte tlačítko **Určit** a uveďte název fronty chyb, kterou jste vytvořili v kroku 2
 - d. Klepněte na tlačítko **OK** a poté na tlačítko **Uložit**.
4. Chcete-li vytvořit továrnu připojení fronty chyb, postupujte takto:
 - a. Klepněte na volbu **Prostředky > JMS > Továrny připojení front**.
 - b. Vyberte vhodný rozsah pro novou továrnu připojení fronty chyb a klepněte na tlačítko **Nový**.
 - c. Klepnutím na tlačítko **OK** přijměte výchozího poskytovatele systému zpráv.
 - d. Na kartě **Konfigurace** zadejte **Název**, **Popis** a **Název rozhraní JNDI** pro novou továrnu připojení fronty a označte volbu **Název sběrnice**. Klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **Uložit**. Viz následující položky seznamu:

- **Název:** *MonitorEmitterErrorQConnFactory2.*
 - Výchozí název: *MonitorEmitterErrorQConnFactory.*
 - **Popis:** *ErrorQConnFactory pro frontu emitoru událostí JMS serveru Business Monitor.*
 - **Název rozhraní JNDI:** *jms/MonitorEventEmitter/ErrorQConnFactory2.*
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *jms/MonitorEventEmitter/ErrorQConnFactory.*
 - **Název sběrnice:** Vyberte frontu místa určení chyb, kterou jste vytvořili v kroku 2 na stránce 112.
- e. Zadejte Nastavení zabezpečení pro zabezpečené prostředí a potom klepněte na tlačítko **Použít**. Alias ověřování pro zotavení XA je *MonitorBusAuth*. Alias ověřování spravovaný kontejnerem je *MonitorBusAuth*.
5. Chcete-li vytvořit továrnu připojení fronty, opakujte krok 4 na stránce 112. Použijte následující informace:
- **Název:** *MonitorEmitterQConnFactory2.*
 - Výchozí název: *MonitorEmitterQueueConnFactory.*
 - **Popis:** *QConnFactory pro frontu emitoru událostí JMS serveru Business Monitor.*
 - **Název rozhraní JNDI:** *jms/MonitorEventEmitter/QueueConnFactory2.*
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *jms/MonitorEventEmitter/QueueConnFactory.*
 - **Název sběrnice:** Vyberte frontu místa určení JMS, kterou jste vytvořili v kroku 1 na stránce 112.
- .
6. Chcete-li vytvořit frontu JMS, postupujte takto:
- a. Klepněte na volbu **Prostředky > JMS > Fronty**.
 - b. Fronta Vyberte vhodný rozsah pro novou a klepněte na tlačítko **Nový**.
 - c. Klepnutím na tlačítko **OK** přijměte výchozího poskytovatele systému zpráv.
 - d. Na kartě **Konfigurace** zadejte **Název** a **název rozhraní JNDI** pro novou frontu a stiskněte volbu **Název sběrnice** a **Název fronty**. Klepněte na tlačítko **Použít**. Viz následující položky seznamu:
 - **Název:** *MonitorEventEmitterQueue2.*
 - Výchozí název: *MonitorEventEmitterQueue.*
 - **Název rozhraní JNDI:** *jms/MonitorEventEmitter/Queue2.*
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *jms/MonitorEventEmitter/Queue.*
 - **Název sběrnice:** *MONITOR.název_buňky.Bus.*
 - **Název fronty:** Vyberte frontu místa určení JMS, kterou jste vytvořili v kroku 1 na stránce 112.
7. Chcete-li vytvořit frontu chyb JMS, opakujte krok 6. Použijte následující informace:
- **Název:** *MonitorEventEmitterErrorQueue2.*
 - Výchozí název: *MonitorEventEmitterErrorQueue.*
 - **Název rozhraní JNDI:** *jms/MonitorEventEmitter/ErrorQueue2.*
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *jms/MonitorEventEmitter/ErrorQueue.*
 - **Název sběrnice:** *MONITOR.název_buňky.Bus.*
 - **Název fronty:** Vyberte frontu místa určení chyb JMS, kterou jste vytvořili v kroku 2 na stránce 112.
8. Chcete-li vytvořit aktivační specifikaci, postupujte takto:
- a. Klepněte na volbu **Prostředky > JMS > Aktivační specifikace**.
 - b. Aktivační specifikace Vyberte vhodný rozsah pro novou a klepněte na tlačítko **Nový**.
 - c. Klepnutím na tlačítko **OK** přijměte výchozího poskytovatele systému zpráv.

- d. Na kartě **Konfigurace** zadejte **Název**, **Název rozhraní JNDI** a klepněte na volbu **Název sběrnice**, **Typ cíle** a **Cílové rozhraní JNDI** pro novou aktivační specifikaci. Viz následující položky seznamu:
 - **Název:** *MonitorEventEmitterActivationSpec2*.
 - Výchozí název: *MonitorEventEmitterActivationSpec*.
 - **Název rozhraní JNDI:** *jms/MonitorEventEmitter/ActivationSpec2*.
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *jms/MonitorEventEmitter/ActivationSpec*.
 - **Název sběrnice:** *MONITOR.název_bunĕky*.Bus.
 - **Typ cíle:** Fronta.
 - **Cílové rozhraní JNDI:** Vyberte cíl rozhraní JNDI, který jste vytvořili v kroku 1 na stránce 112.
 - e. Nastavte **Alias ověřování** na *MonitorBusAuth*. Klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
9. Chcete-li vytvořit továrnu emitoreů událostí pro službu emitoreů událostí služby REST, postupujte takto:
 - a. Klepněte na volbu **Integrace služeb > Common Event Infrastructure > Továrny emitoreů událostí**
 - b. Továrna emitoreů událostí Vyberte vhodný rozsah pro novou a klepněte na tlačítko **Nový**.
 - c. Na kartě **Konfigurace** zadejte **Název** a **Název rozhraní JNDI** pro novou továrnu emitoreů událostí. Klepněte na tlačítko **Použít**. Viz následující položky seznamu:
 - **Název:** *EmitterFactoryForREST2*.
 - Výchozí název: *EmitterFactoryForREST*.
 - **Název rozhraní JNDI:** *com/ibm/monitor/EmitterFactoryForREST2*.
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *com/ibm/monitor/EmitterFactoryForREST*.
 - d. V nabídce Přenos událostí klepněte na volbu **Podpora přenosu služby událostí**, vyberte možnost **Použít zadání níže** a potom napište *com/ibm/events/configuration/bus-transmission/Default*.
 10. Chcete-li vytvořit továrnu emitoreů událostí pro službu emitoreů událostí JMS, opakujte krok 9. Klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **Uložit**. Viz následující položky seznamu:
 - **Název:** *EmitterFactory2*.
 - Název rozhraní JNDI: *com/ibm/monitor/EmitterFactory2*.
 - **Výchozí název:** *EmitterFactory*.
 - Výchozí název rozhraní JNDI: *com/ibm/monitor/EmitterFactory*.
 11. Restartujte server, aby se změny mohly projevit. Pokud vytváříte prostředky v prostředí síťové implementace (ND), restartujte klastr, ve kterém byly prostředky vytvořeny.

Ruční instalace služby emitoreů událostí:

Můžete ručně instalovat služby emitoreů událostí, které používáte s produktem IBM Business Monitor. Při ruční instalaci služeb emitoreů událostí můžete použít stávající prostředky nebo můžete pro služby emitoreů událostí prostředky vytvořit.

Pokud se rozhodnete vytvořit prostředky pro služby emitoreů událostí, musíte je vytvořit před ruční instalací služeb emitoreů událostí. Pokyny k vytváření prostředků viz související odkaz.

Poznámka: Abyste zvýšili výkon v prostředí síťové implementace (ND), implementujte aplikaci `IBM_WBM_EMITTER_SERVICES` na server, na kterém je instalována služba

událostí CEI (common event infrastructure). Pokud jste nastavili klastry, implementujte služby emitoru do podpůrného klastru spolu se službou událostí CEI.

Ruční instalaci služeb emitoru událostí proveďte následujícím postupem:

1. V administrativní konzole produktu IBM Business Monitor vyberte volby **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace produktu WebSphere**.

Poznámka: Pokud jste vytvořili prostředky podle popisu v kapitole Vytvoření prostředků pro ručně instalované služby emitoru, nezapomeňte před implementací aplikace restartovat server. Pokud jste vytvořili prostředky v prostředí ND, restartujte klastr, ve kterém byly prostředky vytvořeny.

2. Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
3. Pro položku **Cesta k nové aplikaci** vyberte jednu z následujících voleb:
 - **Lokální systém souborů:** Vyberte tuto volbu, jestliže soubor je na lokálním systému.
 - **Vzdálený systém souborů:** Vyberte tuto volbu, jestliže přistupujete k administrativní konzole pomocí webového prohlížeče na jiném systému.
4. Klepněte na tlačítko **Procházet**, vyhledejte a vyberte soubor EmitterServices.ear a klepněte na tlačítko **Další**. Soubory EAR se po instalaci nacházejí v následujícím adresáři:

kořenový_adresář_monitoru/installableApps.wbm

Kde:

kořenový_adresář_monitoru představuje adresář, kde je nainstalován produkt IBM Business Monitor.

5. Na panelu Vybrat volby instalace vyberte volbu **Podrobné** a potom klepněte na tlačítko **Další**. Na dalším panelu klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
6. Pokud již byla aplikace emitoru služeb implementována administrátorem nebo průvodcem konfigurací, vytvořte pro vaši aplikaci jedinečný název. Například: *IBM_WBM_EMITTER_SERVICES2*.
 - a. Na panelu Mapovat moduly na servery klepněte na *název_serveru* nebo *název_klastru*, do kterého chcete aplikaci instalovat.
7. Zaškrtněte políčka na rádcích přidružených ke každému modulu a klepněte na tlačítko **Použít**.
8. Klepněte na tlačítko **Další**.
9. Volitelné: Pokud chcete použít prostředky, které jste vytvořili, a nechcete přijmout výchozí hodnoty, musíte provést změny na panelu Vázat listenery pro objekty typu message-driven bean.
 - a. Pro **Název rozhraní JNDI cílového prostředku aktivační specifikace**, zadejte název rozhraní JNDI, který jste vytvořili v kroku 8 postupu Vytvoření prostředků pro ručně instalované služby emitoru. Výchozí hodnota je *jms/MonitorEventEmitter/ActivationSpec*.
 - b. Pro **Název cíle rozhraní JNDI** zadejte název rozhraní JNDI Fronty JMS (nikoli fronty místa určení), které jste vytvořili v kroku 6 popisu Vytvoření prostředků pro ručně instalované služby emitoru. Výchozí hodnota je *jms/MonitorEventEmitter/Queue*.
 - c. Nastavte pole **Alias ověřování ActivationSpec** na hodnotu **MonitorBusAuth**.
10. Volitelné: Na panelu Mapovat odkazy na prostředek pro prostředky můžete zadat prostředky, které jste vytvořili, nebo můžete přijmout výchozí hodnoty. Potom klepněte na tlačítko **Další**.
 - a. Do pole **Název rozhraní JNDI cílového prostředku pro EventEmitterMDB** zadejte název rozhraní JNDI, které jste vytvořili v kroku 9 popisu Vytvoření

prostředků pro ručně instalované služby emitoru, nebo můžete použít výchozí hodnoty. Výchozí hodnota je *com/ibm/monitor/EmitterFactory*.

- b. Do pole **Název rozhraní JNDI cílového prostředku pro EventEmitterREST** zadejte název rozhraní JNDI, které jste vytvořili v kroku 9 popisu Vytvoření prostředků pro ručně instalované služby emitoru, nebo můžete použít výchozí hodnoty. Výchozí hodnota je *com/ibm/monitor/EmitterFactoryForREST*.

Poznámka: Po klepnutí na tlačítko **Další**, se vám mohou zobrazit následující informace:

ADMA8019E: Prostředky, které jsou přiřazeny aplikaci, leží mimo rozsah cílů implementace. Prostředky leží v rámci rozsahu cílů implementace, jestliže jsou definovány na úrovni, buňky, uzlu, serveru nebo aplikace, pokud je cílem implementace server, nebo na úrovni buňky, klastru nebo aplikace, pokud je cílem implementace klastr. Přiřaďte prostředky, které leží v rozsahu cíle implementace, nebo potvrďte, že tyto prostředky odpovídají specifikaci.

Tyto informace nejsou chybou. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

11. Volitelné: Pokud byla aplikace služeb emitoru již implementována během instalace produktu nebo implementována ručně administrátorem, dejte přidruženému kontextovému kořenovému adresáři této aplikace jedinečný název.
 - a. Na panelu Mapovat kontextové kořenové adresáře pro webové moduly dejte přidruženému kontextovému kořenovému adresáři název */rest/bpm/events2*. Výchozí hodnota je */rest/bpm/events*.
12. Pomocí tohoto kroku mapujte uživatele nebo skupiny k roli eventemitters. Můžete také mapovat všechny ověřené uživatele výběrem role eventEmitters a klepnutím na volbu **Mapovat speciální subjekty** a poté **Všichni ověření ve sféře aplikace**.
 - a. Na panelu Mapovat role zabezpečení k uživatelům nebo skupinám klepněte na volbu **role eventEmitters**, klepněte na volbu **Mapovat speciální subjekty** a poté na **Všichni ověření ve sféře aplikace pro zabezpečené prostředí**. Pokud není zabezpečení povoleno, klepněte na volbu **Každý**.
13. Přezkoumejte souhrnné informace a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
14. Klepněte na volbu **Aplikace > Podnikové aplikace > IBM_WBM_EMITTER_REST_SERVICES** a klepněte na tlačítko **Spustit**.

Použití průvodce konfigurací k instalaci služeb emitoru událostí:

S použitím průvodce konfigurací můžete instalovat služby emitoru událostí pro produkt IBM Business Monitor. Viz související odkaz.

Kapitola 10. Konfigurace komponent produktu IBM Business Monitor

Po nainstalování produktu IBM Business Monitor můžete zkonfigurovat další komponenty.

Konfigurace produktu IBM Cognos BI

Chcete-li nastavit službu IBM Cognos Business Intelligence k provedení vícerozměrné analýzy na panelech dashboard, můžete zkonfigurovat novou službu IBM Cognos BI při instalaci produktu IBM Business Monitor, nebo zkonfigurovat existující službu IBM Cognos BI pro použití s produktem IBM Business Monitor.

Konfigurace nové služby produktu IBM Cognos BI

Při instalaci produktu IBM Business Monitor si můžete volitelně nainstalovat novou službu produktu IBM Cognos Business Intelligence. Novou službu produktu IBM Cognos BI můžete nakonfigurovat těmito způsoby: vytvořit prostředí implementace, spustit průvodce konfigurací z administrativní konzoly, použít příkaz `wbmDeployCognosService`, nebo vytvořit samostatný profil v nástroji Správa profilu. Musíte také vytvořit databázi produktu IBM Cognos BI a jméno uživatele pro úložiště obsahu.

Požadavky na velikost

V případě členů klastru vyžaduje produkt IBM Cognos BI minimálně 1 GB dalšího místa na disku, protože pro každého člena klastru se musí vytvořit běhová instance.

Požadavky na databázi

Služba produktu IBM Cognos BI vyžaduje pro své úložiště obsahu samostatnou databázi. Databázi IBM Cognos BI můžete při konfiguraci samostatného profilu nebo profilu správce implementace vytvořit pomocí nástroje pro návrh databáze nebo ji můžete vytvořit ručně pomocí skriptů dodávaných s produktem IBM Business Monitor.

Při prvním spuštění vytváří služba IBM Cognos BI tabulky v databázi úložiště obsahu IBM Cognos BI. Protože musí mít uživatel databáze, který přistupuje k databázi úložiště obsahu, oprávnění k vytváření tabulek v databázi, doporučuje se, abyste vytvořili nového uživatele databáze vyhrazeného pro databázi úložiště obsahu.

Systémy, na kterých je spuštěný server IBM Cognos BI, musí mít nainstalovaného databázového klienta. Prostředí WebSphere musí mít přístup ke klientovi, a klient musí být nakonfigurovaný tak, aby se mohl připojit k databázi MONITOR. Viz stránka "Aspekty databáze" a informace týkající se vaší specifické databáze.

Při první implementaci produktu IBM Cognos BI bude předkonfigurovaná skupina s názvem Everyone (Všichni) patřit do několika vestavěných skupin a rolí v oboru názvů produktu IBM Cognos BI, včetně role System Administrators (Administrátoři systému). Skupinu Everyone (Všichni) musíte odebrat ze všech vestavěných skupin a rolí a nahradit jí skupinami, rolemi nebo uživateli, kteří jsou autorizováni omezit přístup k softwaru produktu IBM Cognos BI a jeho administraci.

Bitové režimy

Všechny servery IBM Cognos BI se konfiguruji tak, aby byly spuštěné ve stejném bitovém režimu jako správce implementace. Je-li např. správce implementace spuštěný na 32bitové platformě, nakonfigurují se všechny servery IBM Cognos BI ve 32bitovém režimu.

Pokud chcete bitový režim změnit, proveďte následující postup pro každý server IBM Cognos BI:

1. Na administrativní konzole klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server > název_serveru**. Zobrazí se konfigurační panel.
2. V části Infrastruktura serveru rozbalte **Java a Správa procesů** a klepněte na volbu **Definice procesu**.
3. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Položky prostředí**. Klepněte na volbu **PATH** pro jednotlivé servery a aktualizujte nastavení cesty, aby proměnné prostředí ukazovaly na správný adresář. V případě 32bitových systémů ukazujte na adresář bin. V případě 64bitových systémů ukazujte na adresář bin64.
4. Synchronizujte uzel a restartujte server.

Konfigurace existující služby IBM Cognos BI

Pokud již máte nainstalovaný produkt IBM Cognos Business Intelligence, můžete s produktem IBM Business Monitor používat svou existující službu IBM Cognos BI. Ke své existující službě IBM Cognos BI se můžete připojit následujícími způsoby: spustit průvodce konfigurací produktu IBM Business Monitor z administrativní konzoly, použít příkaz `wbmSetCognosDispatcher`, nebo vytvořit samostatný profil v nástroji Správa profilu. Pak musíte provést některé konfigurační úlohy.

Až připojíte produkt IBM Business Monitor ke svému serveru IBM Cognos BI, musíte provést další kroky, abyste nastavili prostor Business Space a mohli obsluhovat své datové služby.

Důležité: Vzdálená služba IBM Cognos BI musí být spuštěná na serveru WebSphere, a při povoleném zabezpečení pro administraci musí být úložiště uživatelů stejné jak na serveru IBM Business Monitor, tak i na serveru IBM Cognos BI.

Ujistěte se, že je databázový klient spuštěný a že má přístup k databázi IBM Business Monitor.

Pokud jste vytvořili prostředí implementace z administrativní konzoly, nainstalovala se nová služba IBM Cognos BI. Chcete-li ji odebrat, použijte příkaz `wbmRemoveCognosService`.

Chcete-li nastavit prostor Business Space, aby spolupracoval s existující službou produktu IBM Cognos BI, postupujte takto:

1. Nakonfigurujte jednotné přihlášení mezi serverem WebSphere Application Server, na kterém je spuštěn prostor Business Space, a serverem WebSphere Application Server, na kterém je spuštěna služba produktu IBM Cognos BI. Viz Povolení jednotného přihlášení.
2. Nakonfigurujte službu IBM Cognos BI pro jednotné přihlášení. Viz Konfigurace existující služby IBM Cognos BI pro jednotné přihlášení.
3. Aktualizujte následující soubor koncového bodu.
`kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/registryData/endpoints/cognosEndpoints.xml` Do každé ze tří částí `<tns:url>` přidejte na začátek řádku název hostitele a port serveru IBM Cognos BI.

Je-li např. název vašeho hostitele `lc2d266009.example.com` a číslo portu je `9080`, měl by dokončený soubor vypadat takto:

```
<tns:Endpoint>
<tns:id>{com.ibm.cognos}cognosServiceRootId</tns:id>
<tns:type>{com.ibm.cognos}cognosServiceRootId</tns:type>
<tns:version>1.0.0.0</tns:version>
<tns:url>http://lc2d266009.example.com:9080/p2pd/servlet/dispatch/ext/</tns:url>
<tns:description>Umístění zálohovacích služeb pro moduly widget Cognos</tns:description>
</tns:Endpoint>

<tns:Endpoint>
<tns:id>{com.ibm.cognos}cognosDispatcherRootId</tns:id>
<tns:type>{com.ibm.cognos}cognosDispatcherRootId</tns:type>
<tns:version>1.0.0.0</tns:version>
<tns:url>http://lc2d266009.example.com:9080/p2pd/servlet/dispatch/ext/</tns:url>
<tns:description>Umístění dispečera Cognos Dispatcher</tns:description>
</tns:Endpoint>

<tns:Endpoint>
<tns:id>{com.ibm.cognos}cognosWebContentRootId</tns:id>
<tns:type>{com.ibm.cognos}cognosWebContentRootId</tns:type>
<tns:version>1.0.0.0</tns:version>
<tns:url>http://lc2d266009.example.com:9080/p2pd/servlet/</tns:url>
<tns:description>Umístění webového obsahu Cognos</tns:description>
</tns:Endpoint>
</tns:BusinessSpaceRegistry>
```




Další informace o úpravě souborů koncových bodů viz Povolení modulů widget prostoru Business Space pro prostředí s propojenými buňkami.




4. Spusťte příkaz `updateBusinessSpaceWidgets` pro soubor `cognosEndpoints.xml`. Postupujte podle instrukcí v části Povolení modulů widget prostoru Business Space pro prostředí s propojenými buňkami.

Konfigurace služby IBM Cognos BI s portálem WebSphere Portal




Používáte-li produkt IBM Cognos Business Intelligence s portálem WebSphere Portal, musíte aktualizovat sekci `ProxyServlet_Servlet` souboru `web.xml`.

Úplné informace o konfiguraci prostoru Business Space, aby spolupracoval s portálem WebSphere Portal, najdete v části "Konfigurace modulů widget, aby pracovaly s portálem WebSphere Portal."




1. Vyexportujte soubor EAR (Enterprise Archive) portálu WebSphere Portal s názvem `wps.ear` v souladu se svou konfigurací sítě. Máte-li klastrované prostředí, musí se soubor EAR portálu WebSphere Portal vyexportovat z počítače síťové implementace serveru WebSphere Application Server.
 - a. Na příkazovém řádku přejděte do adresáře `kořenový_adresář_aplikačního_serveru/bin`.
 - b. Pomocí následujícího příkazu vyexportujte soubor `wps.ear` do dočasného adresáře (ujistěte se, že jste všechny příkazy zadali na jednom řádku):
 -  `wsadmin.bat -user id_administrátora -password heslo_administrátora -c "$AdminApp export wps adresář/wps.ear"`
 -   `./wsadmin.sh -user id_administrátora -password heslo_administrátora -c '$AdminApp export wps adresář/wps.ear'`kde `id_administrátora` je ID administrátora, `heslo_administrátora` je heslo administrátora a `adresář` je dočasný adresář.

2. Vytvořte podadresář `/wps_expanded`. Pomocí skriptovacího nástroje `EARExpander` rozbalte obsah vyexportovaného souboru `EAR` (ujistěte se, že jste všechny příkazy zadali na jednom řádku).
 -  `EARExpander.bat -ear adresář\wps.ear -operationDir adresář\wps_expanded -operation expand`
 -   `./EARExpander.sh -ear adresář\wps.ear -operationDir adresář\wps_expanded -operation expand`
3. Vytvořte záložní kopii souboru `adresář\wps_expanded\wps.war\WEB-INF\web.xml`.
4. Aktualizujte soubor `adresář\wps_expanded\wps.war\WEB-INF\web.xml`.
 - a. Otevřete soubor `web.xml`.
 - b. Vyhledejte následující část:


```
<servlet id="ProxyServlet_Servlet">
  <servlet-name>ProxyServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.ibm.wps.proxy.servlet.ProxyServlet</servlet-class>
</servlet>
```
 - c. Nahradejte tuto část následujícím textem:


```
<servlet id="ProxyServlet_Servlet">
  <servlet-name>ProxyServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.ibm.wps.proxy.servlet.ProxyServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>useCtxPathForCookies</param-name>
    <param-value>>true</param-value>
  </init-param>
</servlet>
```
5. Odstraňte původní soubor `wps.ear` z adresáře, kam jste ho původně vyexportovali.
6. Pomocí příkazu `EARExpander` sbalte adresář souboru `EAR` zpět do souboru `EAR`.
 -  `EARExpander.bat -ear adresář\wps.ear -operationDir adresář\wps_expanded -operation collapse.`
 -   `./EARExpander.sh -ear adresář\wps.ear -operationDir adresář\wps_expanded -operation collapse.`
7. Pomocí příkazu `wsadmin` proveďte aktualizaci souboru `EAR` portálu `WebSphere Portal`.

Poznámka: Máte-li spravovanou buňku (s klastrem nebo bez klastru), proveďte tento krok na počítači se správcem implementace.

-  `wsadmin.bat -user id_administrátora -password heslo_administrátora -c "$AdminApp install adresář\wps.ear {-update -appname wps -nodeployejb}"`.
-   `./wsadmin.sh -user id_administrátora -password heslo_administrátora -c '$AdminApp install adresář\wps.ear {-update -appname wps -nodeployejb}'`

kde `id_administrátora` je ID administrátora, `heslo_administrátora` je heslo administrátora a `adresář` je dočasný adresář.

8. Restartujte server portálu `WebSphere Portal`. V konfiguraci klastru restartujte celý klast.

Konfigurace modulů widget produktu IBM Business Monitor pro portál WebSphere Portal

Produkt `IBM Business Monitor` již neposkytuje portletové panely `dashboard`. Avšak moduly widget produktu `IBM Business Monitor` lze i nadále zobrazovat v portálu `WebSphere Portal`.

Chcete-li zobrazit moduly widget v portálu `WebSphere Portal`, proveďte následující kroky vysoké úrovně:

1. Nakonfigurujte prostor Business Space.
2. Nakonfigurujte moduly widget, aby spolupracovaly s portálem WebSphere Portal.
3. Nakonfigurujte službu IBM Cognos Business Intelligence, aby spolupracovala s portálem WebSphere Portal.

Konfigurace způsobu příjmu událostí

Můžete nakonfigurovat, jak události proudí z aplikací do infrastruktury CEI a jak události proudí z infrastruktury CEI do produktu IBM Business Monitor.

Aspekty asynchronních událostí

Tok z emitující aplikace do infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure) může být synchronní nebo asynchronní. Při přenosu synchronních událostí aplikace vyčká na úspěšné doručení události před pokračováním zbytku své transakce. Při přenosu asynchronních událostí vloží aplikace události do fronty a pokračuje ve zpracování.

Používáte-li asynchronní přenos událostí, můžete minimalizovat dopad na vysílající aplikaci, což může být důležité při monitorování životně důležitých aplikací. Nicméně při použití přenosu asynchronní události může model monitorování přijímat události v jiném pořadí, než v jakém k nim v aplikaci došlo.

U modelů, kde je pořadí událostí důležité, může mít nesprávné pořadí sekvenčního zpracování událostí za následek výjimky zpracování modelu a chybně spočítaná data. Pokud je třeba zaručit pořadí událostí, ujistěte se, že aplikace emitující události pro produkt IBM Business Monitor používá synchronní emitování událostí nebo v modelu monitorování definujete cestu posloupnosti událostí, která zajistí informace o pořadí zpracování událostí.

Jedním způsobem jak určit, zda jsou události emitovány asynchronně, je zkontrolovat administrativní konzolu v nabídce **Integrace služeb > Common Event Infrastructure > Továrny emitörů událostí**. Vyberte továrnu emitörů, jež se může jmenovat **Výchozí emitör infrastruktury Common Event Infrastructure** či nějak podobně. Zobrazený panel má oblast přenosu událostí s nastavením, které řídí způsob emitování událostí. Přenos JMS je asynchronní a přenos služeb událostí je synchronní.

Pokud se rozhodnete použít asynchronní emitování událostí a je důležité, aby byly události zpracovány v pořadí, v němž byly vytvořeny, definujte v modelu monitorování cestu posloupnosti událostí. Další informace o způsobu definování cest posloupnosti událostí viz související odkazy.

Konfigurace autorizace pro doručování asynchronních událostí

Pokud plánujete přijímat události vysílané z aplikace používající továrnu emitörů událostí s asynchronním doručováním a při nastavování prostředí jste nepoužili průvodce konfigurací prostředí implementace nebo úlohu AdminTask `wbmDeployCEIEventService`, musíte server produktu IBM Business Monitor nakonfigurovat ke komunikaci se serverem infrastruktury CEI.

Pokud jste k nastavení prostředí použili průvodce konfigurací prostředí implementace nebo úlohu AdminTask `wbmDeployCEIEventService`, tato konfigurace se již provedla sama. Tuto úlohu pro konfiguraci informací o autorizaci pro JMS musíte provést pouze, pokud konfigurujete svůj vlastní server CEI nebo používáte jinou než výchozí továrnu emitörů událostí namísto výchozího emitöru CEI.

Před zahájením této úlohy se musíte přihlásit do administrativní konzoly serveru WebSphere Application Server. Používáte-li vzdálený server CEI a k příjmu událostí používáte metodu založenou na použití front, pak před zahájením této úlohy se ujistěte, zda máte

nakonfigurované odkazy na sběrnici SIBus. Viz související úlohy o "Konfiguraci správy událostí založené na použití fronty v prostředí s více buňkami".

Jako alternativu k použití administrativní konzoly můžete spustit úlohu `wsadmin setEventServiceJmsAuthAlias` pro provedení kroků, které jsou poskytovány v tomto tématu.

V administrativní konzole produktu WebSphere Application Server postupujte takto:

1. Určete aliasy autorizace pro továrnu připojení fronty.
 - a. V navigačním panelu klepněte na volbu **Prostředky > Java Message Service > Továrny připojení fronty**.
 - b. V seznamu továren připojení fronty klepněte na položku **CommonEventInfrastructure_QueueCF**.
 - c. V sekci Nastavení zabezpečení vyberte alias ze seznamu **Alias ověřování pro zotavení XA**. Alias musí mít uživatele s rolí konektoru sběrnice pro sběrnici infrastruktury CEI. (V sekci **Integrace služeb > Sběrnice** klepněte na sloupec **Zabezpečení** pro sběrnici, která je popsána jako **Sběrnice infrastruktury CEI**).
 - d. Vyberte alias ze seznamu **Alias ověřování spravovaného kontejnerem**. Obvykle lze vybrat stejný alias jako v předchozím dílčím kroku.
 - e. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte provedené změny do hlavní konfigurace.
2. Určete alias autorizace pro specifikaci aktivace.
 - a. V navigačním panelu klepněte na volbu **Prostředky > Java Message Service > Aktivační specifikace**.
 - b. V seznamu aktivačních specifikací klepněte na položku **CommonEventInfrastructure_ActivationSpec**.
 - c. V sekci Nastavení zabezpečení vyberte alias ze seznamu **Alias ověřování**.
 - d. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte provedené změny do hlavní konfigurace.
3. Určete aliasy autorizace pro továrny připojení témat.
 - a. V navigačním panelu klepněte na volbu **Prostředky > Java Message Service > Továrny připojení tématu**.
 - b. V seznamu továren připojení tématu klepněte na položku **CommonEventInfrastructure_AllEventsTopicCF**.
 - c. V sekci Nastavení zabezpečení vyberte alias ze seznamu **Alias ověřování pro zotavení XA**. Alias musí mít uživatele s rolí konektoru sběrnice pro sběrnici infrastruktury CEI. (V sekci **Integrace služeb > Sběrnice** klepněte na sloupec **Zabezpečení** pro sběrnici, která je popsána jako **Sběrnice infrastruktury CEI**).
 - d. Vyberte alias ze seznamu **Alias ověřování spravovaného kontejnerem**. Obvykle lze vybrat stejný alias jako v předchozím dílčím kroku.
 - e. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte provedené změny do hlavní konfigurace.

Příjem událostí z CEI

V produktu IBM Business Monitor si můžete vybrat, že budete přijímat události ze serveru příchozí infrastruktury CEI (Common Event Infrastructure) pomocí dvou různých typů transportu: JMS (s použitím fronty) a tabulkového (známý též jako metoda s vynecháním fronty).

Doručování událostí s použitím fronty používá k doručování událostí z infrastruktury CEI do modelu monitorování platformu JMS (Java Messaging Service). Doručování s použitím tabulky (dříve nazývané vynechání fronty) používá k doručování událostí z infrastruktury CEI

do modelu monitorování databázovou tabulku. Díky doručování událostí s použitím tabulky je možné rozdělit práci mezi různé členy klastru. U většiny prostředí tato metoda zlepšuje výkon a zjednodušuje konfiguraci systému.

Přijímání událostí pomocí doručování událostí s použitím tabulky

Službu událostí CEI (Common Event Infrastructure) můžete nakonfigurovat, aby pro model monitorování posílala události do tabulky databáze událostí. Nemusíte konfigurovat odkaz na sběrnici pro integraci služeb a přidružené prostředky. Vynechání fronty zvyšuje výkon díky vyloučení dalšího kroku perzistence, který je zapotřebí při použití fronty.

Když v produktu IBM Business Monitor verze 7.5 použijete doručování událostí s použitím tabulky, je možné práci rozdělovat mezi různé členy klastru. U většiny prostředí tato metoda zlepšuje výkon a zjednodušuje konfiguraci systému.

- **Modely před verzí 6.2:** Doručování událostí s použitím tabulky není podporováno. Chcete-li použít tuto metodu pro modely monitorování z verze starší než 6.2, musíte nejprve model monitorování převést na vyšší verzi pomocí sady nástrojů Business Monitor Development Toolkit. Změňte číslo verze, vygenerujte nový soubor EAR a implementujte novou verzi modelu monitorování. Pokud se rozhodnete model monitorování nepřevádět na vyšší verzi, musíte použít metodu založenou na použití fronty.
- **Modely verze 6.2 a 7:** Tyto modely mohou používat tabulkovou metodu (dříve nazývanou vynechání fronty). Pokud chcete využít vylepšenou rozšiřitelnost verze 7.5, musíte model monitorování převést na vyšší verzi pomocí sady nástrojů Business Monitor Development Toolkit verze 7.5.
- **Modely verze 7.5:** Tyto modely mohou využít vylepšenou rozšiřitelnost, pokud použijete doručování událostí s použitím tabulky.

Omezení: Pokud jako svou databázi používáte SQL Server, můžete doručování událostí s použitím tabulky používat jen v případě, že vysílající aplikace je spuštěna na serveru WebSphere Application Server verze 7.0 (nebo na serveru Process Server verze 7.0) nebo novější. Jinak musíte použít metodu založenou na frontě.

Tabulkovou metodu můžete povolit v prostředí s jednou buňkou, i s více buňkami. Dokončete konfiguraci pro tuto metodu výběrem následující úlohy podle svého prostředí.

Konfigurace doručení událostí založené na tabulkách v prostředí s jednou buňkou:

Máte-li prostředí s jedním serverem (samostatným), nebo máte-li nainstalovaný produkt IBM Business Monitor verze 7.0 nebo novější (nebo verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) na každém uzlu v buňce, není třeba pro příjem událostí provádět žádné další kroky. Pokud je služba událostí infrastruktury CEI implementována na uzlu v buňce, kde není produkt IBM Business Monitor ani produkt Process Server, pak musíte nainstalovat soubory JAR produktu IBM Business Monitor pro směrování událostí na daném uzlu infrastruktury CEI.

Produkt Process Server verze 7.0 a novější na distribuovaných platformách (a produkt Process Server verze 7.0.0.3 a novější na platformách z/OS) poskytuje soubory nutné pro podporu vzdáleného emitování událostí. Používáte-li starší verzi serveru Process Server, podle následujících kroků nakonfigurujte doručování událostí s použitím tabulky v prostředí s jednou buňkou.

1. V adresáři `kořenový_adresář_apl_serveru/scripts.wbm/crossCell` na lokální instalaci serveru IBM Business Monitor vyhledejte příslušný soubor v závislosti na vašem operačním systému a verzi produktu WebSphere Application Server, kde je spuštěna služba událostí CEI.

- monitorCommunicationWithWAS70BasedCells.tar, monitorCommunicationWithWAS61BasedCells.tar nebo monitorCommunicationWithWAS60BasedCells.tar.
 - monitorCommunicationWithWAS70BasedCells.zip, monitorCommunicationWithWAS61BasedCells.zip nebo monitorCommunicationWithWAS60BasedCells.zip.
2. Okopírujte příslušný soubor do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/plugins v každé instalaci serveru WebSphere Application Server ve vzdáleném uzlu, který hostuje cíl infrastruktury CEI a nemá nainstalovaný produkt IBM Business Monitor nebo produkt Process Server verze 7.0 (nebo verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) nebo novější, a extrahujte obsah.
 3. Na každé z instalací serveru WebSphere Application Server, kde jste extrahovali obsah souboru, proveďte toto:
 - a. Ukončete práci všech virtuálních prostředí JVM používajících kořenový_adresář_apl_serveru/java/bin/java, včetně agentů uzlů, serverů, správců implementace a příkazových řádků wsadmin.
 - b. Spusťte kořenový_adresář_profilu/bin/osgiCfgInit pro každý z profilů v instalaci serveru WebSphere Application Server.
 - c. Znovu spusťte všechny agenty uzlů a servery.

Konfigurace doručení událostí založené na tabulkách v prostředí s více buňkami:

Pokud je váš produkt IBM Business Monitor nainstalován v jiné buňce než služba událostí CEI, musíte provést další kroky konfigurace, abyste povolili komunikaci mezi buňkami.

U zabezpečených prostředí musíte před provedením této úlohy zkontrolovat, zda byly provedeny následující úlohy:

- Je-li zabezpečení povoleno v lokální nebo vzdálené buňce, musí být povoleno v obou těchto buňkách.
- Je-li povoleno zabezpečení, musíte povolit důvěryhodnost server-server (SSL) mezi vzdáleným serverem CEI a lokálním serverem produktu IBM Business Monitor (viz Konfigurace SSL server-to-server v prostředí s více buňkami).
- Klíče LTPA musí být sdíleny mezi různými buňkami a buňky musí mít stejné ID (viz Sdílení klíčů LTPA).
- V lokální a vzdálené buňce musí být povoleno nastavení **Použít aserci identity** (viz část Povolení aserce identity).

Pokud v prostředí s více buňkami není ve vzdálené buňce, která emituje události, nainstalován produkt IBM Business Monitor, musíte nakonfigurovat správce implementace a servery CEI v této vzdálené buňce, aby mohly emitovat události do tabulek. Produkt Process Server verze 7.0 a novější na distribuovaných platformách (a produkt Process Server verze 7.0.0.3 a novější na platformách z/OS) poskytuje soubory nutné pro podporu vzdáleného emitování událostí. Starší verze produktu Process Server tyto soubory automaticky neposkytují. V důsledku toho se tyto pokyny poněkud liší v závislosti na tom, zda vzdálená buňka, která emituje události, je rozdělená buňka, která má nainstalovaný produkt Process Server verze 7.0 (verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) nebo novější.

Chcete-li nakonfigurovat doručování událostí s použitím tabulky ve více buňkách, postupujte takto:

- Pokud **není** ve vzdálené buňce (tj. buňce bez produktu IBM Business Monitor) nainstalovaný produkt Process Server verze 7.0 (nebo verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) nebo novější:

1. V adresáři kořenový_adresář_apl_serveru/scripts.wbm/crossCell na lokální instalaci serveru IBM Business Monitor vyhledejte příslušný soubor v závislosti na vašem operačním systému a verzi produktu WebSphere Application Server, kde je spuštěna služba událostí CEI.
 - monitorCommunicationWithWAS70BasedCells.tar nebo monitorCommunicationWithWAS61BasedCells.tar.
 - monitorCommunicationWithWAS70BasedCells.zip nebo monitorCommunicationWithWAS61BasedCells.zip.
 2. Zkopírujte příslušný soubor do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/plugins správce vzdálené implementace a extrahujte jeho obsah.
 3. Okopírujte stejný soubor do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/plugins v každé instalaci serveru WebSphere Application Server ve vzdálené buňce, která hostuje cíl infrastruktury CEI a nemá nainstalovaný produkt IBM Business Monitor nebo produkt Process Server verze 7.0 (nebo verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) nebo novější, a extrahujte obsah.
 4. Na každé z instalací serveru WebSphere Application Server, kde jste extrahovali obsah souboru, proveďte toto:
 - a. Ukončete práci všech virtuálních prostředí JVM používajících kořenový_adresář_apl_serveru/java/bin/java, včetně agentů uzlů, serverů, správců implementace a příkazových řádků wsadmin.
 - b. Spusťte kořenový_adresář_profilu/bin/osgiCfgInit pro každý z profilů v instalaci serveru WebSphere Application Server.
 - c. Znovu spusťte všechny agenty uzlů a servery.
 5. Na správci vzdálené implementace nebo samostatném serveru spusťte příkaz wsadmin wbmConfigureQueueBypassDatasource. Ukázku použití a seznam parametrů tohoto příkazu najdete v části Tabulková infrastruktura CEI ve více buňkách. Po spuštění příkazů a uložení změn konfigurace znovu spusťte správce vzdálené implementace nebo samostatný server.
- Pokud je ve vzdálené buňce nainstalovaný produkt Process Server verze 7.0 (nebo verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) nebo novější:
 1. Na správci vzdálené implementace nebo samostatném serveru spusťte příkaz wsadmin wbmConfigureQueueBypassDatasource. Ukázku použití a seznam parametrů tohoto příkazu najdete v části Tabulková infrastruktura CEI ve více buňkách.
 2. Po spuštění příkazů a uložení změn konfigurace znovu spusťte správce vzdálené implementace nebo samostatný server.

Když implementujete model monitorování se vzdálenou infrastrukturou CEI, musíte jako umístění infrastruktury CEI vybrat volbu **Vzdálená**, jak je popsáno v kroku s názvem "Vybrat volby CEI modelu monitorování" v tématu Implementace modelů monitorování.

Provozujete-li server infrastruktury CEI v systému z/OS: Po dokončení konfigurace tabulkové infrastruktury CEI při implementaci modelu monitorování je v systému z/OS zaznamenána do protokolů infrastruktury CEI následující chyba:

```
CEI61Config E
com.ibm.wbimonitor.observationmgr.spi.impl.CEI61RemoteConfigurationSessionImpl
  reloadCEIConfig(String[] eventServerAppNames)
CWMRT7314E: Chyba při pokusu o nově načtení konfigurace infrastruktury CEI.
```

K dokončení konfigurace infrastruktury CEI použijte následující postup:

1. Restartujte server nebo klastr infrastruktury CEI (pro emitující infrastrukturu CEI v systému z/OS).
2. Ve správci implementace produktu IBM Business Monitor spusťte metodu confirmCEIServerReboot(String modelID) objektu Lifecycle Services MBean pro

indikaci restartování infrastruktury CEI. Chcete-li tento příkaz spustit z příkazového řádku správce wsadmin, proveďte tyto kroky:

a. Vytvořte spojení s objektem Lifecycle Services MBean:

```
wsadmin> set ls [$AdminControl completeObjectName type=LifecycleServices,*]
```

b. Potvrďte znovuspuštění infrastruktury CEI:

```
wsadmin> $AdminControl invoke $ls confirmCEIServerReboot { "<ID modelu>"}
```

Přijímání událostí pomocí doručování událostí s použitím fronty

Chcete-li přijímat události pomocí fronty modulu Java Messaging Service (JMS), nemusíte provádět žádné další kroky, pokud nechcete povolit komunikaci mezi serverem IBM Business Monitor a vzdáleným serverem CEI. Používáte-li model monitorování, který byl vytvořen pomocí produktu IBM Business Monitor verze 6.1 v prostředí produktu IBM Business Monitor verze 7.5 bez aktualizace vašeho modelu monitorování, musíte pro správu událostí použít metodu založenou na použití fronty.

Správu událostí založenou na použití fronty můžete použít v prostředí s jednou buňkou nebo více buňkami. Pokud je váš server CEI ve vzdálené buňce vůči buňce, ve které je nainstalován produkt IBM Business Monitor, musíte povolit komunikaci těchto buněk provedením dalších kroků konfigurace.

Konfigurace doručení událostí založené na použití fronty v prostředí s jednou buňkou:

Pokud je váš produkt IBM Business Monitor nainstalován ve stejné buňce jako služba událostí CEI a používáte k přijímání událostí metodu založenou na použití fronty, není nutno provádět další kroky. Nezbytné soubory JAR byly zkopírovány do správných složek a sběrnice SIBus byla vytvořena již při instalaci produktu IBM Business Monitor.

Konfigurace doručení událostí založené na použití fronty v prostředí s více buňkami:

Pokud je váš produkt IBM Business Monitor nainstalován v jiné buňce než server CEI, musíte provést další kroky konfigurace, abyste povolili komunikaci mezi buňkami. Abyste mohli přijímat události z fronty JMS v tomto prostředí s propojenými buňkami, musíte nakonfigurovat server produktu IBM Business Monitor tak, aby přijímal události infrastruktury CEI (common event infrastructure) ze vzdáleného serveru CEI.

Před provedením této úlohy ověřte, zda byly dokončeny tyto položky:

- Byla implementována a nakonfigurována vzdálená služba infrastruktury CEI.
- Byla vytvořena sběrnice SIBus pro lokální server produktu IBM Business Monitor.

U zabezpečených prostředí musíte zkontrolovat, zda byly provedeny tyto úlohy:

- Je-li zabezpečení povoleno v lokální nebo vzdálené buňce, musí být povoleno v obou těchto buňkách.
- Je-li povoleno zabezpečení, musíte povolit důvěryhodnost server-server (SSL) mezi vzdáleným serverem CEI a lokálním serverem produktu IBM Business Monitor (viz Konfigurace SSL server-to-server v prostředí s více buňkami).
- Klíče LTPA musí být sdíleny mezi různými buňkami a buňky musí mít stejné ID (viz Sdílení klíčů LTPA).
- V lokální a vzdálené buňce musí být povoleno nastavení **Použití aserci identity** (viz část Povolení aserce identity).

Abyste nakonfigurovali metodu správy událostí založenou na použití fronty, musíte nainstalovat soubory pro propojení buněk, vytvořit vzdálenou sběrnici pro integraci služeb a vytvořit propojení mezi lokální a vzdálenou sběrnici. Produkt Process Server verze 7.0 a

novější na distribuovaných platformách (a produkt Process Server verze 7.0.0.3 a novější na platformách z/OS) poskytuje soubory nutné pro podporu vzdáleného emitování událostí.

Chcete-li nakonfigurovat správu událostí s použitím fronty ve více buňkách, použijte tento postup:

Důležité: Je-li ve vzdálené buňce nainstalován produkt Process Server verze 7.0 (nebo verze 7.0.0.3 v případě operačního systému z/OS) nebo novější, můžete přeskočit kroky 1-3 a přejít přímo na krok 4.

1. V adresáři kořenový_adresář_apl_serveru/scripts.wbm/crossCell lokální instalace serveru IBM Business Monitor vyhledejte příslušný soubor v závislosti na vašem operačním systému a verzi produktu WebSphere Application Server, kde běží server CEI.
monitorCommunicationWithWAS70BasedCells.tar,
monitorCommunicationWithWAS61BasedCells.tar nebo
monitorCommunicationWithWAS60BasedCells.tar
monitorCommunicationWithWAS70BasedCells.zip,
monitorCommunicationWithWAS61BasedCells.zip nebo
monitorCommunicationWithWAS60BasedCells.zip
2. Zkopírujte příslušný soubor do adresáře kořenový_adresář_apl_serveru/plugins na vzdáleném serveru CEI (samostatný server nebo vzdálený správce implementace) a extrahujte jeho obsah.
3. V adresáři kořenový_adresář_apl_serveru/bin na vzdáleném serveru CEI spusťte příslušný příkaz pro nakonfigurování aplikačního serveru nebo serveru procesů pro rozpoznání souboru JAR: osgiCfgInit.bat nebo osgiCfgInit.sh.
4. V adresáři kořenový_adresář_apl_serveru/scripts.wbm/crossCell lokální instalace serveru IBM Business Monitor vyberte jednu z níže uvedených metod pro spuštění obslužného programu konfigurace sběrnice SIBus s propojenými buňkami. Další informace o tomto obslužném programu viz související odkazy.
 - Chcete-li spustit příkaz interaktivně, zadejte:
configRemoteMonitorBus.sh.
configRemoteMonitorBus.bat.
 - Chcete-li spustit příkaz pomocí souboru vlastností, přezkoumejte soubor configRemoteMonitorBus.props a případně změňte příslušné vlastnosti. Soubor configRemoteMonitorBus.props je ukázkový soubor vlastností, který je umístěn v adresáři kořenový_adresář_apl_serveru/scripts.wbm/crossCell, ale máte možnost vytvořit si svůj vlastní soubor vlastností pro vaši konfiguraci:
configRemoteMonitorBus.sh -props *název_souboru_vlastností*.
configRemoteMonitorBus.bat -props *název_souboru_vlastností*

Kde:

Název_souboru_vlastností je úplný název souboru vlastností, který obsahuje nezbytné hodnoty pro konfiguraci. Cesta k souboru vlastností musí být úplná, aby skript tento soubor vlastností našel. Obslužný program konfigurace s propojenými buňkami vytváří sběrnici pro integraci služeb ve vzdálené buňce. Sběrnice má název MONITOR.<název_vzdálené_buňky>.bus, kde <název_vzdálené_buňky> je název vzdálené buňky.

5. Po dokončení skriptu znovu spusťte lokální server produktu IBM Business Monitor i vzdálený server CEI.
6. Ověřte, že existuje vzdálená sběrnice SIBus a že byl úspěšně vytvořen odkaz mezi lokální a vzdálenou sběrnici. Použijte k tomu postup uvedený v tématu "Ověření vzdálené sběrnice produktu IBM Business Monitor a odkaz integrace služeb."

Když implementujete model monitorování se vzdálenou infrastrukturou CEI, musíte jako umístění infrastruktury CEI vybrat volbu **Vzdálená**, jak je popsáno v kroku s názvem "Vybrat volby CEI modelu monitorování" v tématu Implementace modelů monitorování.

Máte-li zabezpečené prostředí: Model monitorování můžete implementovat v zabezpečeném prostředí s využitím vzdálené infrastruktury CEI a správy událostí s použitím fronty. Po implementaci modelu monitorování musíte dokončit instalaci podle pokynů v tématu "Dokončení instalace modelu monitorování v zabezpečeném prostředí založeném na použití front."

Ověření vzdálené sběrnice produktu IBM Business Monitor a odkazu integrace služeb:

Po nakonfigurování serveru IBM Business Monitor pro použití serveru CEI (Common Event Infrastructure) na vzdáleném serveru WebSphere Application Server nebo serveru Process Server musíte ověřit, zda jste úspěšně vytvořili vzdálenou sběrnici a odkaz na sběrnici SiBus.

Pomocí následujících kroků můžete ověřit, zda existuje vzdálená sběrnice a odkaz na sběrnici SIBus a zda jsou aktivní:

1. Na administrativní konzole vzdáleného serveru WebSphere Application Server nebo Process Server klepněte na volbu **Integrace služby > Sběrnice**.
2. Klepněte na příslušnou sběrnici MONITOR.<název_buňky>.bus, kterou ověřujete, kde <název_buňky> je název buňky, ve které je nainstalován vzdálený server CEI.
3. Pod Topologie klepněte na volbu **Stroje systému zpráv**. Je definován jeden stroj systému zpráv. Pokud je stroj systému zpráv aktivní, v poli **Stav** se zobrazí zelená šipka.
4. Klepněte na stroj systému zpráv a poté klepněte na volbu **Další vlastnosti > Odkazy sběrnice SIBus**. Připojujete-li vzdálenou buňku k jediné instalaci monitoru a instalaci monitoru k jediné vzdálené buňce, je definován jeden odkaz. Můžete mít však více než jeden odkaz. Pokud je odkaz aktivní, v poli **Stav** se zobrazí zelená šipka.
5. Volitelné: Chcete-li provést ověření v souboru System.out log, pátrejte po zprávě, která je podobná následující zprávě. Název stroje systému zpráv je pro jednotlivé počítače odlišný:

```
CWSIP0382I: Messaging engine FADB84EB685E209F responded to subscription request, Publish Subscribe topology now consistent.
```

Poznámka: Stejný postup můžete provést i na serveru produktu IBM Business Monitor, abyste ověřili, že je aktivní odkaz na sběrnici SIBus na straně serveru produktu IBM Business Monitor.

Konfigurace prostoru Business Space

Můžete konfigurovat prostor Business Space powered by WebSphere, který uživatelům aplikací poskytuje společné rozhraní k vytváření, správě a integraci webových rozhraní napříč portfoliem IBM Business Process Management, WebSphere Enterprise Service Bus a dalšími produkty IBM.

Konfigurace prostoru Business Space

Můžete provést instalaci a konfiguraci prostoru Business Space powered by WebSphere, což je obecné rozhraní pro uživatele aplikace určené k vytváření, správě a integraci webových rozhraní.

Musíte nainstalovat software produktu. Při instalaci produktu jsou soubory prostoru Business Space součástí instalace pro vámi nakonfigurované profily.

Prostor Business Space je podporován následujícími databázovými produkty:

- DB2 Universal
- DB2 for IBM i
- DB2 for z/OS
- Microsoft SQL Server
- Oracle 11g

Chcete-li zjistit, které databáze jsou podporovány se specifickým produktem IBM, jež používáte s prostorem Business Space, zkontrolujte databáze podporované pro produkt.

Pokud nainstalujete produkty IBM Business Process Manager, WebSphere Enterprise Service Bus nebo IBM Business Monitor a vytvoříte profil samostatného serveru s typickou volbou, je prostor Business Space automaticky nainstalován a nakonfigurován s databází DB2 Express. Pokud používáte profil samostatného serveru, můžete ke konfiguraci prostoru Business Space pro práci s vaším běhovým prostředím použít nástroj Správa profilu. Další informace viz téma "Konfigurace prostoru Business Space pomocí nástroje Správa profilu".

Pokud nastavujete správce implementace a vlastní profily, je u všech produktů konfigurace prostoru Business Space nejjednodušší pomocí průvodce konfigurací prostředí implementace. Další informace viz "Konfigurace prostoru Business Space pomocí průvodce konfigurací prostředí implementace".

Pokud máte prostředí samostatného serveru nebo používáte ke konfiguraci svého běhového prostředí průvodce prostředím implementace, jsou koncové body služeb REST (Representational State Transfer) nakonfigurovány a povoleny automaticky. V ostatních prostředích nakonfigurujte služby REST pomocí administrativní konzoly služeb REST. Pokud chcete mít v prostoru Business Space, k dispozici moduly widget, musíte pro tyto moduly nakonfigurovat koncové body služeb REST. Koncové body služeb REST musíte zaregistrovat, aby se prostor Business Space přidružil k modulům widget s koncovými body a aby se moduly widget zobrazily na paletě, kde je bude možné používat.

Pokud používáte správce implementace a vlastní profily, můžete prostor Business Space nakonfigurovat pomocí administrativní konzoly.

Po provedení původního nastavení v nástroji Správa profilu nebo v administrativní konzole musíte nakonfigurovat také databázové tabulky prostoru Business Space. Další informace viz "Konfigurace databázových tabulek prostoru Business Space".

Nezávisle na tom, jaký nástroj ke konfiguraci prostoru Business Space použijete, musíte se ujistit, že prostor Business Space pracuje se zabezpečením vašeho prostředí. Další informace viz téma "Nastavení zabezpečení prostoru Business Space."

Prostor Business Space je postaven na technologii Lotus Mashups. Často kladené otázky a informace o odstraňování obecných problémů týkajících se produktu Lotus Mashups naleznete na adrese <http://www.lotus.com/ldd/mashupswiki.nsf/xpViewCategories.xsp?lookupName=Troubleshooting&SessionID=CDFG4HK6EQ>.

Po instalaci a konfiguraci prostoru Business Space mohou uživatelé otevřít vaše běhové prostředí z následující adresy URL: <http://hostitel:port/BusinessSpace>, kde *hostitel* je název hostitele, kde je spuštěn váš server, a *port* je číslo portu pro váš server.

Konfigurace prostoru Business Space v profilu produktu pomocí nástroje Správa profilu

Prostor Business Space powered by WebSphere můžete nakonfigurovat jako součást vašeho profilu produktu pomocí nástroje Správa profilu.

Nástroj Správa profilu můžete spustit po instalaci produktu. Funkce nástroje Správa profilu můžete po instalaci produktu kromě toho využít i z příkazového řádku pomocí obslužného programu příkazového řádku manageprofiles a parametru **-configureBSpace**. V obou případech se prostor Business Space instaluje s databázovým produktem, který jste určili pro obecnou databázi. Pokud jste vybrali databázi, která není prostorem Business Space, podporována, nástroj Správa profilu nakonfiguruje prostor Business Space s databází IBM DB2 Express.

Chcete-li používat obslužný program příkazového řádku manageprofiles, postupujte podle dokumentace pro manageprofiles k vašemu produktu Business Process Management. Vezměte v úvahu následující aspekty týkající se obslužného programu manageprofiles:

- Používáte-li databázi Oracle nebo SQL Server na samostatném serveru, musíte databázi vytvořit ručně, nikoli pomocí parametru **-dbCreateNew**.
- Máte-li odebrat databázi v klastrovaném prostředí, musíte vytvořit databázi ručně, zkopírovat generované skripty na vzdálený počítač s databází a skripty z daného umístění spouštět.

U správce implementace a vlastních profilů můžete použít administrativní konzolu nebo průvodce Konfigurace prostředí implementace. Viz téma "Konfigurace prostoru Business Space pomocí administrativní konzoly" nebo "Konfigurace prostoru Business Space pomocí průvodce Konfigurace prostředí implementace". Použijete-li nástroj Správa profilu k vytvoření správce implementace a vlastních profilů (spravovaných uzlů) s volbou vytváření profilů **Prostředí implementace**, prostor Business Space se nakonfiguruje automaticky s vaším prostředím implementace, nicméně musíte ručně spustit skripty ke konfiguraci databázových tabulek.

U pokročilejších voleb konfigurace profilu samostatného serveru musíte použít stránky na administrativní konzole určené ke konfiguraci prostoru Business Space. Pokud například chcete určit zdroj dat odlišný od databáze, kterou jste vybrali pro svůj profil (databáze produktu IBM Business Monitor nebo obecná databáze produktu IBM Business Process Manager, musíte ke konfiguraci prostoru Business Space použít administrativní konzolu.

Pokud jste se rozhodli využít těchto pokročilejších voleb konfigurace, které vyžadují použití administrativní konzoly, je nutné provést tyto kroky:

- Při vytváření profilu samostatného serveru pomocí nástroje Správa profilu použijte volbu **Rozšířené** pro vytváření profilu a zrušte zaškrtnutí u políčka **Konfigurovat prostor Business Space**, abyste mohli prostor Business Space nakonfigurovat později pomocí administrativní konzoly.
- Viz téma "Konfigurace prostoru Business Space pomocí administrativní konzoly".

Volitelně, pokud nechcete nakonfigurovat prostor Business Space jako součást profilu produktu, můžete vytvořit samostatné profily prostoru Business Space. Můžete například chtít oddělit uživatelské rozhraní na jednom počítači a systém back-end na jiném počítači za účelem oddělení zátěže. Dále můžete chtít umístit server Business Process Manager na jeden počítač, který bude zpracovávat velkou zátěž, a prostor Business Space na jiný vzdálený počítač, aby se pracovní zátěž rozdělila. Back-endový počítač může být vyladěn pro back-endové zpracování, zatímco počítač prostoru Business Space může být nastaven tak, aby se dobře vypořádal s provozem HTTP. Další informace viz "Vytvoření profilů prostoru Business Space" na stránce 131.

- V případě samostatného serveru spusťte nástroj Správa profilu, vyberte volbu **Profil samostatného serveru** a proveďte následující kroky.
 1. Proveďte jeden z těchto kroků na stránce Volby vytvoření profilu:

- Chcete-li přijmout výchozí instalaci a konfiguraci prostoru Business Space za použití databáze DB2 Express, vyberte volbu profilu **Typický**. (Přeskočte kroky b.-e.)
- Chcete-li konfigurovat rozšířené volby vytvářeného profilu, vyberte volbu **Rozšířený**. Poté na stránce Konfigurace prostoru Business Space zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Konfigurovat prostor Business Space**.

Prostor Business Space je nakonfigurován se zdrojem dat vašeho produktu.

2. Při zadávání názvu hostitele pro svůj profil použijte úplný název hostitelského systému.
 3. Na stránce Návrh databáze máte možnost použít soubor návrhu databáze, který jste vytvořili pomocí nástroje pro návrh databází, a jenž obsahuje všechny konfigurace databází pro váš produkt, včetně informací o konfiguraci databáze prostoru Business Space. Další informace o souborech návrhu databáze viz "Vytvoření souboru vlastností návrhu databáze prostoru Business Space" na stránce 185.
 4. Dokončete vytvoření profilu pomocí nástroje Správa profilu. Prostor Business Space je nainstalován. Je nakonfigurován pro databázový produkt, který jste určili pro obecnou databázi (resp. pro databázi DB2 Express, pokud databázový produkt není podporován).
 5. Pokud je databáze vzdálená, po spuštění nástroje Správa profilu je nutné nakonfigurovat databázové tabulky. Viz téma "Konfigurace databázových tabulek prostoru Business Space".
- V případě prostředí implementace spusťte nástroj Správa profilu, vyberte volbu **Profil Správce implementace** nebo **Vlastní profil** a postupujte takto:
 1. Na stránce Volby vytvoření profilu vyberte volbu **Prostředí implementace** ke konfiguraci každého profilu pomocí vlastních konfiguračních hodnot a použijte ji v prostředí implementace založeném na poskytnutém vzoru.
 2. Postupujte podle kroků nástroje Správa profilu a vytvořte profil správce implementace a vlastní profily (spravované uzly).
 3. Po sdružení všech vlastních uzlů spusťte skripty k ruční konfiguraci databázových tabulek.

Důležité: Pokud je databázi vašeho produktu databáze Oracle, prostor Business Space je nakonfigurován nástrojem Správa profilu nebo obslužným programem příkazového řádku manageprofiles tak, aby používal tutéž databázi, za použití výchozího schématu IBMBUSSP a výchozího hesla, které zadáváte při vytváření profilu. Chcete-li použít se jménem uživatele IBMBUSSP jiné heslo, musíte použít administrativní konzolu s aktualizovanými prostředky JDBC: vyhledejte zdroj dat jdbc/mashupsDS. Upravte hodnotu aliasu ověřování tak, aby odpovídala heslu pro název schématu prostoru Business Space. Uložte změny a restartujte server.

Před použitím prostoru Business Space nastavte zabezpečení, které potřebujete k používání prostoru Business Space a modulů widget používaných vaším týmem. Další informace viz téma "Nastavení zabezpečení pro prostor Business Space".

Tip: Prostor Business Space používá komponentu proxy pro připojení k vašim službám REST. V některých případech, nejsou-li služby REST odpovídající, musíte aktualizovat nastavení časového limitu připojení vašeho prostoru Business Space k vašim službám REST podle výkonu serverů služeb REST. Další informace viz část Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space.

Vytvoření profilů prostoru Business Space:

K vytváření či rozšiřování profilů prostoru Business Space můžete použít nástroj Správa profilu nebo obslužný program příkazového řádu manageprofiles. Profil je sada souborů, které definují běhové prostředí pro určitého správce implementace, spravovaný uzel nebo samostatný server.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, jsou tyto úlohy nepovinné.

Vytvoření profilů prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci:

K vytváření profilů prostoru Business Space pro samostatné prostředí můžete použít nástroj Správa profilu nebo obslužný program příkazového řádu manageprofiles.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, jsou tyto úlohy nepovinné.

Vytvoření profilů prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci nástrojem Správa profilu:

K vytvoření samostatných profilů pro prostor Business Space použijte nástroj Správa profilu.




- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole Koncepty profilů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Při použití nástroje Správa profilu s grafickým uživatelským rozhraním Motif v operačním systému Solaris může být výchozí velikost nástroje Správa profilu příliš malá k zobrazení všech zpráv a tlačítek.
- Plánujete-li použití souboru návrhu databáze pro informace o databázi prostoru Business Space, proveďte postup v části “Vytvoření souboru vlastností návrhu databáze prostoru Business Space” na stránce 185.

Uvedený postup použijte k vytvoření profilu prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci. Postup popisuje vytvoření rozšířeného profilu i vytvoření typického profilu.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, je tato úloha nepovinná.

1. Spustíte nástroj Správa profilu.

Použijte jeden z těchto příkazů:

-   `kořenový_adresář_instalace/bin/ProfileManagement/pmt.sh`
-  `kořenový_adresář_instalace\bin\ProfileManagement\pmt.bat`

Otevře se úvodní stránka.

2. Na úvodní stránce klepněte na volbu **Spustit nástroj Správa profilu** nebo vyberte kartu Nástroj Správa profilu.

Otevře se karta Profily.

Karta Profily obsahuje seznam profilů, jež byly vytvořeny na vašem počítači. Nástroj Správa profilu můžete použít k vytvoření nových profilů a rozšíření stávajících profilů.

3. Na kartě Profily klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

V samostatném okně se otevře stránka Výběr prostředí.

4. Na stránce Výběr prostředí vyberte volbu **Samostatný profil** a klepněte na tlačítko **Další**.




5. Na stránce Volby vytvoření profilu určete, zda chcete samostatný profil vytvořit s použitím volby **Vytvoření typického profilu** nebo volby **Vytvoření rozšířeného profilu**.

6. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.
- Na stránce Zabezpečení pro administraci zadejte hodnoty pro jméno a heslo uživatele, potvrďte heslo a klepněte na tlačítko **Další**.
Veškeré úkony konfigurace profilu včetně nastavení voleb a databázi profilu se standardně provádějí a zobrazují na stránce Souhrn profilů.
 - Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce Souhrn profilů vytvoříte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.
Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Profil dokončen se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně vytvořil profil**.

Upozornění: Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:

- **Nástroj Správa profilu vytvořil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže vytvořit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka Profil dokončen identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

7. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření rozšířeného profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.
- Chcete-li implementovat administrativní konzolu a výchozí aplikaci, zaškrtněte na stránce Implementace volitelných aplikací zaškrťovací pole.
 - Na stránce Název a umístění profilu postupujte takto:
 - Do pole Název profilu zadejte jedinečný název nebo akceptujte výchozí název. Každý profil, který vytvoříte, musí mít název. Máte-li více než jeden profil, můžete profily rozčlenit na jejich nejvyšší úrovni právě tímto názvem. Nepoužijete-li v operačním systému Windows výchozí název, použijte krátký název, protože délka cest k souborům je omezena.
 - Do pole Adresář profilu zadejte adresář pro profil nebo klepněte na tlačítko procházet a přejděte do adresáře profilu. Adresář, který zadáte, bude obsahovat soubory definující běhové prostředí, tj. příkazy, konfigurační soubory a soubory protokolu. Výchozí adresáře pro jednotlivé platformy:
 -  **Linux**  **UNIX** *kořenový_adresář_instalace/profiles/název_profilu*
 -  **Windows** *kořenový_adresář_instalace\profiles\název_profilu*
 Kde *název_profilu* je vámi zadaný název.
Pole adresáře profilu musí vyhovět těmto požadavkům:
 - *název_profilu* musí být jedinečný.
 - Zadaný adresář musí být prázdný.
 - Vaše ID uživatele musí mít oprávnění pro zadaný adresář.
 - Musí být k dispozici prostor postačující k vytvoření profilu.
 - Volitelné: Označte zaškrťovací pole **Nastavit tento profil jako výchozí**, chcete-li právě vytvářený profil používat ve funkci výchozího profilu. Toto zaškrťovací pole se zobrazuje pouze v případě, že ve vašem systému existuje profil.
Příkazy pracují automaticky s výchozím profilem. Výchozím profilem je první profil, který vytvoříte na pracovní stanici. Výchozí profil je výchozím cílem příkazů, které jsou spuštěny z adresáře bin v kořenovém adresáři instalace produktu. Existuje-li na pracovní stanici pouze jediný profil, bude každý z příkazů

pracovat s tímto profilem. Existuje-li více než jeden profil, budou některé z příkazů vyžadovat určení profilu, pro který má být příkaz použit.

4) Klepněte na tlačítko **Další**.

c. Na stránce **Název uzlu a hostitele** proveďte následující akce pro vytvářené profily:

- Do pole **Název uzlu** zadejte název pro uzlu nebo akceptujte výchozí název. Používejte co nejkratší názvy uzlů, avšak zajistěte jejich jedinečnost v rámci svého prostředí implementace.
- Do pole **Název hostitele** zadejte název pro hostitele nebo akceptujte výchozí hodnotu.
- Do pole **Název buňky** zadejte název buňky nebo akceptujte výchozí hodnotu.

Klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku **Zabezpečení pro administraci**.

d. Na stránce **Zabezpečení pro administraci** zadejte hodnoty pro název a heslo uživatele a potvrďte heslo. Klepněte na tlačítko **Další**.

e. Na stránce **Bezpečnostní certifikát (1. část)** určete, zda mají být vytvořeny nové certifikáty nebo zda mají být importovány existující certifikáty. Proveďte tyto akce:

- Chcete-li vytvořit nový výchozí osobní certifikát a nový kořenový podpisový certifikát, vyberte volby **Vytvořit nový výchozí osobní certifikát** a **Vytvořit nový kořenový podpisový certifikát** a klepněte na tlačítko **Další**.
- Chcete-li importovat existující certifikáty, vyberte volby **Importovat existující výchozí osobní certifikát** a **Importovat existující kořenový podpisový osobní certifikát** a zadejte tyto informace:
 - Do pole **Cesta** zadejte cestu k adresáři se stávajícím certifikátem.
 - Do pole **Heslo** zadejte heslo pro certifikát.
 - V poli **Typ úložiště klíčů** vyberte typ úložiště klíčů pro importovaný certifikát.
 - V poli **Alias úložiště klíčů** vyberte alias úložiště klíčů pro importovaný certifikát.
 - Klepněte na tlačítko **Další**.

Při importu osobního certifikátu ve funkci výchozího osobního certifikátu importujte kořenový certifikát, kterým je podepsán osobní certifikát. Jinak nástroj **Správa profilu** přidá osobu, která podepsala osobní certifikát, do souboru `trust.p12`. Importujete-li výchozí osobní certifikát nebo kořenový podpisový certifikát zadejte cestu a heslo a vyberte typ a alias úložiště klíčů pro jednotlivé importované certifikáty.

f. Na stránce **Bezpečnostní certifikát (2. část)** ověřte správnost informací o certifikátech a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku **Přiřazení hodnot portů**.

Pokud certifikáty vytváříte, můžete použít výchozí hodnoty nebo tyto hodnoty upravit. Výchozí osobní certifikát je standardně platný po dobu jednoho roku a je podepsán kořenovým podpisovým certifikátem. Kořenový podpisový certifikát je certifikát podepsaný (svým) držitelem a standardně je platný po dobu patnácti let. Heslo výchozího úložiště klíčů pro kořenový podpisový certifikát je `WebAS`. Změňte toto heslo. Heslo nesmí obsahovat dvoubajtové znaky (DBCS), protože některé typy úložiště klíčů, například i `PKCS12`, tyto znaky nepodporují. Podporované typy úložiště klíčů závisejí na poskytovatelích v souboru `java.security`.

Vytvoříte-li nebo importujete některý z těchto dvou certifikátů nebo oba certifikáty, dojde k vytvoření těchto souborů úložiště klíčů:

- `key.p12`: Obsahuje výchozí osobní certifikát.
- `trust.p12`: Obsahuje certifikát podepsaného z výchozího kořenového certifikátu.
- `root-key.p12`: Obsahuje kořenový podpisový certifikát.
- `default-signers.p12`: Obsahuje certifikáty podepsaného, které jsou přidány do každého nového souboru úložiště klíčů, který vytvoříte po instalaci a spuštění

serveru. Standardně je osoba, která podepsala výchozí kořenový certifikát, a certifikát DataPower[®] této osoby, v tomto souboru uložiště klíčů.

- `deleted.p12`: Uchovává certifikáty odstraněné úlohou `deleteKeyStore` pro pozdější případné obnovení.
- `ltpa.jceks`: Obsahuje výchozí klíče LTPA (Lightweight Third-Party Authentication) serveru, jehož servery se ve vašem prostředí používají ke vzájemné komunikaci.

Všechny tyto soubory mají stejné heslo, vytvoříte-li nebo importujete certifikáty. Jde o výchozí heslo nebo o heslo, které zadáte. Importovaný certifikát se přidá do souboru `key.p12` nebo do souboru `root-key.p12`. Importujete-li certifikát či certifikáty, které neobsahují informace, které požadujete, klepněte na tlačítko **Zpět** a importujte jiný certifikát.


- g. Na stránce Přiřazení hodnot portů ověřte jedinečnost portů zadaných pro profil a klepněte na tlačítko **Další**.

Nástroj Správa profilu rozpozná porty momentálně používané jinými produkty IBM WebSphere a zobrazí doporučené hodnoty portů, které nekolidují s používanými porty. Máte-li jiné aplikace, jež používají zadané porty, ověřte, zda nedošlo ke konfliktu portů. Rozhodnete-li se na stránce Implementace volitelné aplikace neimplementovat administrativní konzolu, nebudou na stránce Přiřazení hodnot portů k dispozici porty administrativní konzoly. Porty jsou považovány za používané, jsou-li přiřazeny určitému profilu vytvořenému v rámci určité instalace provedené aktuálním uživatelem nebo v případě, že jsou v daném okamžiku skutečně používány.

Třebaže nástroj ověřuje porty v momentu, kdy jste na stránce Přiřazení hodnot portů, může dojít ke konfliktu portů i v důsledku voleb, které učiníte na následujících stránkách nástroje Správa profilu. Porty budou přiřazeny až po dokončení vytváření profilu. Máte-li podezření, že došlo ke konfliktu portů, můžete tuto skutečnost zkontrolovat po vytvoření profilu.

Porty použití při vytváření profilu určité prohlédnutím obsahu souboru `kořenový_adresář_profilu/properties/portdef.props`. V tomto souboru jsou klíče a hodnoty použité k nastavení portů. Zjistíte-li konflikty portů, můžete provést opětovné přiřazení portů ručně. Informace k opětovnému přiřazení portů naleznete v tématu Aktualizace portů ve stávajících profilech v Informačním centru produktu WebSphere Application Server Network Deployment. Spusťte soubor `updatePorts.ant` prostřednictvím skriptu `ws_ant`, který je uveden v tématu.

- h. Provádíte-li instalaci na platformě Linux nebo Windows a máte-li oprávnění uživatele `root` nebo skupiny administrátorů, zobrazí se stránka Definice služby Linux nebo Windows. Na stránce Definice služby určete, zda má být server procesů spuštěn jako služba systému Windows nebo Linux, a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazíte stránku Definice webového serveru.

 **Windows** Stránka Definice služby Windows se pro platformu Windows otevře pouze v případě, že ID uživatele použité k instalaci služby systému Windows má oprávnění skupiny administrátorů. Je-li profil nakonfigurován jako služba systému Windows, spustí produkt služby systému Windows pro procesy spuštěné příkazy `startServer` nebo `startManager`. Nakonfigurujete-li například určitý server či správce implementace jako službu systému Windows a zadáte-li příkazy `startServer` nebo `startManager`, budou definované služby spuštěny příkazem `wasservice`.

Důležité: Přihlásíte-li se s použitím zadaného uživatelského účtu, musíte zadat ID a heslo uživatele, který má spustit službu, a dále typ spuštění (výchozí nebo ruční). Jméno uživatele nesmí obsahovat mezery, uživatel musí patřit do skupiny administrátorů a musí mít toto rozšířené právo uživatele: Přihlásit se jako služba. Pokud ID uživatele patří do skupiny administrátorů, nástroj Správa profilu udělí

tomuto ID rozšířené právo uživatele, pokud toto právo ještě nemá. Během odstraňování profilu můžete odebrat službu systému Windows, která byla přidána během vytváření profilu.

Windows Aspekty protokolu IPv6 při spouštění profilů jako služeb systému

Windows: Profily vytvořené ke spouštění jako služba systému Windows se nezdaří spustit při použití protokolu IPv6, pokud je služba nakonfigurována ke spuštění jako Lokální systém. Vytvořte uživatelskou proměnnou prostředí, jež povolí protokol IPv6. Protože tato proměnná prostředí je uživatelskou proměnnou a nikoli proměnnou lokálního systému, může k této proměnné prostředí přistupovat pouze služba Windows, která je spuštěna tímto specifickým uživatelem. Standardně dojde při vytvoření nového profilu a konfiguraci tohoto profilu ke spuštění jako služby systému Windows nastavení této služby ke spuštění jako Lokální systém. Dojde-li k pokusu o spuštění služby systému Windows, služba nebude schopna přistupovat k uživatelské proměnné prostředí, jež určuje protokol IPv6, a proto se pokusí o spuštění s protokolem IPv4. Server se v takovém případě nespustí správně. V zájmu odstranění tohoto problému při vytváření profilu určete, že služba systému Windows se má spouštět jako tentýž ID uživatele, jehož pomocí byla definována proměnná prostředí určující protokol IPv6, a nikoli jako Lokální systém.

Linux Stránka Definice služby systému Linux se zobrazí pouze v případě, že aktuální operační systém odpovídá některé z podporovaných verzí systému Linux a že aktuální uživatel má vhodná oprávnění. Váš produkt se pokouší spouštět služby systému Linux pro procesy spuštěné příkazy startServer nebo startManager. Nakonfigurujete-li například určitý server či správce implementace jako službu Linux a zadáte-li příkazy startServer nebo startManager, budou definované služby spuštěny příkazem wasservice. Standardně váš produkt není nastaven k provozu v podobě služby Linux. Chcete-li vytvořit službu, musí nástroj Správa profilu spustit uživatel root. Spustíte-li nástroj Správa profilu jako jiný uživatel než uživatel root, stránka Definice služby systému Linux se nezobrazí a služba se nevytvoří. Musíte zadat jméno uživatele, který je použit ke spuštění služby. Službu systému Linux může odstranit pouze uživatel root, který musí být oprávnění postačující k odstranění služby. Jinak dojde vytvoření odebíracího skriptu, jehož spuštěním může uživatel root odstranit službu místo dotčeného uživatele.

- i. Provádíte-li instalaci na jakékoli jiné platformě nebo jako jiný uživatel než uživatel root na platformách Linux či Windows, zobrazí se stránka Definice webového serveru. Chcete-li nyní do profilu zahrnout definici webového serveru, postupujte takto:
 - 1) Označte zaškrťovací pole **Vytvořit definici webového serveru**.
 - 2) Určete na stránce charakteristiky webového serveru a klepněte na tlačítko **Další**.
 - 3) Určete v části 2 stránky charakteristiky webového serveru.

Používáte-li určitý webový server k přesměrovávání požadavků na svůj server, musíte zahrnout definici webového serveru. Definici můžete zahrnout nyní, nebo můžete webový server pro prostor Business Space definovat později. Definujete-li webový server při vytváření tohoto profilu, budete moci webový server s jeho moduly plug-in instalovat po vytvoření profilu. Nicméně webový server i moduly plug-in musíte instalovat do umístění, které zadáte na stránkách definice webového serveru. Definujete-li webový server v prostoru Business Space až po vytvoření tohoto profilu, musíte webový server definovat v samostatném profilu.
 - 4) Klepněte na tlačítko **Další**.
- j. Pokud chcete použít soubor návrhu databáze, který jste vytvořili pro konfiguraci databází, postupujte níže uvedeným způsobem místo použití stránek Konfigurace databáze.
 - 1) Vyberte volbu **Použít soubor návrhu databáze** pro konfiguraci databáze.
 - 2) Klepněte na tlačítko **Procházet**.

- 3) Určete pro soubor návrhu úplný název cesty.
 - 4) Klepněte na tlačítko **Další**.
- k. Pokud jste soubor návrhu databáze nepoužili, proveďte na stránce Konfigurace databáze tyto akce:
- 1) V seznamu Vybrat databázový produkt vyberte databázový produkt, který má profil používat.
 - 2) Označte zaškrťovací pole **Potlačit výchozí výstupní adresář pro skripty databáze**, chcete-li nastavit adresář, do něhož budou zapisovat skripty SQL použité k vytvoření databázových tabulek. Pokud toto zaškrťovací pole neoznačíte, budou skripty zapisovat svůj výstup do výchozího adresáře.
 - 3) Klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Konfigurace databáze (2. část).

Informace zobrazované stránkou Konfigurace databáze (2. část) závisejí na hodnotě vybrané v seznamu Vybrat databázový produkt na stránce Konfigurace databáze.

- l. Na stránce Konfigurace databáze (2. část) proveďte konfiguraci databáze. V závislosti na vašem databázovém produktu musíte zadat jméno a heslo uživatele pro ověření vůči databázi, informace o ovladači JDBC a dále hostitele, port a schéma.
- m. Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce Souhrn profilů vytvoříte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.
- Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Profil dokončen se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně vytvořil profil**.

Upozornění: Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:

- **Nástroj Správa profilu vytvořil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže vytvořit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka Profil dokončen identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

Vytvoření profilů prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci pomocí obslužného programu příkazového řádku manageprofiles:

Obslužný program příkazového řádku manageprofiles můžete používat k vytváření profilů prostoru Business Space pro svou konfiguraci samostatného serveru prostoru Business Space.

Před spuštěním obslužného programu příkazového řádku manageprofiles zajistěte provedení těchto úloh:

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole Koncepty profilů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Prostudujte příklady příkazů vytvoření profilu.
- Ověřte, že jste obslužný program příkazového řádku manageprofiles ještě nespustili pro tentýž profil. Zobrazuje-li se chybová zpráva, zjistěte, zda neprobíhá jiná akce vytvoření či rozšíření profilu. Pokud ano, vyčkejte na dokončení této akce.

Tato úloha popisuje způsob použití obslužného programu příkazového řádku manageprofiles při vytváření profilů prostoru Business Space pro vaši samostatnou konfiguraci prostoru Business Space. Při použití obslužného programu příkazového řádku manageprofiles k vytvoření profilu postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Vyhledejte šablonu profilu default.bspace pro samostatné profily prostoru Business Space, jež definuje samostatné servery.

Šablony pro jednotlivé profily jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace*.

2. Určete s pomocí tématu “Obslužný program příkazového řádku manageprofiles (pro profily prostoru Business Space)” na stránce 160 parametry, jež jsou povinné pro vytvoření profilu. Určete hodnoty, které potřebujete zadat pro profil, přezkoumáním výchozích hodnot a posouzením jejich vhodnosti pro svůj profil. Například mohou být použity parametry -templatePath, -enableAdminSecurity, -adminUserName, -adminPassword, -dbType, -dbUserId, dbPassword, -dbJDBCClasspath, -dbName, -bspaceSchema, -dbHostName, -dbServerPort a -dbDelayConfig.

3. Spusťte soubor z příkazového řádku. Jednoduchý příklad:

```
manageProfiles -create -templatePath kořenový_adresář_instalace
  /profileTemplates/BusinessSpace/default.bspace
-enableAdminSecurity true -adminUserName jméno_administrátora
-adminPassword heslo_administrátora
-dbType DB2_Universál -dbUserId id_uživatele_db2 -dbPassword heslo_uživatele_db2
-dbJDBCClasspath kořenový_adresář_instalace/jdbcdrivers/DB2 -dbName název_databáze
-bspaceSchema název_schématu_databáze -dbHostName název_hostitele
-dbServerPort číslo_portu -dbDelayConfig false
```

Příkaz po spuštění zobrazuje stav. Vyčkejte na jeho dokončení. Při interpretaci souboru odpovědí se provádí běžná kontrola správnosti syntaxe, stejně jako u ostatních souborů odpovědí. Jednotlivé hodnoty v souboru odpovědí jsou interpretovány jako parametry příkazového řádku.

Vytvoření profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace:

K vytvoření profilů prostoru Business Space pro prostředí síťové implementace můžete použít nástroj Správa profilu nebo obslužný program příkazového řádu manageprofiles.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, jsou tyto úlohy nepovinné.

Vytvoření profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace nástrojem Správa profilu:




Nástroj Správa profilu můžete používat k vytvoření profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace: vytvoříte profil správce implementace a vlastní profily (spravované uzly).

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole Koncepty profilů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Při použití nástroje Správa profilu s grafickým uživatelským rozhraním Motif v operačním systému Solaris může být výchozí velikost nástroje Správa profilu příliš malá k zobrazení všech zpráv a tlačítek.




Uvedený postup použijte k vytvoření profilu prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace. Vytvoříte profily správce implementace a vlastní profily pro spravované uzly. Postup popisuje vytvoření rozšířeného profilu i vytvoření typického profilu.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, je tato úloha nepovinná.

1. Vytvoříte profil správce implementace.
 - a. Spusťte nástroj Správa profilu.
Použijte jeden z těchto příkazů:

-   `kořenový_adresář_instalace/bin/ProfileManagement/pmt.sh`
 -  `kořenový_adresář_instalace\bin\ProfileManagement\pmt.bat`
- b. Na úvodní stránce klepněte na volbu **Spustit nástroj Správa profilu** nebo vyberte kartu Nástroj Správa profilu.
Otevře se karta Profily.
Karta Profily obsahuje seznam profilů, jež byly vytvořeny na vašem počítači. Nástroj Správa profilu můžete použít k vytvoření nových profilů a rozšíření stávajících profilů.
- c. Na kartě Profily klepněte na tlačítko **Vytvořit**.
V samostatném okně se otevře stránka Výběr prostředí.
- d. Na stránce Výběr prostředí rozbalte sekci **Business Space powered by WebSphere**, vyberte volbu **Správce implementace prostoru Business Space powered by WebSphere** a klepněte na tlačítko **Další**.
- e. Na stránce Volby vytvoření profilu určete, zda chcete samostatný profil vytvořit s použitím volby **Vytvoření typického profilu** nebo volby **Vytvoření rozšířeného profilu**.
- f. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.
- 1) Na stránce Zabezpečení pro administraci zadejte hodnoty pro jméno a heslo uživatele, potvrďte heslo a klepněte na tlačítko **Další**. Veškeré úkony konfigurace profilu včetně nastavení voleb a databází profilu se standardně provádějí a zobrazují na stránce Souhrn profilů.
 - 2) Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce Souhrn profilů vytvoříte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.
Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Profil dokončen se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně vytvořil profil**.
- Upozornění:** Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:
- **Nástroj Správa profilu vytvořil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
 - **Nástroj Správa profilu nemůže vytvořit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.
- Stránka Profil dokončen identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.
- g. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření rozšířeného profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.
- 1) Chcete-li implementovat administrativní konzolu a výchozí aplikaci, zaškrtněte na stránce Implementace volitelných aplikací zaškrťovací pole.
 - 2) Na stránce Název a umístění profilu postupujte takto:
 - a) Do pole Název profilu zadejte jedinečný název nebo akceptujte výchozí název. Každý profil, který vytvoříte, musí mít název. Máte-li více než jeden profil, můžete profily rozčlenit na jejich nejvyšší úrovni právě tímto názvem. Nepoužijete-li v operačním systému Windows výchozí název, použijte krátký název, protože délka cest k souborům je omezena.
 - b) Do pole Adresář profilu zadejte adresář pro profil nebo klepněte na tlačítko procházet a přejděte do adresáře profilu. Adresář, který zadáte, bude

obsahovat soubory definující běhové prostředí, tj. příkazy, konfigurační soubory a soubory protokolů. Výchozí adresáře pro jednotlivé platformy:

-   `kořenový_adresář_instalace/profiles/název_profilu`
-  `kořenový_adresář_instalace\profiles\název_profilu`
kde `název_profilu` je vámi zadaný název.

Pole adresáře profilu musí vyhovět těmto požadavkům:

- `název_profilu` musí být jedinečný.
- Zadaný adresář musí být prázdný.
- Vaše ID uživatele musí mít oprávnění pro zadaný adresář.
- Musí být k dispozici prostor postačující k vytvoření profilu.

- c) Volitelné: Označte zaškrťovací pole **Nastavit tento profil jako výchozí**, chcete-li právě vytvářený profil používat ve funkci výchozího profilu. Toto zaškrťovací pole se zobrazuje pouze v případě, že ve vašem systému existuje profil.

Příkazy pracují automaticky s výchozím profilem. Výchozím profilem je první profil, který vytvoříte na pracovní stanici. Výchozí profil je výchozím cílem příkazů, které jsou spuštěny z adresáře bin v kořenovém adresáři instalace produktu. Existuje-li na pracovní stanici pouze jediný profil, bude každý z příkazů pracovat s tímto profilem. Existuje-li více než jeden profil, budou některé z příkazů vyžadovat určení profilu, pro který má být příkaz použit.

- d) Klepněte na tlačítko **Další**.

- 3) Na stránce **Název uzlu a hostitele** proveďte následující akce pro vytvářené profily:

- a) Do pole **Název uzlu** zadejte název pro uzel nebo akceptujte výchozí název. Používejte co nejkratší názvy uzlů, avšak zajistěte jejich jedinečnost v rámci svého prostředí implementace.
- b) Do pole **Název hostitele** zadejte název pro hostitele nebo akceptujte výchozí hodnotu.
- c) Do pole **Název buňky** zadejte název buňky nebo akceptujte výchozí hodnotu.

Klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku **Zabezpečení pro administraci**.

- 4) Na stránce **Zabezpečení pro administraci** zadejte hodnoty pro název a heslo uživatele a potvrďte heslo. Klepněte na tlačítko **Další**.

- 5) Na stránce **Bezpečnostní certifikát (1. část)** určete, zda mají být vytvořeny nové certifikáty nebo zda mají být importovány existující certifikáty. Proveďte tyto akce:

- Chcete-li vytvořit nový výchozí osobní certifikát a nový kořenový podpisový certifikát, vyberte volby **Vytvořit nový výchozí osobní certifikát** a **Vytvořit nový kořenový podpisový certifikát** a klepněte na tlačítko **Další**.
- Chcete-li importovat existující certifikáty, vyberte volby **Importovat existující výchozí osobní certifikát** a **Importovat existující kořenový podpisový osobní certifikát** a zadejte tyto informace:
 - Do pole **Cesta** zadejte cestu k adresáři se stávajícím certifikátem.
 - Do pole **Heslo** zadejte heslo pro certifikát.
 - V poli **Typ úložiště klíčů** vyberte typ úložiště klíčů pro importovaný certifikát.
 - V poli **Alias úložiště klíčů** vyberte alias úložiště klíčů pro importovaný certifikát.
- Klepněte na tlačítko **Další**.

Při importu osobního certifikátu ve funkci výchozího osobního certifikátu importujte kořenový certifikát, kterým je podepsán osobní certifikát. Jinak nástroj Správa profilu přidá osobu, která podepsala osobní certifikát, do souboru `trust.p12`. Importujete-li výchozí osobní certifikát nebo kořenový podpisový certifikát zadejte cestu a heslo a vyberte typ a alias úložiště klíčů pro jednotlivé importované certifikáty.

- 6) Na stránce Bezpečnostní certifikát (2. část) ověřte správnost informací o certifikátech a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Přiřazení hodnot portů.

Pokud certifikáty vytváříte, můžete použít výchozí hodnoty nebo tyto hodnoty upravit. Výchozí osobní certifikát je standardně platný po dobu jednoho roku a je podepsán kořenovým podpisovým certifikátem. Kořenový podpisový certifikát je certifikát podepsaný (svým) držitelem a standardně je platný po dobu patnácti let. Heslo výchozího úložiště klíčů pro kořenový podpisový certifikát je `WebAS`. Změňte toto heslo. Heslo nesmí obsahovat dvoubajtové znaky (DBCS), protože některé typy úložiště klíčů, například i PKCS12, tyto znaky nepodporují. Podporované typy úložiště klíčů závisejí na poskytovatelích v souboru `java.security`.

Vytvoříte-li nebo importujete některý z těchto dvou certifikátů nebo oba certifikáty, dojde k vytvoření těchto souborů úložiště klíčů:

- `key.p12`: Obsahuje výchozí osobní certifikát.
- `trust.p12`: Obsahuje certifikát podepsaného z výchozího kořenového certifikátu.
- `root-key.p12`: Obsahuje kořenový podpisový certifikát.
- `default-signers.p12`: Obsahuje certifikáty podepsaného, které jsou přidány do každého nového souboru úložiště klíčů, který vytvoříte po instalaci a spuštění serveru. Standardně je osoba, která podepsala výchozí kořenový certifikát, a certifikát `DataPower®` této osoby, v tomto souboru úložiště klíčů.
- `deleted.p12`: Uchovává certifikáty odstraněné úlohou `deleteKeyStore` pro pozdější případné obnovení.
- `ltpa.jceks`: Obsahuje výchozí klíče LTPA (Lightweight Third-Party Authentication) serveru, jehož servery se ve vašem prostředí používají ke vzájemné komunikaci.

Všechny tyto soubory mají stejné heslo, vytvoříte-li nebo importujete certifikáty. Jde o výchozí heslo nebo o heslo, které zadáte. Importovaný certifikát se přidá do souboru `key.p12` nebo do souboru `root-key.p12`. Importujete-li certifikát či certifikáty, které neobsahují informace, které požadujete, klepněte na tlačítko **Zpět** a importujte jiný certifikát.

- 7) Na stránce Přiřazení hodnot portů ověřte jedinečnost portů zadaných pro profil a klepněte na tlačítko **Další**.

Nástroj Správa profilu rozpozná porty momentálně používané jinými produkty IBM WebSphere a zobrazí doporučené hodnoty portů, které nekolidují s používanými porty. Máte-li jiné aplikace, jež používají zadané porty, ověřte, zda nedošlo ke konfliktu portů. Rozhodnete-li se na stránce Implementace volitelné aplikace neimplementovat administrativní konzolu, nebudou na stránce Přiřazení hodnot portů k dispozici porty administrativní konzoly. Porty jsou považovány za používané, jsou-li přiřazeny určitému profilu vytvořenému v rámci určité instalace provedené aktuálním uživatelem nebo v případě, že jsou v daném okamžiku skutečně používány.

Třebaže nástroj ověřuje porty v momentu, kdy jste na stránce Přiřazení hodnot portů, může dojít ke konfliktu portů i v důsledku voleb, které učiníte na následujících stránkách nástroje Správa profilu. Porty budou přiřazeny až po

dokončení vytváření profilu. Máte-li podezření, že došlo ke konfliktu portů, můžete tuto skutečnost zkontrolovat po vytvoření profilu.

Porty použité při vytváření profilu určíte prohlédnutím obsahu souboru `kořenový_adresář_profilu/properties/portdef.props`. V tomto souboru jsou klíče a hodnoty použité k nastavení portů. Zjistíte-li konflikty portů, můžete provést opětovné přiřazení portů ručně. Informace k opětovnému přiřazení portů naleznete v tématu Aktualizace portů ve stávajících profilech v Informačním centru produktu WebSphere Application Server Network Deployment. Spusťte soubor `updatePorts.ant` prostřednictvím skriptu `ws_ant`, který je uveden v tématu.

- 8) Provádíte-li instalaci na platformě Linux nebo Windows a máte-li oprávnění uživatele root nebo skupiny administrátorů, zobrazí se stránka Definice služby Linux nebo Windows. Na stránce Definice služby určete, zda má služba systému Windows nebo Linux spouštět server procesů, a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazíte stránku Definice webového serveru.

Windows Stránka Definice služby Windows se pro platformu Windows otevře pouze v případě, že ID uživatele použité k instalaci služby systému Windows má oprávnění skupiny administrátorů. Je-li profil nakonfigurován jako služba systému Windows, spouští produkt služby systému Windows pro procesy spouštěné příkazy `startServer` nebo `startManager`. Nakonfigurujete-li například určitý server či správce implementace jako službu systému Windows a zadáte-li příkazy `startServer` nebo `startManager`, budou definované služby spuštěny příkazem `wasservice`.

Důležité: Přihlásíte-li se s použitím zadaného uživatelského účtu, musíte zadat ID a heslo uživatele, který má spustit službu, a dále typ spuštění (výchozí nebo ruční). Jméno uživatele nesmí obsahovat mezery, uživatel musí patřit do skupiny administrátorů a musí mít toto rozšířené právo uživatele: Přihlásit se jako služba. Pokud ID uživatele patří do skupiny administrátorů, nástroj Správa profilu udělí tomuto ID rozšířené právo uživatele, pokud toto právo ještě nemá. Během odstraňování profilu můžete odebrat službu systému Windows, která byla přidána během vytváření profilu.

Windows **Aspekty protokolu IPv6 při spuštění profilů jako služeb systému Windows:** Profily vytvořené ke spuštění jako služba systému Windows se nezdaří spustit při použití protokolu IPv6, pokud je služba nakonfigurována ke spuštění jako Lokální systém. Vytvořte uživatelskou proměnnou prostředí, jež povolí protokol IPv6. Protože tato proměnná prostředí je uživatelskou proměnnou a nikoli proměnnou lokálního systému, může k této proměnné prostředí přistupovat pouze služba Windows, která je spuštěna tímto specifickým uživatelem. Standardně dojde při vytvoření nového profilu a konfiguraci tohoto profilu ke spuštění jako služby systému Windows nastavení této služby ke spuštění jako Lokální systém. Dojde-li k pokusu o spuštění služby systému Windows, služba nebude schopna přistupovat k uživatelské proměnné prostředí, jež určuje protokol IPv6, a proto se pokusí o spuštění s protokolem IPv4. Server se v takovém případě nespustí správně. V zájmu odstranění tohoto problému při vytváření profilu určete, že služba systému Windows se má spouštět jako tentýž ID uživatele, jehož pomocí byla definována proměnná prostředí určující protokol IPv6, a nikoli jako Lokální systém.

Linux Stránka Definice služby systému Linux se zobrazí pouze v případě, že aktuální operační systém odpovídá některé z podporovaných verzí systému Linux a že aktuální uživatel má vhodná oprávnění. Váš produkt se pokouší spouštět služby systému Linux pro procesy spouštěné příkazy `startServer` nebo `startManager`. Nakonfigurujete-li například určitý server či správce implementace jako službu Linux a zadáte-li příkazy `startServer` nebo `startManager`, budou

definované služby spuštěny příkazem wasservice. Standardně váš produkt není nastaven k provozu v podobě služby Linux. Chcete-li vytvořit službu, musí nástroj Správa profilu spustit uživatel root. Spustíte-li nástroj Správa profilu jako jiný uživatel než uživatel root, stránka Definice služby systému Linux se nezobrazí a služba se nevytvoří. Musíte zadat jméno uživatele, který je použit ke spuštění služby. Službu systému Linux může odstranit pouze uživatel root, který musí být oprávnění postačující k odstranění služby. Jinak dojde vytvoření odebíracího skriptu, jehož spuštěním může uživatel root odstranit službu místo dotyčného uživatele.

- 9) Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce Souhrn profilů vytvoříte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.

Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Profil dokončen se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně vytvořil profil.**

Upozornění: Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:




- **Nástroj Správa profilu vytvořil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže vytvořit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka Profil dokončen identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

2. Spustíte profil správce implementace.

Spustíte správce implementace příkazem startServer z adresáře *kořenový_adresář_profilu/bin*.

Použijte následující syntaxi:




-   startServer.sh *název_serveru*
-  startServer.bat *název_serveru*

Další informace o příkazu startServer viz téma příkaz startServer v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

3. Vytvořte vlastní profily (spravované uzly).

- a. Spustíte nástroj Správa profilu.

Použijte jeden z těchto příkazů:

-   *kořenový_adresář_instalace/bin/ProfileManagement/pmt.sh*
-  *kořenový_adresář_instalace\bin\ProfileManagement\pmt.bat*

- b. Na úvodní stránce klepněte na volbu **Spustit nástroj Správa profilu** nebo vyberte kartu **Nástroj Správa profilu**.

Otevře se karta **Profily**.

Karta **Profily** obsahuje seznam profilů, jež byly vytvořeny na vašem počítači. Nástroj **Správa profilu** můžete použít k vytvoření nových profilů a rozšíření stávajících profilů.

- c. Na kartě **Profily** klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

V samostatném okně se otevře stránka **Výběr prostředí**.

- d. Na stránce **Výběr prostředí** rozbalte sekci **Business Space powered by WebSphere**, vyberte volbu **Vlastní profil prostoru Business Space powered by WebSphere** a klepněte na tlačítko **Další**.

- e. Na stránce Volby vytvoření profilu určete, zda chcete samostatný profil vytvořit s použitím volby **Vytvoření typického profilu** nebo volby **Vytvoření rozšířeného profilu**.
- f. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření typického profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.

1) Na stránce Sdružení vyberte okamžité sdružení uzlu do správce implementace jako součást vytvoření profilu nebo pozdější sdružení příkazem `addNode` nezávisle na vytvoření profilu. Označte nebo zrušte označení zaškrťovacího pole **Sdružit tento uzel později** a klepněte na tlačítko **Další**.

2) Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce Souhrn profilů vytvoříte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.

Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Profil dokončen se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně vytvořil profil**.

Upozornění: Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:

- **Nástroj Správa profilu vytvořil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže vytvořit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.




Stránka Profil dokončen identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

- g. Pokud jste vybrali volbu **Vytvoření rozšířeného profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.

1) Na stránce Název a umístění profilu postupujte takto:

a) Do pole Název profilu zadejte jedinečný název nebo akceptujte výchozí název. Každý profil, který vytvoříte, musí mít název. Máte-li více než jeden profil, můžete profily rozčlenit na jejich nejvyšší úrovni právě tímto názvem. Nepoužijete-li v operačním systému Windows výchozí název, použijte krátký název, protože délka cest k souborům je omezena.

b) Do pole Adresář profilu zadejte adresář pro profil nebo klepněte na tlačítko procházet a přejděte do adresáře profilu. Adresář, který zadáte, bude obsahovat soubory definující běhové prostředí, tj. příkazy, konfigurační soubory a soubory protokolu. Výchozí adresáře pro jednotlivé platformy:

-   `kořenový_adresář_instalace/profiles/název_profilu`
-  `kořenový_adresář_instalace\profiles\název_profilu`

Kde `název_profilu` je vámi zadaný název.

Pole adresáře profilu musí vyhovět těmto požadavkům:

- `název_profilu` musí být jedinečný.
 - Zadaný adresář musí být prázdný.
 - Vaše ID uživatele musí mít oprávnění pro zadaný adresář.
 - Musí být k dispozici prostor postačující k vytvoření profilu.
- c) Volitelné: Označte zaškrťovací pole **Nastavit tento profil jako výchozí**, chcete-li právě vytvářený profil používat ve funkci výchozího profilu. Toto zaškrťovací pole se zobrazuje pouze v případě, že ve vašem systému existuje profil.

Příkazy pracují automaticky s výchozím profilem. Výchozím profilem je první profil, který vytvoříte na pracovní stanici. Výchozí profil je výchozím cílem příkazů, které jsou spuštěny z adresáře bin v kořenovém adresáři instalace produktu. Existuje-li na pracovní stanici pouze jediný profil, bude každý z příkazů pracovat s tímto profilem. Existuje-li více než jeden profil, budou některé z příkazů vyžadovat určení profilu, pro který má být příkaz použit.

- d) Klepněte na tlačítko **Další**.
- 2) Na stránce **Název uzlu a hostitele** proveďte následující akce pro vytvářené profily:
 - a) Do pole **Název uzlu** zadejte název pro uzel nebo akceptujte výchozí název. Používejte co nejkratší názvy uzlů, avšak zajistěte jejich jedinečnost v rámci svého prostředí implementace.
 - b) Do pole **Název hostitele** zadejte název pro hostitele nebo akceptujte výchozí hodnotu.
 - c) Do pole **Název buňky** zadejte název buňky nebo akceptujte výchozí hodnotu. Klepnutím na tlačítko **Další** zobrazíte stránku **Zabezpečení pro administraci**.
- 3) Na stránce **Sdružení** vyberte okamžité sdružení uzlu do správce implementace jako součást vytvoření profilu nebo pozdější sdružení příkazem `addNode` nezávisle na vytvoření profilu. Označte nebo zrušte označení zaškrtačicového pole **Sdružit tento uzel později** a klepněte na tlačítko **Další**.
- 4) Na stránce **Bezpečnostní certifikát (1. část)** určete, zda mají být vytvořeny nové certifikáty nebo zda mají být importovány existující certifikáty. Proveďte tyto akce:
 - Chcete-li vytvořit nový výchozí osobní certifikát a nový kořenový podpisový certifikát, vyberte volby **Vytvořit nový výchozí osobní certifikát** a **Vytvořit nový kořenový podpisový certifikát** a klepněte na tlačítko **Další**.
 - Chcete-li importovat existující certifikáty, vyberte volby **Importovat existující výchozí osobní certifikát** a **Importovat existující kořenový podpisový osobní certifikát** a zadejte tyto informace:
 - Do pole **Cesta** zadejte cestu k adresáři se stávajícím certifikátem.
 - Do pole **Heslo** zadejte heslo pro certifikát.
 - V poli **Typ úložiště klíčů** vyberte typ úložiště klíčů pro importovaný certifikát.
 - V poli **Alias úložiště klíčů** vyberte alias úložiště klíčů pro importovaný certifikát.
 - Klepněte na tlačítko **Další**.

Při importu osobního certifikátu ve funkci výchozího osobního certifikátu importujte kořenový certifikát, kterým je podepsán osobní certifikát. Jinak nástroj **Správa profilu** přidá osobu, která podepsala osobní certifikát, do souboru `trust.p12`. Importujete-li výchozí osobní certifikát nebo kořenový podpisový certifikát zadejte cestu a heslo a vyberte typ a alias úložiště klíčů pro jednotlivé importované certifikáty.
- 5) Na stránce **Bezpečnostní certifikát (2. část)** ověřte správnost informací o certifikátech a klepnutím na tlačítko **Další** zobrazíte stránku **Přiřazení hodnot portů**.

Pokud certifikáty vytváříte, můžete použít výchozí hodnoty nebo tyto hodnoty upravit. Výchozí osobní certifikát je standardně platný po dobu jednoho roku a je podepsán kořenovým podpisovým certifikátem. Kořenový podpisový certifikát je certifikát podepsaný (svým) držitelem a standardně je platný po dobu patnácti let. Heslo výchozího úložiště klíčů pro kořenový podpisový certifikát je `WebAS`. Změňte toto heslo. Heslo nesmí obsahovat dvoubajtové znaky (DBCS), protože

některé typy úložiště klíčů, například i PKCS12, tyto znaky nepodporují. Podporované typy úložiště klíčů závisejí na poskytovatelích v souboru `java.security`.

Vytvoříte-li nebo importujete některý z těchto dvou certifikátů nebo oba certifikáty, dojde k vytvoření těchto souborů úložiště klíčů:

- `key.p12`: Obsahuje výchozí osobní certifikát.
- `trust.p12`: Obsahuje certifikát podepsaného z výchozího kořenového certifikátu.
- `root-key.p12`: Obsahuje kořenový podpisový certifikát.
- `default-signers.p12`: Obsahuje certifikáty podepsaného, které jsou přidány do každého nového souboru úložiště klíčů, který vytvoříte po instalaci a spuštění serveru. Standardně je osoba, která podepsala výchozí kořenový certifikát, a certifikát DataPower[®] této osoby, v tomto souboru úložiště klíčů.
- `deleted.p12`: Uchovává certifikáty odstraněné úlohou `deleteKeyStore` pro pozdější případné obnovení.
- `ltpa.jceks`: Obsahuje výchozí klíče LTPA (Lightweight Third-Party Authentication) serveru, jehož servery se ve vašem prostředí používají ke vzájemné komunikaci.

Všechny tyto soubory mají stejné heslo, vytvoříte-li nebo importujete certifikáty. Jde o výchozí heslo nebo o heslo, které zadáte. Importovaný certifikát se přidá do souboru `key.p12` nebo do souboru `root-key.p12`. Importujete-li certifikát či certifikáty, které neobsahují informace, které požadujete, klepněte na tlačítko **Zpět** a importujte jiný certifikát.

- 6) Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce Souhrn profilů vytvoříte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.

Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Profil dokončen se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně vytvořil profil**.

Upozornění: Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:




- **Nástroj Správa profilu vytvořil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže vytvořit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka Profil dokončen identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

4. Přihlaste se do administrativní konzoly správce implementace.
5. Podle toho, zda chcete prostor Business Space implementovat do klastru nebo do spravovaných serverů, vytvořte jednu z následujících položek:
 - Pro klastr:
 - a. Vytvořte klastr aplikačního serveru.
 - b. Přidejte do klastru jeden či více členů klastru (jde o dříve vytvořené vlastní profily prostoru Business Space).
 - Pro každý spravovaný server:
 - a. Vytvořte aplikační server.
 - b. Vyberte uzel spravovaného serveru, který má být vlastním profilem prostoru Business Space, který byl vytvořen dříve.
6. Zastavte profil správce implementace.

Zastavte správce implementace příkazem `stopServer` spuštěným v adresáři `kořenový_adresář_profilu/bin`.

Použijte následující syntaxi:

-   `stopServer.sh název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`
-  `stopServer.bat název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`

Pokud není v profilu povoleno zabezpečení, nejsou parametry `-username` a `-password` nezbytné.

Další informace o příkazu `stopServer` viz téma příkaz `stopServer` v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

7. Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/config.bspace/MetadataFiles` a v závislosti na typu databáze, kterou budete používat pro prostor Business Space, zkopírujte příslušný soubor do pracovního adresáře. Neměňte příponu názvu tohoto souboru: musí být použita přípona `.properties`.
 - a. Upravte kopii tohoto souboru změnou hodnot tak, aby odpovídaly vaší databázi. Zvláštní pozornost věnujte vlastnosti `wasHome`. Zajistěte zadání správné hodnoty.
 - b. Po dokončení úpravy tohoto souboru s použitím informací o své databázi soubor uložte.

Po vytvoření profilů a nakonfigurování informací o databázi pro své profily můžete nakonfigurovat prostor Business Space ve svém prostředí. Postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Pro každý klastr či spravovaný server spusťte příkaz `installBusinessSpace`, a instalujte tak soubory EAR prostoru Business Space do svého běhového prostředí. Podle toho, jak chcete nastavit svou topologii síťové implementace, zadejte parametr `clusterName` nebo parametry `nodeName` a `serverName`. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.
2. Pro každý klastr či spravované server spusťte příkaz `configureBusinessSpace` s parametrem `clusterName` nebo s parametry `nodeName` a `serverName`, a to v závislosti na tom, jak nastavíte topologii síťové implementace. Rovněž zadejte parametr `bspacedbDesign`. Jako hodnota tohoto parametru musí být zadána cesta k vámi upravenému souboru vlastností databáze. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.
3. Uložte konfiguraci `wsadmin`.
4. Vytvořte a nakonfigurujte databázi prostoru Business Space. Viz téma “Konfigurace databáze prostoru Business Space” na stránce 185.
5. Spusťte správce implementace.
6. Spusťte klastry nebo spravované servery.

Vytvoření profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace pomocí obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles`:

Obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` můžete používat k vytváření profilů správce implementace a vlastních profilů (spravovaných uzlů) pro svou konfiguraci síťové implementace prostoru Business Space.

Před spuštěním obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles` zajistěte provedení těchto úloh:

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole *Koncepty profilů* v Informačním centru aplikačního serveru WAS.

- Prostudujte příklady příkazů vytvoření profilu.
- Ověřte, že jste obslužný program příkazového řádku manageprofiles ještě nespustili pro tentýž profil. Zobrazuje-li se chybová zpráva, zjistěte, zda neprobíhá jiná akce vytvoření či rozšíření profilu. Pokud ano, vyčkejte na dokončení této akce.

Tato úloha popisuje způsob použití obslužného programu příkazového řádku manageprofiles při vytváření profilů prostoru Business Space pro vaši konfiguraci síťové implementace prostoru Business Space. Při použití obslužného programu příkazového řádku manageprofiles k vytvoření profilu postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Vytvořte profil správce implementace.
 - a. Vyhledejte šablonu dmgr.bspace pro profily správce implementace prostoru Business Space, která definuje správce implementace. Správce implementace poskytuje jedno rozhraní pro správu logické skupině serverů na nejméně jedné pracovní stanici.
Šablony pro jednotlivé profily jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace*.
 - b. Určete s pomocí tématu “Obslužný program příkazového řádku manageprofiles (pro profily prostoru Business Space)” na stránce 160 parametry, jež jsou povinné pro vytvoření profilu. Určete hodnoty, které potřebujete zadat pro profil, přezkoumáním výchozích hodnot a posouzením jejich vhodnosti pro svůj profil. Například můžete zadat parametry `-templatePath`, `-serverType`, `-enableAdminSecurity`, `-adminUserName` a `-adminPassword`.



- c. Spusťte soubor z příkazového řádku. Jednoduchý příklad:

```
manageProfiles -create -templatePath kořenový_adresář_instalace
  /profileTemplates/BusinessSpace/dmgr.bspace
  -serverType DEPLOYMENT_MANAGER -enableAdminSecurity true
  -adminUserName id_administrátora
  -adminPassword heslo_administrátora
```

Příkaz po spuštění zobrazuje stav. Vyčkejte na jeho dokončení. Při interpretaci souboru odpovědi se provádí běžná kontrola správnosti syntaxe, stejně jako u ostatních souborů odpovědi. Jednotlivé hodnoty v souboru odpovědi jsou interpretovány jako parametry příkazového řádku.

2. Spusťte profil správce implementace.
Spusťte správce implementace příkazem `startServer` z adresáře *kořenový_adresář_profilu/bin*.

Použijte následující syntaxi:

-  `startServer.sh název_serveru`
-  `startServer.bat název_serveru`

Další informace o příkazu `startServer` viz téma příkaz `startServer` v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

3. Vytvořte vlastní profily (spravované uzly).
 - a. Vyhledejte šablonu managed.bspace pro vlastní profily prostoru Business Space, která, je-li sdružena s určitým správcem implementace, definuje spravované uzly. Pokud jste rozhodli, že vaše řešení vyžaduje prostředí implementace, vyžaduje vaše běhové prostředí nejméně jeden spravovaný uzel. Vlastní profil obsahuje prázdný uzel, který zprovozníte sdružením do buňky správce implementace. Sdružením vlastní profil změňte na spravovaný uzel. Nesdružujte uzel, pokud správce implementace, který je cílem sdružení, nemá stejnou (nebo vyšší) úroveň verze jako vlastní profil.
Šablony pro jednotlivé profily jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace*.
 - b. Určete s pomocí tématu “Obslužný program příkazového řádku manageprofiles (pro profily prostoru Business Space)” na stránce 160 parametry, jež jsou povinné pro

vytvoření profilu. Určete hodnoty, které potřebujete zadat pro profil, přezkoumáním výchozích hodnot a posouzením jejich vhodnosti pro svůj profil. Například můžete zadat parametry `-templatePath`, `-dmgrAdminUserName`, `-dmgrAdminPassword`, `-dmgrPort` a `-dmgrHost`.

c. Spusťte soubor z příkazového řádku. Jednoduchý příklad:




```
manageProfiles -create -templatePath kořenový_adresář_instalace
                /profileTemplates/BusinessSpace/managed.bspace
                -dmgrAdminUserName id_administrátora_správce_implementation
                -dmgrAdminPassword heslo_administrátora_správce_implementation
                -dmgrPort port_správce_implementation
                -dmgrHost název_hostitele_správce_implementation
```

Příkaz po spuštění zobrazuje stav. Vyčkejte na jeho dokončení. Při interpretaci souboru odpovědí se provádí běžná kontrola správnosti syntaxe, stejně jako u ostatních souborů odpovědí. Jednotlivé hodnoty v souboru odpovědí jsou interpretovány jako parametry příkazového řádku.

4. Přihlaste se do administrativní konzoly správce implementace.
5. Podle toho, zda chcete prostor Business Space implementovat do klastru nebo do spravovaných serverů, vytvořte jednu z následujících položek:
 - Pro klastr:
 - a. Vytvořte klastr aplikačního serveru.
 - b. Přidejte do klastru jeden či více členů klastru (jde o dříve vytvořené vlastní profily prostoru Business Space).
 - Pro každý spravovaný server:
 - a. Vytvořte aplikační server.
 - b. Vyberte uzel spravovaného serveru, který má být vlastním profilem prostoru Business Space, který byl vytvořen dříve.
6. Zastavte profil správce implementace.

Zastavte správce implementace příkazem `stopServer` spuštěným v adresáři `kořenový_adresář_profilu/bin`.

Použijte následující syntaxi:

-   `stopServer.sh název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`
-  `stopServer.bat název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`

Pokud není v profilu povoleno zabezpečení, nejsou parametry `-username` a `-password` nezbytné.

Další informace o příkazu `stopServer` viz téma příkaz `stopServer` v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

7. Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/config.bspace/MetadataFiles` a v závislosti na typu databáze, kterou budete používat pro prostor Business Space, zkopírujte příslušný soubor do pracovního adresáře. Neměňte příponu názvu tohoto souboru: musí být použita přípona `.properties`.
 - a. Upravte kopii tohoto souboru změnou hodnot tak, aby odpovídaly vaší databázi. Zvláštní pozornost věnujte vlastnosti `wasHome`. Zajistěte zadání správné hodnoty.
 - b. Po dokončení úpravy tohoto souboru s použitím informací o své databázi soubor uložte.

Po vytvoření profilů a nakonfigurování informací o databázi pro své profily můžete nakonfigurovat prostor Business Space ve svém prostředí. Postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Pro každý klastr či spravovaný server spusťte příkaz `installBusinessSpace`, a instalujte tak soubory EAR prostoru Business Space do svého běhového prostředí. Podle toho, jak chcete nastavit svou topologii síťové implementace, zadejte parametr **clusterName** nebo parametry **nodeName** a **serverName**. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.
2. Pro každý klastr či spravované server spusťte příkaz `configureBusinessSpace` s parametrem **clusterName** nebo s parametry **nodeName** a **serverName**, a to v závislosti na tom, jak nastavíte topologii síťové implementace. Rovněž zadejte parametr **bspacedbDesign**. Jako hodnota tohoto parametru musí být zadána cesta k vámi upravenému souboru vlastností databáze. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.
3. Uložte konfiguraci `wsadmin`.
4. Vytvořte a nakonfigurujte databázi prostoru Business Space. Viz téma “Konfigurace databáze prostoru Business Space” na stránce 185.
5. Spusťte správce implementace.
6. Spusťte klastry nebo spravované servery.

Rozšiřování profilů prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci:

K rozšiřování profilů prostoru Business Space pro samostatné prostředí můžete použít nástroj Správa profilu nebo obslužný program příkazového řádu `manageprofiles`.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, jsou tyto úlohy nepovinné.

Rozšiřování profilů prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci nástrojem Správa profilu:

Nástroj Správa profilu můžete použít k rozšiřování samostatných profilů pro prostor Business Space.




Zorientujte se v konceptech profilů a informujte se o rozdílech mezi samostatným profilem, profilem síťové implementace a vlastními profily. Zorientujte se v rozdílech mezi volbami Rozšíření typického profilu a Upřesnění rozšíření profilu a informujte se o scénářích, ve kterých mají tyto volby přednost. Volba Rozšíření typického profilu rozšiřuje profil s použitím výchozích nastavení konfigurace. Volba Upřesnění rozšíření profilu vám umožňuje pro rozšiřovaný profil určit své vlastní konfigurační hodnoty.

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole Koncepty profilů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Při použití nástroje Správa profilu s grafickým uživatelským rozhraním Motif v operačním systému Solaris může být výchozí velikost nástroje Správa profilu příliš malá k zobrazení všech zpráv a tlačítek.
- Plánujete-li použití souboru návrhu databáze pro informace o databázi prostoru Business Space, proveďte postup v části “Vytvoření souboru vlastností návrhu databáze prostoru Business Space” na stránce 185.

Uvedený postup použijte k rozšíření profilu prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci. Postup popisuje vytvoření rozšířeného profilu i vytvoření typického profilu.

Je-li prostor Business Space rozšířen jako součástí profilu vašeho produktu, je tato úloha nepovinná.

1. Spusťte nástroj Správa profilu.
Použijte jeden z těchto příkazů:

-   `kořenový_adresář_instalace/bin/ProfileManagement/pmt.sh`
-  `kořenový_adresář_instalace\bin\ProfileManagement\pmt.bat`

Otevře se úvodní stránka.

2. Na úvodní stránce klepněte na volbu **Spustit nástroj Správa profilu** nebo vyberte kartu **Nástroj Správa profilu**.

Otevře se karta **Profily**.

Karta **Profily** obsahuje aktuální seznam profilů na vašem počítači. Tento popis předpokládá, že rozšiřujete stávající profil aplikačního serveru s prostorem **Business Space** v samostatné konfiguraci.

3. Vyberte profil, který chcete rozšířit, a klepněte na tlačítko **Rozšířit**. Tlačítko **Rozšířit** lze použít pouze v případě, že lze profil skutečně rozšířit.
V samostatném okně se otevře stránka **Výběr rozšíření**.
4. Pokud lze profil rozšířit na prostor **Business Space**, je volba **Samostatný profil** na stránce **Výběr rozšíření** přístupná. Klepněte na tlačítko **Další**.

5. Na stránce **Volba rozšíření profilu** určete, zda chcete samostatný profil rozšířit s použitím volby **Rozšíření typického profilu** nebo volby **Upřesnění rozšíření profilu**.

Volba **Rozšíření typického profilu** rozšiřuje profil s použitím výchozích nastavení konfigurace. Volba **Upřesnění rozšíření profilu** vám umožňuje pro rozšiřovaný profil určit své vlastní konfigurační hodnoty.

6. Pokud jste vybrali volbu **Rozšíření typického profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.
 - a. Na stránce **Zabezpečení pro administraci** znovu zadejte ID a heslo administrátora pro profil, který rozšiřujete.
 - b. Na stránce **Souhrn rozšíření profilu** klepněte na tlačítko **Rozšířit**, chcete-li provést rozšíření profilu, nebo na tlačítko **Zpět**, chcete-li upravit charakteristiky profilu.
Průběh rozšíření se zobrazuje v okně **Průběh konfigurace profilu**. Po dokončení rozšíření profilu se zobrazí stránka **Rozšíření profilu** dokončeno se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně rozšířil profil**.

Upozornění: Dojde-li při rozšíření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:

- **Nástroj Správa profilu rozšířil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že rozšíření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže rozšířit profil.** Tato zpráva informuje, že rozšíření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka **Rozšíření profilu** dokončeno identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

7. Pokud jste vybrali volbu **Upřesnění rozšíření profilu**, postupujte níže uvedeným způsobem.
 - a. Na stránce **Zabezpečení pro administraci** znovu zadejte ID a heslo administrátora pro profil, který rozšiřujete.
 - b. Chcete-li použít soubor návrhu, který jste vytvořili pro konfiguraci databází pro rozšířený profil, proveďte níže uvedený postup místo použití stránek **Konfigurace databáze**.
 - 1) Vyberte volbu **Použít soubor návrhu databáze** pro konfiguraci databáze.
 - 2) Klepněte na tlačítko **Procházet**.
 - 3) Určete pro soubor návrhu úplný název cesty.

- 4) Klepněte na tlačítko **Další**.
- c. Pokud jste soubor návrhu databáze nepoužili, proveďte na stránce Konfigurace databáze tyto akce:
 - 1) V seznamu Vybrat databázový produkt vyberte databázový produkt, který má profil používat.
 - 2) Označte zaškrťovací pole **Potlačit výchozí výstupní adresář pro skripty databáze**, chcete-li nastavit adresář, do něhož budou zapisovat skripty SQL použité k vytvoření databázových tabulek. Pokud toto zaškrťovací pole neoznačíte, budou skripty zapisovat svůj výstup do výchozího adresáře.
 - 3) Klepnutím na tlačítko **Další** zobrazte stránku Konfigurace databáze (2. část).

Informace zobrazované stránkou Konfigurace databáze (2. část) závisejí na hodnotě vybrané v seznamu Vybrat databázový produkt na stránce Konfigurace databáze.

- d. Na stránce Konfigurace databáze (2. část) proveďte konfiguraci databáze. V závislosti na vašem databázovém produktu musíte zadat jméno a heslo uživatele pro ověření vůči databázi, informace o ovladači JDBC a dále hostitele, port a schéma.
- e. Na stránce Souhrn rozšíření profilu klepněte na tlačítko **Rozšířit**, chcete-li provést rozšíření profilu, nebo na tlačítko **Zpět**, chcete-li upravit charakteristiky profilu. Průběh rozšíření se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení rozšíření profilu se zobrazí stránka Rozšíření profilu dokončeno se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně rozšířil profil**.

Upozornění: Dojde-li při rozšíření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:

- **Nástroj Správa profilu rozšířil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že rozšíření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže rozšířit profil.** Tato zpráva informuje, že rozšíření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka Rozšíření profilu dokončeno identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

Rozšiřujete-li profil, který již má nastaveno zabezpečení s úložištěm uživatelů, jež není výchozí volbou sdružených úložišť, musíte zkontrolovat soubor `ConfigServices.properties` a upravit parametr `MashupAdminForOOBSpace`. Viz téma “Výběr úložiště uživatelů pro prostor Business Space” na stránce 207.

Rozšiřování profilů prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci pomocí obslužného programu příkazového řádku manageprofiles:

Samostatný profil pro prostor Business Space můžete rozšířit z příkazového řádku pomocí obslužného programu příkazového řádku manageprofiles.

Před spuštěním obslužného programu příkazového řádku manageprofiles zajistěte provedení těchto úloh:

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole Koncepty profilů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Prostudujte příklady příkazů vytvoření profilu.
- Ověřte, že jste obslužný program příkazového řádku manageprofiles ještě nespustili pro tentýž profil. Zobrazuje-li se chybová zpráva, zjistěte, zda neprobíhá jiná akce vytvoření či rozšíření profilu. Pokud ano, vyčkejte na dokončení této akce.
- Vypněte veškeré servery přidružené k profilu, který chcete rozšířit.

- Určete, zda byl profil, který chcete rozšířit, sdružen se správcem implementace. Pokud profil, který chcete rozšířit, již byl sdružen se správcem implementace, nemůžete k jeho rozšíření použít obslužný program příkazového řádku manageprofiles.
- Určete šablonu, z níž byl stávající profil vytvořen (správce implementace, samostatný nebo spravovaný). Šablonu, jež byla použita k vytvoření profilu, můžete určit pohledem do registru profilů v souboru *kořenový_adresář_instalace/properties/profileRegistry.xml*. Neupravujte tento soubor, použijte jej pouze ke zjištění šablony. Tento popis předpokládá, že rozšiřujete samostatný profil serveru Process Server.

Při rozšíření profilu prostoru Business Space pro samostatnou konfiguraci s použitím obslužného programu příkazového řádku manageprofiles postupujte níže uvedeným způsobem.

Je-li prostor Business Space rozšířen jako součástí profilu vašeho produktu, je tato úloha nepovinná.

1. Vyhledejte šablonu profilu default.bspace pro samostatné profily prostoru Business Space, jež definuje samostatné servery.

Šablony pro jednotlivé profily jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace*.

K provedení změn ve stávajícím profilu se šablonou rozšíření použijte parametr **augment**. Parametr **augment** způsobí, že obslužný program příkazového řádku manageprofiles aktualizuje nebo rozšíří profil identifikovaný parametrem **-profileName** s použitím šablony zadané v parametru **-templatePath**. Šablony rozšíření, jež můžete použít, jsou určeny výběrem produktů IBM a jejich verzí, jež máte instalovány ve svém prostředí. Pro parametr **-templatePath** zadejte úplnou cestu. Při zadání relativní cesty k souboru by nedošlo k úplnému rozšíření zadaného profilu.

2. Spustěte soubor z příkazového řádku. Nepoužijte parametr **-profilePath**. Jednoduchý příklad:

```
manageProfiles -augment -profileName název_profilu -templatePath
kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace/default.bspace
-cellName název_buňky -nodeName název_uzlu
-enableAdminSecurity true -adminUserName admin -adminPassword admin
-dbType DB2_Universal -dbUserId id_uživatele_databáze
-dbPassword heslo_databáze -dbJDBCClasspath kořenový_adresář_
instalace/jdbcdrivers/DB2 -dbName název_databáze
-bspaceSchema schéma_databáze
-dbHostName název_hostitele_databáze
-dbServerPort port_databáze -dbDelayConfig false
```

Po dokončení příkazu okno konzoly vypíše stav.

Rozšiřujete-li profil, který již má nastaveno zabezpečení s úložištěm uživatelů, jež není výchozí volbou sdružených úložišť, musíte zkontrolovat soubor **ConfigServices.properties** a upravit parametr **MashupAdminForOOBSpace**. Viz téma “Výběr úložiště uživatelů pro prostor Business Space” na stránce 207.

Rozšiřování profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace:

K rozšíření profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace můžete použít nástroj Správa profilu nebo obslužný program příkazového řádu manageprofiles.

Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, jsou tyto úlohy nepovinné.

Rozšiřování profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace nástrojem Správa profilu:

Nástroj Správa profilu můžete použít k rozšiřování profilů prostoru Business Space pro prostředí síťové implementace.

Zorientujte se v konceptech profilů a informujte se o rozdílech mezi samostatným profilem, profilem síťové implementace a vlastními profily. Zorientujte se v rozdílech mezi volbami Rozšíření typického profilu a Upřesnění rozšíření profilu a informujte se o scénářích, ve kterých mají tyto volby přednost. Volba Rozšíření typického profilu rozšiřuje profil s použitím výchozích nastavení konfigurace. Volba Upřesnění rozšíření profilu vám umožňuje pro rozšiřovaný profil určit své vlastní konfigurační hodnoty.

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole Koncepty profilů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Při použití nástroje Správa profilu s grafickým uživatelským rozhraním Motif v operačním systému Solaris může být výchozí velikost nástroje Správa profilu příliš malá k zobrazení všech zpráv a tlačítek.




Uvedený postup použijte k rozšíření profilu prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace. Postup popisuje volby Upřesnění rozšířeného profilu i Rozšíření typického profilu. Tato procedura předpokládá, že máte existující profil správce implementace a vlastní profily (spravované uzly), které chcete rozšířit na prostor Business Space.

Je-li prostor Business Space rozšířen jako součástí profilu vašeho produktu, je tato úloha nepovinná.

1. Rozšířte profil správce implementace.

a. Spusťte nástroj Správa profilu.

Použijte jeden z těchto příkazů:

-   `kořenový_adresář_instalace/bin/ProfileManagement/pmt.sh`
-  `kořenový_adresář_instalace\bin\ProfileManagement\pmt.bat`

b. Na úvodní stránce klepněte na volbu **Spustit nástroj Správa profilu** nebo vyberte kartu Nástroj Správa profilu.

Otevře se karta Profily.

Karta Profily obsahuje seznam profilů, jež byly vytvořeny na vašem počítači. Nástroj Správa profilu můžete použít k vytvoření nových profilů a rozšíření stávajících profilů.

c. Na kartě Profily klepněte na tlačítko **Rozšířit**.

V samostatném okně se otevře stránka Výběr rozšíření.

d. Na stránce Výběr rozšíření rozbalte sekci **Business Space powered by WebSphere**, vyberte volbu **Správce implementace prostoru Business Space** a klepněte na tlačítko **Další**.

e. Na stránce Volby rozšíření profilu určete, zda chcete samostatný profil rozšířit s použitím volby **Rozšíření typického profilu** nebo volby **Upřesnění rozšíření profilu**.

f. Na stránce Zabezpečení pro administraci zadejte hodnoty pro jméno a heslo uživatele, potvrďte heslo a klepněte na tlačítko **Další**. Veškeré úkony konfigurace profilu včetně nastavení voleb profilu se standardně provádějí a zobrazují na stránce Souhrn rozšíření profilu.

g. Na stránce Souhrn rozšíření profilu klepněte na tlačítko **Rozšířit**, chcete-li provést rozšíření profilu, nebo na tlačítko **Zpět**, chcete-li upravit charakteristiky profilu.

Průběh konfigurace se zobrazuje v okně Průběh konfigurace profilu. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka Rozšíření profilu dokončeno se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně rozšířil profil**.

Upozornění: Dojde-li při rozšíření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:




- **Nástroj Správa profilu rozšířil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že rozšíření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže rozšířit profil.** Tato zpráva informuje, že rozšíření profilu se naprosto nezdařilo.

Stránka Rozšíření profilu dokončeno identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

2. Spusťte profil.

Spusťte profil příkazem `startServer` v adresáři *kořenový_adresář_profilu/bin*.

Použijte následující syntaxi:




-   `startServer.sh název_serveru`
-  `startServer.bat název_serveru`

Další informace o příkazu `startServer` viz téma příkaz `startServer` v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

3. Rozšířte vlastní profily (spravované uzly).

a. Spusťte nástroj Správa profilu.

Použijte jeden z těchto příkazů:

-   `kořenový_adresář_instalace/bin/ProfileManagement/pmt.sh`
-  `kořenový_adresář_instalace\bin\ProfileManagement\pmt.bat`

b. Na úvodní stránce klepněte na volbu **Spustit nástroj Správa profilu** nebo vyberte kartu **Nástroj Správa profilu**.

Otevře se karta **Profily**.

Karta **Profily** obsahuje seznam profilů, jež byly vytvořeny na vašem počítači. Nástroj **Správa profilu** můžete použít k vytvoření nových profilů a rozšíření stávajících profilů.

c. Na kartě **Profily** klepněte na tlačítko **Rozšířit**.

V samostatném okně se otevře stránka **Výběr rozšíření**.

d. Na stránce **Výběr rozšíření** rozbalte sekci **Business Space powered by WebSphere**, vyberte volbu **Vlastní profil prostoru Business Space** a klepněte na tlačítko **Další**.

e. Na stránce **Volby rozšíření profilu** určete, zda chcete samostatný profil vytvořit s použitím volby **Vytvoření typického profilu** nebo volby **Vytvoření rozšířeného profilu**.

f. Na stránce **Sdružení** vyberte okamžité sdružení uzlu do správce implementace jako součást vytvoření profilu nebo pozdější sdružení příkazem `addNode` nezávisle na vytvoření profilu. Označte nebo zrušte označení zaškrtačacího pole **Sdružit tento uzel později** a klepněte na tlačítko **Další**.

g. Klepnutím na tlačítko **Vytvořit** na stránce **Souhrn rozšíření profilu** vytvořte profil a po klepnutí na tlačítko **Zpět** budete moci změnit charakteristiky profilu.

Průběh konfigurace se zobrazuje v okně **Průběh konfigurace profilu**. Po dokončení vytvoření profilu se zobrazí stránka **Rozšíření profilu dokončeno** se zprávou **Nástroj Správa profilu úspěšně rozšířil profil**.

Upozornění: Dojde-li při vytváření profilu k rozpoznání chyb, mohou se místo zprávy o úspěchu zobrazit jiné zprávy. Například:

- **Nástroj Správa profilu rozšířil profil, ale došlo k chybám.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu bylo sice dokončeno, avšak že byly vygenerovány chyby.
- **Nástroj Správa profilu nemůže rozšířit profil.** Tato zpráva informuje, že vytvoření profilu se naprosto nezdařilo.




Stránka Rozšíření profilu dokončeno identifikuje soubory protokolu, jež můžete využít k odstranění problému.

4. Přihlaste se do administrativní konzoly správce implementace.
5. Volitelné: Pokud dosud nemáte klastr nebo spravované servery, proveďte jednu z níže uvedených akcí pro své prostředí:
 - Pro klastr:
 - a. Vytvořte klastr aplikačního serveru.
 - b. Přidejte do klastru jeden či více členů klastru (jde o dříve vytvořené vlastní profily prostoru Business Space).
 - Pro každý spravovaný server:
 - a. Vytvořte aplikační server.
 - b. Vyberte uzel spravovaného serveru, který má být vlastním profilem prostoru Business Space, který byl vytvořen dříve.

6. Zastavte profil správce implementace.

Zastavte správce implementace příkazem `stopServer` spuštěným v adresáři `kořenový_adresář_profilu/bin`.

Použijte následující syntaxi:

-   `stopServer.sh název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`
-  `stopServer.bat název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`

Pokud není v profilu povoleno zabezpečení, nejsou parametry `-username` a `-password` nezbytné.

Další informace o příkazu `stopServer` viz téma příkaz `stopServer` v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

7. Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/config.bspace/MetadataFiles` a v závislosti na typu databáze, kterou budete používat pro prostor Business Space, zkopírujte příslušný soubor do pracovního adresáře. Neměňte příponu názvu tohoto souboru: musí být použita přípona `.properties`.
 - a. Upravte kopii tohoto souboru změnou hodnot tak, aby odpovídaly vaší databázi. Zvláštní pozornost věnujte vlastnosti `wasHome`. Zajistěte zadání správné hodnoty.
 - b. Po dokončení úpravy tohoto souboru s použitím informací o své databázi soubor uložte.

Po vytvoření profilů a nakonfigurování informací o databázi pro své profily můžete nakonfigurovat prostor Business Space ve svém prostředí. Postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Pro každý klastr či spravovaný server spusťte příkaz `installBusinessSpace`, a instalujte tak soubory EAR prostoru Business Space do svého běhového prostředí. Podle toho, jak chcete nastavit svou topologii síťové implementace, zadejte parametr `clusterName` nebo parametry `nodeName` a `serverName`. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.
2. Pro každý klastr či spravované server spusťte příkaz `configureBusinessSpace` s parametrem `clusterName` nebo s parametry `nodeName` a `serverName`, a to v závislosti

na tom, jak nastavíte topologii síťové implementace. Rovněž zadejte parametr **bspacedbDesign**. Jako hodnota tohoto parametru musí být zadána cesta k vámi upravenému souboru vlastností databáze. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.

3. Uložte konfiguraci wsadmin.
4. Vytvořte a nakonfigurujte databázi prostoru Business Space. Viz téma “Konfigurace databáze prostoru Business Space” na stránce 185.
5. Spusťte správce implementace.
6. Spusťte klastry nebo spravované servery.

Rozšiřujete-li profil, který již má nastaveno zabezpečení s úložištěm uživatelů, jež není výchozí volbou sdružených úložišť, musíte zkontrolovat soubor `ConfigServices.properties` a upravit parametr `MashupAdminForOOBSpace`. Viz téma “Výběr úložiště uživatelů pro prostor Business Space” na stránce 207.

Rozšiřování profilů prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace pomocí obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles`:

Profily prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace můžete rozšířit z příkazového řádku pomocí obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles`.

Před spuštěním obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles` zajistěte provedení těchto úloh:

- Věnujte pozornost úplnému seznamu položek nezbytných pro vytvoření nebo rozšíření profilu v kapitole *Koncepty profilů* v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
- Prostudujte příklady příkazů vytvoření profilu.
- Ověřte, že jste obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` ještě nespustili pro tentýž profil. Zobrazuje-li se chybová zpráva, zjistěte, zda neprobíhá jiná akce vytvoření či rozšíření profilu. Pokud ano, vyčkejte na dokončení této akce.
- Vypněte veškeré servery přidružené k profilu, který chcete rozšířit.
- Určete, zda byl profil, který chcete rozšířit, sdružen se správcem implementace. Pokud profil, který chcete rozšířit, již byl sdružen se správcem implementace, nemůžete k jeho rozšíření použít obslužný program příkazového řádku `manageprofiles`.
- Určete šablonu, z níž byl stávající profil vytvořen (správce implementace, samostatný nebo spravovaný). Šablonu, jež byla použita k vytvoření profilu, můžete určit pohledem do registru profilů v souboru `kořenový_adresář_instalace/properties/profileRegistry.xml`. Neupravujte tento soubor, použijte jej pouze ke zjištění šablony. Tento popis předpokládá, že rozšiřujete profil správce implementace serveru Business Space powered by WebSphere.

Při rozšíření profilu prostoru Business Space pro konfiguraci síťové implementace s použitím obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles` postupujte níže uvedeným způsobem. Tato procedura předpokládá, že máte existující profil správce implementace a vlastní profily (spravované uzly), které chcete rozšířit na prostor Business Space.

Je-li prostor Business Space rozšířen jako součástí profilu vašeho produktu, je tato úloha nepovinná.

1. Rozšířte profil správce implementace.
 - a. Vyhledejte šablonu `dmgr.bspace` pro profily správce implementace prostoru Business Space, která definuje správce implementace. Správce implementace poskytuje jedno rozhraní pro správu logické skupině serverů na nejméně jedné pracovní stanici.
Šablony pro jednotlivé profily jsou umístěny v adresáři `kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace`.

- b. Určete s pomocí tématu “Obslužný program příkazového řádku manageprofiles (pro profily prostoru Business Space)” na stránce 160 parametry, jež jsou povinné pro rozšíření profilu. Určete hodnoty, které potřebujete zadat pro profil, přezkoumáním výchozích hodnot a posouzením jejich vhodnosti pro svůj profil.

K provedení změn ve stávajícím profilu se šablonou rozšíření použijte parametr **augment**. Parametr **augment** způsobí, že obslužný program příkazového řádku manageprofiles aktualizuje nebo rozšíří profil identifikovaný parametrem **-profileName** s použitím šablony zadané v parametru **-templatePath**. Šablony rozšíření, jež můžete použít, jsou určeny výběrem produktů IBM a jejich verzí, jež máte instalovány ve svém prostředí. Pro parametr **-templatePath** zadejte úplnou cestu. Při zadání relativní cesty k souboru by nedošlo k úplnému rozšíření zadaného profilu.

- c. Spusťte soubor z příkazového řádku. Jednoduchý příklad:


```
manageProfiles -augment -profileName název_profilu
  -templatePath kořenový_adresář_instalace
  /profileTemplates/BusinessSpace/dmgr.bspace
  -serverType DEPLOYMENT_MANAGER -cellName název_buňky_správy
  -nodeName název_uzlu_správy -enableAdminSecurity true
  -adminUserName jméno_administrátora
  -adminPassword heslo_administrátora
```

Příkaz po spuštění zobrazuje stav. Vyčkejte na jeho dokončení.

2. Spusťte profil správce implementace.

Spusťte profil příkazem startServer v adresáři *kořenový_adresář_profilu/bin*.

Použijte následující syntaxi:

- ▶ Linux  startServer.sh *název_serveru*
- ▶ Windows startServer.bat *název_serveru*

Další informace o příkazu startServer viz téma příkaz startServer v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

3. Rozšířte vlastní profily (spravované uzly).

- a. Vyhledejte šablonu managed.bspace pro vlastní profily prostoru Business Space, která, je-li sdružena s určitým správcem implementace, definuje spravované uzly. Pokud jste rozhodli, že vaše řešení vyžaduje prostředí implementace, vyžaduje vaše běhové prostředí nejméně jeden spravovaný uzel. Vlastní profil obsahuje prázdný uzel, který zprovozníte sdružením do buňky správce implementace. Sdružením vlastní profil změníte na spravovaný uzel. Nesdružujte uzel, pokud správce implementace, který je cílem sdružení, nemá stejnou (nebo vyšší) úroveň verze jako vlastní profil.

Šablony pro jednotlivé profily jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace*.

- b. Určete s pomocí tématu “Obslužný program příkazového řádku manageprofiles (pro profily prostoru Business Space)” na stránce 160 parametry, jež jsou povinné pro rozšíření profilu. Určete hodnoty, které potřebujete zadat pro profil, přezkoumáním výchozích hodnot a posouzením jejich vhodnosti pro svůj profil.

K provedení změn ve stávajícím profilu se šablonou rozšíření použijte parametr **augment**. Parametr **augment** způsobí, že obslužný program příkazového řádku manageprofiles aktualizuje nebo rozšíří profil identifikovaný parametrem **-profileName** s použitím šablony zadané v parametru **-templatePath**. Šablony rozšíření, jež můžete použít, jsou určeny výběrem produktů IBM a jejich verzí, jež máte instalovány ve svém prostředí. Pro parametr **-templatePath** zadejte úplnou cestu. Při zadání relativní cesty k souboru by nedošlo k úplnému rozšíření zadaného profilu.

- c. Spusťte soubor z příkazového řádku. Jednoduchý příklad:

```

manageProfiles -augment -profileName název_profilu
               -templatePath kořenový_adresář_instalace
                   /profileTemplates/BusinessSpace/managed.bspace
               -dmgrAdminUserName jméno_administrátora
               -dmgrAdminPassword heslo_administrátora
               -dmgrPort port_správce_implementace
               -dmgrHost název_hostitele_správce_implementace
               -cellName název_buňky_správy -nodeName název_uzlu




```

Příkaz po spuštění zobrazuje stav. Vyčkejte na jeho dokončení.

4. Přihlaste se do administrativní konzoly správce implementace.
5. Volitelné: Pokud dosud nemáte klastr nebo spravované servery, proveďte jednu z níže uvedených akcí pro své prostředí:
 - Pro klastr:
 - a. Vytvořte klastr aplikačního serveru.
 - b. Přidejte do klastru jeden či více členů klastru (jde o dříve vytvořené vlastní profily prostoru Business Space).
 - Pro každý spravovaný server:
 - a. Vytvořte aplikační server.
 - b. Vyberte uzel spravovaného serveru, který má být vlastním profilem prostoru Business Space, který byl vytvořen dříve.
6. Zastavte profil správce implementace.

Zastavte správce implementace příkazem `stopServer` spuštěným v adresáři `kořenový_adresář_profilu/bin`.

Použijte následující syntaxi:

-   `stopServer.sh název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`
-  `stopServer.bat název_serveru -username jméno_uživatele -password heslo`

Pokud není v profilu povoleno zabezpečení, nejsou parametry `-username` a `-password` nezbytné.

Další informace o příkazu `stopServer` viz téma příkaz `stopServer` v Informačním centru produktu WebSphere Application Server verze 7.0.

7. Přejděte do adresáře `kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/config.bspace/MetadataFiles` a v závislosti na typu databáze, kterou budete používat pro prostor Business Space, zkopírujte příslušný soubor do pracovního adresáře. Neměňte příponu názvu tohoto souboru: musí být použita přípona `.properties`.
 - a. Upravte kopii tohoto souboru změnou hodnot tak, aby odpovídaly vaší databázi. Zvláštní pozornost věnujte vlastnosti `wasHome`. Zajistěte zadání správné hodnoty.
 - b. Po dokončení úpravy tohoto souboru s použitím informací o své databázi soubor uložte.

Po vytvoření profilů a nakonfigurování informací o databázi pro své profily můžete nakonfigurovat prostor Business Space ve svém prostředí. Postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Pro každý klastr či spravovaný server spusťte příkaz `installBusinessSpace`, a instalujte tak soubory EAR prostoru Business Space do svého běhového prostředí. Podle toho, jak chcete nastavit svou topologii síťové implementace, zadejte parametr **clusterName** nebo parametry **nodeName** a **serverName**. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.

2. Pro každý klastr či spravované server spusťte příkaz `configureBusinessSpace` s parametrem **clusterName** nebo s parametry **nodeName** a **serverName**, a to v závislosti na tom, jak nastavíte topologii síťové implementace. Rovněž zadejte parametr **bspacedbDesign**. Jako hodnota tohoto parametru musí být zadána cesta k vámi upravenému souboru vlastností databáze. Viz téma “Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku” na stránce 183.
3. Uložte konfiguraci `wsadmin`.
4. Vytvořte a nakonfigurujte databázi prostoru Business Space. Viz téma “Konfigurace databáze prostoru Business Space” na stránce 185.
5. Spusťte správce implementace.
6. Spusťte klastry nebo spravované servery.

Rozšiřujete-li profil, který již má nastaveno zabezpečení s úložištěm uživatelů, jež není výchozí volbou sdružených úložišť, musíte zkontrolovat soubor `ConfigServices.properties` a upravit parametr `MashupAdminForOOBSpace`. Viz téma “Výběr úložiště uživatelů pro prostor Business Space” na stránce 207.

Obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` (pro profily prostoru Business Space):




Obslužný program příkazového řádu `manageprofiles` vytváří profil, což je sada souborů, které definují běhové prostředí pro určitého správce implementace, spravovaný uzel nebo samostatný server. Můžete jej použít k vytvoření profilu prostoru Business Space powered by WebSphere. Je-li prostor Business Space nakonfigurován jako součást profilu vašeho produktu, je tato informace informací volitelnou.

Profil definuje běhové prostředí a zahrnuje všechny soubory, jež mohou procesy serveru měnit v době běhu programu.

Obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` a jeho grafické uživatelské rozhraní - nástroj Správa profilu - jsou jediné metody, které můžete použít k vytváření běhových prostředí. Obslužným programem příkazového řádku `manageprofiles` můžete rovněž rozšiřovat a odstraňovat profily.

Příkazový soubor je umístěn v adresáři *kořenový_adresář_instalace/bin*. Příkazový soubor je skript s názvem `manageprofiles.sh` pro platformy Linux a UNIX, nebo `manageprofiles.bat` pro platformy Windows.

Obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` vytváří protokol pro každý profil, který vytvoří, odstraní či rozšíří. Protokoly jsou v následujícím adresáři (podle použité platformy):

-   *kořenový_adresář_instalace/logs/manageprofiles*
-  *kořenový_adresář_instalace\logs\manageprofiles*

Soubory nesou tyto názvy:

- *název_profilu_create.log*
- *název_profilu_augment.log*
- *název_profilu_delete.log*

Šablony jednotlivých profilů jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/BusinessSpace*. V tomto adresáři jsou různé adresáře, jež odpovídají různým typům profilů. Adresáře odpovídají cestám, které zadáváte při použití obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles` ve volbě `-templatePath`. Rovněž můžete určit šablony profilu, které jsou mimo kořenový adresář instalace, pokud takovéto šablony existují. Pro prostor BusinessSpace použijte tyto šablony:

- default.bspace: pro profil samostatného serveru prostoru BusinessSpace, který definuje samostatný server.
- dmgr.bspace: pro profil správce implementace prostoru BusinessSpace, který definuje správce implementace.
- managed.bspace: vlastní profil prostoru BusinessSpace, který, je-li federován s určitým správcem implementace, definuje spravovaný uzel.

Syntaxe

Obslužný profil příkazového řádku manageprofiles se používá k provádění těchto úloh:

- Vytvoření profilu (parametr -create).
- Rozšíření profilu (parametr -augment).

Omezení: Používání profilů, jejichž rozšíření bylo zrušeno (parametr -unaugment), není podporováno.

- Odstranění profilu (parametr -delete).
- Odstranění všech profilů (parametr -deleteAll).
- Výpis všech profilů (parametr -listProfiles).
- Získání názvu existujícího profilu z jeho názvu (parametr -getName).
- Získání názvu existujícího profilu z jeho cesty (parametr -getPath).
- Ověření platnosti registru profilů (parametr -validateRegistry).
- Ověření a aktualizace registru profilů (parametr -validateAndUpdateRegistry).
- Získání názvu výchozího profilu (parametr -getDefaultName).
- Nastavení názvu výchozího profilu (parametr -setDefaultName).
- Vytváření zálohy profilu (parametr -backupProfile).
- Obnovení profilu (parametr -restoreProfile).
- Použití souboru odpovědí, který obsahuje informace nezbytné ke spuštění obslužného programu příkazového řádku manageprofiles (parametr -response).

Podrobnou nápovědu včetně parametrů nezbytných pro jednotlivé úlohy provádění obslužným programem příkazového řádku manageprofiles zobrazíte použitím parametru **-help**. Následuje příklad použití parametru nápovědy s parametrem **-augment** obslužného programu příkazového řádku manageprofiles v operačních systémech Windows: manageprofiles.bat -augment -help. Výstup určuje, které parametry jsou povinné a které jsou nepovinné.

Výstup příkazu

Při dokončení příkaz zobrazí hlášení podobné některé z následujících zpráv. (Přesné znění závisí na skutečnosti, zda jste provedli vytvoření, odstranění nebo rozšíření profilu.)

- INSTCONFSUCCESS: Vytvoření profilu proběhlo úspěšně.
- INSTCONFFAILED: Vytvoření profilu se nezdařilo.
- INSTCONFPARTIALSUCCESS: Některé méně důležité akce konfigurace po instalaci se nezdařily.

V určitých situacích se hlášení zobrazí vícekrát. Například řádek INSTCONFSUCCESS se v příkazovém řádku zobrazí třikrát. Další informace naleznete v tématu Soubory protokolu instalace a vytvoření profilu.

Parametry

Při vytváření profilu prostoru BusinessSpace použijte pouze parametry, jež jsou dokumentovány v Informačním centru pro prostor BusinessSpace. Pro všechny parametry se rozlišují malá a velká písmena.

-adminUserName *id_uživatele_s_oprávněním_administrátora*

Určuje ID uživatele, které se používá pro zabezpečení pro administraci. Pro rozšíření stávajícího profilu, který má povolené zabezpečení pro administraci, je tento parametr povinný.

-adminPassword *heslo_administrátora*

Určuje heslo pro ID uživatele zabezpečení pro administraci, který byl určen parametrem -adminUserName. Pro rozšíření stávajícího profilu, který má povolené zabezpečení pro administraci, je tento parametr povinný.

-augment

Parametr augment se používá k provedení změn ve stávajícím profilu pomocí určité šablony rozšíření. Parametr augment způsobí, že obslužný program příkazového řádku manageprofiles aktualizuje nebo rozšíří profil identifikovaný parametrem -profileName s použitím šablony zadané v parametru -templatePath. Šablony rozšíření, jež můžete použít, jsou určeny výběrem produktů IBM a jejich verzí, jež máte instalovány ve svém prostředí.

Důležité: Soubory umístěné v adresáři *adresář_instalace/profileTemplates* neupravujte ručně. Pokud během vytváření profilu chcete změnit například porty, použijte nástroj Správa profilu nebo argumenty -startingPort či -portsFile obslužného programu příkazového řádku manageprofiles a neupravujte soubor v adresáři šablony profilu ručně. Určete úplnou cestu k souboru v parametru -templatePath. Například:
manageprofiles(.bat)(.sh) -augment -profileName název_profilu -templatePath úplná_cesta_k_šabloně

-backupProfile

Provádí zálohu (na úrovni systému souborů) složky profilu a metadat profilu ze souboru registru profilů.

-backupFile *název_záložního_souboru*

Vytvoří zálohu souboru registru profilů v zadaném souboru. Pro *název_záložního_souboru* musíte zadat úplnou cestu k souboru.

-bspacedbDesign *soubor_návrhu_databáze*

Určuje cestu k souboru návrhu databáze prostoru Business Space. Ukázkové soubory návrhu databáze naleznete v adresáři *kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/config.bspace/MetadataFiles*.

-bspaceSchemaName *název_schématu_databáze*

Název schématu pro databázi. Pokud není zadána žádná hodnota, bude pro většinu typů databází použita hodnota IBMBUSSP.

-cellName *název_buňky*

Určuje název buňky profilu. Pro každý profil použijte jedinečný název buňky. Při rozšiřování profilu zadejte buňku původního profilu. Výchozí hodnota tohoto parametru odpovídá kombinaci krátkého názvu hostitele, konstanty Cell a koncového čísla, například:

```
if (DMgr)
    krátký_název_hostitelečíslo_buňky
else
    krátký_název_hostitelečíslo_uzluCell
```


Kde *číslo_buňky* je pořadové číslo začínající hodnotou 01 a *číslo_uzlu* je číslo uzlu, které jste použili k definování názvu uzlu. Hodnota tohoto parametru nesmí obsahovat mezery ani žádné neplatné znaky, tj. tyto znaky: *, ?, ", <, >, ,, /, \ a |.

-create

Vytváří profil. Specifické pokyny k vytvoření profilu zobrazíte tímto způsobem:
manageprofiles -create -templatePath úplná_cesta_k_souboru_šablony -help.
Dostupné šablony:

- default.bspace: pro profil samostatného serveru prostoru BusinessSpace, který definuje samostatný server.
- dmgr.bspace: pro profil správce implementace prostoru BusinessSpace, který definuje správce implementace.
- managed.bspace: vlastní profil prostoru BusinessSpace, který, je-li federován s určitým správcem implementace, definuje spravovaný uzel.
-

-dbBSPassword *heslo_databáze_bspace*

Tento parametr je zapotřebí, zadáváte-li při vytváření profilu uživatelem určené jméno a heslo uživatele a pokud jste jako typ databáze zadali ORACLE. Výchozí hodnota je dbPassword.

-dbBSPassword *id_uživatele_databáze_bspace*

Tento parametr je zapotřebí, zadáváte-li při vytváření profilu uživatelem určené jméno a heslo uživatele. Výchozí hodnota je IBMUSP.

-dbConnectionLocation *umístění_db2*

Umístění databáze DB2 for z/OS.

-dbCreateNew

Označuje, zda vytvoříte nebo opětovně použijete databázi. Platné hodnoty jsou true nebo false. Výchozí hodnota je true.

-dbDelayConfig

Označuje, zda odložíte vytvoření tabulky až do vytvoření profilu. Platné hodnoty jsou true nebo false. Výchozí hodnota je false. Nastavením tohoto parametru na hodnotu true zpozdíte provedení skriptů databáze při použití vzdálené databáze.

-dbDriverType *typ_ovladače_databáze*

Typ ovladače databáze. Platné pouze pro databázi Oracle. Pro databázi Oracle zadejte hodnotu ORACLE. Pro jiné databáze než Oracle se hodnota nastavuje automaticky podle operačního systému serveru. Instalace serverů v systému z/OS používají typ 2. Instalace serveru ve všech ostatních operačních systémech používají typ 4.

-dbDriverVersion *verze_ovladače_databáze*

Verze ovladače databáze. Platné pouze pro databázi Microsoft SQL Server. Pro databázi SQL Server zadejte hodnotu 1.2 (pro ovladač Microsoft SQL JDBC 1.2) nebo hodnotu 2.0 (pro ovladač Microsoft SQL JDBC 2.0). Není-li tato hodnota zadána, je použita automaticky hodnota 2.0.

-dbHostName *název_hostitele_databáze*

Název hostitele nebo adresa IP databázového serveru. Výchozí hodnota je localhost.

-dbJDBCClasspath *umístění_ovladače_jdbc*

Umístění souborů ovladače JDBC. Chcete-li přistupovat k databázi Oracle, musíte instalovat ovladač ojdbc6.jar. Databáze Oracle 10g ovladač ojdbc6.jar nezahrnuje. Můžete jej stáhnout z webu Oracle.

-dbName *název_databáze*

Název databáze. Standardně je použita hodnota ORCL pro databáze Oracle a hodnota BSPACE pro všechny ostatní podporované databáze.

-dbOutputScriptDir *výstupní_adresář_databáze*

Umístění exportovaných skriptů databáze. K dispozici pouze, je-li vybrána volba potlačení cílového adresáře pro generované skripty. Jako hodnota musí být zadána absolutní cesta. Zadáte-li relativní cestu, skripty SQL nebudou exportovány či prováděny, což při spuštění serveru vede k četným výjimkám.

-dbPassword *heslo_databáze*

Heslo nezbytné k veškerému ověřování přístupu k databázi.

-dbServerPort *číslo_portu_databáze*

Číslo portu databázového serveru. Podle toho, jakou databázi používáte, můžete místo výchozího čísla portu zadat jiné číslo portu.

-dbStorageGroup *skupin_úložišť_databáze*

Název skupiny úložišť pro databáze DB2 z/OS.

-dbSysPassword *systémové_heslo*

Tento parametr je zapotřebí, je-li pro parametr dbDelayConfig nastavena hodnota false a pokud jste jako typ databáze zadali ORACLE.

-dbSysUserId *id_systémového_uživatele*

Toto ID uživatele musí mít oprávnění SYSDBA. Nepoužívejte interního uživatele systému Oracle (jméno sys). Tento parametr je zapotřebí, je-li pro parametr dbDelayConfig nastavena hodnota false a pokud jste jako typ databáze zadali ORACLE.

-dbType *typ_databáze*

Typ databáze. Nastavte jednu z níže uvedených hodnot pro typ databázového produktu, který používáte s prostorem Business Space.

- DB2 Universal = DB2_Universal
- DB2 DataServer = DB2_DataServer
- DB2 Universal for z/OS = DB2UDBOS390
- Oracle = Oracle
- Microsoft SQL Server = MSSQLSERVER_MICROSOFT nebo MSSQLSERVER_DATADIRECT

-dbUserId *id_uživatele_databáze*

ID uživatele pro všechny typy databází. Určuje ID uživatele, které má oprávnění k vytváření a rušení databází. Zdroj dat WebSphere používá toto ID k ověření připojení k databázi. Pro databáze DB2 určuje ID uživatele databáze, který bude vlastníkem databázových tabulek. Pro databáze DB2 for z/OS určuje ID uživatele, které má oprávnění k vytváření a rušení databází. Tento parametr je povinný. Pozor: Hodnota parametru -dbUserId musí být platným identifikátorem autorizace databáze. Další informace o identifikátorech autorizace naleznete v kapitole Identifikátory a jména autorizace stránky omezení vlastností DB2.

-debug

Zapíná funkci ladění obslužného programu Apache Ant, který je používán obslužným programem příkazového řádku manageprofiles.

-defaultPorts

Přiřazuje výchozí nebo základní hodnotu portu profilu.

Nepoužívejte tento parametr při použití parametru -startingPort nebo -portsFile.

Při vytváření profilu obslužný program příkazového řádku manageprofiles používá automaticky vygenerovanou sadu doporučených portů, nezádáte-li parametr -startingPort, -defaultPorts nebo -portsFile. Podle dostupnosti výchozích portů se mohou doporučené hodnoty portů odlišovat od výchozích hodnot portů.

Poznámka: Nepoužívejte tento parametr při použití šablony spravovaného profilu.

-delete

Odstraní profil.

Při odstranění profilu nedochází k odstranění adresáře profilu. Vytvoříte-li například profil v adresáři `/usr/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrvr01`, tento adresář přetrvá po odstranění profilu.

Tento adresář můžete následně odstranit nebo jej můžete ponechat. Nicméně adresář *kořenový_adresář_profilu/logs* obsahuje informace potřebné k odinstalování profilu. Například můžete uchovat soubor `_nodeuninst.log`, který vám pomůže určit příčinu případných problémů během odinstalování.

Odstraní-li profil, pro který jsou v registru profilů registrovány šablony rozšíření, dojde k automatickému provedení akcí zrušení rozšíření.

-deleteAll

Odstraní všechny registrované profily.

Při odstranění profilu nedochází k odstranění adresáře profilu. Vytvoříte-li například profil v adresáři `/usr/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrvr01`, tento adresář přetrvá odstranění profilu.

Tento adresář můžete následně odstranit nebo jej můžete ponechat. Nicméně adresář *kořenový_adresář_profilu/logs* obsahuje informace potřebné k odinstalování profilu. Například můžete uchovat soubor `_nodeuninst.log`, který vám pomůže určit příčinu případných problémů během odinstalování.

Odstraní-li profil, pro který jsou v registru profilů registrovány šablony rozšíření, dojde k automatickému provedení akcí zrušení rozšíření.

-dmgrAdminUserName *jméno_uzivatele*

Je-li ve správci implementace povoleno zabezpečení pro administraci, zadejte platné jméno uživatele.

-dmgrAdminPassword *heslo*

Je-li ve správci implementace povoleno zabezpečení pro administraci, zadejte heslo pro jméno uživatele.

-dmgrHost *název_hostitele_správce_implementace*

Označuje pracovní stanici, na níž je spuštěn správce implementace. Zadejte tento parametr a parametr **dmgrPort**, chcete-li sdružit určitý vlastní profil při jeho vytvoření či rozšíření. Tento parametr je k dispozici se šablonou profilu `managed.bspace`.

Název hostitele může být dlouhý nebo krátký název DNS nebo adresa IP pracovní stanice správce implementace.

Zadání tohoto nepovinného parametru nařizuje obslužnému programu příkazového řádku `manageprofiles`, aby se při vytváření vlastního profilu pokusil o sdružení vlastního uzlu do buňky správce implementace. Při vytváření profilu správce implementace nebo profilu samostatného serveru je tento parametr ignorován.

Pokud sdružíte vlastní uzel v situaci, kdy není spuštěn správce implementace, je jako indikátor instalace v protokolech použit řetězec `INSTCONFFAILED`, který signalizuje naprosté selhání. Výsledný vlastní profil je nepoužitelný. Před vytvořením dalšího vlastního profilu se stejným názvem profilu musíte adresář tohoto vlastního profilu přesunout z úložiště profilů (kořenového adresáře instalace profilu).

Pokud jste změnili výchozí typ konektoru JMX, nemůžete provést sdružení obslužným programem příkazového řádku `manageprofiles`. Použijte místo něj příkaz `addNode`.

Výchozí hodnota tohoto parametru je `localhost`. Hodnota tohoto parametru musí být správně sestavený název hostitele, který nesmí obsahovat mezery ani neplatné znaky, tj.

žádný z těchto znaků: *, ?, ", <, >, , , /, \ a |. Musí být také k dispozici připojení ke správci implementace spolu s parametrem `dmgrPort`.

-dmgrPort *číslo_portu_správce_implementatione*

Označuje port SOAP správce implementace. Zadejte tento parametr a parametr **dmgrHost**, chcete-li sdružit určitý vlastní profil při jeho vytvoření či rozšíření. Správce implementace musí být spuštěný a přístupný.

Pokud jste změnilí výchozí typ konektoru JMX, nemůžete provést sdružení obslužným programem příkazového řádku `manageprofiles`. Použijte místo něj příkaz `addNode`.

Výchozí hodnota tohoto parametru je **8879**. Vámi určený port musí být kladné celé číslo a musí být k dispozici připojení ke správci implementace spolu s parametrem `dmgrHost`.

-enableAdminSecurity true | false

Povoluje zabezpečení pro administraci. Platné hodnoty: **true** a **false**. Výchozí hodnota je **false**. Vytváříte-li profily pro prostředí implementace, musíte pro tento parametr použít hodnotu **true**. Tento parametr používejte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Je-li parametr **enableAdminSecurity** nastaven na hodnotu **true**, musíte rovněž zadat parametry `-adminUserName` a `-adminPassword` včetně jejich hodnot. Pokud byly při instalaci aplikačního serveru instalovány rovněž ukázky, musíte při vytváření profilu, pro něž je povoleno zabezpečení pro administraci, zadat rovněž parametr `-samplesPassword`. Pokud je povoleno zabezpečení pro administraci a zároveň není zadán parametr `-samplesPassword`, bude profil vytvořen úspěšně, avšak při pokusu o spuštění ukázek dojde k zápisu výjimek a selhání do protokolu systémového výstupu serveru.

> Linux

-enableService true | false

Umožňuje vytvoření služby systému Linux. Platné hodnoty: **true** a **false**. Výchozí hodnota tohoto parametru je **false**. Tento parametr používejte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Je-li obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` spuštěn s volbou `-enableService` nastavenou na hodnotu **true**, vytvoří se s profilem služba systému Linux, spustí-li tento příkaz uživatel `root`. Spustí-li obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` jiný uživatel než uživatel `root`, dojde k vytvoření profilu, avšak služba systému Linux se nevytvoří. Služba systému Linux se nevytvoří, protože jiný uživatel než uživatel `root` nemá oprávnění postačující k vytvoření služby. Závěrem vytvoření profilu se zobrazí výsledek `INSTCONPARTIALSUCCESS` a protokol vytváření profilu *kořenový_adresář_instalace/logs/manageprofiles/název_profilu_create.log* bude obsahovat zprávu informující o skutečnosti, že aktuální uživatel nemá oprávnění postačující ke zřízení služby systému Linux.

-federateLater true | false

Označuje, zda bude při vytváření profilu sdružen spravovaný profil nebo zda sdružení provedete později příkazem `addNode`. Vytváříte-li profil prostoru Business Space, nezadávejte hodnotu. Použijte výchozí hodnotu **true**.

-getDefaultName

Vrací název výchozího profilu.

-getName

Získává název pro profil registrovaný v umístění, jež je určeno parametrem `-profilePath`.

-getPath

Získává umístění v systému souborů pro profil se zadaným názvem. Vyžaduje parametr `profileName`.

-help

Zobrazuje syntaxi příkazu.

-hostName *název_hostitele*

Určuje název hostitele, na kterém vytváříte profil. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu. Měl by se shodovat s názvem hostitele, který jste zadali při instalaci počítačového produktu. Výchozí hodnota tohoto parametru odpovídá dlouhému tvaru systému názvů domén. Tento parametr je povinný pouze pro vytváření profilu. Hodnota tohoto parametru musí být platným názvem hostitele IPv6 a nesmí obsahovat mezery ani neplatné znaky, tj. žádný z těchto znaků: *, ?, ", <, >, ,, /, \ a |.

-importPersonalCertKS *cesta_k_ulozisti_klicu*

Určuje cestu k souboru úložiště klíčů, které používáte k importu osobního certifikátu při vytvoření profilu. Osobní certifikát je výchozí osobní certifikát serveru.

Při importu osobního certifikátu ve funkci výchozího osobního certifikátu importujte kořenový certifikát, kterým je podepsán osobní certifikát. Jinak obslužný program manageprofiles přidá veřejný klíč osobního certifikátu do souboru trust.p12 a vytvoří kořenový podpisový certifikát.

Parametr `-importPersonalCertKS` se vzájemně vylučuje s parametrem `-personalCertDN`. Pokud výslovně nevytvoříte či neimportujete určitý osobní certifikát, dojde standardně k jeho vytvoření.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importPersonal`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importPersonalCertKSType *typ_uloziste_klicu*

Určuje typ souboru úložiště klíčů, které určujete v parametru `-importPersonalCertKS`. Mohou být použity tyto hodnoty: JCEKS, CMSKS, PKCS12, PKCS11 a JKS. Tento seznam se však může změnit v závislosti na poskytovateli, který je uveden v souboru `java.security`.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importPersonal`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importPersonalCertKSPassword *heslo_uloziste_klicu*

Určuje heslo souboru úložiště klíčů, které určujete v parametru `-importPersonalCertKS`.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importPersonal`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importPersonalCertKSAlias *alias_uloziste_klicu*

Určuje alias certifikátu, který je v souboru úložiště klíčů, které určujete v parametru `-importPersonalCertKS`. Certifikát bude přidán do souboru výchozího úložiště klíčů serveru a bude použit jako výchozí osobní certifikát serveru.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importPersonal`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importSigningCertKS *cesta_k_ulozisti_klicu*

Určuje cestu k souboru úložiště klíčů, které používáte k importu kořenového certifikátu při vytvoření profilu. Kořenový certifikát je certifikát, který používáte jako výchozí kořenový certifikát serveru. Parametr `-importSigningCertKS` se vzájemně vylučuje s parametrem `-signingCertDN`. Pokud výslovně nevytvoříte či neimportujete určitý kořenový podpisový certifikát, dojde standardně k jeho vytvoření.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importSigning`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importSigningCertKSType *cesta_k_ulozisti_klicu*

Určuje typ souboru úložiště klíčů, které určujete v parametru `-importSigningCertKS`. Mohou být použity tyto platné hodnoty: JCEKS, CMSKS, PKCS12, PKCS11 a JKS. Tento seznam se však může změnit v závislosti na poskytovateli, který je uveden v souboru `java.security`.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importSigning`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importSigningCertKSPassword *heslo_úložiště_klíčů*

Určuje heslo souboru úložiště klíčů, které určujete v parametru `-importSigningCertKS`.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importSigning`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-importSigningCertKSAlias *alias_úložiště_klíčů*

Určuje alias certifikátu, který je v souboru úložiště klíčů, které určujete v parametru `-importSigningCertKS`. Certifikát bude přidán do výchozího kořenového úložiště klíčů serveru a bude použit jako výchozí kořenový certifikát serveru.

Zadáte-li jakýkoli z parametrů, které začínají parametrem `-importSigning`, musíte zadat všechny tyto parametry.

-isDefault

Určuje, že profil určený současně zadaným parametrem `-profileName` má být po své registraci výchozím profilem. Při zadávání příkazů, jež se týkají výchozího profilu, nemusíte používat atribut `-profileName`.

-keyStorePassword *heslo_úložiště_klíčů*

Určuje heslo, které má být použito pro všechny soubory úložiště klíčů vytvořené při vytváření profilu. Soubory úložiště klíčů se vytvářejí pro výchozí osobní certifikát a pro kořenový podpisový certifikát.

-listAugments


Vypisuje registrovaná rozšíření pro profil, který je v registru profilů. S parametrem `-listAugments` musíte zadat rovněž parametr `-profileName`.

-listProfiles

Vypisuje všechny definované profily.

-nodeName *název_uzlu*

Určuje název uzlu pro uzel, který bude vytvořen s novým profilem. Použijte hodnotu, která je jedinečná v rámci buňky nebo pracovní stanice. Každý z profilů, které sdílejí stejnou sadu binárních souborů produktu, musí mít jedinečný název uzlu. Při rozšíření profilu zadejte uzel původního profilu.

 Výchozí hodnota tohoto parametru odpovídá kombinaci krátkého názvu hostitele, typu profilu a koncového čísla, například:

```
if (DMgr)
  krátký_název_hostitelesprávce_buňkyčíslo_uzlu
else
  krátký_název_hostiteleuzelčíslo_uzlu
```

Kde *číslo_uzlu* je pořadové číslo uzlu, které začíná hodnotou 01.

Hodnota tohoto parametru nesmí obsahovat mezery ani neplatné znaky, tj. žádný z těchto znaků: *, ?, ", <, >, ,, /, \ a |.

-omitAction *funkce1 funkce2 ... funkceN*

Nepovinný parametr, který vylučuje funkce profilu.

Každá ze šablon profilu zahrnuje určitý počet předdefinovaných nepovinných funkcí. Volba `samplesInstallAndConfig` je k dispozici pouze v případě, že je produkt instalován s vybranými ukázkovými aplikacemi. Níže uvedené nepovinné funkce lze použít s parametrem `-omitAction` pro tyto šablony profilu:

- **výchozí** - Aplikační server.
 - `deployAdminConsole`
 - `samplesInstallAndConfig`

- defaultAppDeployAndConfig
- **dmgr** - Správce implementace
 - deployAdminConsole

-personalCertDN *rozlišující_název*

Určuje rozlišující název osobního certifikátu, který vytváříte při vytváření profilu. Rozlišující název zadejte v uvozovkách. Tento výchozí osobní certifikát je umístěn v souboru úložiště klíčů serveru. Parametr `-importPersonalCertKSType` se vzájemně vylučuje s parametrem `-personalCertDN`. Viz parametry `-personalCertValidityPeriod` a `-keyStorePassword`.

-personalCertValidityPeriod *období_platnosti*

Nepovinný parametr, který určuje délku doby platnosti výchozího osobního certifikátu v letech. Nezadáte-li tento parametr společně s parametrem `-personalCertDN`, bude výchozí osobní certifikát platný po dobu jednoho roku.

-portsFile *cesta_k_souboru*

Nepovinný parametr, který určuje cestu k souboru definujícímu nastavení portů pro nový profil. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Nepoužívejte tento parametr při použití parametru `-startingPort` nebo `-defaultPorts`.

Při vytváření profilu obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` používá automaticky vygenerovanou sadu doporučených portů, nezadáte-li parametr `-startingPort`, `-defaultPorts` nebo `-portsFile`. Podle dostupnosti výchozích portů se mohou doporučené hodnoty portů odlišovat od výchozích hodnot portů.

-profileName *název_profilu*

Určuje název profilu. Při vytváření profilu použijte jedinečnou hodnotu.

Každý z profilů, které sdílejí stejnou sadu binárních souborů produktu, musí mít jedinečný název. Výchozí název profilu odpovídá kombinaci typu profilu a koncového čísla, například:

typ_profilu číslo_profilu

Kde *typ_profilu* je hodnota `AppSrv`, `Dmgr` nebo `Custom` a *číslo_profilu* je pořadové číslo, jež vytváří jedinečný název profilu.

Hodnota tohoto parametru nesmí obsahovat mezery ani neplatné znaky, tj. žádný z těchto znaků: `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `,`, `/`, `\` a `|`. Název profilu, který vyberete, nesmí být používán.

-profilePath *kořenový_adresář_profilu*

Určuje úplnou cestu k profilu. V Informačním centru se tato cesta nazývá *kořenový_adresář_profilu*.

Například:

`-profilePath kořenový_adresář_profilu`

Tento parametr používejte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr pro rozšíření stávajícího profilu.

 **Na platformách Windows:** Pokud úplná cesta obsahuje mezery, uzavřete hodnotu do uvozovek.

Výchozí hodnota představuje kombinaci adresáře *kořenový_adresář_instalace*, podadresáře profilů a názvu souboru.

Například výchozí hodnotou pro vytvoření profilu je:

`DOMOVSKÝ_ADRESÁŘ_VÝCHOZÍHO_PROFILU_WS/název_profilu`

Kde `DOMOVSKÝ_ADRESÁŘ_VÝCHOZÍHO_PROFILU_WS` je definován v souboru `wasprofile.properties` v adresáři *kořenový_adresář_instalace/properties*.

Hodnota tohoto parametru musí být platnou cestou pro cílový systém a nesmí být momentálně používána.

Musíte mít oprávnění k zápisu do adresáře.

-response *soubor_odpovědi*

Zajišťuje přístup k veškerým funkcím rozhraní API z příkazového řádku pomocí obslužného programu příkazového řádku `manageprofiles`.

Rozhraní příkazového řádku lze řídit souborem odpovědí, který obsahuje vstupní argumenty pro zadaný příkaz v souboru vlastností ve formátu klíč - hodnota. Následuje příklad souboru odpovědí pro operaci vytvoření:

```
create
profileName=testResponseFileCreate
profilePath=kořenový_adresář_profilu
templatePath=kořenový_adresář_instalace/profileTemplates/default
nodeName=myNodeName
cellName=myCellName
hostName=myHostName
omitAction=myOptionalAction1, myOptionalAction2
```

Windows **Na platformách Windows:** Deklarace cesty v operačním systému Windows může používat dopředná (/) nebo zpětná lomítka (\). Jsou-li v deklaraci cesty použita zpětná lomítka, musejí být v souboru odpovědí dvojitá zpětná lomítka, aby byly cesty správně interpretovány. Následuje příklad souboru odpovědí pro operaci vytvoření, který používá dvojitá zpětná lomítka:

```
create
templatePath=C:\\WebSphere\\AppServer\\profileTemplates\\BusinessSpace\\default.bspace
```

Při přidávání vlastností, které určují rozlišující názvy certifikátů, musejí být čárky uvozeny dvojitým zpětným lomítkem (\\). Pověšněte si, že oddělovač mezi klíčem (`personalCertDN`) a hodnotou není znakem rovnítka, ale pouhou mezerou. Důvodem je skutečnost, že se rovnítko používá v hodnotě vlastnosti. Následuje příklad souboru odpovědí příkazu zadání certifikátu, v němž se používají dvojitá zpětná lomítka:

```
personalCertDN cn=název_počítače.přípona_dnx.com\\,ou=název_serveru
Node04Cell\\,ou=název_počítačeNode04\\,o=IBM\\,c=US
```

K určení povinných vstupních argumentů pro různé typy šablon profilů a akcí použijte obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` s parametrem **-help**.

-restoreProfile

Provede obnovení profilu ze zálohy. Tento parametr musí být použit současně s parametrem `-backupFile`.

-samplesPassword *heslo_pro_ukázky*

Vytvoří heslo, které bude použito pro ukázky. Heslo se používá k omezení přístupu k ukázkám webové aplikace, jež se instalují při instalaci aplikačního serveru.

-serverType **DEPLOYMENT_MANAGER**

Určuje typ profilu správy. Pro profil správy zadejte `DEPLOYMENT_MANAGER`. Tento parametr je povinný, pokud vytváříte profil správy.

Linux

-serviceUserName *id_uživatele_služby*

Určuje ID uživatele, jež je použito k vytvoření služby systému Linux. Služba systému Linux bude spuštěna tímto uživatelem. Služba systému Linux se spustí při každém přihlášení tohoto uživatele.

-setDefaultName

Nastavuje některý z existujících profilů jako výchozí profil. Tento parametr musí být používán společně s parametrem `-profileName`, například:

```
manageprofiles(.bat)(.sh) -setDefaultName -profileName název_profilu
```


-signingCertDN *rozdlišující_název*

Určuje rozlišující název kořenového podpisového certifikátu, který vytváříte při vytváření profilu. Rozlišující název zadejte v uvozovkách. Tento výchozí osobní certifikát je umístěn v souboru úložiště klíčů serveru. Parametr *-importSigningCertKS* se vzájemně vylučuje s parametrem *-signingCertDN*. Pokud výslovně nevytvoříte či neimportujete určitý kořenový podpisový certifikát, dojde standardně k jeho vytvoření. Viz parametry *-signingCertValidityPeriod* a *-keyStorePassword*.

-signingCertValidityPeriod *období_platnosti*

Nepovinný parametr, který určuje délku doby platnosti kořenového podpisového certifikátu v letech. Nezádáte-li tento parametr společně s parametrem *-signingCertDN*, bude kořenový podpisový certifikát platný po dobu dvaceti let.

-startingPort *počáteční_port*

Určuje počáteční číslo portu pro vygenerování a přiřazení všech portů pro profil.

Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu. Hodnoty portů jsou přiřazovány postupně počínaje hodnotou **-startingPort**, přičemž již použité porty jsou vynechány. Systém rozpoznává a interpretuje porty, které jsou momentálně používány, a určuje přiřazení portů tak, aby nedošlo ke konfliktům portů.

Nepoužívejte tento parametr společně s parametrem **-defaultPorts** ani **-portsFile**.

Při vytváření profilu obslužný program příkazového řádku `manageprofiles` používá automaticky vygenerovanou sadu doporučených portů, nezádáte-li parametr **-startingPort**, **-defaultPorts** nebo **-portsFile**. Podle dostupnosti výchozích portů se mohou doporučené hodnoty portů odlišovat od výchozích hodnot portů.

Poznámka: Nepoužívejte tento parametr při použití šablony spravovaného profilu.

-templatePath *cesta_k_šabloně*

Určuje cestu k adresáři se soubory šablony v kořenovém adresáři instalace. V adresáři `profileTemplates` jsou různé adresáře, jež odpovídají různým typům profilů a které se odlišují v závislosti na typu instalovaného produktu. Adresáře profilu odpovídají cestám, které zadáváte ve volbě **-templatePath**. Můžete zadat šablony profilu, které jsou mimo kořenový adresář instalace, pokud takovéto šablony existují.

Použijte absolutní cesty. Tento parametr musí určovat adresář, který je platným adresářem šablon. Pro prostor Business Space používejte tyto šablony:

- `default.bspace`: pro profil samostatného serveru prostoru Business Space, který definuje samostatný server.
- `dmgr.bspace`: pro profil správce implementace prostoru Business Space, který definuje správce implementace.
- `managed.bspace`: pro vlastní profil prostoru Business Space, který, je-li sdružen s určitým správcem implementace, definuje spravovaný uzel.

-validateAndUpdateRegistry

Zkontroluje všechny profily uvedené v registru profilů a ověří, zda jsou tyto profily přítomny v systému souborů. Odebere veškeré nepřítomné profily z registru. Vrátí seznam nepřítomných profilů, jež byly odstraněny z registru.

-validateRegistry

Zkontroluje všechny profily uvedené v registru profilů a ověří, zda jsou tyto profily přítomny v systému souborů. Vrátí seznam nepřítomných profilů.

-validatePorts

Určuje porty, pro které má být zjištěno, zda nejsou vyhrazeny nebo používány. Tento parametr vám pomáhá identifikovat nepoužité porty. Je-li některý z těchto portů identifikován jako již používaný, vytváření profilu se zastaví a zobrazí se chybová zpráva. Tento parametr můžete použít kdykoli na příkazovém řádku vytvoření profilu. Doporučujeme vám používat tento parametr společně s parametrem `portsFile`.

-webFormConfig true | false

Označuje, zda je prostor Business Space nakonfigurován pro použití serveru IBM Forms Server k práci s moduly widget Správa lidských úloh. Výchozí hodnota tohoto parametru je **false**. Zadejte hodnotu **true**, chcete-li prostor Business Space nakonfigurovat pro použití serveru IBM Forms Server. Pro konfiguraci serveru IBM Forms Server je zapotřebí parametr **webFormConfig** i parametr **webFormInstallRoot**. Tento parametr je platný pouze pro profily samostatného serveru.

Poznámka: Konfigurace serveru IBM Forms Server, jež používá tyto parametry, je platná pouze pro lokální instalace serveru IBM Forms Server.

-webServerCheck true | false

Označuje, zda chcete nastavit definice webového serveru. Platné hodnoty: **true** a **false**. Výchozí hodnota tohoto parametru je **false**. Tento parametr používejte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

-webServerHostname *název_hostitele_webového_serveru*

Název hostitele serveru. Výchozí hodnota tohoto parametru odpovídá dlouhému názvu hostitele lokální pracovní stanice. Tento parametr používejte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

-webServerInstallPath *cesta_k_instalaci_webového_serveru*

Lokální nebo vzdálená instalační cesta webového serveru. Tento parametr používejte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Výchozí hodnota tohoto parametru závisí na operačním systému lokální pracovní stanice a na hodnotě parametru **webServerType**. Například: **AIX**

```
webServerType=IHS: webServerInstallPath defaulted to /usr/IBM/HTTPServer
webServerType=IIS: webServerInstallPath defaulted to n/a
webServerType=SUNJAVASYSTEM: webServerInstallPath defaulted to /opt/sun/webserver
webServerType=DOMINO: webServerInstallPath defaulted to ?
webServerType=APACHE: webServerInstallPath defaulted to ?
webServerType=HTTPSERVER_ZOS: webServerInstallPath defaulted to n/a
```

HP-UX

```
webServerType=IHS: webServerInstallPath defaulted to /opt/IBM/HTTPServer
webServerType=IIS: webServerInstallPath defaulted to n/a
webServerType=SUNJAVASYSTEM: webServerInstallPath defaulted to /opt/sun/webserver
webServerType=DOMINO: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=APACHE: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=HTTPSERVER_ZOS: webServerInstallPath defaulted to n/a
```

> Linux

```
webServerType=IHS: webServerInstallPath defaulted to /opt/IBM/HTTPServer
webServerType=IIS: webServerInstallPath defaulted to n/a
webServerType=SUNJAVASYSTEM: webServerInstallPath defaulted to /opt/sun/webserver
webServerType=DOMINO: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=APACHE: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=HTTPSERVER_ZOS: webServerInstallPath defaulted to n/a
```

Solaris

```
webServerType=IHS: webServerInstallPath defaulted to /opt/IBM/HTTPServer
webServerType=IIS: webServerInstallPath defaulted to n/a
webServerType=SUNJAVASYSTEM: webServerInstallPath defaulted to /opt/sun/webserver
webServerType=DOMINO: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=APACHE: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=HTTPSERVER_ZOS: webServerInstallPath defaulted to n/a
```

► Windows

webServerType=IHS: webServerInstallPath defaulted to C:\Program Files\IBM\HTTPServer
webServerType=IIS: webServerInstallPath defaulted to C:\
webServerType=SUNJAVASYSTEM: webServerInstallPath defaulted to C:\
webServerType=DOMINO: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=APACHE: webServerInstallPath defaulted to
webServerType=HTTPSERVER_ZOS: webServerInstallPath defaulted to n/a

-webServerName *webserver_name*

Název webového serveru. Výchozí hodnota tohoto parametru je **webserver1**. Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

-webServerOS *operační_systém_webového_serveru*

Operační systém, v němž je provozován webový server. Platné hodnoty: **windows**, **linux**, **solaris**, **aix**, **hpux**, **os390** a **os400**. Tento parametr použijte s parametrem **webServerType**.

Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

-webServerPluginPath *cesta_k_modulům_plug-in_webového_serveru*

Cesta k modulům plug-in, jež používá webový server. Výchozí hodnota tohoto parametru je **kořenový_adresář_instalace/plugins**. Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

-webServerPort *port_webového_serveru*

Určuje port zajišťující přístup k webovému serveru. Výchozí hodnota tohoto parametru je **80**. Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

-webServerType *typ_webového_serveru*

Typ webového serveru. Platné hodnoty: **IHS**, **SUNJAVASYSTEM**, **IIS**, **DOMINO**, **APACHE** a **HTTPSERVER_ZOS**. Tento parametr použijte s parametrem **webServerOS**. Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

► Windows

-winserviceAccountType **specifieduser | localsystem**

Typ účtu vlastníka služby Windows vytvořené pro profil. Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Platné hodnoty: **specifieduser** a **localsystem**. Hodnota **localsystem** zajistí spuštění služby Windows pomocí lokálního účtu uživatele, který vytvořil profil. Výchozí hodnota tohoto parametru je **system**.

► Windows

-winserviceCheck **true | false**

Lze zadat hodnotu **true** nebo **false**. Zadejte hodnotu **true**, chcete-li vytvořit službu Windows pro proces serveru, který je vytvořen v profilu. Zadejte hodnotu **false**, pokud službu systému Windows vytvořit nechcete. Výchozí hodnota tohoto parametru je **false**.

Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

► Windows

-winservicePassword *heslo_služby_windows*

Určete heslo pro zadaného uživatele nebo lokální účet, který bude vlastníkem služby systému Windows. Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

► Windows

-winserviceStartupType **manual | automatic | disabled**

Možné hodnoty pro spuštění služby Windows:

- manual
- automatic
- disabled

Výchozí hodnota tohoto parametru je **manual**.

Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Windows **-winserviceUserName** *id_uživatele_služby_windows*

Zadejte své ID uživatele, aby operační systém Windows mohl ověřit vaše oprávnění k vytvoření služby Windows. Vaše ID uživatele musí patřit do skupiny administrátorů a dále musí mít tato rozšířená uživatelská práva:

- Jednat jako součást operačního systému.
- Přihlásit se jako služba.

Výchozí hodnota tohoto parametru je jméno aktuálního uživatele. Hodnota tohoto parametru nesmí obsahovat mezery ani neplatné znaky, tj. žádný z těchto znaků: *, ?, ", <, >, ,, /, \ a |. Uživatel, kterého zadáte, musí mít oprávnění postačující k vytvoření služby Windows. Musíte zadat správné heslo pro vybrané jméno uživatele.

Tento parametr použijte pouze při vytváření profilů. Nepoužívejte tento parametr při rozšiřování stávajícího profilu.

Konfigurace prostoru Business Space jako součást průvodce Konfigurace prostředí implementace

Konfigurace prostoru Business Space a konfigurace služby REST (Representational State Transfer) pro moduly widget v prostoru Business Space je automaticky zahrnuta do průvodce Konfigurace prostředí implementace. Můžete se rozhodnout, které služby REST chcete nakonfigurovat.

Před zahájením této úlohy musíte provést následující úlohy:

- Nainstalujte svůj produkt.
- Vytvořte profil a dbejte na to, abyste pro tento profil určili úplný název hostitele.
- Povolte zabezpečení, chcete-li nastavit zabezpečené prostředí pro prostor Business Space.

Pokud nastavujete správce implementace a vlastní profily, tato metoda je nejsnadnějším způsobem konfigurace prostoru Business Space.

1. V administrativní konzole klepněte na volbu **Servery > Prostor implementace > Nové**. Série stránek v průvodci vás provede procesem vytvoření prostředí implementace.
2. Definujte nové prostředí implementace nebo nainportujte soubor obsahující definice prostředí implementace. Můžete vytvořit prostředí implementace na základě jedné ze šablon dodaných společností IBM, nebo můžete vytvořit vlastní prostředí implementace.
3. Na stránce Šablony prostředí implementace vyberte jednu z šablon prostředí implementace.
4. Na stránce Vybrat uzly určete uzly, které se mají podílet na vašem prostředí implementace.
5. Na stránce Klastry určete počet členů klastru z každého uzlu, které mají být přiřazeny ke specifickým funkcím prostředí implementace.
6. Na stránce Databáze nakonfigurujte zdroj dat pro prostor Business Space, jednu z komponent uvedených v tabulce. Můžete upravit popis, otestovat připojení a nastavit databázový produkt, který chcete použít pro Poskytovatele. Na této stránce nemůžete zaškrtnout políčko **Vytvořit tabulky** pro prostor Business Space. Databázové tabulky pro prostor Business Space musí být nakonfigurovány manuálně. Seznam databázových produktů obsahuje všechny databáze podporované jednotlivými komponentami.

7. Na stránce Zabezpečení nakonfigurujte aliasy ověřování, které produkt WebSphere používá pro přístup k zabezpečeným komponentám. Na této stránce lze změnit jméno uživatele a heslo v aliasu ověřování. Tyto aliasy se používají pro přístup k zabezpečeným komponentám, ale neposkytují přístup ke zdrojům dat.
8. Pro konfiguraci serveru IBM Business Process Manager zadejte informace nezbytné pro konfiguraci cíle implementace aplikace pro podporu implementace komponent Business Process Choreographer. Určete kontextové kořenové adresáře, zabezpečení a hodnoty relace pošty správce lidských úloh, které průvodce používá ke konfiguraci komponenty Business Process Choreographer pro toto prostředí implementace.
9. Pro konfiguraci serveru IBM Business Process Manager nakonfigurujte komponentu Business Rules Manager pro spuštění v klastru nebo na serveru.
10. Na stránce Služby REST nakonfigurujte služby pro moduly widget, které chcete zpřístupnit v prostoru Business Space pro vaše běhové prostředí.
 - Zadejte číslo portu a hostitele nebo virtuálního hostitele, jehož klient potřebuje pro komunikaci se serverem nebo klastrem. V klastrovaném prostředí se obvykle jedná o název hostitele a port serveru pro vyrovnávání zátěže.
 - Pokud necháte pole hostitele a portu prázdná, standardně se použijí hodnoty jednotlivých hostitelů členů klastru a jejich porty HTTP. Pro prostředí s vyrovnanou zátěží musíte výchozí hodnoty později změnit na název virtuálního hostitele a port serveru pro vyrovnávání zátěže. Ujistěte se, že určíte úplný název hostitele.
 - V případě potřeby nastavte popis modulů widget.
11. Na další stránce klepněte na volbu **Dokončit** nebo **Dokončit a generovat prostředí**.
12. Před spuštěním prostředí implementace nebo klastrů spusťte skripty pro konfiguraci databázových tabulek pro prostor Business Space. Další informace viz "Konfigurace databázových tabulek prostoru Business Space".

Tip: Prostor Business Space používá komponentu proxy pro připojení k vašim službám REST. V některých případech, nejsou-li služby REST odpovídající, musíte aktualizovat nastavení časového limitu připojení vašeho prostoru Business Space k vašim službám REST podle výkonu serverů služeb REST. Další informace viz část Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space.

Konfigurace prostoru Business Space pro prostředí síťové implementace

Máte-li distribuované prostředí nebo prostředí síťové implementace, nakonfigurujte prostor Business Space pomocí administrativní konzoly nebo příkazů.

Používáte-li správce implementace a vlastní profily, je nutné nakonfigurovat koncové body REST (Representational State Transfer), nakonfigurovat prostor Business Space, registrovat koncové body REST a nakonfigurovat databázové tabulky.

Konfigurace služeb REST:

Máte-li prostředí samostatného serveru nebo používáte-li průvodce prostředím implementace pro konfiguraci svého běhového prostředí, služby REST (zkr. Representational State Transfer) se nakonfigurují a povolí automaticky. V jiných prostředích použijte ke konfiguraci služeb REST administrativní konzolu.

Pokud chcete v prostoru Business Space zpřístupnit moduly widget, musíte pro tyto moduly nakonfigurovat služby REST. Později je třeba registrovat koncové body REST, aby prostor Business Space přidružil moduly widget ke koncovým bodům a moduly widget se zobrazily na paletě k využití.

Konfigurovat můžete všechny služby REST pro specifický server nebo klastr. Ke konfiguraci můžete rovněž vybrat jednotlivé služby. Konfigurace jednotlivých služeb můžete spravovat prohlížením všech služeb daného poskytovatele služby nebo prohlížením všech služeb pro vaše prostředí.

Služby REST se zpravidla vystavují v bráně služeb REST. Některé služby REST implementují vyhrazené systémové aplikace. Aplikace Brána služeb REST umožňuje používat společný systém služeb REST. Aplikace Brána služeb REST se vytváří při konfiguraci služeb REST.

V klastrovaných prostředích se všechny úlohy administrace a konfigurace pro služby REST provádějí v aplikaci Dmgr brány služeb REST ve správci implementace. Aplikace Dmgr brány služeb REST se používá s těmito moduly widget:

- Prohlížeč modulů.
- Sestava modulu.
- Vlastnosti modulu.
- Brána proxy.
- Stav modulu.
- Stav systému.

Konfigurace všech služeb REST v administrativní konzole:

Nakonfigurujte služby REST (Representational State Transfer) pro vaše prostředí pomocí stránky administrativní konzoly služeb REST.

Před provedením této úlohy je nutné nainstalovat produkt Business Process Management pro WebSphere.

Implementace služeb REST se provádí automaticky v profilu samostatného serveru. U ostatních typů konfigurace můžete použít stránku administrativní konzoly ke konfiguraci služeb REST pro všechny moduly widget vašeho produktu v prostoru Business Space. Na stránce služeb REST můžete zobrazit všechny služby pro vaše prostředí a povolit nebo vypnout jednotlivě každou ze služeb.

Dále musíte registrovat koncové body REST v prostoru Business Space. Prostor Business Space poté přidruží moduly widget k těmto koncovým bodům a moduly widget se zobrazí v paletě, kde se budou moci používat. Další informace o registraci koncových bodů REST v prostoru Business Space viz téma Konfigurace prostoru Business Space a registrace koncových bodů REST v administrativní konzole.

Chcete-li nakonfigurovat více instancí jednoho koncového bodu služby REST, je nutné ručně upravit soubor koncových bodů a soubor metadat modulů widget. Další informace viz část Povolení modulů widget Business Space pro práci s více koncovými body.

Aplikace Brána služeb REST umožňuje používat společný systém služeb REST. Aplikace Brána služeb REST se vytváří při konfiguraci služeb REST.

1. Klepněte na volbu **Služby > Služby REST > Služby REST**.

Otevře se stránka Služby REST zobrazující všechny služby REST ve vašem prostředí.

2. U volby **Oddíl rozsahu** určete Vše k zobrazení všech služeb REST ve vašem prostředí, nebo vyberte server nebo klastr, u kterého chcete služby REST povolit. Pokud chybí některé služby REST, které jste u vybraného rozsahu očekávali, povolte bránu služeb REST nebo související poskytovatele služeb REST na serveru či klastru. Viz téma Konfigurace služeb REST pro server, klastr nebo komponentu.

3. V tabulce se seznamem služeb REST daného poskytovatele označte na příslušném řádku políčko **Povolena** v případě, že chcete příslušnou službu REST povolit, resp. zrušte označení políčka **Povolena** v případě, že chcete danou službu REST zakázat.
4. U každé ze služeb, kterou chcete povolit, zadejte smysluplný popis do sloupce **Popis**.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte změny nastavení služeb.
 - Nakonfigurujte prostor Business Space.
 - Nakonfigurujte databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí Network Deployment).
 - Registrujte koncové body služeb REST.
 - V případě vícenásobných instancí koncových bodů služeb, například pokud segmentujete práci na dvou klastrech a chcete, aby moduly widget zobrazovaly data z každého klastru, je nutné ručně povolit další moduly widget na každém z dalších klastrů.
 - Nastavte zabezpečení pro prostor Business Space.

Konfigurace služeb REST v poskytovateli služby:

Nakonfigurujte služby REST (Representational State Transfer) v poskytovateli služby pomocí stránky administrativní konzoly pro konfiguraci poskytovatelů služeb REST.

Před provedením této úlohy je nutné nainstalovat produkt Business Process Management pro WebSphere.

Implementace služeb REST se provádí automaticky v profilu samostatného serveru. U ostatních typů konfigurace můžete použít administrativní konzolu ke konfiguraci služeb REST pro všechny moduly widget vašeho produktu v prostoru Business Space. Na stránce administrativní konzoly ke konfiguraci poskytovatelů služeb REST můžete zobrazit všechny služby pro vybraného poskytovatele služeb a povolit nebo vypnout jednotlivě každou ze služeb. Na této stránce můžete spravovat konfigurace jednotlivých služeb a pracovat se všemi službami daného poskytovatele služeb.

Dále musíte registrovat koncové body REST v prostoru Business Space. Prostor Business Space poté přidruží moduly widget k těmto koncovým bodům a moduly widget se zobrazí v paletě, kde se budou moci používat. Další informace o registraci koncových bodů REST v prostoru Business Space viz téma Konfigurace prostoru Business Space a registrace koncových bodů REST v administrativní konzole.

Chcete-li nakonfigurovat více instancí jednoho koncového bodu služby REST, je nutné ručně upravit soubor koncových bodů a soubor metadat modulů widget. Další informace viz část Povolení modulů widget Business Space pro práci s více koncovými body.

Aplikace Brána služeb REST umožňuje používat společný systém služeb REST. Aplikace Brána služeb REST se vytváří při konfiguraci služeb REST.

V zobrazeném rozsahu jsou k dispozici následující nakonfigurovaní poskytovatelé služeb REST:

- **Brána služeb REST:** Chcete-li přidat bránu služeb REST k danému rozsahu, přejděte na volbu **Servery > Typy serverů > můj_server > Obchodní integrace > Služby REST**, resp. **Servery > Klastry > můj_klastr > Obchodní integrace > Služby REST**. Nakonfigurujte poskytovatele brány služeb REST pro daný server nebo klastr.
- **Dmgr brány služeb RES:** Poskytovatel brány služeb REST na správci implementace je nakonfigurován automaticky při vytváření profilu správce implementace produktu IBM Business Process Manager nebo WebSphere Enterprise Service Bus. Tento poskytovatel je hostitelem administrativních služeb REST používaných moduly widget Prohlížeč modulů, Administrace modulů, Monitor provozního stavu a Brána proxy.

1. Klepněte na volbu **Služby > Služby REST > Poskytovatelé služeb REST** .
Otevře se stránka poskytovatelů služeb REST zobrazující všechny poskytovatele služeb REST.
2. Po klepnutí na odkaz poskytovatele můžete nakonfigurovat skupinu služeb REST spravovaných daným poskytovatelem.
Otevře se stránka konfigurace daného poskytovatele služeb REST se zobrazením všech služeb REST tohoto poskytovatele.
3. Vyberte položku **Protokol** ze seznamu pro všechny služby REST, které chcete konfigurovat, aby byly dostupné v prostoru Business Space. Nakonfigurujte úplnou cestu URL výběrem protokolu **https://** nebo **http://** a nastavením polí **Název hostitele nebo virtuálního hostitele v prostředí s vyrovnanou zátěží** a **Port**. Použijte úplný název hostitelského systému.
Chcete-li, aby požadavky REST šly přímo na aplikační server, zadejte název hostitele a port aplikačního serveru. Chcete-li, aby požadavky REST šly na server proxy nebo HTTP server umístěný před jedním nebo několika aplikačními servery, zadejte název hostitele a port serveru proxy nebo HTTP serveru, který jste již nastavili. V prostředí s prostředkem pro vyrovnávání zátěže nebo severem proxy mezi prohlížečem a prostorem Business Space a službami REST pamatujte na to, aby zde uvedené údaje protokolu služby REST, hostitele a portu odpovídaly adrese URL prohlížeče pro přístup k prostoru Business Space.
4. V tabulce se seznamem služeb REST daného poskytovatele označte na příslušném řádku políčko **Povolena** v případě, že chcete příslušnou službu REST povolit, resp. zrušte označení políčka **Povolena** v případě, že chcete danou službu REST zakázat.
5. U každé ze služeb, kterou chcete povolit, zadejte smysluplný popis do sloupce **Popis**.
6. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte změny nastavení služeb.
 - Nakonfigurujte prostor Business Space.
 - Nakonfigurujte databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí Network Deployment).
 - Registrujte koncové body služeb REST.
 - V případě vícenásobných instancí koncových bodů služeb, například pokud segmentujete práci na dvou klastrech a chcete, aby moduly widget zobrazovaly data z každého klastru, je nutné ručně povolit další moduly widget na každém z dalších klastrů.
 - Nastavte zabezpečení pro prostor Business Space.

Konfigurace služeb REST pro server, klastr nebo komponentu:

Nakonfigurujte služby REST (Representational State Transfer) pro server, klastr nebo komponentu pomocí stránky administrativní konzoly služeb REST.

Před provedením této úlohy je nutné nainstalovat produkt Business Process Management pro WebSphere.

Implementace služeb REST se provádí automaticky v profilu samostatného serveru. U ostatních typů konfigurace můžete použít stránku administrativní konzoly služeb REST ke konfiguraci pro server, klastr nebo komponentu.

Touto úlohou se konfiguruje aplikace poskytovatele služeb REST pro specifický server nebo klastr. Aplikaci poskytovatele je nutné nakonfigurovat ještě před tím, než budou služby REST na serveru nebo klastru k dispozici. Další informace o poskytovatelích služeb REST viz téma Konfigurace služeb REST v poskytovateli služby.

Dále musíte registrovat koncové body REST v prostoru Business Space. Prostor Business Space poté přidruží moduly widget k těmto koncovým bodům a moduly widget se zobrazí v

paletě, kde se budou moci používat. Další informace o registraci koncových bodů REST v prostoru Business Space viz téma Konfigurace prostoru Business Space a registrace koncových bodů REST v administrativní konzole.

Chcete-li nakonfigurovat více instancí jednoho koncového bodu služby REST, je nutné ručně upravit soubor koncových bodů a soubor metadat modulů widget. Další informace viz téma "Povolení modulů widget prostoru Business Space pro práci s více koncovými body".

Aplikace Brána služeb REST umožňuje používat společný systém služeb REST. Aplikace Brána služeb REST se vytváří při konfiguraci služeb REST.

1. Klepněte na jednu z těchto voleb.
 - V případě služeb REST na serveru klepněte na volbu: **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server > název_serveru > Obchodní integrace > Služby REST.**
 - V případě služeb REST na klastru klepněte na volbu: **Servery > Klastry > Serverové klastry aplikačního serveru WebSphere Application Server > název_klastru > Obchodní integrace > Služby REST.**

Zobrazí se stránka Služby REST se všemi výchozími službami REST, které můžete nakonfigurovat pro moduly widget prostoru Business Space k použití s vaším produktem nebo komponentou (Business Flow Manager nebo Human Task Manager). Pokud byla služba REST již nakonfigurována, zobrazí se příslušná zpráva.

2. Vyberte položku **Protokol** ze seznamu pro všechny služby REST, které chcete nakonfigurovat, aby byly dostupné v prostoru Business Space. Nakonfigurujte úplnou cestu URL výběrem protokolu **https://** nebo **http://** a nastavením polí **Název hostitele nebo virtuálního hostitele v prostředí s vyrovnanou zátěží** a **Port**. Použijte úplný název hostitelského systému.

Chcete-li, aby požadavky REST šly přímo na aplikační server, zadejte název hostitele a port aplikačního serveru. Chcete-li, aby požadavky REST šly na server proxy nebo HTTP server umístěný před jedním nebo několika aplikačními servery, zadejte název hostitele a port serveru proxy nebo HTTP serveru, který jste již nastavili. V prostředí s prostředkem pro vyrovnávání zátěže nebo severem proxy mezi prohlížečem a prostorem Business Space a službami REST pamatujte na to, aby zde uvedené údaje protokolu služby REST, hostitele a portu odpovídaly adrese URL prohlížeče pro přístup k prostoru Business Space. Stejně omezení platí pro všechna prostředí, která používají moduly widget prostoru Business Space s povolenou technologií Flex.

3. V tabulce služeb REST označte na příslušném řádku políčko **Povolena** v případě, že chcete příslušnou službu REST povolit, resp. zrušte označení políčka **Povolena** v případě, že chcete danou službu REST zakázat.
4. V tabulce služeb REST zadejte smysluplný popis pro každou ze služeb REST do pole **Popis**.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte změny nastavení služeb.

Chcete-li konfiguraci služeb REST později upravit, můžete se vrátit zpět na stránku Služby REST nebo použít další stránky administrativní konzoly ke správě konfigurace koncových bodů služeb REST. Na stránce poskytovatelů služeb REST můžete vybrat poskytovatele služeb, kterého chcete nakonfigurovat. Stránka služeb REST dostupná pomocí volby **Služby > Služby REST** umožňuje nakonfigurovat všechny služby REST ve vašem prostředí.

- Nakonfigurujte prostor Business Space.
- Nakonfigurujte databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí Network Deployment).
- Registrujte koncové body služeb REST.

- V případě vícenásobných instancí koncových bodů služeb, například pokud segmentujete práci na dvou klastrech a chcete, aby moduly widget zobrazovaly data z každého klastru, je nutné ručně povolit další moduly widget na každém z dalších klastrů.
- Nastavte zabezpečení pro prostor Business Space.

Konfigurace služeb REST pomocí příkazového řádku:

Všechny moduly widget potřebné k vašemu produktu se instalují společně s prostorem Business Space powered by WebSphere. Služby REST (Representational State Transfer) pro moduly widget je nutné nakonfigurovat, povolit a registrovat v prostoru Business Space. Teprve poté může váš tým tyto moduly widget v prostoru Business Space používat. Pokud nepoužijete stránku administrativní konzoly služeb REST, můžete použít příkaz `updateRESTGatewayService`.

Před provedením této úlohy je nutné nainstalovat produkt Business Process Management pro WebSphere.

Implementace služeb REST se provádí automaticky v profilu samostatného serveru. U ostatních typů konfigurace můžete použít stránku administrativní konzoly služeb REST nebo příkaz `updateRESTGatewayService` ke konfiguraci služeb pro rozhraní API služeb REST pro všechny moduly widget vašeho produktu v prostoru Business Space.

Dále musíte registrovat koncové body REST v prostoru Business Space. Prostor Business Space poté přidruží moduly widget k těmto koncovým bodům a moduly widget se zobrazí v paletě, kde se budou moci používat.

Chcete-li nakonfigurovat více instancí jednoho koncového bodu služby REST, je nutné ručně upravit soubor koncových bodů a soubor metadat modulů widget. Další informace viz téma "Povolení modulů widget prostoru Business Space pro více koncových bodů."

1. Otevřete příkazové okno.
Příkaz `wsadmin` lze nalézt v adresáři `kořenový_adresář_profilu/bin` pro prostředí samostatného serveru nebo v adresáři `kořenový_adresář_profilu_správce_implementace/bin` pro prostředí síťové implementace.
2. V příkazovém řádku zadejte příkaz `wsadmin`, abyste spustili prostředí `wsadmin`.
3. Použijte příkaz `updateRESTGatewayService` ke konfiguraci služeb REST, přičemž uveďte klastr nebo server a uzel. Parametr **-enable** je volitelný, a pokud není určen, standardně se použije hodnota `true`.
4. Spustěte příkaz `save`.

V následujícím příkladu se používá jazyk Jython ke spuštění příkazu `updateRESTGatewayService` a následnému uložení změn. Konfiguruje služby REST na klastru.

```
AdminTask.updateRESTGatewayService(['-clusterName
název_klastru'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updateRESTGatewayService {-clusterName
název_klastru}
$AdminConfig save
```

- Nakonfigurujte prostor Business Space.
- Nakonfigurujte databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí Network Deployment).

- Registrovat koncové body služeb REST.
- V případě vícenásobných instancí koncových bodů služeb, například pokud segmentujete práci na dvou klastrech a chcete, aby moduly widget zobrazovaly data z každého klastru, je nutné ručně povolit další moduly widget na každém z dalších klastrů.
- Nastavte zabezpečení pro prostor Business Space.

Konfigurace prostoru Business Space a registrace koncových bodů REST v administrativní konzole:

Prostor Business Space powered by WebSphere můžete nainstalovat a nakonfigurovat pomocí administrativní konzoly.

Před zahájením této úlohy musíte provést následující úlohy:

- Nainstalujte software produktu a vytvořte profil. Nainstalujete-li váš produkt, soubory prostoru Business Space jsou vloženy s instalací pro profily, které nastavíte. Váš profil není nakonfigurován pro prostor Business Space, dokud na tomto profilu prostor Business Space nenakonfigurujete explicitně.
- Povolte zabezpečení, chcete-li nastavit zabezpečené prostředí pro prostor Business Space.
- Nakonfigurujte služby REST (Representational State Transfer). Pokud máte samostatné prostředí serveru nebo používáte průvodce Prostředí implementace ke konfiguraci vašeho běhového prostředí, koncové body služeb REST budou konfigurovány a povoleny automaticky. V jiných prostředích použijte ke konfiguraci služeb REST stránku administrativní konzoly služeb REST. Pokud chcete v prostoru Business Space zpřístupnit moduly widget, musíte pro tyto moduly nakonfigurovat služby REST. Na stránce administrativní konzoly konfigurace prostoru Business Space můžete zaregistrovat koncové body služby REST, tak aby prostor Business Space přidružil moduly widget ke koncovým bodům a moduly widget se zobrazily v paletě pro použití.
- Chcete-li konfigurovat prostor Business Space na serveru nebo v klastru s použitím jiného zdroje dat, než je zdroj dat produktu, vytvořte zdroj dat v rozsahu serveru nebo klastru se správným názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS a teprve poté nakonfigurujte prostor Business Space pomocí administrativní konzoly.
- Chcete-li v databázovém produktu Oracle pro tabulky prostoru Business Space použít jiné schéma, než používá databáze produktu, před otevřením stránky Konfigurace prostoru Business Space ručně vytvořte zdroj dat podle následujících kroků:
 1. Pomocí softwaru databázového produktu vytvořte schéma.
 2. Pomocí administrativní konzoly zkonfigurujte poskytovatele JDBC.
 3. Pomocí administrativní konzoly vytvořte v rozsahu serveru nebo klastru (podle vašeho prostředí) zdroj dat s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS.
 4. Pomocí administrativní konzoly vytvořte alias ověřování. Nastavte jméno uživatele ve schématu, které jste vytvořili, a nastavte ověřování podle vašeho nastavení produktu Oracle.
 5. Nastavte alias ověřování ve zdroji dat.

Používáte-li prostředí implementace nebo jinou rozšířenou konfiguraci profilu, musíte pomocí administrativní konzoly nakonfigurovat prostor Business Space pro práci s vaším běhovým prostředím. Prostor Business Space je grafické uživatelské rozhraní založené na prohlížeči pro obchodní uživatele aplikace, která běží s vámi nastaveným profilem. V prostoru Business Space můžete vy a uživatelé vaší aplikace upravovat obsah z produktů v portfoliu WebSphere Business Process Management.

1. Zajistěte spuštění administrativní konzoly.
2. V navigačním podokně klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server** nebo **Servery > Klastry > Klastry aplikačního serveru WebSphere Application Server**.

3. Vyberte název svého cílového serveru či klastru.
4. Na stránce Konfigurace pod **Obchodní integrace** klepněte na volbu **Konfigurace prostoru Business Space**. Otevře se stránka Konfigurace prostoru Business Space. Pokud je prostor Business Space již zkonfigurován, můžete tuto stránku sice zobrazit, avšak nelze upravovat obsah polí.
5. Vyberte zaškrťovací políčko **Instalovat službu prostoru Business Space**.
6. Do rámečku **Název schématu databáze** zadejte název schématu databáze, které chcete použít pro databázi prostoru Business Space.

Poznámka: V databázovém produktu Oracle je název schématu stejný jako jméno uživatele nastavené pro alias ověřování na zdroji dat.

7. Není-li určen žádný zdroj dat v poli **Zdroj dat pro existující prostor Business Space**, přejděte do seznamu **Vytvořit zdroj dat pro prostor Business Space pomocí** a vyberte zdroj dat, který se připojí k databázi, kterou chcete použít s prostorem Business Space. Určením zdroje dat v seznamu **Vytvořit zdroj dat pro prostor Business Space pomocí:** se vytvoří zdroj dat pro prostor Business Space s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS, které je modelováno ve vámi vybraném zdroji dat. Zdroj dat prostoru Business Space je vytvořen na serveru nebo v klastru, ve kterém konfigurujete prostor Business Space, i když se zdroj dat produktu nachází na jiném serveru nebo v jiném klastru.

Tip: Pokud se nezobrazuje existující zdroj dat, který chcete použít, musíte stornovat stránku Konfigurace prostoru Business Space, zřídit databázi a datový zdroj, které chcete použít, a poté restartovat stránku Konfigurace prostoru Business Space a dokončit celou konfiguraci. Další informace naleznete v sekci Než začnete.

8. Klepněte na tlačítko **OK**.
9. Chcete-li zaregistrovat správný cíl implementace (klastr nebo server) pro koncové body služby REST pro každý modul widget, který používáte v prostoru Business Space, klepněte na volbu **Registrace koncového bodu služby REST**.

Cíl, který vyberete pro typ koncového bodu služby REST, může nastavit rozsah dat zobrazovaných v některých modulech widget. Případně můžete vybrat konkrétní klastr či server pro vyšší výkon a dostupnost.

Používáte-li moduly widget Správa lidských úloh, můžete v řádku pro služby procesů a služby úloh vybrat více poskytovatelů služby REST pro server nebo klastr. Vyberte poskytovatele s označením Name=Federated REST Services, poskytovatele s označením Name=Business Process Choreographer REST services nebo poskytovatele s označením Name=BPD engine REST services. Máte-li úlohy a procesy spuštěné v komponentě Business Process Choreographer i ve stroji definice obchodního procesu (BPD), vyberte sdružené služby REST. Pokud používáte jen procesy a úlohy spuštěné v komponentě Business Process Choreographer (modelované v produktu Integration Designer), vyberte služby REST komponenty Business Process Choreographer. Pokud používáte jen procesy a úlohy spuštěné ve stroji definic BPD (modelované v komponentě Process Designer), vyberte stroj definic BPD.

Pokud neuvedete cíl, koncový bod REST tohoto typu nebude registrován v prostoru Business Space, a jakékoli moduly widget, které potřebují tento typ koncového bodu služby REST, nebudou v prostoru Business Space viditelné.

10. Uložte konfiguraci.
11. Před spuštěním prostředí implementace nebo klastrů spusťte skripty pro konfiguraci databázových tabulek pro prostor Business Space. Skripty byly vygenerovány při dokončení konfigurace. Další informace viz Konfigurace databáze prostoru Business Space.

Poznámka: Používáte-li databázi Oracle, heslo aliasu ověřování zdroje dat prostoru Business Space se nastavuje stejně jako název schématu prostoru Business Space. Výchozí hodnota schématu je IBMBUSSP. Pokud konfiguruje prostor Business Space, můžete určit jiné schéma v administrativní konzole nebo na příkazovém řádku. V tomto případě je výchozí heslo stejné jako schéma, které určíte. Chcete-li použít jiné heslo pro jméno uživatele prostoru Business Space, musíte pomocí administrativní konzoly aktualizovat prostředky JDBC: Vyhledejte zdroj dat jdbc/mashupsDS. Upravte hodnotu aliasu ověřování tak, aby odpovídala heslu pro název schématu prostoru Business Space. Uložte změny a restartujte server.

Poznámka: Prostor Business Space používá komponentu proxy pro připojení k vašim službám REST. V některých případech, nejsou-li služby REST odpovídající, musíte aktualizovat nastavení časového limitu připojení vašeho prostoru Business Space k vašim službám REST podle výkonu serverů služeb REST. Další informace viz část Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space.

Konfigurace prostoru Business Space z příkazového řádku:

Prostor Business Space powered by WebSphere je možné instalovat a konfigurovat pomocí příkazu obslužného programu wsadmin. Pomocí příkazu wsadmin je možné provést stejnou konfiguraci prostoru Business Space jako v administrativní konzole.

Před zahájením této úlohy musíte provést následující úlohy:

- Nainstalujte software produktu a vytvořte profil. Nainstalujete-li váš produkt, soubory prostoru Business Space jsou vloženy s instalací pro profily, které nastavíte. Váš profil není nakonfigurován pro prostor Business Space, dokud na tomto profilu prostor Business Space nenakonfiguruje explicitně.
- Chcete-li nastavit zabezpečené prostředí pro prostor Business Space, povolte zabezpečení.
- Plánujete-li použití souboru návrhu databáze pro informace o databázi prostoru Business Space, proveďte postup v části “Vytvoření souboru vlastností návrhu databáze prostoru Business Space” na stránce 185.
- Nakonfigurujte služby REST (Representational State Transfer). Pokud máte samostatné prostředí serveru nebo používáte průvodce Prostedí implementace ke konfiguraci vašeho běhového prostředí, koncové body služeb REST budou konfigurovány a povoleny automaticky. V jiných prostředích použijte ke konfiguraci služeb REST stránku administrativní konzoly služeb REST. Pokud chcete mít v prostoru Business Space, k dispozici moduly widget, musíte pro tyto moduly konfigurovat koncové body služeb REST. Koncové body služeb REST musíte zaregistrovat, aby se prostor Business Space přidružil k modulům widget s koncovými body a aby se moduly widget zobrazily na paletě, kde je bude možné používat.
- Chcete-li nakonfigurovat prostor Business Space na serveru nebo klastru s použitím jiného zdroje dat, než je zdroj dat produktu, před konfigurací prostoru Business Space (před spuštěním příkazu configureBusinessSpace) vytvořte zdroj dat v rozsahu serveru nebo klastru se správným názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS.
- Chcete-li v produktu Oracle použít pro tabulky prostoru Business Space jiné schéma, než používá databáze produktu, před spuštěním příkazů pro instalaci a konfiguraci prostoru Business Space v níže uvedené proceduře ručně vytvořte zdroj dat pomocí následujících kroků:
 - Pomocí administrativní konzoly zkonfigurujte poskytovatele JDBC.
 - Pomocí administrativní konzoly vytvořte v rozsahu serveru nebo klastru (podle vašeho prostředí) zdroj dat s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS.

Pokud chcete místo konfigurace prostoru Business Space pomocí administrativní konzoly psát skripty, můžete prostor Business Space nakonfigurovat z příkazového řádku.

Pokud si nejste jisti, zda je prostor Business Space již nakonfigurován, můžete spustit příkaz `getBusinessSpaceDeployStatus`, který zkontroluje, zda je prostor Business Space nakonfigurován na serveru, v klastru, či v buňce. Další informace o tomto příkazu viz téma "Příkaz `getBusinessSpaceDeployStatus`".

Chcete-li zkonfigurovat prostor Business Space, postupujte takto.

1. Otevřete příkazové okno.

Příkaz `wsadmin` lze nalézt v adresáři *kořenový_adresář_profilu/bin* pro prostředí samostatného serveru nebo v adresáři *kořenový_adresář_profilu_správce_implementation/bin* pro prostředí síťové implementace.

2. V příkazovém řádku zadejte příkaz `wsadmin`, abyste spustili prostředí `wsadmin`.
3. Pomocí příkazu `installBusinessSpace` nainstalujte ve svém běhovém prostředí soubory podnikového archivu (EAR) prostoru Business Space.
4. Pomocí příkazu `configureBusinessSpace` nakonfigurujte zdroj dat prostoru Business Space a zkopírujte skripty, které nakonfigurují databázové tabulky do adresáře *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_uzlu_název_serveru/typ_databáze/název_databáze* na samostatném serveru, nebo do adresáře *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_klastru/typ_databáze/název_databáze* v klastru.
Musíte spustit skripty, které nakonfigurují databázové tabulky. Další informace o skriptech viz část "Konfigurace databáze prostoru Business Space" na stránce 185.
Pokud provádíte konfiguraci databáze s použitím souboru návrhu databáze, můžete tento soubor určit pomocí parametru **-bspacedbDesign** při spuštění příkazu `configureBusinessSpace`.
5. Po každém příkazu spusťte příkaz `AdminConfig.save` (Jython) nebo `$AdminConfig save` (Jacl).
6. Před spuštěním prostředí implementace nebo klastrů spusťte skripty pro konfiguraci databázových tabulek pro prostor Business Space. Další informace viz část Konfigurace databázových tabulek prostoru Business Space.

Konfigurace prostoru Business Space vytvoří grafické uživatelské rozhraní založené na prohlížečích pro obchodní uživatele vaší aplikace, která je spuštěna s vámi vytvořeným profilem. V prostoru Business Space můžete vy a uživatelé vaší aplikace upravovat obsah z produktů v portfoliu WebSphere Business Process Management.

Následující příklad používá Jython ke spuštění příkazů `installBusinessSpace` a `configureBusinessSpace`, které nainstalují soubory EAR a nakonfigurují zdroj dat prostoru Business Space v klastru. Tento příklad určuje schéma a databázi produktu, která se má používat s prostorem Business Space, když je instalováno více produktů. V situaci, kdy je nainstalován IBM Business Process Manager i IBM Business Monitor, vytvoří tento příklad zdroj dat prostoru Business Space s použitím vlastností zdroje dat produktu IBM Business Process Manager.

```
AdminTask.installBusinessSpace(['-clusterName myCluster -save true'])
AdminTask.configureBusinessSpace(['-clusterName myCluster -schemaName mySchema -productTypeForDatasource WPS -save true'])
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask installBusinessSpace {-clusterName myCluster -save true}
```

```
$AdminTask configureBusinessSpace {-clusterName  
myCluster -schemaName mySchema -productTypeForDatasource  
WPS -save true}
```

Tip: Používáte-li databázi Oracle, heslo aliasu ověřování zdroje dat prostoru Business Space se nastavuje stejně jako název schématu prostoru Business Space. Výchozí hodnota schématu je IBMBUSSP. Pokud konfiguruje prostor Business Space, můžete určit jiné schéma v administrativní konzole nebo na příkazovém řádku. V tomto případě je výchozí heslo stejné jako schéma, které určíte. Chcete-li použít jiné heslo pro jméno uživatele prostoru Business Space, musíte pomocí administrativní konzoly aktualizovat prostředky JDBC: Vyhledejte zdroj dat jdbc/mashupsDS. Upravte hodnotu aliasu ověřování tak, aby odpovídala heslu pro název schématu prostoru Business Space. Uložte změny a restartujte server.

Po konfiguraci prostoru Business Space musíte provést následující postup, abyste pro své běhové prostředí povolili prostor Business Space.

- Zaregistrujte koncové body příkazem registerRESTserviceEndpoint.
- Nastavte zabezpečení, které je třeba použít s prostorem Business Space a s moduly widget, které používá váš tým. Další informace viz téma "Nastavení zabezpečení prostoru Business Space."

Tip: Prostor Business Space používá komponentu proxy pro připojení k vašim službám REST. V některých případech, nejsou-li služby REST odpovídající, musíte aktualizovat nastavení časového limitu připojení vašeho prostoru Business Space k vašim službám REST podle výkonu serverů služeb REST. Další informace viz část Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space.

Vytvoření souboru vlastností návrhu databáze prostoru Business Space:

Je-li typ vaší databáze prostoru Business Space jiný než výchozí, můžete proces vytvoření databáze zjednodušit vytvořením souboru vlastností návrhu databáze.

Šablony souboru návrhu pro jednotlivé typy databází naleznete v adresáři *kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/config.bspace/MetadataFiles*. Například šablona souboru návrhu pro systém DB2 nese název BSpace_DB2-distributed.properties.

1. Vytvořte nový soubor zkopírováním souboru šablony pro svůj typ databáze.
2. Upravte hodnoty vlastností v souboru vlastností návrhu databáze v souladu se svou konfigurací. V souboru jsou komentáře, jež vám pomohou s výběrem správných hodnot vlastností.

Zadejte úplnou cestu ke svému souboru vlastností návrhu databáze na jedno z následujících míst podle svého prostředí produktu a rovněž podle svého uvážení:

- Používáte-li ke konfiguraci prostoru Business Space s určitým profilem nástroj Správa profilu, určete soubor návrhu databáze výběrem volby **Použit soubor návrhu databáze**.
- Používáte-li ke konfiguraci prostoru Business Space s určitým profilem obslužný program příkazového řádku manageprofiles, určete soubor návrhu databáze parametrem **-bspacedbDesign**.
- Používáte-li ke konfiguraci prostoru Business Space příkaz configureBusinessSpace, určete soubor návrhu databáze parametrem **-bspacedbDesign**.

Konfigurace databáze prostoru Business Space:

Databázové tabulky prostoru Business Space můžete na vzdáleném databázovém serveru nainstalovat ručně pomocí skriptů vygenerovaných instalačním programem. Pokud používáte prostředí implementace nebo vzdálenou databázi, musíte tyto tabulky nainstalovat po konfiguraci prostoru Business Space.

Před provedením této úlohy je třeba provést následující úlohy:

- Nainstalujte produkt.
- Vytvořte profily a konfigurované servery nebo klastry prostoru Business Space.
- Pro Oracle: Vytvořit databázi.
- Pro Microsoft SQL Server: Nastavit ověření instancí databáze SQL Server. Ovladač JDBC pro SQL Server podporuje pouze režim kombinovaného ověření. Proto musí být při vytváření instance produktu SQL Server ověření nastaveno na volbu **SQL Server a Windows**.
- Pro všechny databáze se ujistěte, že je databáze nainstalována s použitím znakové sady UTF-8 Universal, pokud chcete ve svém prostředí používat prostor Business Space.
- Ujistěte se, že je zastaven váš aplikační server s prostorem Business Space.

Pokud používáte DB2 for z/OS a nezbytné prostředky ještě nebyly nastaveny v rámci instalace hlavního produktu, proveďte před zahájením této úlohy následující dodatečné položky:

- Vytvořte databázi TEMP a tabulkový prostor TEMP, který bude obsahovat deklarované dočasné tabulky pro zpracování posouvateľných kurzorů.
- Vytvořte vyhrazenou skupinu STOGROUP, která bude obsahovat data prostoru Business Space.

Pokud chcete v DB2 for z/OS použít pro uložení jinou skupinu (například pokud nechcete přidat databázové tabulky prostoru Business Space do stejné databáze a skupiny úložišť jako obecnou databázi), musíte upravit a spustit skript `createTablespace_BusinessSpace.sql` po konfiguraci prostoru Business Space a před konfigurací databázových tabulek prostoru Business Space.

- Upravte soubor `createTablespace_BusinessSpace.sql` dostupný v následujícím umístění: *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_uzlu_název_serveru/typ_databáze/database_name* pro samostatný server nebo *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_klastru/typ_databáze/název_databáze* pro klastr, kde *typ_databáze* je DB2zOS.
- Změňte hodnotu VCAT z @VCAT@ na název nebo alias katalogu z integrovaného mechanismu katalogů pro skupinu úložišť, kterou chcete použít k uložení.

Pokud používáte DB2 V9.x a chcete zvýšit výkon, upravte soubor `createTablespace_BusinessSpace.sql`. Soubor `createTablespace_BusinessSpace.sql` je dostupný v umístění *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_uzlu_název_serveru/typ_databáze/database_name* pro samostatný server nebo *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_klastru/typ_databáze/název_databáze* pro klastr.

- Změňte IMMEDIATE SIZE 8000 PAGESIZE 32K na IMMEDIATE SIZE 8000 AUTOMATIC PAGESIZE 32K.
- Přidejte řádek PREFETCHSIZE AUTOMATIC za EXTENTSIZE 16 pod CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE @TSDIR@TMPTP a pod CREATE REGULAR TABLESPACE @TSDIR@REGTP.

Skript `configBusinessSpaceDB` nastaví tabulky prostoru Business Space se specifickou databází. (Pokud chcete tabulky vytvořit v již existující databázi jiné, než je specifická databáze, použijte pro svůj produkt skript `createDBTables` namísto skriptu `configBusinessSpaceDB`.)




Chcete-li konfigurovat databázové tabulky pro prostor Business Space, proveďte následující postup.

1. Přesvědčte se, že používáte identifikátor uživatele s dostatečným oprávněním pro vytvoření tabulek.
2. Vyhledejte skript v profilu, který jste nakonfigurovali jako poslední, a uložte jej do umístění ve stejném systému, kde je databáze.
 - Pro všechny databáze s výjimkou DB2 for z/OS vyhledejte skript `configBusinessSpaceDB.bat` nebo `configBusinessSpaceDB.sh`.
 - V případě produktu WebSphere Enterprise Service Bus for z/OS, pokud chcete nakonfigurovat databázové tabulky prostoru Business Space se všemi ostatními databázovými objekty, vyhledejte skript `createDB.sh`.
 - V případě DB2 for z/OS, pokud nespustíte skript `createDB.sh`, musíte soubory prostoru Business Space spouštět jednotlivě. Vyhledejte `createDatabase.sql`, `createStorageGroup_BusinessSpace.sql`, `createTablespace_BusinessSpace.sql` a `createTable_BusinessSpace.sql`.

Standardně se tyto skripty nacházejí v následujícím adresáři: *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_uzlu_název_serveru/typ_databáze/název_databáze* pro samostatný server, nebo v adresáři *kořenový_adresář_profilu/dbscripts/BusinessSpace/název_klastru/typ_databáze/název_databáze* pro klastr. Aktualizované skripty (s informacemi zadanými při vytváření profilu) se nacházejí v profilu pro server nebo klastr, který jste nakonfigurovali naposledy. Pokud jste použili průvodce konfiguračním prostředím implementace, nacházejí se skripty v profilu správce implementace. Při konfiguraci vzdálené databáze zkopírujte skripty ze systému, kde je nainstalován váš systém, na jiné místo ve vzdáleném systému.

3. **V případě produktu WebSphere Enterprise Service Bus for z/OS:** Pokud konfiguruje DB2 for z/OS, můžete použít skript `createDB.sh`, který nakonfiguruje databázové tabulky prostoru Business Space se všemi ostatními databázovými objekty v jedné databázi. Další informace viz téma "Vytvoření databázových objektů DB2 pomocí skriptu `createDB.sh`" v dokumentaci WebSphere Enterprise Service Bus for z/OS.
4. Otevřete příkazový řádek a spusťte jeden z následujících příkazů podle toho, jako platformu používáte.

Zkopírujte složku s dávkovými soubory a skripty do stejného umístění, kde je vaše databáze, a spusťte příkaz tam. Vaše ID uživatele musí mít přístup k interpretu příkazového řádku pro daný typ databáze a musí mít oprávnění ke spuštění příkazů.

-  **Linux**  **UNIX** **Na platformách Linux, UNIX a z/OS:** `configBusinessSpaceDB.sh`.
-  **Windows** **Na platformách Windows:** `configBusinessSpaceDB.bat`.

Pro databáze DB2 a SQL Server použijte volitelný parametr **-createDB**, chcete-li místo použití stávající databáze vytvořit jinou databázi.

Omezení: Při použití databáze SQL Server se v souboru `systemout.log` po spuštění skriptu databáze objeví následující varovná hlášení: ... **Warning! The maximum key length is 900 bytes** Pokud jako registr uživatelů používáte federovaná úložiště, můžete tato varování ignorovat. Pokud používáte samostatný registr LDAP, zkontrolujte, zda je počet znaků ve všech položkách rozlišujících jmen uživatelů (DN) ve vaší organizaci kratší než limit 131 znaků. Pokud počet znaků nějaké další položky DN uživatelů přesahuje 131 znaků, musíte změnit registr uživatelských účtů na volbu federovaná úložiště.

Pro DB2 for z/OS spusťte následující soubory v tomto pořadí:

- `createDatabase.sql`
- `createStorageGroup_BusinessSpace.sql`
- `createTablespace_BusinessSpace.sql`
- `createTable_BusinessSpace.sql`

5.    U databázi DB2 a DB2 for z/OS vytvoříte vazbu rozhraní příkazového řádku na databázi prostoru Business Space pomocí těchto příkazů:

```
db2 connect to název_databáze  
db2 bind instalační_adresář_databáze_DB2\bnd\@db2cli.lst blocking all grant  
public  
db2 connect reset.
```

Kde:

název_databáze je název databáze prostoru Business Space

instalační_adresář_DB2 je adresář, kde je nainstalována databáze DB2

6. Vytváříte-li znovu databázi prostoru Business Space poté, co byla předtím odstraněna, musíte před použitím prostředí Business Space nainportovat šablony a prostory Business Space. Dokončíte kroky v tématu Aktualizace šablon a prostorů prostoru Business Space po instalaci nebo aktualizaci modulů widget.
- Aktualizujte koncové body pro moduly widget, které mají být dostupné v prostoru Business Space.
 - Nastavte zabezpečení pro prostor Business Space a moduly widget, které váš tým používá.

Registrace koncových bodů služeb REST modulu widget prostoru Business Space pomocí příkazového řádku:

Pokud konfiguruje prostor Business Space pomocí administrativní konzoly, musíte registrovat koncové body služeb REST (Representational State Transfer), aby váš tým mohl používat moduly widget v prostoru Business Space. Pokud neregistrujete své koncové body na administrativní konzole pomocí stránek ke konfiguraci prostoru Business Space a registraci koncových bodů služeb REST systému, můžete použít příkaz `registerRESTServiceEndpoint`.

Před provedením této úlohy je třeba provést následující úlohy:

- Nainstalujte produkt.
- Zkonfigurujte služby REST pro moduly widget, které používáte v prostoru Business Space, za použití stránky administrativní konzoly služeb REST nebo příkazem `updateRESTGatewayService`. Pokud máte samostatné prostředí serveru nebo používáte průvodce Prostedí implementace ke konfiguraci vašeho běhového prostředí, koncové body služeb REST budou konfigurovány a povoleny automaticky.
- Zkonfigurujte prostor Business Space buď pomocí stránky administrativní konzoly ke konfiguraci prostoru Business Space, nebo pomocí příkazů `installBusinessSpace` a `configureBusinessSpace`.
- Nakonfigurujte databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí Network Deployment).

Služby REST se registrují automaticky v případě, že máte prostředí se samostatným serverem a nakonfigurovali jste prostor Business Space pomocí administrativní konzoly nebo nástroje Správa profilu, nebo pokud jste ke konfiguraci vašeho běhového prostředí použili průvodce Prostedí implementace. Jinak musíte služby REST nakonfigurovat a poté je registrovat.

Pomocí stránky administrativní konzoly k registraci koncových bodů služeb REST systému, resp. pomocí příkazu `registerRESTServiceEndpoint` můžete registrovat koncové body služeb REST pro všechny moduly widget vašeho produktu v prostoru Business Space. Prostor Business Space automaticky přidruží moduly widget k těmto koncovým bodům a moduly widget se zobrazí v paletě prostoru Business Space, kde se budou moci používat.

Příkaz `registerRESTServiceEndpoint` umožňuje registrovat sadu koncových bodů pro daného poskytovatele, cíl implementace nebo všechny jedinečné koncové body v buňce. Tímto příkazem se registrují koncové body služeb REST, které jsou ve stejné buňce jako prostor Business Space.

1. Otevřete příkazové okno.

Příkaz `wsadmin` lze nalézt v adresáři *kořenový_adresář_profilu/bin* pro prostředí samostatného serveru nebo v adresáři *kořenový_adresář_profilu_správce_implementation/bin* pro prostředí síťové implementace.

2. V příkazovém řádku zadejte příkaz `wsadmin`, abyste spustili prostředí `wsadmin`.

3. Použijte příkaz `registerRESTServiceEndpoint` k registraci koncových bodů prostoru Business Space pro služby REST všech modulů widget vašeho produktu.

4. Po každém příkazu spusťte příkaz `save`.

V následujícím příkladu se používá jazyk Jython ke spuštění příkazu `registerRESTServiceEndpoint` a následnému uložení změn. Registruje všechny nakonfigurované a povolené služby REST v klastru s prostorem Business Space.

```
AdminTask.registerRESTServiceEndpoint('[-clusterName
  název_klastru_služeb_rest -businessSpaceClusterName
  název_klastru_prostoru_business_space]')
AdminConfig.save()
```

Kde *název_klastru_služeb_rest* představuje název klastru, kde jsou nakonfigurovány služby REST, a *název_klastru_prostoru_business_space* je názvem klastru, kde je implementován prostor Business Space.

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask registerRESTServiceEndpoint
{-clusterName název_klastru_služeb_rest
-businessSpaceClusterName název_klastru_prostoru_business_space}
$AdminConfig save
```

Kde *název_klastru_služeb_rest* představuje název klastru, kde jsou nakonfigurovány služby REST, a *název_klastru_prostoru_business_space* je názvem klastru, kde je implementován prostor Business Space.

Volitelnými parametry jsou **appName**, **webModuleName**, **type**, **name**, **version**, **nodeName**, **serverName** nebo **clusterName**.

Pokud neuvedete parametry **type**, **appName** a **webModuleName**, registrují se všechny jedinečné koncové body služeb REST nakonfigurované na cíli implementace.

Neuvedete-li žádný z těchto parametrů, registrují se všechny jedinečné koncové body služeb REST nakonfigurované na všech cílech implementace.

Tip: Prostor Business Space používá komponentu proxy pro připojení k vašim službám REST. V některých případech, nejsou-li služby REST odpovídající, musíte aktualizovat nastavení časového limitu připojení vašeho prostoru Business Space k vašim službám REST podle výkonu serverů služeb REST. Další informace viz část Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space.

Konfigurace serveru proxy nebo serveru pro vyrovnávání zátěže k použití s prostorem Business Space:


Používáte-li prostor Business Space v prostředí se serverem proxy nebo serverem pro vyrovnávání zátěže, musíte nastavit vaše prostředí tak, aby správně fungoval prostor Business Space i moduly widget.

V prostředí síťové implementace nebo klastrovaném prostředí můžete nastavit server proxy nebo HTTP server z bezpečnostních důvodů a pro vyrovnávání pracovní zátěže. Příchozí požadavky HTTP pak nejdou přímo na aplikační server, ale na server proxy, který může tyto požadavky rozdělovat mezi několik aplikačních serverů provádějících příslušnou práci.

Místo serveru proxy nebo před ním lze použít jiné směrovací servery, například IBM HTTP Server.

Důležité: Pro vyrovnávání pracovní zátěže požadavků HTTP mezi dvěma či více členy klastru je nezbytný server proxy (nebo alternativní směrovací server). Server proxy umožňuje klientům přístup k aplikacím v rámci této topologie.

V prostředí se serverem pro vyrovnávání zátěže nebo serverem proxy mezi prohlížečem a prostorem Business Space a službami REST pamatujte na to, aby zde uvedené údaje protokolu služby REST, hostitele a portu odpovídaly adrese URL prohlížeče pro přístup k prostoru Business Space. Na stránce poskytovatelů služby REST na administrativní konzole ověřte, zda je u všech poskytovatelů, jako je např. komponenta Business Flow Manager a Human Task Manager, uveden správný protokol, hostitel a port. Další informace o úpravách služeb REST viz téma Konfigurace služeb REST v poskytovateli služby.



Obrázek 1. Typická topologie

Používáte-li IBM HTTP Server, je třeba provést další kroky mapování, aby byly mapovány moduly na webový server a byly nakonfigurovány aliasy hostitele.

Používáte-li server proxy serveru WebSphere Application Server, musíte zajistit, aby byly povoleny všechny moduly pro server proxy.

Používáte-li nastavení s reverzním serverem proxy pro HTTP Server, musíte namapovat adresy URL pro prostor Business Space a moduly widget.

Konfigurace serveru IBM HTTP Server pro prostor Business Space:

Používáte-li IBM HTTP Server, je nutné dokončit další kroky mapování, aby prostor Business Space mohl fungovat ve vašem prostředí.

Před vlastní konfigurací serveru IBM HTTP Server pro práci s prostorem Business Space postupujte takto:

- Instalujte server IBM HTTP Server.
- Přesvědčte se, že je povoleno zabezpečení SSL pro server IBM HTTP Server.
- Zkontrolujte, zda byla přidána definice webového serveru IBM HTTP Server do aplikačního serveru.

Při instalaci modulu plug-in serveru IBM HTTP Server vytvoří instalační proces na webovém serveru skript `configurewebový_server`. Účelem skriptu `configurewebový_server` je mapovat moduly webové aplikace na webový server. Po vygenerování prostředí implementace proto tento skript spusťte.

1. Přesvědčte se, že jsou moduly mapovány na webový server. U všech aplikací vyžadovaných prostorem Business Space ověřte, zda je webový server jedním z vybraných cílů.
 - a. Přihlaste se na administrativní konzolu jako administrativní uživatel.
 - b. Klepněte na volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere**.
 - c. Na panelu Podnikové aplikace klepněte na název aplikace.

Zkontrolujte následující aplikace. Můžete potřebovat jen některé nebo všechny aplikace z tohoto seznamu, v závislosti na tom, jaké produkty s prostorem Business Space používáte.

 - **BPMAdministrationWidgets_název_uzlu_název_serveru** (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
 - **BusinessSpaceHelpEAR_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **BSpaceEAR_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **BSpaceForms_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **HumanTaskManagementWidgets_název_uzlu_název_serveru** (pro IBM Business Process Manager a IBM Business Monitor)
 - **Brána služeb REST** (pro všechny produkty)
 - **REST Services Gateway Dmgr** (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
 - **mm.was_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **WBMDashboardWeb_název_uzlu_název_serveru** (pro IBM Business Monitor)
 - **webWidgets_název_uzlu_název_serveru** (pro WebSphere Enterprise Service Bus)
 - d. U každé aplikace na kartě Konfigurace v části Moduly klepněte na volbu **Spravovat moduly**.
 - e. Na stránce Spravovat moduly vaší aplikace ověřte, zda je webový server jedním z vybraných cílů u každého z vašich modulů.
 - V tabulce ve sloupci Server zkontrolujte u každého z modulů, zda je webový server jedním z vybraných cílů u každého z vašich modulů. Například u aplikace `mm.was_název_uzlu_název_serveru` hledejte server, který se má zobrazovat ve sloupci Server:
WebSphere:cell=qaxs41Cell02,node=qaxs41Node03,server=httpserver
WebSphere:cell=qaxs41Cell02,cluster=Golden.WebApp.
 - Musíte-li přidat webový server, zaškrtněte políčko vedle názvu modulu. Poté v seznamu Klastry a servery vyberte myší více cílů při současném stisku klávesy Ctrl. Například chcete-li vybrat webový server pro svoji aplikaci, stiskněte klávesu Ctrl a poté vyberte současně klastr aplikačního serveru a příslušný webový server. Provedené změny uložte klepnutím na volby **Použít**, **OK** a **Uložit**.
2. Ověřte, zda alias názvu hostitele `východzí_hostitel` obsahuje správné informace ke všem členům klastru, webovému serveru nebo serveru proxy.
 - a. Přihlaste se na administrativní konzolu jako administrativní uživatel.
 - b. Klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server**.
 - c. U každého člena klastru klepněte na název aplikačního serveru, aby se zobrazilo číslo portu k názvu portu **WC_defaulthost**.
 - Pod položkou Komunikace rozbalte volbu **Porty**.
 - Zapamatujte si příslušné číslo portu k názvu portu **WC_defaulthost**.

- d. V levé navigační oblasti administrativní konzoly klepněte na volbu **Prostředí > Virtuální hostitelé**.
- e. Klepněte na název **výchozí_hostitel**.
- f. Pod položkou Další vlastnosti klepněte na volbu **Zástupné názvy hostitele**.
- g. Pokud není na seznamu zobrazen název hostitele a číslo portu pro člena klastru, klepněte na volbu **Nový**, abyste mohli chybějící položku do seznamu přidat. U názvu hostitele lze použít zástupný znak * (hvězdička).
- h. Přidáte-li novou položku, klepněte na volbu **Uložit a Synchronizovat**.

Konfigurace serveru proxy WebSphere Application Server prostoru Business Space:

Pokud používáte server proxy WebSphere Application Server, ujistěte se, že mají všechny moduly povoleny server proxy, aby prostor Business Space ve vašem prostředí pracoval.

Před konfigurací serveru proxy WebSphere Application Server pro spolupráci s prostorem Business Space proveďte tyto kroky:

1. Ujistěte se, že jste použili nejnovější verzi produktu WebSphere Application Server.
2. Vytvořte server proxy (klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Servery proxy WebSphere**). Další informace viz část Nastavení serveru proxy v Informačním centru produktu WebSphere Application Server.
3. Přesvědčte se, že je vybraný protokol HTTP.
1. Přesvědčte se, že jsou moduly namapovány na server proxy WebSphere Application Server. U každé aplikace, kterou prostor Business Space vyžaduje, ověřte, zda je v modulech povolen server proxy.
 - a. Přihlaste se k administrativní konzole jako administrativní uživatel.
 - b. Vyberte volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere**.
 - c. Na panelu Podnikové aplikace vyberte název aplikace.
Zkontrolujte následující aplikace. Můžete potřebovat jen některé nebo všechny aplikace z tohoto seznamu, v závislosti na tom, jaké produkty s prostorem Business Space používáte.
 - **BPMAdministrationWidgets_název_uzlu_název_serveru** (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
 - **BusinessSpaceHelpEAR_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **BSpaceEAR_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **BSpaceForms_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **HumanTaskManagementWidgets_název_uzlu_název_serveru** (pro IBM Business Process Manager a IBM Business Monitor)
 - **Brána služeb REST** (pro všechny produkty)
 - **REST Services Gateway Dmgr** (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
 - **mm.was_název_uzlu_název_serveru** (pro všechny produkty)
 - **WBMDashboardWeb_název_uzlu_název_serveru** (pro IBM Business Monitor)
 - **wesbWidgets_název_uzlu_název_serveru** (pro WebSphere Enterprise Service Bus)
 - d. U každé aplikace na kartě **Konfigurace** v části **Moduly** klepněte na volbu **Spravovat moduly**.
 - e. Na stránce Spravovat moduly vaší aplikace klepněte na každý modul a vyberte volbu **Konfigurace serveru proxy webového modulu**.
 - f. Přesvědčte se, že je vybrána volba **Povolit server proxy**.
2. Ověřte, zda alias názvu hostitele **výchozí_hostitel** obsahuje správné informace ke všem členům klastru, webovému serveru nebo serveru proxy.

- a. Přihlaste se k administrativní konzole jako administrativní uživatel.
 - b. Vyberte volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere**.
 - c. U každého členu klastru vyberte název aplikačního serveru, aby se zobrazilo číslo portu pro název portu parametru **WC_defaulthost**.
 - Pod položkou Komunikace rozbalte volbu **Porty**.
 - Číslo portu parametru **WC_defaulthost** si poznamenejte.
 - d. Z levé navigační oblasti administrativní konzoly vyberte volbu **Prostředí > Virtuální hostitelé**.
 - e. Klepněte na volbu **výchozí_hostitel**.
 - f. Pod položkou Další vlastnosti klepněte na volbu **Zástupné názvy hostitele**.
 - g. Pokud v seznamu není zobrazen název hostitele a číslo portu pro členy klastru, klepněte na volbu **Nový** a přidejte chybějící položku do seznamu. Pro název hostitele lze použít zástupný znak * (hvězdička).
 - h. Pokud přidáte novou položku, klepněte na tlačítko **Uložit** a potom na volbu **Synchronizovat**.
3. Chcete-li použít protokol HTTP, nakonfigurujte server proxy WebSphere Application Server.
 - a. Přihlaste se k administrativní konzole jako administrativní uživatel.
 - b. Vyberte volbu **Servery > Typy serverů > Servery proxy WebSphere** a potom vyberte dříve vytvořený server proxy.
 - c. Rozbalte položku **Nastavení serveru proxy HTTP** a klepněte na volbu **Nastavení serveru proxy**.
 - d. Klepněte na volbu **Přizpůsobené vlastnosti** a přidejte novou vlastnost s názvem `cache.query.string` a hodnotou `true`.
 - e. Klepněte na tlačítko **Uložit** a potom restartujte server proxy.

Mapování adres URL prostoru Business Space pro reverzní server proxy:

Máte-li nastavení reverzního serveru pro svůj server HTTP, musíte při konfiguraci serveru HTTP pro práci s prostorem Business Space mapovat adresy URL pro prostor Business Space a moduly widget, které váš tým používá.

1. Upravte váš konfigurační soubor serveru HTTP.
2. Mapujte všechny adresy URL pro prostor Business Space a moduly widget, se kterými pracují vaši firemní uživatelé v běhovém řešení.

Adresy URL pro obecný rámec prostoru Business Space (všechny produkty):

- `/BusinessSpace/*`
- `/mum/*`
- `/help/*`
- `/BSpaceWebformsProxy/*`
- `/themes/*`
- `/pageBuilder2/*`

Další adresy URL pro moduly widget IBM Business Monitor:

- `/BusinessDashboard/*`
- `/DashboardABX/*`
- `/monitorServerComponent/*`
- `/mobile/*`
- `/rest/*`
- `/p2pd/*`

- /AlphabloxServer/*
- /AlphabloxAdmin/*
- /AlphabloxTooling/*
- /BloxBuilder/*

Další adresy URL pro moduly widget IBM Business Process Manager:

- /BSpaceWidgetsHM/*
- /SecurityManagerWidgets/*
- /BSpaceWidgetsBCM/*
- /rest/*
- /PolymorphicWidget/*
- /scaWidget/*
- /ServiceMonitorGraphWidget/*
- /StoreAndForward/*

Další adresy URL pro moduly widget WebSphere Enterprise Service Bus:

- /BSpaceWidgetsHM/*
- /rest/*
- /PolymorphicWidget/*
- /scaWidget/*
- /ServiceMonitorGraphWidget/*
- /StoreAndForward/*

Povolení rozhraní API sdružení pro více cílů implementace:

Rozhraní API sdružení vám umožňuje zobrazení procesů a úloh vytvořených v nástrojích Process Designer a Integration Designer ve stejném seznamu úloh. Pokud vaše prostředí zahrnuje více klastrů ve stejné buňce nebo více buněk, musíte domény sdružení nakonfigurovat ručně pomocí vhodných příkazů.

Rozsah tématu: Toto téma se týká následujících produktů:

- IBM Business Process Manager Advanced

Před provedením této úlohy je třeba provést následující úlohy:

- Nainstalujte produkt.
- Vytvořte profily a nakonfigurujte prostor Business Space v cíli implementace (server nebo klastr).
- Nakonfigurujte databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí implementace).

Rozhraní API sdružení je automaticky nakonfigurováno s vaším produktem jako součást aplikace Brána služeb REST. Chcete-li tuto konfiguraci změnit pro své prostředí s více cíli implementace, použijte příkazy wsadmin.

1. Otevřete příkazové okno.

Příkaz wsadmin lze nalézt v adresáři *kořenový_adresář_profilu/bin* pro prostředí samostatného serveru nebo v adresáři *kořenový_adresář_profilu_správce_implementation/bin* pro prostředí síťové implementace.

2. V příkazovém řádku zadejte příkaz wsadmin, abyste spustili prostředí wsadmin.

3. Použijte příkaz createBPMApiFederationDomain k vytvoření domény sdružení a použijte krok addTarget ke sdružení domény v rámci jednoho či více cílů implementace.

Hodnota *název_domény_sdružení* pro parametr názvu musí být jedinečná.

Následující příklad přidává doménu sdružení s názvem `myCustomFederationDomain`, která zajišťuje sdružení v rámci serveru (s názvem uzlu `myNode` a názvem serveru `myServer`) a klastru (s názvem `myCluster`).

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.createBPMApiFederationDomain(['-nodeName název_uzlu  
-serverName název_serveru -name myCustomFederationDomain -addTarget  
[[" myNode myServer "" ] [" "" "" myCluster]]'])
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask createBPMApiFederationDomain {-nodeName název_uzlu  
-serverName název_serveru -name myCustomFederationDomain -addTarget  
{[" myNode myServer "" ] {"" "" "" myCluster}}}
```

Ostatní příkazy jsou k dispozici, budete-li potřebovat upravit konfiguraci rozhraní API sdružení.

- Chcete-li odstranit určitou doménu sdružení včetně cílů, které obsahuje, použijte příkaz `deleteBPMApiFederationDomain`.
- Chcete-li vypsat všechny domény sdružení, použijte příkaz `listBPMApiFederationDomains`.
- Chcete-li přidat nebo odebrat určitou doménu sdružení, použijte příkaz `modifyBPMApiFederationDomain`.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o určité doméně sdružení, použijte příkaz `showBPMApiFederationDomain`.

Povolení modulů widget prostoru Business Space pro prostředí s propojenými buňkami:

Pokud je prostor Business Space spuštěn v jiné buňce, než jsou spuštěny služby REST (Representational State Transfer), nebo pokud jsou moduly widget v jiných buňkách než prostoru Business Space, musíte ručně upravit soubory koncových bodů.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Instalovat produkt.
- Vytvořit profily a nakonfigurovat prostor Business Space v cíli implementace (serveru nebo klastru).
- Nakonfigurovat databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí implementace).

Všechny moduly widget nezbytné pro váš produkt jsou nainstalovány s prostorem Business Space, ale než je bude moci váš tým používat v prostoru Business Space, je třeba nakonfigurovat a zaregistrovat koncové body, které tyto moduly widget potřebují. Koncové body je možné nakonfigurovat a zaregistrovat na stránkách administrativní konzoly. Pokud jsou však váš produkt a služby REST nainstalovány v jiné buňce než prostoru Business Space, musíte upravit soubory koncových bodů služeb REST, aby měly přístup ke službám REST a aby vaše moduly widget řádně spolupracovaly s prostorem Business Space.

Upravte jeden či více následujících souborů koncových bodů v závislosti na tom, jaké produkty máte nainstalovány a jaké moduly widget používáte spolu s prostorem Business Space:

- IBM Business Monitor: `monitorEndpoints.xml`
- IBM Business Monitor s IBM Cognos Business Intelligence: `cognosEndpoints.xml`

- WebSphere Enterprise Service Bus: `wesbWidgetEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace zásad mediace, Prohlížeč služeb a Brána proxy), `bpmAdministrationEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace).
- IBM Business Process Manager: `wpsEndpoints.xml`, `bpmAdministrationEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace), `wesbWidgetEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace zásad mediace, Prohlížeč služeb a Brána proxy), `HumanTaskManagementEndpoints.xml` (pro obchodní procesy a lidské úlohy), `bspaceWFSEndpoints.xml` (pro použití serveru Lotus Webform Server s moduly widget Správa lidských úloh).
- Všechny produkty: `wsumEndpoint.xml` (pro členství uživatelů).

Pokud jste administrátorem, můžete zaregistrovat koncové body a povolit moduly widget pomocí následujících kroků.

1. Zkopírujte moduly widget z buňky, kam byly nainstalovány, do buňky, kde je při instalaci nakonfigurován prostor Business Space. Moduly widget se nacházejí v adresáři `kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\widgets` a lze je zkopírovat do dočasné složky.
2. Spusťte příkaz `installBusinessSpaceWidgets`, který nainstaluje, implementuje a zaregistruje určené moduly widget, které se nacházejí v adresáři `kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\widgets`.
 - a. Přesvědčte se, že je spuštěn cílový server (v prostředí se samostatným serverem) nebo správce implementace (v prostředí Network Deployment), a v daném profilu otevřete příkazové okno.
Příkaz `wsadmin` naleznete v adresáři `profiles\název_profilu\bin`.
 - b. V příkazovém řádku zadejte příkaz `wsadmin`, abyste spustili prostředí `wsadmin`.
 - c. Spusťte příkaz `installBusinessSpaceWidgets`. V klastrovaném prostředí zadejte parametr `-clusterName`. V prostředí se samostatným serverem zadejte parametry `-serverName` a `-nodeName`. Zadejte parametr `-widgets` s úplnou cestou k adresáři nebo souboru, který obsahuje moduly widget.
3. Vyhledejte soubory koncových bodů v adresáři `kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\registryData\endpoints`. V klastru se ujistěte, že je použit aplikační server, kde jste vytvořili profil správce implementace. Všechny názvy souborů končí na `Endpoints.xml` nebo `Endpoint.xml`.
4. Pro každý soubor koncového bodu, který konfigurujete, vytvořte záložní kopii.
5. V profilu správce implementace první buňky vytvořte následující adresář (pokud ještě neexistuje): `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\registryData\` (kde `kořenový_adresář_profilu` je zpravidla `kořenový_adresář_instalace\profiles\název_profilu` nebo `kořenový_adresář_instalace\pf\název_profilu`) a zkopírujte do něj registrační soubor koncového bodu.
6. Nakonfigurujte koncové body podle potřeby prostřednictvím úpravy souborů koncových bodů. Jednotlivé koncové body jsou v souboru koncového bodu určeny pomocí bloku `<tns:Endpoint>`. Identifikujte blok, který chcete změnit.

Tip: Pokud některé koncové body nechcete aktivovat, můžete je ze souboru odebrat, abyste předešli případným zmatkům.

Umístění identifikované koncovým bodem je určeno v rámci kódu `<tns:url>`. Tato hodnota představuje cestu ve webovém modulu, určenou jako úplná nebo relativní adresa URL HTTP. Standardně se jedná o relativní adresu URL. Změňte ji na úplnou cestu k adrese URL, například `https://virtuální_hostitel.com:virtuální_port/rest/bpm/htm` nebo `http://host1:9445/WBPublishingDRAFT/`, kde protokol, hostitel a port identifikují, jak lze přistupovat k webovému modulu produktu.

Chcete-li vyhledat číslo portu pro daný server, postupujte takto:

- Přihlaste se do administrativní konzoly.
- Klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server**.
- Klepněte na server, pro který hledáte číslo portu, a potom rozbalte oddíl Porty.

Všechny aplikace používají stejný port, který je zobrazen buď v parametru **wc_defaulthost** (nezabezpečený hostitel), nebo v parametru **wc_defaulthost_secure** (zabezpečený hostitel).

Poznámka: Pokud používáte pro přístup k webovým modulům pro vyrovnání zátěže server HTTP, použijte nastavení názvu hostitele a portu tohoto serveru HTTP.

7. V buňce, kde je nakonfigurován server prostoru Business Space, spusťte příkaz `updateBusinessSpaceWidgets`, který po úpravě souborů XML koncových bodů aktualizuje adresy URL koncových bodů.
 - a. Pro svůj profil otevřete příkazové okno. Příkaz `wsadmin` naleznete v adresáři `profiles\název_profilu\bin`. Pro klastrované prostředí spusťte příkaz z adresáře `kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\bin`. Pro prostředí samostatného serveru spusťte příkaz z adresáře `kořenový_adresář_profilu\bin`.
 - b. V příkazovém řádku zadejte příkaz `wsadmin`, abyste spustili prostředí `wsadmin`.
 - c. Spusťte příkaz `updateBusinessSpaceWidgets`. V klastrovaném prostředí zadejte parametr **-clusterName**. V prostředí se samostatným serverem zadejte parametry **-serverName** a **-nodeName**. Zadejte parametr **-endpoints** s úplnou cestou k adresáři, kde se nacházejí soubory koncových bodů modulů widget, nebo úplnou cestou ke specifickému souboru koncových bodů.
8. Restartujte server.

Následující ukázkový soubor koncových bodů je určen pro moduly widget produktu IBM Business Monitor.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- START NON-TRANSLATABLE -->
<tns:BusinessSpaceRegistry
  xmlns:tns="http://com.ibm.bspace/BusinessSpaceRegistry"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://com.ibm.bspace/BusinessSpaceRegistry
  BusinessSpaceRegistry.xsd ">

  <tns:Endpoint>
    <tns:id>{com.ibm.wbimonitor}monitorServiceRootId</tns:id>
    <tns:type>{com.ibm.wbimonitor}monitorServiceRootId</tns:type>
    <tns:version>1.0.0.0</tns:version>
    <tns:url>/rest/</tns:url>
    <tns:description>Location of backing services for Monitor widgets
  </tns:description>
  </tns:Endpoint>

</tns:BusinessSpaceRegistry>
<!-- END NON-TRANSLATABLE -->
```

- Po spuštění příkazu `installBusinessSpaceWidgets` nebo příkazu `updateBusinessSpaceWidgets` musíte provést ruční kroky pro aktualizaci šablon a prostorů Business Space. Další informace viz část Aktualizace šablon prostoru Business Space a prostorů po instalaci nebo aktualizaci modulů widget.
- Pro více instancí koncových bodů služeb, například pro rozdělení práce do dvou klastrů, musíte další moduly widget pro každý další klastr povolit ručně, chcete-li v modulech

widget zobrazit data z jednotlivých klastrů. Musíte upravit soubory koncových bodů modulů widget i soubory katalogů modulů widget. Další informace viz část Povolení modulů widget Business Space pro práci s více koncovými body.

- Pokud jste ve vašem prostředí povolili zabezpečení, je nutné zkontrolovat, zda je správně nastaveno pro práci s prostorem Business Space.

Povolení modulů widget Business Space pro práci s více koncovými body:

Máte-li nakonfigurovanu jednu instanci prostoru Business Space a potřebujete vytvořit ve vašem prostředí další instanci koncových bodů služeb, musíte nakonfigurovat prostor Business Space tak, aby mohly moduly widget zobrazovat data z více koncových bodů služeb. Je nutné upravit dva soubory: soubor koncových bodů, ve kterém se registrují koncové body u prostoru Business Space, a dále soubor s katalogem modulů widget, který obsahuje definice modulů widget.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Instalovat produkt.
- Vytvořit server nebo klastr a nakonfigurovat jej pro prostor Business Space.
- Nakonfigurovat databázové tabulky (používáte-li vzdálenou databázi nebo prostředí implementace).
- Nakonfigurovat další služby REST (Representational State Transfer) pro vaše další moduly widget.

V prostředí implementace je možné práci segmentovat. Například můžete mít dva klastry, jeden ke zpracování účetních údajů a další ke zpracování dat pro pojištění. Koncový bod služby nicméně slouží pouze pro jeden klastr. Chcete-li mít z prostoru Business Space přístup k oběma oblastem práce, je nutné zaregistrovat dva samostatné moduly widget, jeden pro každý segment práce, abyste mohli k oběma přistupovat z jediného prostoru Business Space. V katalogu můžete mít například modul widget Seznam lidských úloh pro účetnictví a další modul widget Seznam úloh pro pojištění (oba se stejným skutečným kódem seznamu lidských úloh).

Je nutné ručně upravit soubor koncových bodů a soubor katalogu modulů widget.

Soubory koncových bodů modulů widget jsou v jednom balíku s produktem a přidávají se při instalaci produktu. Je nutné upravit minimálně jeden z následujících souborů koncových bodů - v závislosti na tom, které produkty jste instalovali a které moduly widget s prostorem Business Space používáte:

- IBM Business Monitor: `monitorEndpoints.xml`
- IBM Business Monitor s IBM Cognos Business Intelligence: `cognosEndpoints.xml`
- WebSphere Enterprise Service Bus: `wesbWidgetEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace zásad mediace, Prohlížeč služeb a Brána proxy), `bpmAdministrationEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace).
- IBM Business Process Manager: `wpsEndpoints.xml`, `bpmAdministrationEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace), `wesbWidgetEndpoints.xml` (pro moduly widget Administrace zásad mediace, Prohlížeč služeb a Brána proxy), `HumanTaskManagementEndpoints.xml` (pro obchodní procesy a lidské úlohy), `bspaceWFSEndpoints.xml` (pro použití serveru Lotus Webform Server s moduly widget Správa lidských úloh).
- Všechny produkty: `wsumEndpoint.xml` (pro členství uživatelů).

Soubory s katalogy modulů widget obsahují definice modulů widget k vašemu produktu. Je nutné upravit minimálně jeden z následujících souborů pro moduly widget - v závislosti na tom, které produkty jste instalovali a které moduly widget s prostorem Business Space používáte:

- IBM Business Monitor: catalog_WBMonitor.xml
- WebSphere Enterprise Service Bus: catalogProxyGateway.xml and catalog_ServiceAdmin.xml
- IBM Business Process Manager: catalog_BPMAAdministration.xml, catalog_BusinessRules.xml, catalog_ServiceAdmin.xml a catalog_HumanTaskManagement.xml

Soubory koncových bodů i soubory s katalogy modulů widget jsou umístěny v adresáři *kořenový_adresář_instalace*\BusinessSpace\registryData\. Soubory koncových bodů jsou umístěny v podadresáři endpoints, zatímco soubory s katalogy jsou umístěny v podadresáři catalogs.

Adresář *kořenový_adresář_instalace*\BusinessSpace\registryData\ obsahuje šablony pro soubory koncových bodů a soubory s katalogy modulů widget k vašemu produktu. Soubory, které chcete použít jako šablonu, můžete zkopírovat a provést příslušné změny.

1. Chcete-li mít více instancí modulu widget, je nutné instalovat aplikace poskytující moduly widget za použití jedinečného názvu aplikace a kontextového kořenového adresáře pro každou z instancí modulu widget.
 - a. Pro každou z instancí modulu widget implementujte aplikaci modulu widget na cíli implementace prostoru Business Space (stejný server nebo klastr, na kterém je spuštěna aplikace **BSpaceEAR_server_uzel**). V závislosti na vámi používaných produktech implementujte jeden nebo více z následujících souborů EAR:
 - BPMAAdministrationWidgets_název_uzlu_název_serveru (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
 - HumanTaskManagementWidgets_název_uzlu_servername (pro IBM Business Process Manager a IBM Business Monitor)
 - WBMDashboardWeb_název_uzlu_název_serveru (pro IBM Business Monitor)
 - wesbWidgets_název_uzlu_název_serveru (pro WebSphere Enterprise Service Bus)
 - b. Při implementaci aktualizujte název aplikace a název kontextového kořenového adresáře webového modulu, aby tyto názvy byly jedinečné. Poznamenejte si názvy kontextového kořenového adresáře, které použijete.
2. Upravte koncové body služeb REST pro další cíle implementace aplikací (server nebo klastr, kde je aplikace služeb REST implementována). Vytvořte soubor s koncovými body, do kterého se přidají koncové body služeb.
 - a. Vyhledejte soubory koncových bodů v adresáři *kořenový_adresář_instalace*\BusinessSpace\registryData\endpoints. Zkopírujte soubor šablony pro koncové body a odeberte všechny koncové body, které nechcete měnit.
 - b. Upravte soubor s koncovými body a přidejte další koncový bod služby začínající na <tns:Endpoint>, za použití jedinečného ID (<tns:id>) a adresy URL pro nový koncový bod (<tns:url>), avšak se stejnou verzí a volitelně se všemi národními prostředními jako původní koncový bod. Typ (<tns:type>) musí mít stejnou hodnotu jako ID (<tns:id>). Můžete změnit název a popis, například Seznam úloh pojištění mého týmu.
 - c. Během přidávání koncových bodů věnujte pozornost následujícím informacím:
 - <tns:id>: ID může představovat libovolný řetězec, ten však musí být v rámci všech registrovaných koncových bodů jedinečný. Při přidávání dalších koncových bodů zkontrolujte, zda je tento ID jedinečný.
 - <tns:type>: Typ musí mít stejnou hodnotu jako <tns:id>.

- **<tns:url>**: Pokud je adresa URL koncového bodu služby relativní, předpokládá se, že koncový bod služby REST je umístěn spolu se serverem prostoru Business Space. Pokud je adresa URL relativní, zkontrolujte, zda je adresa URL stejná jako vámi implementovaný kontextový kořenový adresář, nicméně s uvedením počátečního a koncového adresáře, například `<tns:url>/BspaceWidgetsWPS2/</tns:url>`. Pokud je váš koncový bod umístěn na vzdáleném systému, aktualizujte toto pole za použití absolutní adresy URL, ale s uvedením koncového adresáře.
- **<tns:description>**: Zadejte smysluplný popis s dalšími podrobnostmi o charakteru datové sady, se kterou tento koncový bod pracuje. Popis může vycházet buď z klastru, který s datovou sadou pracuje, nebo z charakteru datové sady, například lidské úlohy pro pojistné nároky nebo lidské úlohy pro účetní údaje.

d. Uložte provedené změny.

Příklad koncového bodu služby umístěného v souboru `monitorEndpoints.xml`:

```
<tns:Endpoint>
  <tns:id>{com.ibm.wbimonitor}monitorServiceRootId</tns:id>
  <tns:type>{com.ibm.wbimonitor}monitorServiceRootId</tns:type>
  <tns:version>1.0.0.0</tns:version>
  <tns:url>/rest/</tns:url>
  <tns:description>Location of backing services for Monitor widgets
</tns:description>
</tns:Endpoint>
```

3. Do souboru s koncovými body přidejte koncový bod modulu widget pro každou z instancí modulu widget.

a. Upravte soubor s koncovými body, který jste vytvořili v kroku 2. Přidejte další koncový bod modulu widget začínající na `<tns:Endpoint>` za použití jedinečného ID (`<tns:id>`). Typ (`<tns:type>`) musí mít stejnou hodnotu jako ID (`<tns:id>`). Adresa URL nového koncového bodu (`<tns:url>`) by měla být stejná jako u kontextového kořenového adresáře implementovaného v kroku 1., nicméně s uvedením počátečního a koncového adresáře, například `<tns:url>/BspaceWidgetsWPS2/</tns:url>`. Přidávaný koncový bod modulu widget by měl obsahovat stejnou verzi a volitelně i všechna národní prostředí jako původní koncový bod. Můžete změnit název a popis.

b. Během přidávání koncových bodů věnujte pozornost následujícím informacím:

- **<tns:id>**: ID může představovat libovolný řetězec, ten však musí být v rámci všech registrovaných koncových bodů jedinečný. Při přidávání dalších koncových bodů zkontrolujte, zda je tento ID jedinečný.
- **<tns:type>**: Typ musí mít stejnou hodnotu jako `<tns:id>`.
- **<tns:url>**: Adresa URL koncového bodu modulu widget musí být stejná jako vámi implementovaný kontextový kořenový adresář, nicméně s uvedením počátečního a koncového adresáře, například `<tns:url>/BspaceWidgetsWPS2/</tns:url>`.
- **<tns:description>**: Zadejte smysluplný popis s dalšími podrobnostmi o charakteru datové sady, se kterou tento koncový bod pracuje. Popis může vycházet buď z klastru, který s datovou sadou pracuje, nebo z charakteru datové sady, například lidské úlohy pro pojistné nároky nebo lidské úlohy pro účetní údaje.

c. Uložte provedené změny.

Příklad koncového bodu modulu widget umístěného v souboru `monitorEndpoints.xml`:

```
<tns:Endpoint>
<tns:id>{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId2</tns:id>
  <tns:type>{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId2</tns:type>
  <tns:version>1.0.0.0</tns:version>
  <tns:url>/newMonitorWidgetContextRoot/</tns:url>
  <tns:description>Umístění pro moduly widget monitoru</tns:description>
</tns:Endpoint>
```

4. Vytvořte soubor s katalogem modulů widget, kam přidáte nové definice modulů widget.

a. Vyhledejte soubor s katalogem modulů widget v adresáři `kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\registryData\catalogs`. Zkopírujte soubor s šablonou katalogu. Při zadávání názvu nového souboru použijte tento formát: `catalog_modul_widget.xml` (bez mezer v názvu souboru), kde `modul_widget` má

stejnou hodnotu jako ID prvku <catalog> v souboru. Odeberte všechny prvky <category>, které nechcete měnit. U kategorie, s níž právě pracujete, odeberte všechny prvky <entry>, které nechcete měnit.

- b. Přidejte prvek <entry> s jedinečným ID, například `id="{com.ibm.bspace.widget}id_modulu_widget`, a jedinečným názvem, například `unique-name="{com.ibm.bspace.widget}název_modulu_widget`. Všechny ostatní definice můžete ponechat.
- c. Změňte název a popis nového modulu widget tak, aby se v prostoru Business Space nabízel jako prvek se zřejmou funkcí a charakterem nového koncového bodu. U svého modulu widget můžete pod <title> zadat například Seznam úloh pojištění mého týmu. Titulek pomáhá firemním uživatelům vybrat ten správný modul widget. Popis by měl firemním uživatelům pomoci pochopit charakter dat a funkčnost modulu widget, který si vybírají.
- d. Upravte soubor XML katalogu pro nový modul widget tak, aby odkazoval na koncový bod nového modulu widget: Změňte definici, aby odpovídala <tns:id> koncového bodu modulu widget, který jste přidali v kroku 3.a.
Změňte například na: ...
- e. Pod položkou <metadata> souboru s katalogem zkontrolujte, zda `endpoint://` odpovídá typu a ID v souboru s koncovými body (<tns:type> a <tns:id>).
- f. Pod položkou <metadata> souboru s katalogem zkontrolujte, zda "refVersion" : odpovídá verzi v souboru s koncovými body (<tns:version>).
- g. Uložte provedené změny.

Příklad souboru katalogu modulů widget:

```
<entry id="{com.ibm.wbimonitor}instances"
unique-name="{com.ibm.wbimonitor}instances">
  <title>
    <!-- END NON-TRANSLATABLE -->
    <nls-string xml:lang="en">Instances</nls-string>
    <!-- START NON-TRANSLATABLE -->
  </title>
  <description>
    <!-- END NON-TRANSLATABLE -->
    <nls-string xml:lang="en">Instances</nls-string>
    <!-- START NON-TRANSLATABLE -->
  </description>
  <shortDescription>
    <!-- END NON-TRANSLATABLE -->
    <nls-string xml:lang="cs">Tento modul widget zobrazuje panel dashboard
s dostupným kontextem monitorování, a to buď v jednotlivých instancích, nebo
v uživatelem definovaných skupinách instancí kontextu.</nls-string>
    <!-- START NON-TRANSLATABLE -->
  </shortDescription>
  <definition>endpoint://{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId
/com/ibm/wbimonitor/common/iWidgets/instances_iWidget.xml</definition>
  <content>endpoint://{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId/img/
thumb_instances.gif</content>
  <preview>endpoint://{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId/img/
prev_instances.gif</preview>
  <previewThumbnail>endpoint://{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId/
img/prev_instances.gif</previewThumbnail>
  <help>endpoint://{com.ibm.bspace}bspaceWidgetHelpRootId/topic/
com.ibm.bspace.help.wdg.mon.doc/topics/help_instance_whatIs.html</help>
  <icon>endpoint://{com.ibm.wbimonitor}monitorWidgetRootId/img/
icon_instances.gif</icon>
  <metadata name="com.ibm.mashups.builder.autoWiringEnabled">true
</metadata>
  <metadata name="com.ibm.bspace.version">7.0.0.0</metadata>
  <metadata name="com.ibm.bspace.owner">International Business
Machines Corp.</metadata>
  <metadata name="com.ibm.bspace.serviceEndpointRefs">
[{"name":"serviceUrlRoot", "required":"true",
"refId":"endpoint://{com.ibm.wbimonitor}monitorServiceRootId",
"refVersion":"1.0.0.0"}]</metadata>
</entry>
```


5. Uložte nový soubor koncových bodů a nový soubor katalogu do komprimovaného souboru a spusťte příkaz `updateBusinessSpaceWidgets` za použití parametru **-widgets** s uvedením umístění komprimovaného souboru.
 - Po spuštění příkazu `updateBusinessSpaceWidgets` ručně aktualizujte šablony a prostory Business Space. Další informace viz část Aktualizace šablon prostoru Business Space a prostorů po instalaci nebo aktualizaci modulů widget.
 - Pokud je prostor Business Space spuštěn na jiné buňce než služby REST, je nutné soubory koncových bodů ručně upravit.
 - Pokud jste ve vašem prostředí povolili zabezpečení, je nutné zkontrolovat, zda je správně nastaveno pro práci s prostorem Business Space.

Konfigurace modulů widget pro více produktů:

Pomocí příkazu `installBusinessSpaceWidgets` můžete konfigurovat nebo přidat moduly widget prostoru Business Space pro jeden produkt v prostoru Business Space, který již byl nakonfigurován s jiným produktem.

Před provedením této úlohy je třeba provést následující úlohy:

- Dokončit všechny kroky k instalaci a konfiguraci produktu. Nakonfigurovat prostor Business Space.
- Dokončit všechny kroky k instalaci a konfiguraci dalšího produktu.

Můžete nainstalovat více než jeden produkt, který pracuje s prostorem Business Space, a po instalaci druhého produktu nakonfigurovat moduly widget pro oba produkty. Pokud však nainstalujete druhý produkt poté, co jste již nakonfigurovali prostor Business Space s moduly widget pro první produkt, musíte použít příkaz `installBusinessSpaceWidgets` k přidání a konfiguraci modulů widget druhého produktu, aby s tímto prostorem Business Space pracovaly.

V rámci samostatného rozšíření se moduly widget instalují automaticky. Moduly widget se například instalují, když vytváříte samostatný profil produktu IBM Business Process Manager, konfiguruje server pro prostor Business Space, instalujete produkt IBM Business Monitor nebo rozšiřujete již nakonfigurovaný server na IBM Business Monitor.

1. Ujistěte se, že je profil správce implementace spuštěn a na daném profilu otevřete příkazové okno.

Příkaz `wsadmin` najdete v adresáři `profiles/název_profilu/bin`.

2. V příkazovém řádku zadejte příkaz `wsadmin`, abyste spustili prostředí `wsadmin`.
3. Použijte příkaz `installBusinessSpaceWidgets` k instalaci, implementaci a registraci určených modulů widget umístěných v adresáři `kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/widgets`.

V následujícím příkladu se používá jazyk Jython ke spuštění příkazu `installBusinessSpaceWidgets` a instalaci modulů widget pro IBM Business Monitor pro práci v prostředí prostoru Business Space, který byl dříve nakonfigurován pro server IBM Business Process Manager.

```
AdminTask.installBusinessSpaceWidgets('[-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -widgets
kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\widgets\WBM\widgets_WBMonitor.zip]')
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask installBusinessSpaceWidgets {-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -widgets
kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\widgets\WBM\widgets_WBMonitor.zip}
```

Po konfiguraci modulů widget chcete-li povolit prostor Business Space pro vaše běhové prostředí, musíte po konfiguraci modulů widget provést následující kroky.

- Po spuštění příkazu `installBusinessSpaceWidgets` nebo `updateBusinessSpaceWidgets` ručně aktualizujte šablony a prostory Business Space. Další informace viz část Aktualizace šablon prostoru Business Space a prostorů po instalaci nebo aktualizaci modulů widget.
- Konfigurujte služby REST. Další informace viz část Konfigurace služeb REST.
- Registrujte koncové body REST. Další informace viz "Konfigurace prostoru Business Space a registrace koncových bodů REST v administrativní konzole."
- Ověřte, zda je správně nastaveno zabezpečení pro práci s prostorem Business Space a moduly widget, které používá váš tým. Další informace viz Nastavení zabezpečení pro prostor Business Space.

Nastavení specifických modulů widget pro práci v prostoru Business Space

Některé moduly widget, které jsou dodávány s vaším produktem, vyžadují další konfigurační kroky předtím, než je bude možné použít s v prostoru Business Space.

Váš produkt Business Process Management obsahuje několik modulů widget a některé z nich vyžadují další konfiguraci, než budou moci komunikovat s vaším řešením z prostoru Business Space.

Konfigurace monitoru služeb:

Pokud vytváříte nový server a chcete použít modul widget Monitor služeb v prostoru Business Space k měření doby odezvy a propustnosti žádostí o služby odkrytých nebo vyvolaných určitým modulem SCA, konfigurujte a povolte v administrativní konzole monitorování služeb.

Nezbytná role zabezpečení pro tuto úlohu: Je-li povoleno zabezpečení pro administraci, musíte se před provedením této úlohy přihlásit pomocí administrativní role.

Monitor služeb má architekturu klient/server.

- Agent monitoru služeb: Měří propustnost a dobu odezvy pro operace a naměřená data odesílá na server monitoru služeb.
- Server monitoru služeb: Shromažďuje a agreguje měření doby odezvy a propustnosti ze všech spuštěných agentů monitoru služeb a potom vypočte a ukládá statistiku.

V prostředí implementace server běží v podpůrném klastru, zatímco agent běží v aplikačním klastru na serveru, kde jste implementovali modul. V prostředí samostatného serveru server i agent běží na samostatném serveru.

Důležité: Používáte-li externí server HTTP Server k přístupu do prostoru Business space, ujistěte se, že je server HTTP Server nakonfigurován, aby umožnil kódovaná lomítka. Podrobnosti viz dokumentace k serveru HTTP Server.

1. Přihlaste se k administrativní konzole s oprávněními administrátora.
2. Konfigurujte server monitoru služeb.
 - a. V konzole klepněte na volby **Servery > Typy serverů > Aplikační servery platformy WebSphere > název_serveru > Monitor služeb**.
 - b. Na stránce Monitor služeb klepněte na volbu **Povolit monitor služeb**.
 - c. Zkontrolujte výchozí hodnoty velikosti vyrovnávací paměti monitoru služeb a omezení velikosti dotazů a v případě potřeby je upravte.
 - d. Zadejte cíle monitorování služeb. Jedná se o agenty monitoru služeb, z nichž chcete shromažďovat data.

Tabulka 6. Monitorování

Cíle monitorování	Potřebné kroky
Monitorovat všechny spuštěné agenty monitoru služeb	Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Všichni povolení agentů monitoru služeb .
Monitorovat specifickou podmnožinu spuštěných agentů monitoru služeb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zrušte zaškrtnutí políčka Všichni povolení agentů monitoru služeb. Zobrazí se tabulka kolekce. Pokud se jedná o novou konfiguraci, tato tabulka je prázdná. 2. Klepněte na tlačítko Přidat. Otevře se stránka Procházet cíle implementace. 3. V tabulce kolekce na stránce Procházet cíle implementace vyberte cíl implementace, jehož agenta chcete monitorovat. 4. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na stránku Server monitoru služeb. 5. Opakujte kroky 2 až 4, dokud nebudou přidání všichni agenti, které chcete monitorovat.

- e. Na stránce Server monitoru služeb klepněte na tlačítko **OK**. Konfigurace bude uložena a okamžitě se projeví.
3. Konfigurujte agenta monitoru služeb.
 - a. V konzole klepněte na volby **Servery > Typy serverů > Aplikační servery platformy WebSphere > název_serveru > Agent monitoru služeb**.
 - b. Na stránce Agent monitoru služeb klepněte na volbu **Povolit agenta monitoru služeb**.
 - c. Prozkoumejte výchozí hodnoty konfigurace agenta a v případě potřeby je upravte.
 - d. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení zabezpečení prostoru Business Space

Pokud používáte Business Space powered by WebSphere se svým prostředím, musíte zvážit, jaké volby zabezpečení odpovídají způsobu, jímž bude váš tým pracovat s artefakty prostoru Business Space. Chcete-li zapnout zabezpečení prostoru Business Space, nastavte zabezpečení aplikací a určete úložiště uživatelů. Chcete-li definovat administrátory prostoru Business Space, přiřaďte roli superuživatele.

Pro dosažení nejlepších výsledků zapněte zabezpečení před konfigurací prostoru Business Space. Budete-li zabezpečení zapínat později, povolte zabezpečení pro administraci i zabezpečení aplikací na stránce Administrace globálního zabezpečení administrativní konzoly. Na téže stránce administrativní konzoly můžete rovněž určit úložiště uživatelských účtů včetně možnosti změnit výchozí sdružená úložiště na jiné úložiště uživatelů. Chcete-li určit uživatele, kteří mohou provádět akce administrátora prostoru Business Space v prostředí prostoru Business Space, přiřaďte roli superuživatele prostoru Business Space. Vaše specifické prostředí může vyžadovat další úkony konfigurace zabezpečení.

Důležité: Standardně konfigurace serveru proxy technologie Ajax používaného s moduly widget prostoru Business Space neomezuje přístup k žádné adrese IP. Pro usnadnění je server proxy technologie Ajax standardně nakonfigurován jako otevřený. To však není bezpečné pro produkční scénáře. Chcete-li server proxy technologie Ajax zkonfigurovat tak, aby zobrazoval pouze obsah z vybraných webů či bloky obsahu z vybraných webů, postupujte podle popisu uvedeného v tématu Blokování adresy IP pomocí serveru proxy Business Space Ajax.

Povolení zabezpečení pro prostor Business Space:

Očekáváte-li použití zabezpečeného prostředí, povolte zabezpečení před nakonfigurováním prostoru Business Space. Nicméně v případě potřeby můžete zabezpečení zapnout později ručně. Chcete-li zapnout zabezpečení pro prostor Business Space, musíte povolit zabezpečení aplikace i zabezpečení pro administraci.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

Prostor Business Space je předkonfigurován tak, aby zajišťoval ověřování a autorizaci přístupu. Uživatelé jsou vyzváni k ověření při přístupu k adresám URL prostoru Business Space. Neověření uživatelé jsou přesměrováni na přihlašovací stránku. K prostoru Business Space lze přistupovat prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS. Při použití webového serveru, například IBM HTTP Server, jej musíte nakonfigurovat tak, aby podporoval protokol HTTPS.

Obáváte-li se možnosti kompromitace hesel kvůli nepřítomnosti zabezpečení SSL, můžete přístup prostřednictvím protokolu HTTP pomocí aplikačního serveru WAS zakázat. Další informace o zabezpečení naleznete v tématu Nastavení, povolení a migrace zabezpečení v Informačním centru aplikačního serveru WAS.

Chcete-li povolit ověřený přístup k prostoru Business Space, musíte mít nakonfigurovaný registr uživatelů a povolené zabezpečení aplikace. Autorizace přístupu k prostorům a obsahu stránky v prostoru Business Space je řízeno interně do prostoru Business Space jako součásti správy prostorů.

1. Úplné pokyny k zabezpečení naleznete v dokumentaci k zabezpečení pro váš produkt.
2. Pro aplikaci prostoru Business Space vyberte na stránce administrativní konzoly Globální zabezpečení volby **Povolit zabezpečení pro administraci** a **Povolit zabezpečení aplikace**.
3. Chcete-li povolit či odebrat zabezpečení po nakonfigurování prostoru Business Space se svým profilem, musíte upravit vlastnost `noSecurityAdminInternalUserOnly` v souboru `ConfigServices.properties`.

Vlastnost `noSecurityAdminInternalUserOnly` určuje ID administrátora prostoru Business Space pro případ, že je vypnuté zabezpečení. Standardně konfigurace prostoru Business Space v případě, že je zabezpečení vypnuté, nastaví vlastnost na hodnotu **BPMAdministrator**. Je-li zabezpečení zapnuté, je tato vlastnost standardně nastavena na ID administrátora aplikačního serveru. Chcete-li povolit nebo odebrat zabezpečení po nakonfigurování prostoru Business Space, použijte ID administrátora aplikačního serveru.

- a. Upravte v souboru `ConfigServices.properties` vlastnost `noSecurityAdminInternalUserOnly` zadáním ID administrátora aplikačního serveru. Soubor `ConfigServices.properties` se nachází v umístění `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro samostatný server nebo `kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro klastr.
- b. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` pomocí skriptovacího klienta `wsadmin`.

- Pro samostatný server:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-serverName název_serveru
-nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu
\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_"]')
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru
-nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu
\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

- Pro klastr:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_"]')
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

c. Restartujte server.

d. Přihlaste se do prostoru Business Space a změňte přiřazení vlastníků výchozích prostorů na nové ID administrátora.

- Po zapnutí zabezpečení pro administraci a zabezpečení aplikace obdržíte výzvu k zadání ID uživatele a hesla, jestliže se přihlásíte k prostoru Business Space. Pro přihlášení musíte použít platné ID uživatele a heslo z vybraného registru uživatelů. Po zapnutí zabezpečení pro administraci se při každém návratu do administrativní konzoly musíte přihlásit pomocí ID uživatele, který vlastní administrativní oprávnění.
- Chcete-li změnit úložiště uživatelských účtů z výchozího úložiště pro profil vašeho produktu, postupujte podle pokynů uvedených v tématu Výběr úložiště uživatelských účtů.
- Máte-li prostředí s propojenými buňkami, v němž je prostor Business Space vzdálen od místa, kde je spuštěn váš produkt, a uzly nejsou ve stejné buňce, nastavte jednotné přihlášení (SSO) a certifikáty zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer). Postupujte podle pokynů uvedených v tématu “Nastavení jednotného přihlášení (SSO) a zabezpečení SSL pro prostor Business Space” na stránce 211.
- Chcete-li určit uživatele, kteří mohou provádět akce administrátora prostoru Business Space v prostředí prostoru Business Space, informujte se v tématu “Přiřazení role superuživatele prostoru Business Space” na stránce 219.

Výběr úložiště uživatelů pro prostor Business Space:

Volba federovaných úložišť je výchozím úložištěm uživatelských účtů pro profily. Podle potřeby můžete pro své prostředí změnit typ úložiště uživatelských účtů.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.
- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

Chcete-li povolit ověřený přístup k prostoru Business Space, musíte mít nakonfigurovaný registr uživatelů a povolené zabezpečení aplikace. Informace o zabezpečení aplikace naleznete v tématu “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.

Aspekty použití registru uživatelských účtů s prostorem Business Space:

- V závislosti na tom, jaký typ konfigurace LDAP používáte, mohou vaše nastavení ovlivnit schopnost správného přístupu k prostoru Business Space. Ujistěte se, že jsou správně nakonfigurované uživatelské filtry, filtry skupin a nastavení mapování. Další informace viz část Konfigurace filtrů vyhledávání protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) v dokumentaci produktu WebSphere Application Server.
 - V závislosti na tom, jaký typ konfigurace federovaného úložiště používáte, mohou vaše nastavení ovlivnit schopnost správného přístupu k prostoru Business Space. Ujistěte se, že jsou správně nakonfigurované sféry. Další informace viz část Správa sféry v konfiguraci federovaného úložiště v dokumentaci produktu WebSphere Application Server.
 - Zabezpečení LDAP je standardně nastaveno, aby pro vyhledávání v prostoru Business Space používalo vlastnost přihlášení uid (identifikátor uživatele). Pokud je zabezpečení LDAP změněno a používá jiné jedinečné pole LDAP, jako např. mail (e-mailovou adresu) pro vlastnost přihlášení, musíte upravit vlastnost `userIdKey` v souboru `ConfigServices.properties`, aby vyhledávání fungovalo v prostoru Business Space. Proved'te krok 3 uvedený níže.
 - Pokud používáte databázi Microsoft SQL Server a registr pro **Samostatný protokol LDAP**, ujistěte se, že rozlišující jméno uživatele nepřesahuje 450 znaků. Pokud některá z položek rozlišujících názvů přesahuje 450 znaků, musíte pro úložiště uživatelských účtů vybrat volbu **Federovaná úložiště**.
 - Pokud používáte volbu **Federovaná úložiště**, mají vaše moduly widget a váš rámec další schopnosti, jako např. rozšířené vyhledávání. Při vyhledávání uživatelů pro sdílení prostorů a stránek zahrnuje rozsah hledání e-mail, úplné jméno uživatele a identifikátor uživatele.
1. Na stránce administrativní konzoly Globální zabezpečení pod položkou **Úložiště uživatelského účtu** určete volbu **Federovaná úložiště**, **Lokální operační systém**, **Samostatný registr protokolu LDAP** nebo **Samostatný vlastní registr**.
 2. Restartujte server.
 3. Chcete-li změnit výchozí úložiště uživatelů z výchozí volby **Federovaná úložiště**, upravte vlastnost `MashupAdminForOOBSpace` v souboru `ConfigServices.properties` určením správného ID uživatele (vlastnost `UID` pro vaše úložiště uživatel), tj. platného ID administrátora.
 - a. Zkopírujte upravený soubor do prázdné složky ve vašem systému. Soubor `ConfigServices.properties` se nachází v umístění `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro samostatný server nebo `kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro klastr.
 - b. Spuštěte příkaz `updatePropertyConfig` pomocí skriptovacího klienta `wsadmin`.
 - Pro samostatný server:
V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]')
```

`AdminConfig.save()`
 - V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
```

`$AdminConfig save`
 - Pro klastr:
V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-clusterName název_klastru -propertyFileName
"kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]')
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru -propertyFileName
"kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

- c. Přihlaste se do prostoru Business Space a změňte přiřazení vlastníků výchozích prostorů na nové ID administrátora.
4. Používáte-li pro vlastnost přihlášení (login) úložiště LDAP s jedinečným polem LDAP, například mail (e-mailová adresa) místo uid (ID uživatele), upravte vlastnost `userIdKey` v souboru `ConfigServices.properties`, a zajistěte tak funkčnost vyhledávání v prostoru Business Space.
 - a. Vyhledejte soubor `ConfigServices.properties` v umístění `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro samostatný server nebo v umístění `kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro klastr.
 - b. Změňte atribut `userIdKey` z `uid` tak, aby odpovídal vlastnosti přihlášení pro vaše úložiště uživatelů LDAP, například na `mail`.
 - c. Zkopírujte upravený soubor do prázdné složky ve vašem systému.
 - d. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` pomocí skriptovacího klienta `wsadmin`.

- Pro samostatný server:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]')
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

- Pro klastr:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-clusterName název_klastru -propertyFileName
"kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]')
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru -propertyFileName
"kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

5. Chcete-li omezit přihlašování k prostoru Business Space na sadu uživatelů a skupin, můžete změnit mapování role Java prostoru Business Space.
 - a. Aktualizujte mapování uživatelů/skupin pro dvě podnikové aplikace: **BSpaceEAR_uzel_server** a **mm.was_uzel_server** (pro prostředí samostatného serveru) nebo **BSpaceEAR_klastr** a **mm.was_klastr** (pro prostředí síťové `implementation`).
 - b. Klepněte na volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere** a vyberte tyto dvě aplikace.

- c. Na pravém panelu v nabídce Podrobné vlastnosti vyberte volbu **Mapování role zabezpečení na uživatele/skupinu**.
- d. Znovu mapujte role **businessspaceusers** a **Allauthenticated** ze dvou aplikací tak, že nejprve odeberete zvláštní předmět.
- e. Klepněte na volbu **Mapovat zvláštní předměty** a vyberte volbu **Není**.
- f. Klepněte na volbu **Mapovat uživatele** nebo **Mapovat skupiny** a přiřaďte jednotlivé role svým vybraným uživatelům nebo skupinám.

Změna mapování role zabezpečení Java EE neovlivní funkci vyhledávání uživatelů/skupin v prostoru Business Space.

6. Restartujte server.
7. Přihlaste se do prostoru Business Space a změňte přiřazení vlastníků výchozích prostorů na nové ID administrátora.
 - Chcete-li nastavit autorizaci pro stránky a prostory v prostoru Business Space, můžete autorizaci spravovat při vytváření stránek a prostorů prostoru Business Space.
 - Chcete-li určit uživatele, kteří mohou provádět akce administrátora prostoru Business Space v prostředí prostoru Business Space, informujte se v tématu "Přiřazení role superuživatele prostoru Business Space" na stránce 219.

Poznámka:

Zjistíte-li následující chyby v souboru `SystemOut.log`, je možné, že máte v registru uživatelů nadbytečné atributy, které nelze zpracovat:

```
00000046 SystemErr R Caused by: com.ibm.websphere.wim.exception.WIMSystemException: CWWIM1013E
    Hodnota vlastnosti secretary je neplatná pro entitu uid=xxx,c=us,ou=yyy,o=ibm.com.
00000046 SystemErr R at com.ibm.ws.wim.adapter.Idap.LdapAdapter.setPropertyValue
(LdapAdapter.java:3338)
```

Nastavte následující atributy v souboru `ConfigServices.properties` pro jejich vynechání:

```
com.ibm.mashups.user.userProfile = LIMITED
com.ibm.mashups.user.groupProfile = LIMITED
```

Soubor `ConfigServices.properties` se nachází v umístění `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\`
`ConfigService.properties` pro samostatný server nebo
`kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru\`
`mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` pro klastr. Po úpravě souboru `ConfigServices.properties` spusťte příkaz `updatePropertyConfig` s použitím skriptovacího klienta `wsadmin` podle pokynů uvedených v kroku 4.d. výše.

Poznámka:

Pokud jste povolili zabezpečení Java EE v klastru, zvažte zpřísnění položky v zásadách serveru použitých na umístění nápovědy prostoru Business Space.

Zásada umístění nápovědy prostoru Business Space:

```
grant codeBase      "file:${was.install.root}/profiles/název_profilu/temp/název_uzlu/"
{
    permission java.security.AllPermission;
};
```

Zpřísněte zásadu změnou na:


```
grant codeBase      "file:${was.install.root}/profiles/název_profilu/temp/název_uzlu/
název_serveru/BusinessSpaceHelpEAR_název_uzlu_název_serveru/
BusinessSpaceHelp.war/" {
```

```
    permission java.security.AllPermission;
```

```
};
```

Nastavení jednotného přihlášení (SSO) a zabezpečení SSL pro prostor Business Space:

Ve vzdálených prostředích, v nichž jsou prostor Business Space a server vašeho produktu v odlišných buňkách, nastavte jednotné přihlášení (SSO) a proveďte ruční konfiguraci zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer).

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.
 - Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.
1. Je-li prostor Business Space vzdálený od místa, ve kterém běží váš produkt, a pokud uzel, ve kterém běží prostor Business Space, a uzel, ve kterém běží váš produkt, nejsou ve stejné buňce, musíte dokončit ruční kroky, abyste se přesvědčili, že je povoleno jednotné přihlášení. Například pokud používáte více produktů, servery se nacházejí v různých uzlech a vy chcete, aby mohly všechny pracovat se serverem prostoru Business Space, musíte ručně nakonfigurovat jednotné přihlášení SSO. Chcete-li povolit jednotné přihlášení SSO, postupujte takto:
 - a. V administrativní konzole pro každý server otevřete stránku Globální zabezpečení klepnutím na volbu **Zabezpečení > Globální zabezpečení**. Rozbalte položku **Zabezpečení webu a SIP** a klepněte na volbu **jednotné přihlášení (SSO)**, abyste se ujistili, že je označeno zaškrtačkové políčko **Povoleno**.
 - b. Dbejte na to, aby byly ve všech uzlech použity stejné informace pro **Úložiště uživatelského účtu** (viz krok 3).
 - c. Postupujte podle pokynů uvedených v tématu Import a export klíčů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
 2. Pokud v souboru koncového bodu používáte protokol HTTPS, umístění koncových bodů se nachází v jiném uzlu než prostor Business Space a certifikát zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer) je certifikátem zabezpečení SSL podepsaným držitelem, musíte jej nainportovat.

Zajistěte, aby osoby, jež podepsaly certifikáty, byly nakonfigurovány v příslušných úložištích údajů o důvěryhodnosti pro server Space Portal a pro server produktu. Viz téma Komunikace zabezpečení pomocí SSL (Secure Sockets Layer) v Informačním centru aplikačního serveru WAS.

Další informace o jednotném přihlášení SSO a zabezpečení SSL viz Informační centrum serveru WebSphere Application Server.

Nastavení zabezpečení pro služby REST systému:

Chcete-li nastavit zabezpečení dat v modulech widget na základě uživatelů a skupin, musíte upravit uživatele namapované na aplikaci brány služeb REST.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.

- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

Mapování uživatelů do aplikace poskytovatele služeb REST ovlivní všechny služby daného poskytovatele.

Chcete-li zobrazit takto ovlivněné služby, vyberte volbu **Služby > Služby REST > Poskytovatelé služeb REST** a v seznamu poskytovatelů vyberte odpovídající aplikaci poskytovatele.

1. V administrativní konzole vyberte jednu z následujících voleb:
 - Pro prostředí serveru vyberte volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere > Brána služeb REST**.
 - Navíc pro prostředí Network Deployment vyberte volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere > Správce implementace brány služeb REST**.
2. Na pravém panelu v nabídce Podrobné vlastnosti vyberte volbu **Mapování role zabezpečení na uživatele/skupinu**.
3. Chcete-li řídit přístup k datům ve všech modulech widget služeb REST, přidejte uživatele a skupiny do role **RestServicesUser**.

Aspekty zabezpečení modulu widget Prostor Business Space:

V závislosti na modulech widget, které používáte v prostoru Business Space s vaším produktem pro řízení BPM, můžete přiřadit buďto role skupin administrativních uživatelů pro řízení přístupu k datům v modulu widget, nebo můžete přiřadit dodatečnou vrstvu přístupu odpovídajícího roli pro váš modul widget.

Role administrativní skupiny a moduly widget

Přístup k datům v modulech widget řídíte pomocí rolí administrativních skupin a uživatelů, kteří jsou k rolím administrativních skupin přiřazeni. Chcete-li zjistit, kdo je k těmto rolím přiřazen, otevřete administrativní konzolu, vyberte volbu **Uživatelé a skupiny > Role administrativních skupin** a vyberte skupinu. Zobrazí se seznam rolí.

Dva příklady modulů widget, které mohou vyžadovat změny rolí administrativních skupin, jsou Obchodní pravidla a Obchodní proměnné.

V případě modulu widget Stav systému mají všechny následující administrativní role oprávnění k monitorování, umožňují přístup k administrativní konzole, a proto umožňují uživatelům přiřazeným k těmto rolím přístup k datům v modulu widget Stav systému:

- **Monitorovat.**
- **Konfigurátor.**
- **Operátor.**
- **Administrator.**
- **Adminsecuritymanager.**
- **Implementátor.**
- **iscadmins.**

Uživatelé, kteří jsou mapováni na tyto role administrativních skupin, mají přístup k datům v modulu widget Stav systému. Uživatelé, kteří nejsou mapováni na tyto role, nemohou přistupovat k datům v modulu widget Stav systému.

Přístup k modulu widget odpovídající roli

Konfigurace produktu Tivoli Access Manager WebSEAL pro spolupráci s prostorem Business Space:

Pokud máte produkt Tivoli Access Manager WebSEAL a chcete jej používat spolu s prostorem Business Space, musíte provést několik dalších konfiguračních kroků.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.
- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

Pokud chcete používat Tivoli Access Manager WebSEAL s prostorem Business Space, musíte nakonfigurovat zabezpečení produktu Tivoli Access Manager s povolením externího poskytovatele Java Authorization Contract for Containers (JACC), nakonfigurovat WebSEAL s produktem Tivoli Access Manager, nakonfigurovat WebSEAL s aplikačním serverem a nakonfigurovat hostitelské spojovací komponenty pro své prostředí.

1. Nakonfigurujte Tivoli Access Manager s externím poskytovatelem JACC.
 - a. V závislosti na tom, zda chcete použít administrativní konzolu nebo příkazy wsadmin, proveďte jeden z následujících kroků.
 - Chcete-li ke konfiguraci produktu Tivoli Access Manager s JACC použít administrativní konzolu, postupujte takto:
 - 1) Povolte globální zabezpečení.
 - a) Vyberte volbu **Zabezpečení > Globální zabezpečení**.
 - b) Povolte **Zabezpečení pro administraci, Zabezpečení aplikací a Zabezpečení Java 2** pro server LDAP, s nímž je nakonfigurován produkt Tivoli Access Manager.
 - c) Vyberte volbu **Globální zabezpečení > LDAP**, zadejte následující informace a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Název	Popis
ID uživatele serveru	Zadejte stejný identifikátor uživatele, který jste zadali jako rozlišující jméno administrátora v nastavení produktu Tivoli Access Manager. Příklad: uživatel1
Heslo uživatele serveru	puser1
Hostitel	Protokol LDAP nakonfigurovaný pro Tivoli Access Manager
Port	Příklad: 389
Základní rozlišující název	Příklad: o=ibm,c=us
Rozlišující název vazby	Příklad: cn=SecurityMaster,secAuthority=Default
Heslo vazby	Heslo pro uživatele SecurityMaster

- d) Uložte konfiguraci a restartujte server.
- 2) Povolte externí autorizaci pro produkt Tivoli Access Manager a JACC.
 - a) Vyberte volbu **Zabezpečení > Globální zabezpečení > Poskytovatelé externí autorizace**.
 - b) V seznamu **Poskytovatelé autorizace** vyberte volbu **Externí poskytovatel JACC** a poté klepněte na volbu **Konfigurace**. Výchozí vlastnosti produktu Tivoli Access Manager jsou správné. Pro výchozí hodnoty je neměňte.

- c) V části **Další vlastnosti** vyberte položku **Vlastnosti produktu Tivoli Access Manager**. Vyberte volbu **Povolit vložený produkt Tivoli Access Manager**, zadejte následující informace a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Název	Hodnota
Sada portů pro naslouchání klientovi	Výchozí nastavení je 8900 - 8999. Upravte je pouze v případě, že chcete použít jiné porty.
Řídicí server (název:port)	Zadejte svůj <i>řidicí_server:port</i> . Příklad: windomain3.rtp.raleigh.ibm.com:7135
Autorizační servery a priorita (název:port:priorita)	Zadejte informace ve formátu <i>autorizační_server:port:priorita</i> . Příklad: windomain3.rtp.raleigh.ibm.com:7136:1
Jméno administrativního uživatele	Jméno uživatele nechte sec_master (výchozí) , pokud na serveru produktu Tivoli Access Manager nepoužíváte jiné jméno administrátora.
Heslo uživatele s oprávněními administrátora	domino123
Přípona rozlišujícího názvu registru uživatelů	Zadejte název, který chcete použít pro svůj aplikační server. Příklad: o=ibm,c=us
Doména zabezpečení	Ponechte nastavení domény zabezpečení Výchozí . Toto nastavení změňte, pokud nepoužíváte výchozí doménu na serveru produktu Tivoli Access Manager. Změňte toto nastavení, pokud máte na serveru produktu Tivoli Access Manager vytvořeno více domén a chcete se připojit nebo chcete používat jinou doménu než Výchozí .
Rozlišující jméno uživatele s oprávněními administrátora	Zadejte úplné jméno uživatele. Příklad: cn=user1,o=ibm,c=us Poznámka: Tento uživatel je stejný, jako ID uživatele serveru zkonfigurované na panelu registru uživatelů LDAP.

Server kontaktuje server produktu Tivoli a vytvoří několik souborů vlastností na aplikačním serveru. Tento proces může trvat několik minut. Dojde-li k chybě, prohlédněte si soubor **system Out** a odstraňte problém.

- Chcete-li ke konfiguraci produktu Tivoli Access Manager s JACC použít obslužný program **wsadmin**, postupujte takto: Proveďte následující postup na serveru správce implementace. Konfigurační parametry budou při provedení synchronizace předány spravovaným serverům včetně agentů uzlů. Pro uplatnění změn konfigurace je zapotřebí restartovat spravované servery.
 - 1) Ověřte, že jsou spuštěny všechny spravované servery včetně agentů uzlů.
 - 2) Spustěte server.
 - 3) Spustěte obslužný program příkazového řádku pomocí příkazu **wsadmin** z adresáře *kořenový_adresář_instalace/bin*.
 - 4) Na výzvu obslužného programu **wsadmin** spustěte příkaz **configureTAM** a uveďte příslušné informace z následující tabulky:
Příklad v jazyce Jacl:
\$AdminTask configureTAM -interactive
Příklad v jazyce Jython:
AdminTask.configureTAM('-interactive')Potom zadejte následující informace:

Název	Hodnota
Název uzlu serveru vašeho produktu	Určete jeden uzel nebo zadejte hvězdičku (*), a určete tak všechny uzly.
Tivoli Access Manager Policy Server	Zadejte název serveru Tivoli Access Manager Policy Server a port pro připojení. Použijte formát <i>řídící_server:port</i> . Komunikační port serveru zásad se nastavuje během konfigurace produktu Tivoli Access Manager. Výchozí port je 7135.
Tivoli Access Manager Authorization Server	Zadejte název serveru Tivoli Access Manager Authorization Server. Použijte formát <i>autor_server:port:priorita</i> . Komunikační port serveru autorizace se nastavuje během konfigurace produktu Tivoli Access Manager. Výchozí port je 7136. Můžete zadat více serverů autorizace. Jednotlivé položky oddělujte čárkami. Konfigurace několika serverů autorizace je užitečná pro překonání selhání a pro výkon. Hodnota priority je pořadí používání serverů autorizace. Například: auth_server1:7136:1,auth_server2:7137:2. Priorita 1 je zapotřebí i při konfiguraci jediného serveru autorizace.
Rozlišující jméno administrátora serveru produktu	Zadejte úplné rozlišující jméno ID administrátora zabezpečení serveru svého produktu. Například: cn=wasadmin,o=organization,c=country. Další informace viz související odkaz.
Přípona úplného názvu registru uživatelů Tivoli Access Manager	Například: o=organizace, c=země
Jméno uživatele s oprávněními administrátora k produktu Tivoli Access Manager	Zadejte ID uživatele administrátora Tivoli Access Manager vytvořené při konfiguraci produktu Tivoli Access Manager. Toto ID je obvykle sec_master.
Heslo uživatele s oprávněními administrátora produktu Tivoli Access Manager	Zadejte heslo pro administrátora Tivoli Access Manager.
Doména zabezpečení Tivoli Access Manager	Zadejte název domény zabezpečení Tivoli Access Manager, jež se používá k ukládání uživatelů a skupin. Pokud během konfigurace produktu Tivoli Access Manager nedošlo ke zřízení domény zabezpečení, potvrďte výchozí nastavení klepnutím na tlačítko Návrat .
Sada portů listeneru Embedded Tivoli Access Manager	Server produktu naslouchá na portu TCP/IP aktualizací databáze autorizace z řídicího serveru. Protože v určitém uzlu a na určitém počítači může běžet více než jeden proces, vyžadují procesy více portů. Zadejte porty, které používají klienti Tivoli Access Manager k naslouchání. Jednotlivé položky oddělte čárkami. Při zadání rozsahu portů oddělte nižší a vyšší hodnotu dvojtečkou. Například 7999, 9990:9999.
Odložit	Je-li nastavena hodnota ano , odkládá tato volba konfiguraci serveru správy až do příštího restartu. Je-li nastavena hodnota ne , dojde ke konfiguraci serveru správy bez prodlení. Spravované servery se konfigurují při jejich příštím restartu.

- 5) Po zadání všech nezbytných informací vyberte **F**, a uložte tak vlastnosti konfigurace, případně **C**, a zrušte tak proces konfigurace i zadané informace.

Příklad se serverem SVTM TAM60:

```
wsadmin>$AdminTask configureTAM -interactive
Konfigurace Embedded Tivoli Access Manager
```

Tento příkaz konfiguruje vestavěného správce Tivoli Access Manager v zadaném uzlu či uzlech WebSphere Application Server.

```
Název uzlu WebSphere Application Server (nodeName): *
*Tivoli Access Manager Policy Server (policySvr):
  windomain3.rtp.raleigh.ibm.com:7135.
*Servers Tivoli Access Manager Authorization Server (authSvrs):
  windomain3.rtp.raleigh.ibm.com:7136:1.
*Rozlišující jméno administrátora WebSphere Application Server (wasAdminDN):
  cn=was61admin,o=ibm,c=us.
*Přípona rozlišujícího názvu registru uživatelů Tivoli Access Manager
  (dnSuffix): o=ibm,c=us.
Jméno uživatele administrátora Tivoli Access Manager (adminUid): [sec_master].
*Heslo uživatele administrátora Tivoli Access Manager (adminPasswd): domino123.
Doména zabezpečení Tivoli Access Manager (secDomain): [Default].
Sada portů listeneru Embedded Tivoli Access Manager (portSet): [9900:9999].
Odložit (odložit): [ne].
```

Konfigurace Embedded Tivoli Access Manager

F (dokončit)
C (storno)

Vyberte [F, C]: [F] F

```
WASX7278I: Vygenerovaný příkazový řádek: $AdminTask configureTAM
{-policySvr windomain3.rtp.raleigh.ibm.com:7135
```

```
-authSvrs windomain3.rtp.raleigh.ibm.com:7136:1 -wasAdminDN cn=wa
```

Parametry konfigurační akce Embedded Tivoli Access Manager byly úspěšně uloženy. Restartujte všechny instance WebSphere Application Server běžící v cílovém uzlu či uzlech wsadmin>.

- 6) V administrativní konzole vyberte volbu **Zabezpečení > Globální zabezpečení > Externí poskytovatelé autorizace**. Poté vyberte volbu **Externí autorizace pomocí poskytovatele JACC** a klepněte na tlačítko **OK**.
- 7) Přejděte na hlavní obrazovku zabezpečení a klepněte na tlačítko **OK**. Uložte a synchronizujte provedené změny.
- 8) Restartujte všechny procesy produktu ve své buňce.
- b. Pokud jste nainstalovali aplikace ještě před povolením produktu Tivoli Access Manager (například když jste povolili zabezpečení LDAP a nainstalovali nějaké zabezpečené aplikace a namapovali uživatele a skupiny na role zabezpečení), rozšířte informace o mapování rolí zabezpečení z deskriptorů implementace na řídicí server produktu Tivoli Access Manager. V závislosti na tom, zda chcete použít administrativní konzolu nebo příkazy wsadmin, proveďte jeden z následujících kroků.
- Chcete-li použít příkaz `propagatePolicyToJACCProvider` obslužného programu wsadmin, prostudujte téma **Šíření zásad zabezpečení instalovaných aplikací do poskytovatele JACC pomocí skriptování obslužného programu wsadmin**.
 - Chcete-li použít administrativní konzolu, prostudujte si téma **Šíření zásad zabezpečení a rolí pro již implementované aplikace**.
2. Nakonfigurujte WebSEAL s produktem Tivoli Access Manager.
- a. Zajistěte správnou instalaci a konfiguraci produktu WebSEAL.
- b. Chcete-li v produktu Tivoli Access Manager vytvořit důvěryhodný uživatelský účet, který lze použít ke konfiguraci TAI, zadejte následující příkazy:
- ```
pdadmin -a sec_master -p domino123
```

```

pdadmin sec_master> user create -gsouser -no-password-policy taiuser
"cn=taiuser,ou=websphere,o=ibm,c=us" taiuser taiuser ptaiuser
pdadmin sec_master> user modify taiuser password-valid yes
pdadmin sec_master> user modify taiuser account-valid yes

```

- c. Vytvořte spojovací komponenta mezi produktem WebSEAL a aplikačním serverem svého produktu pomocí volby **-c iv\_creds** pro TAI++ a volby **-c iv\_user** pro TAI. Zadejte do jediného řádku s použitím proměnných, jež jsou vhodné pro vaše prostředí, některý z následujících příkazů:

Pro TAI++

```

server task webseald-server create -t tcp -b supply -c iv_creds
-h název_hostitele -p číslo_portu_aplikace_websphere
/název_spojovací_komponenty

```

**Tip:** *Název\_spojovací\_komponenty* musí začínat znakem */*.

- d. V konfiguračním souboru pro WebSEAL *instalační\_adresář\_webseal/etc/webseald-default.conf* nastavte následující parametr:

```
basicauth-dummy-passwd=heslo_pro_ID_uživatele_webseal
```

Pokud například v produktu Tivoli Access Manager nastavujete uživatele taiuser/ptaiuser, nastavte následující parametr: basicauth-dummy-passwd = ptaiuser

Pokud používáte ověřování založené na použití formulářů, nastavte následující parametry:

```

forms-auth=both
ba-auth=none

```

3. Nakonfigurujte WebSEAL s aplikačním serverem svého produktu povolením zachytávače přiřazení důvěry TAI++ na serveru.
- V administrativní konzole vyberte volbu **Globální zabezpečení > Mechanismy ověřování a vypršení platnosti**.
  - Rozbalte sekci **Zabezpečení webu a SIP** a poté vyberte **Přidružení důvěry**. Vyberte zaškrtačkové pole a klepněte na tlačítko **Použít**.
  - Vyberte volbu **Zachytávače > TAMTrustAssociationInterceptorPlus > přizpůsobené vlastnosti** a přidejte tyto vlastnosti:

| Název                                        | Hodnota                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| com.ibm.websphere.security.webseal.configURL | \${WAS_INSTALL_ROOT}/java/jre/PdPerm.properties                                         |
| com.ibm.websphere.security.webseal.id        | iv-creds                                                                                |
| com.ibm.websphere.security.webseal.loginId   | taiuser (pokud byl vytvořen uživatel taiuser/ptaiuser v produktu Tivoli Access Manager) |

- d. Restartujte buňku.

e. Pro přístup ke klientovi přejděte na adresu `https://název_serveru_webseal:port_webseal/název_spojovací_komponenty/uri_webu_pro_klienta`.

4. Nakonfigurujte spojovací komponenty hostitele pro své prostředí, aby se zobrazily moduly widget produktu Business Space. V závislosti na tom, zda používáte spojovací komponenty virtuálního hostitele nebo spojovací komponenty transparentního hostitele, proveďte jeden z následujících kroků.
- Pokud používáte spojovací komponenty virtuálního hostitele, vytvořte spojovací komponentu virtuálního hostitele. Spojovací komponenta virtuálního hostitele vás zbaví nutnosti vytvářet samostatné spojovací komponenty.

- a. Ujistěte se, že je nakonfigurován virtuální hostitel. Spojovací komponenty virtuálního hostitele srovnají hostitele, číslo portu a adresu pro předání s cílovým hostitelem. Nedochozí k žádnému filtrování URL a všechny požadavky, které odpovídají, jsou předány cílovému hostiteli.
- b. Přesvědčte se, že má tentýž virtuální hostitel k dispozici následující aplikace. Můžete potřebovat jen některé aplikace nebo všechny, v závislosti na tom, jaké produkty s prostorem Business Space používáte.
  - BPMAdministrationWidgets\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
  - BusinessSpaceHelpEAR\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro všechny produkty)
  - BSpaceEAR\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro všechny produkty)
  - BSpaceForms\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro všechny produkty)
  - HumanTaskManagementWidgets\_název\_uzlu\_servername (pro IBM Business Process Manager a IBM Business Monitor)
  - PageBuilder2\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro všechny produkty)
  - Brána služeb REST (pro všechny produkty)
  - REST Services Gateway Dmgr (pro WebSphere Enterprise Service Bus a IBM Business Process Manager)
  - mm.was\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro všechny produkty)
  - WBMDashboardWeb\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro IBM Business Monitor)
  - wesbWidgets\_název\_uzlu\_název\_serveru (pro WebSphere Enterprise Service Bus)

**Poznámka:** Tento seznam aplikací pokrývá pouze aplikace nezbytné pro prostor Business Space. Pro scénáře bez prostoru Business Space, které používají Tivoli Access Manager WebSEAL, může být nutné přidat do seznamu další aplikace.

- c. Spustíte následující příkaz pomocí programu pdadmin: `server task server webseal virtualhost create -t přenos -h cílový_hostitel [-p port] [-v název_virtuálního_hostitele] jmenovka_virtuálního_hostitele`

Použijte následující informace:

- `server webseal` je název serveru WebSEAL, kde vytvoříte položku virtuálního hostitele.
- `přenos` je typ přenosu. Platné položky jsou `tcp`, `ssl`, `tcpproxy` a `sslproxy`.
- `cílový_hostitel` je hostitel nezbytné aplikace.
- `název_virtuálního_hostitele` se používá ke srovnání požadavků HTTP se spojovací komponentou virtuálního hostitele. Není-li zadána žádná hodnota, je standardně vytvořen z cílového hostitele a portu. Pokud například nastavíte proměnnou `název_virtuálního_hostitele` na hodnotu `myvirthost.ibm.com:80`, odpovídá WebSEAL adresám URL obsahujícím `myvirthost.ibm.com:80` a přesměruje je na hostitele uvedeného v příkazu programu pdadmin.
- `jmenovka_virtuálního_hostitele` je jmenovka použitá k identifikaci položky na serveru WebSEAL. Musí být jedinečná.

Aby prostor Business Space fungoval podle očekávání, je třeba pro tento typ přenosu položku `ssl` i `tcp`. Když potřebujete, aby stejná spojovací komponenta virtuálního hostitele podporovala protokol Secure Sockets Layer (SSL) i protokol Transmission Control Protocol (TCP), musíte použít volbu `-g jmenovka_vhostitele`, kde `jmenovka_vhostitele` je původní jmenovka virtuálního hostitele pro sdílení konfigurace. Tato volba najde dříve vytvořenou spojovací komponentu virtuálního hostitele (vytvořenou již dříve, kde `jmenovka_virtuálního_hostitele` odpovídá jmenovce uvedené ve volbě `-g`) a bude tuto konfiguraci sdílet. Druhá položka nadále potřebuje vlastní `jmenovku_virtuálního_hostitele`, ale cílového hostitele, port



a další hodnoty může sdílet. Pokud volbu -g nezadáte, nelze druhého virtuálního hostitele vytvořit, protože WebSEAL bude cílového hostitele a port vnímat jako identické s dříve vytvořenou spojovací komponentou (což není dovoleno).

- Pokud používáte spojovací komponenty transparentního hostitele, vytvořte řadu spojovacích komponent transparentní cesty pro moduly widget každého produktu.
  - a. Spusťte následující příkaz pomocí programu pdadmin: `server task server webseal create -t typ_přenosu (ssl) nebo (tcp) -x -h hostname cesta`  
Zadejte například: `server task webseald-default create -t tcp -x -h monServer.ibm.com /BusinessSpace`.
  - b. Vytvořte následující kontextový kořenový adresář svého produktu: Mapování adres URL prostoru Business Space pro reverzní server proxy.
- 5. Proveďte další kroky konfigurace, které vyřeší problémy se soubory cookie prohlížeče a s virtuálními hostiteli.
  - a. Chcete-li interpretovat soubor cookie prostoru Business Space, přidejte do konfiguračního souboru WebSEAL následující obsah:  
[preserve-cookie-names]  
name = com.ibm.bspace.UserName  
name = com.ibm.wbimonitor.UserName
  - b. Volitelné: Pokud s kontextovým adresářem používáte jiné než výchozí virtuální hostitele, můžete narazit na potíže se stránkami prostoru Business Space. Může být nutné zastavit spojovací komponentu, aby nepřepsala JavaScript na stránkách prostoru Business Space, přidáním spojovací komponenty -j do kontextového kořenového adresáře. Spusťte následující příkaz: `server task default-webseald create -f -h název_hostitele -p číslo_portu -t tcp -b supply -c iv-user,iv-creds,iv-groups -x -s -j -J trailer/kořenový_kontext`

### Přiřazení role superuživatele prostoru Business Space:

V prostoru Business Space můžete uživatelům přiřadit roli superuživatelů (nebo administrátorů prostoru Business Space). Superuživatel může prohlížet, upravovat a odstraňovat všechny prostory a stránky, může spravovat a vytvářet šablony a může měnit vlastnictví prostoru prostřednictvím změny ID vlastníka.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.
- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

Přiřadíte roli superuživatele prostoru Business Space použitím následující role zabezpečení aplikačního serveru: **Admin**. Použití této metody vám umožňuje přiřadit roli libovolnému počtu stávajících skupin a uživatelů vaší organizace. Nevyžaduje vytvoření skupiny administrátorů v registru uživatelů pouze pro účely správy superuživatelů prostoru Business Space.

Pokud již máte superuživatele prostoru Business Space přiřazeného ze starší verze než V7.5, můžete místo toho superuživatele upravit pomocí skupiny uživatelů. Viz téma Přiřazování superuživatele prostoru Business Space pomocí skupiny uživatelů.

- Zřizujete-li administrátory prostoru Business Space s rolí superuživatele poprvé, postupujte níže uvedeným způsobem.
  1. Přihlaste se do administrativní konzoly pro váš produkt.

2. Klepněte na volbu **Aplikace > Typy aplikací > Podnikové aplikace WebSphere** a vyberte jednu z těchto aplikací:
    - **mm.was\_uzel\_server** (pro prostředí samostatného serveru)
    - **mm.was\_klastr** (pro prostředí síťové implementace)
  3. Klepněte na volbu **Mapování role zabezpečení na uživatele/skupinu**.
  4. Vyberte řádek pro roli **Admin** a klepněte na tlačítko **Mapovat uživatele** nebo tlačítko **Mapovat skupiny**. Poté proveďte mapování uživatelů či skupin na roli Admin.
  5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
  6. Restartujte server.
- Pokud jste dříve přiřazovali superuživatele s použitím skupin uživatelů a chcete použít tento jednodušší způsob správy superuživatelů s použitím role, postupujte níže uvedeným způsobem.
    1. Otevřete konfigurační soubor.
      - Pro samostatný server: *kořenový\_adresář\_profilu\BusinessSpace\název\_uzlu\název\_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties*
      - Pro klastr: *kořenový\_adresář\_profilu\_správce\_implementace\BusinessSpace\název\_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties*
    2. Změňte následující hodnoty vlastností v konfiguračním souboru.
 

```
com.ibm.mashups.adminGroupName = {com.ibm.mashups.J2EERole.Admin}
com.ibm.mashups.widget.attributes.configure.groups=
```
    3. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu.
      - Pro samostatný server:  
V následujícím příkladu se používá Jython:
 

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]')
```

`AdminConfig.save()`
  
V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:
 

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```
      - Pro klastr:  
V následujícím příkladu se používá Jython:
 

```
AdminTask.updatePropertyConfig('[-clusterName název_klastru -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]')
```

`AdminConfig.save()`
  
V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:
 

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```
    4. Restartujte server.
    5. Použijte krok uvedený výše k přiřazení uživatelů k rolím superuživatele prostoru Business Space.

#### **Přiřazování superuživatele prostoru Business Space podle skupiny uživatelů:**

Uživatelům prostoru Business Space můžete přiřadit roli superuživatelů (nebo administrátorů prostoru Business Space) pomocí skupin uživatelů. Tato metoda je příhodná v situaci, kdy jste pracovali ve starší verzi než V7.5 a role superuživatele již je definována skupinou uživatelů.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.
- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

**Tip:** Pokud jste dříve použili skupiny uživatelů k přiřazení role superuživatele prostoru Business Space, můžete přejít k jednoduššímu způsobu přiřazení superuživatelů prostoru Business Space pomocí role. Viz téma “Přiřazení role superuživatele prostoru Business Space” na stránce 219.

Superuživatel může prohlížet, upravovat a odstraňovat všechny prostory a stránky, může spravovat a vytvářet šablony a může měnit vlastnictví prostoru prostřednictvím změny ID vlastníka.

Pokud je při konfiguraci prostoru Business Space povoleno zabezpečení pro administraci, zvažte následující informace o skupinách a superuživatelích:

- Uživatelé, kteří patří do speciální skupiny uživatelů **administrátoři**, mají roli superuživatele standardně. V důsledku toho je přiřazení role superuživatele ošetřeno členstvím ve skupině uživatelů.
- V prostředí s jediným serverem vytvoří server prostoru Business Space skupinu uživatelů **administrátoři** ve výchozím registru uživatelů. ID administrátora zadané při konfiguraci je automaticky přidáno jako člen do této skupiny.
- V prostředí síťové implementace se skupina uživatelů **administrátoři** nevytváří automaticky. K vytvoření této skupiny uživatelů a přidání členů do této skupiny ve výchozím registru uživatelů použijte skript `createSuperUser.py`.
- Pokud je místo výchozího registru uživatelů použit jiný registr uživatelů (například LDAP) nebo pokud je použit výchozí registr uživatelů, ale nechcete použít skupinu uživatelů **administrátoři**, musíte identifikovat skupinu uživatelů, kterou používáte pro superuživatele prostoru Business Space. Ujistěte se, že registr uživatelů rozumí vámi zadané hodnotě. Při použití LDAP můžete zadat například název `cn=administrátoři,dc=společnost,dc=com`. Další informace o identifikaci této skupiny uživatelů viz pokyny pro změnu skupiny administrátorů v části Co dělat dále.
- U prostoru Business Space v produktu WebSphere Portal se pro roli superuživatele používá také výchozí skupina **wpsadmins**. Členům této skupiny je udělena role superuživatele pro prostor Business Space.

**Poznámka:** Chcete-li používat prostor Business Space v produktu WebSphere Portal, musí být povoleno zabezpečení.

Pokud při konfiguraci prostoru Business Space není povoleno zabezpečení pro administraci, má roli superuživatele prostoru Business Space pouze identifikátor speciálního uživatele **BPMAdministrator**.

Máte-li prostředí síťové implementace, musíte pro přiřazení role superuživatele spustit skript `createSuperUser.py`, který vytvoří příslušnou skupinu uživatelů a přidá uživatele. Před spuštěním skriptu postupujte takto:

- Ujistěte se, že nedošlo ke změně názvu výchozí skupiny **administrátoři**.
- Jako registr uživatelů použijte výchozí úložiště.

- Spusťte server nebo správce implementace pro své prostředí prostoru Business Space pro profil, kde je nainstalován prostor Business Space.
- 1. Vyhledejte skript *kořenový\_adresář\_instalace*\BusinessSpace\scripts\createSuperUser.py, který uživateli přiřadí roli superuživatele.
- 2. Otevřete příkazový řádek a přejděte do tohoto adresáře: *kořenový\_adresář\_profilu*\bin, kde *kořenový\_adresář\_profilu* představuje adresář profilu, kde je nainstalován prostor Business Space.
- 3. Zadejte tento příkaz: `wsadmin -lang jython -f kořenový_adresář_instalace\BusinessSpace\scripts\createSuperUser.py krátké_jméno_uživatele heslo`. *krátké\_jméno\_uživatele* je jedinečný identifikátor uživatele ve správci Virtual Member Manager (VMM) a *heslo* je heslo VMM pro tohoto uživatele. Pokud daný uživatel v monitoru virtuální paměti (VMM) existuje, je přidán do skupiny administrátorů.

**Poznámka:** Když cesta obsahuje mezeru, například pokud je *kořenový\_adresář\_instalace* Můj instalační adresář, musíte názvy cest uzavřít do uvozovek. Zadejte například tento příkaz: `wsadmin -lang jython -f "My install dir\BusinessSpace\scripts\createSuperUser.py" krátké_jméno_uživatele_ve_VMM`.

Chcete-li otevřít prostor Business Space, použijte následující adresu URL: `http://hostitel:port/BusinessSpace`, kde *hostitel* je název hostitele, na němž je spuštěn váš server, a *port* je číslo portu pro váš server.

Výchozí speciální skupinu uživatelů nazvanou **administrátoři** je možné změnit. Kontrola aktuálního názvu skupiny či jeho změna probíhá následovně.

Zkontrolujte hodnotu metriky `com.ibm.mashups.adminGroupName` v konfiguračním souboru:

- *kořenový\_adresář\_profilu*\BusinessSpace\název\_uzlu\název\_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties na samostatném serveru
- nebo *kořenový\_adresář\_profilu\_správce\_implementace*\BusinessSpace\název\_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties v klastru

Chcete-li změnit administrativní skupinu na samostatném serveru, postupujte takto:

1. Upravte metriku `com.ibm.mashups.adminGroupName` v konfiguračním souboru *kořenový\_adresář\_profilu*\BusinessSpace\název\_uzlu\název\_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties.
2. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu: `$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}` a spusťte `$AdminConfig save`.
3. Restartujte server.

Chcete-li změnit administrativní skupinu v klastru, postupujte takto:

1. Upravte metriku `com.ibm.mashups.adminGroupName` v konfiguračním souboru *kořenový\_adresář\_profilu\_správce\_implementace*\BusinessSpace\název\_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties.
2. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu prostředí `implementace`: `$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}` a spusťte `$AdminConfig save`.

3. Restartujte správce implementace.

Chcete-li změnit superuživatele na samostatném serveru, když není povoleno zabezpečení, postupujte takto:

1. Upravte metriku `noSecurityAdminInternalUserOnly` v konfiguračním souboru `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties`.
2. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu: `$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}` a spusťte `$AdminConfig save`.
3. Restartujte server.

Chcete-li změnit superuživatele v klastru, když není povoleno zabezpečení, postupujte takto:

1. Upravte metriku `noSecurityAdminInternalUserOnly` v konfiguračním souboru `kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties`.
2. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu prostředí `implementace`: `$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}` a spusťte `$AdminConfig save`.
3. Restartujte správce implementace.

### Zabránění uživatelům ve vytváření prostorů Business Space:

Prostor Business Space můžete upravit tak, že budou moci prostory Business Space vytvářet pouze uživatelé přihlášení v roli superuživatele.

Standardně mohou prostory Business Space vytvářet všichni uživatelé. Prostor Business Space nicméně můžete uzamknout, aby tak mohly vytvářet a importovat prostory Business Space pouze osoby přihlášené za použití ID superuživatele. Tito superuživatelé (nebo administrátoři prostoru Business Space) mohou prostory Business Space vytvářet a mohou také přenášet jejich vlastnictví na jiné uživatele. Uživatelé, kterým bylo přiřazeno vlastnictví těchto prostorů, je potom mohou spravovat, jako kdyby je sami vytvořili. Mohou například určovat, kdo si může nechat daný prostor zobrazit, mohou do něj přidávat stránky, upravovat jej a upravovat jeho vlastnosti.

**Poznámka:** Schopnost zabránit uživatelům ve vytvoření prostorů Business Space není dostupná pro prostor Business Space spuštěný v rámci prostoru Business Space.

Chcete-li omezit vytváření prostorů Business Space pouze na superuživatele, postupujte podle následujících kroků.

1. V konfiguračním souboru změňte nastavení `com.ibm.mashups.lockeddown` na hodnotu `true`:
  - Pro samostatný server: `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties`
  - Pro klastr: `kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties`

Výchozí hodnota `false` značí, že prostory Business Space mohou vytvářet všichni uživatelé. Pokud je nastavena hodnota `true`, mohou prostory Business Space vytvářet pouze superuživatelé.

2. V prostředí `wsadmin` profilu spusťte příkaz `updatePropertyConfig`:

- Pro samostatný server:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-serverName název_serveru
-nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu
\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties" -prefix "Mashups_}
$AdminConfig save
```

- Pro klastr:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru -propertyFileName
"kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru
\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_}
$AdminConfig save
```

Po příštím přihlášení do prostoru Business Space nebudou uživatelé moci prostor Business Space vytvořit, pokud se nepřihlásí pomocí ID superuživatele.

### **Povolení prohledávání registrů uživatelů bez zástupných znaků:**

Je-li váš registr uživatelů nastaven tak, že nepoužívá zástupné znaky, musíte provést další kroky konfigurace, aby vaše vyhledávání pracovalo správně v prostoru Business Space i pro moduly widget, které prohledávají registr uživatelů.

Před provedením této úlohy musejí být provedeny tyto úlohy:

- Povolte zabezpečení aplikace a zabezpečení pro administraci. Viz téma “Povolení zabezpečení pro prostor Business Space” na stránce 205.
- Musí být provedena kontrola, zda je vaše ID uživatele registrováno v registru uživatelů pro váš produkt.

Pokud uživatel prostoru Business Space vyhledává uživatele či skupiny zápisem jednoho či více znaků, prostor Business Space standardně automaticky přidává zástupné znaky. Je-li například jako registr uživatelů použit server LDAP a uživatel zapíše řetězec `smit`, prostor Business Space tento řetězec převede na dotaz `*smit*`, takže výsledky mohou zahrnovat například tato jména: `Smith`, `Smithers` a `Psmith`. Nicméně pokud o automatické zástupné znaky nestojíte, například proto, že je váš registr uživatelů nepodporuje, můžete tuto funkci vypnout.

Chcete-li pro své prostředí vypnout automatické vyhledávání s použitím zástupných znaků, postupujte níže uvedeným způsobem.

- Pro samostatný server postupujte takto:

1. Aktualizujte konfigurační soubor *kořenový\_adresář\_profilu*\BusinessSpace\*název\_uzlu*\*název\_serveru*\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties použitím nastavení `com.ibm.mashups.user.stripWildcards=true`.
2. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-serverName název_serveru -nodeName
název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\
název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_"]])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName
název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\
název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties"
-prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

3. Restartujte server.
- Pro klastr proveďte tyto kroky:

1. Aktualizujte konfigurační soubor *kořenový\_adresář\_profilu\_správce\_implementace*\BusinessSpace\*název\_klastru*\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties použitím nastavení `com.ibm.mashups.user.stripWildcards=true`.
2. Ve správci implementace spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\
BusinessSpace\název_klastru \mm.runtime.prof\config\
ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"]])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\
BusinessSpace\název_klastru \mm.runtime.prof\config\
ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

3. Restartujte správce implementace.

## Konfigurace serveru proxy technologie Ajax prostoru Business Space

Je možné, že budete chtít upravit server proxy technologie Ajax prostoru Business Space pro zvláštní aspekty, například pro změnu nastavení časového limitu nebo blokování adres IP pro zabezpečená produkční prostředí.

Soubor serveru proxy technologie Ajax `proxy-config.xml` se nachází v těchto umístěních:

- Používáte-li prostředí prostoru Business Space, které je dodáváno společně s vaším produktem Business Process Management: *kořenový\_adresář\_profilu*/BusinessSpace/*název\_uzlu*/*název\_serveru*/mm.runtime.prof/config/proxy-config.xml.

Informace užitečné k řešení problémů se serverem proxy technologie Ajax naleznete v technických poznámkách k produktu IBM Mashups na adrese <http://www-01.ibm.com/support/search.wss?tc=SSWP9P>.

**Důležité:** Standardně konfigurace serveru proxy technologie Ajax používaného s moduly widget prostoru Business Space neomezuje přístup k žádné adrese IP. Pro usnadnění je server proxy technologie Ajax standardně nakonfigurován jako otevřený. To však není bezpečné pro produkční scénáře. Chcete-li server proxy technologie Ajax zkonfigurovat tak, aby zobrazoval pouze obsah z vybraných webů či bloky obsahu z vybraných webů, postupujte podle popisu uvedeného v tématu Blokování adresy IP pomocí serveru proxy Business Space Ajax.

1. Upravte soubor `proxy-config.xml` podle potřeby.

Například, pokud měníte nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space, upravte `proxy:value` pro `socket-timeout`.

2. Spustíte příkaz `updateBlobConfig` pomocí skriptovacího klienta `wsadmin`, určete parametry **-serverName** a **-nodeName** pro samostatný server nebo **-clusterName** pro klastr, parametr **-propertyFileName** s hodnotou cesty pro soubor `proxy-config.xml` a parametr **-prefix** s hodnotou `Mashups_`.

V následujícím příkladu je použit jazyk Jython: `AdminTask.updateBlobConfig(["-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu -propertyFileName "profile_root/BusinessSpace/node_name/server_name/mm.runtime.prof/config/proxy-config.xml" -prefix "Mashups_"])`

V následujícím příkladu je použit jazyk Jacl: `$AdminTask updateBlobConfig {-serverName název_serveru -nodeName název_uzlu -propertyFileName "profile_root/BusinessSpace/node_name/server_name/mm.runtime.prof/config/proxy-config.xml" -prefix "Mashups_"}`

### Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space:

Prostor Business Space používá komponentu serveru proxy pro připojení k vašim službám REST (Representational State Transfer). Nejsou-li služby REST odpovídající, aktualizujte nastavení časového limitu připojení prostoru Business Space k vašim službám REST podle výkonu serverů služeb REST.

Dochází-li k vypršení časového limitu připojení ke službám REST, aktualizujte následující nastavení.

Používáte-li prostředí prostoru Business Space, které je dodáváno s vaším produktem pro řízení BPM, hodnota `socket-timeout` se standardně nastaví na 30 sekund. Změňte ji na hodnotu vyhovující vaší situaci.

Používáte-li prostor Business Space s produktem WebSphere Portal, hodnota `socket-timeout` je standardně nastavena na 10 sekund. Změňte ji na hodnotu vyhovující vaší situaci (30 sekund, pokud používáte administrační moduly widget serveru IBM Business Process Manager).

1. Otevřete soubor `proxy-config.xml`. Informace o umístění souboru serveru proxy technologie Ajax viz "Konfigurace serveru proxy technologie Ajax prostoru Business Space" na stránce 225.
2. Změňte nastavení `proxy:value` pro hodnotu `socket-timeout`. Doba se udává v milisekundách.

```
<proxy:meta-data>
 <proxy:name>socket-timeout</proxy:name>
 <proxy:value>30000</proxy:value>
</proxy:meta-data>
```



3. Dokončete konfiguraci serveru proxy technologie Ajax tak, aby vyhovovala vašemu prostředí. Další informace viz “Konfigurace serveru proxy technologie Ajax prostoru Business Space” na stránce 225.

### **Blokování adres IP pomocí serveru proxy technologie Ajax prostoru Business Space:**

Server proxy technologie Ajax předává požadavky od modulů widget serveru vašeho produktu a cílovým serverům, pokud jsou tyto servery vzdáleny od serveru prostoru Business Space. Standardně konfigurace serveru proxy technologie Ajax neomezuje přístup k žádné adrese IP. To není bezpečné pro produkční prostředí. Nakonfigurujte server proxy technologie Ajax tak, aby zobrazoval pouze obsah z vybraných webů nebo bloky obsahu z vybraných webů.

**Důležité:** Standardně konfigurace serveru proxy technologie Ajax používaného s moduly widget prostoru Business Space neomezuje přístup k žádné adrese IP. Pro usnadnění je server proxy technologie Ajax standardně nakonfigurován jako otevřený. To však není bezpečné pro produkční scénáře. Při konfiguraci serveru proxy technologie Ajax k zobrazování pouze obsahu či bloků obsahu z vybraných webů postupujte níže uvedeným způsobem.

Chcete-li omezit přístup ke specifickým adresám IP, můžete server proxy technologie Ajax upravit tak, aby filtroval adresy IP a povoloval nebo odmítal přístup k těmto adresám. Pravidla seznamu zakázaných nebo povolených adres definujete v souboru proxy-config.xml.

1. Otevřete soubor proxy-config.xml. Informace o umístění souboru serveru proxy technologie Ajax viz “Konfigurace serveru proxy technologie Ajax prostoru Business Space” na stránce 225.

2. Přidejte pravidla filtru, která povolují nebo zakazují přístup.

Definice seznamu zakázaných adres pro konkrétní adresu IP nebo sadu adres použijte prvek proxy:deny. K definování pravidla seznamu povolených adres pro konkrétní adresu IP nebo sadu adres použijte prvek proxy:allow. Pravidla filtru se použijí ve stanoveném pořadí, přičemž poslední platné pravidlo filtru je zařazeno před předchozí pravidla filtru.

```
<proxy-rules
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:proxy="http://www.ibm.com/xmlns/prod/sw/ajax/proxy-config/1.1">
<proxy:mapping contextpath="/proxy/*" />

<proxy:policy url="*" acf="none">
<proxy:actions>
<proxy:method>GET</proxy:method>
</proxy:actions>
</proxy:policy>

<proxy:ipfilter>
<proxy:deny>9.6.0.0/255.255.0.0</proxy:deny>
<proxy:allow>9.6.1.0/255.255.255.0</proxy:allow>
<proxy:deny>9.6.1.4</proxy:deny>
</proxy:ipfilter>
</proxy-rules>
```

V tomto příkladu filtr protokolu IP provádí tyto filtry:

- Blokuje všechny adresy IP odpovídající vzoru 9.6.\*.\*.
- Povoluje všechny adresy IP odpovídající vzoru 9.6.1.\* kromě specifické adresy IP 9.6.1.4, kterou naopak blokuje.

Takže v tomto případě by server proxy neumožnil přístup k adresám IP 9.6.2.5 a 9.6.120.7 a reagoval by následující zprávou: BMWPX0018E: Zadaná adresa IP cílového hostitele je zakázána pravidlem.

Server proxy by umožnil přístup k adresám 9.6.1.5 a 9.6.1.120 a odepřel by přístup k adrese 9.6.1.4.

Při přidávání nových pravidel filtrace můžete tato pravidla různými způsoby kombinovat, přičemž server proxy je vždy vyhodnocuje v pořadí, v němž jsou zadána. Poslední vyhovující pravidlo bude použito vždy bez ohledu na veškerá případná předchozí povolující či zakazující pravidla.

3. Dokončete konfiguraci serveru proxy technologie Ajax tak, aby vyhovovala vašemu prostředí. Další informace viz “Konfigurace serveru proxy technologie Ajax prostoru Business Space” na stránce 225.

## Příkazy (skriptování wsadmin) pro konfiguraci prostoru Business Space

Vyhledejte skriptovací objekt nebo třídu příkazu pro vyhledání podrobností o syntaxi příkazu.

Chcete-li otevřít obsah Informačního centra v umístění, kde se nachází tyto referenční informace, klepněte na tlačítko **Zobrazit v obsahu** v ohraničení Informačního centra.

### Příkaz `configureBusinessSpace`:

Použijte příkaz `configureBusinessSpace` ke konfiguraci databáze pro prostor Business Space powered by WebSphere.

Tento příkaz konfiguruje zdroj dat pro prostor Business Space a generuje skripty, které vytvářejí a konfiguruji databázové tabulky.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:  
`AdminConfig.save()`
- Pro Jacl:  
`$AdminConfig save`

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Povinné parametry

#### **-serverName** *název\_serveru*

Parametr, který určuje název serveru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr, který určuje název uzlu pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Parametr, který určuje název klastru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space v klastru musíte zadat parametr **clusterName**.

### Nepovinné parametry

#### **-dbName** *název\_databáze*

Určuje databázi, kterou používáte pro prostor Business Space. Je-li váš aplikační server a databáze DB2 na stejném obrazu systému z/OS, musíte zadat parametr **-dbName**.

#### **-schemaName** *název\_schématu*

Volitelný parametr, který určuje schéma databáze pro konfiguraci databáze prostoru Business Space. Výchozí hodnota je **IBMBUSSP**.

#### **-tablespaceDir** *cesta\_tabulkového\_prostoru*

Volitelný parametr, který určuje cestu adresáře nebo předponu názvu souboru pro

soubory používané jako fyzické umístění tabulkových prostorů. Výchozí hodnota je BSP. Platí pro DB2, Oracle a SQL Server (jinak je ignorován). V případě serveru SQL Server se tento parametr vztahuje na primární datový soubor a soubory protokolu.

#### **-tableNamePrefix** *předpona\_tabulkového\_prostoru*

Volitelný parametr, který určuje řetězec předpony, jehož připojením na začátek názvu tabulkového prostoru se získá jedinečný název. Výchozí hodnota je BSP. Je-li předpona názvu tabulkového prostoru delší než čtyři znaky, je zkrácena na čtyři znaky. Platí pro DB2, DB2 z/OS V8, DB2 z/OS V9 a Oracle (jinak se ignoruje).

#### **-dbLocationName** *název\_umístění\_databáze*

Volitelný parametr, který určuje název umístění databáze v systému z/OS. Výchozí hodnota je BSP nebo název databáze produktu. Platí pro DB2 z/OS V8 a V9 (jinak se ignoruje).

#### **-storageGroup** *skupina\_úložišť*

Volitelný parametr, který určuje skupinu úložišť v systému z/OS pro prostor Business Space. Používáte-li systém z/OS, musíte aktualizovat vygenerované skripty databáze, aby bylo možné je spustit. Další informace o těchto skriptech viz "Konfigurace databázových tabulek prostoru Business Space".

#### **-bspacedbDesign** *název\_souboru\_návrhu\_databáze*

Volitelný parametr, který určuje soubor návrhu databáze, pomocí něhož definujete všechny informace o konfiguraci databáze, včetně schématu a adresáře tabulkového prostoru. Určíte-li soubor návrhu databáze pomocí parametru **-bspacedbDesign**, nemusíte určovat parametry **-schemaName**, **-tablespaceDir** ani **-storageGroup**, nechcete-li přepsat obsah souboru návrhu databáze pro konkrétní informace o konfiguraci databáze.

**Poznámka:** Pro zdroj dat prostoru Business Space se vždy použije název rozhraní JNDI jdbc/mashupDS, takže se název rozhraní JNDI nepoužívá v souboru návrhu databáze. Existuje-li zdroj dat s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS, tento příkaz se zastaví bez toho, aby konfiguroval profil, pokud neurčíte také parametr **-replaceDatasource true**.

#### **-productTypeForDatasource** *databáze\_produkту*

Volitelný parametr, který určuje vlastnosti používané pro k vytvoření zdroje dat pro použití s prostorem Business Space. Určením parametru **productTypeForDatasource** se vytvoří zdroj dat pro prostor Business Space s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS, který je modelován ve zdroji dat instalovaného produktu, například produkty IBM Process Server, WebSphere Enterprise Service Bus, IBM Business Monitor a WebSphere Business Compass. Platné hodnoty jsou WPS (k určení produktu IBM Business Process Manager nebo WebSphere Enterprise Service Bus), WPBS (k určení produktu WebSphere Business Compass) a WBM (k určení produktu IBM Business Monitor). Je-li určen také parametr **bspacedbDesign**, parametr **productTypeForDatasource** přepíše typ databáze a poskytovatele JDBC a název rozhraní JNDI se v souboru návrhu databáze nepoužije.

**Poznámka:** Existuje-li zdroj dat s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS, tento příkaz se zastaví bez toho, aby konfiguroval profil, pokud neurčíte také parametr **-replaceDatasource true**.

#### **-replaceDatasource true|false**

Volitelný parametr, který určuje, zda se příkaz **configureBusinessSpace** spustí, pokud byl profil již nakonfigurován. Výchozí hodnota je **false**. Je-li nakonfigurován profil pro prostor Business Space, vytvoří se zdroj dat s názvem rozhraní JNDI jdbc/mashupDS. Pokud zdroj dat existuje a pokud spustíte příkaz **configureBusinessSpace** bez určení parametru **-replaceDatasource true**, příkaz nezmění konfiguraci. Určíte-li nastavení **true**, příkaz vymaže zdroj dat a jeho poskytovatele JDBC, vytvoří je znovu a poté vytvoří nové skripty DDL.

### **–save true|false**

Parametr, který označuje uložení vašich změn konfigurace. Výchozí hodnota je false.

### **Příklady**

V následujícím příkladu je použit příkaz `configureBusinessSpace` ke konfiguraci zdroje dat prostoru Business Space na serveru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.configureBusinessSpace('[-nodeName myNode -serverName myServer]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask configureBusinessSpace {-nodeName myNode -serverName myServer}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `configureBusinessSpace` ke konfiguraci zdroje dat prostoru Business Space v klastru a uložení změn.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.configureBusinessSpace('[-clusterName myCluster -save true]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask configureBusinessSpace {-clusterName myCluster -save true}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `configureBusinessSpace` ke konfiguraci zdroje dat prostoru Business Space v klastru s názvem schématu a zdrojem dat produktu určeným pro produkt IBM Process Server.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.configureBusinessSpace('[-clusterName myCluster -schemaName myCluster -productTypeForDatasource WPS -save true]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask configureBusinessSpace {-clusterName myCluster -schemaName myCluster -productTypeForDatasource WPS -save true}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `configureBusinessSpace` ke konfiguraci zdroje dat prostoru Business Space v klastru pomocí informací o databázi, které se nacházejí v souboru návrhu databáze.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.configureBusinessSpace('[-clusterName myCluster -bspacedbDesign "C:/Bspace_dbDesign.properties" -save true]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask configureBusinessSpace {-clusterName myCluster -bspacedbDesign "C:/Bspace_dbDesign.properties" -save true}
```

### **Příkaz createBPMApiFederationDomain:**

Příkaz `createBPMApiFederationDomain` se používá ke konfiguraci domén sdružení v prostředí s více cíli implementace, abyste mohli zobrazovat procesy a úlohy vytvořené v nástrojích Process Designer a Integration Designer ve stejném seznamu úloh.

Příkaz `createBPMApiFederationDomain` s krokem `addTarget` vytvoří doménu sdružení pro sdružení úloh a procesů v rámci jednoho či více cílů implementace. Rozhraní API sdružení vám umožňuje zobrazení procesů a úloh vytvořených v nástrojích Process Designer a Integration Designer ve stejném seznamu úloh. Rozhraní API sdružení je automaticky nakonfigurováno s vaším produktem jako součást aplikace Brána služeb REST. Chcete-li tuto

konfiguraci změnit pro své prostředí s více cíli implementace, použijte příkazy `wsadmin` k vytvoření a správě domén sdružení. Použijte krok `addTarget` k přidání jednoho nebo více cílů implementace do domény sdružení. Rozhraní API sdružení sdružuje v rámci všech systémů na přidáných cílech implementace.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:  
`AdminConfig.save()`
- Pro Jacl:  
`$AdminConfig save`

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Cílový objekt

Požadovaný rozsah domény sdružení, která má být vytvořena. Cílový objekt lze použít místo parametrů `nodeName`, `serverName` a `clusterName`.

### Povinné parametry

#### **-serverName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, na němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr `nodeName`. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr `clusterName` nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení vytvořena v rozsahu buňky.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, v němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr `serverName`. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr `clusterName` nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení vytvořena v rozsahu buňky.

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název serveru, v němž má být spravována doména sdružení. Nezadávejte tento parametr, jsou-li zadány parametry `nodeName` a `serverName` nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení vytvořena v rozsahu buňky.

#### **-name** *název\_domény\_sdružení*

Název nové domény sdružení, kterou chcete vytvořit. Tento název musí být jedinečný. Tento parametr je vždy povinný.

### Povinné parametry pro krok `addTarget`

#### **-targetCellName** *název\_buňky*

Tento parametr určuje název buňky, která je použita jako cíl sdružení. Je-li zadán tento parametr a nejsou zadány parametry `nodeName`, `serverName` a `clusterName`, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci všech systémů v buňce.

#### **-targetNodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, který je použit jako cíl sdružení. Zadáte-li tento parametr, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci systémů v tomto uzlu. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr `targetServerName`. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr `targetClusterName`.

#### **-targetServerName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, který je použit jako cíl sdružení. Zadáte-li tento parametr, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci systémů na tomto serveru.

Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **targetNodeName**. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr **targetClusterName**.

#### **-targetClusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název klastru, který je použit jako cíl sdružení. Zadáte-li tento parametr, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci systému v tomto klastru. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr **targetNodeName** nebo **targetServerName**.

### Příklady

Následující příklad používá příkaz `createBPMApiFederationDomain` k přidání domény sdružení s názvem `myCustomFederationDomain`, která zajišťuje sdružení v rámci serveru (s názvem uzlu `myNode` a názvem serveru `myServer`) a klastru (s názvem `myCluster`).

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.createBPMApiFederationDomain(['-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -name myCustomFederationDomain
-addTarget [{" myNode myServer ""} [{" "" "" myCluster}]]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask createBPMApiFederationDomain {-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -name myCustomFederationDomain
-addTarget {"{"" myNode myServer ""} {" "" "" myCluster}}}
```

#### **Příkaz deleteBPMApiFederationDomain:**

Příkaz `deleteBPMApiFederationDomain` se používá k odstranění určité domény sdružení včetně cílů, které obsahuje.

Tento příkaz odstraňuje doménu sdružení s cíli, které obsahuje pro sdružení cílů a procesů v rámci jednoho či více cílů implementace. Rozhraní API sdružení vám umožňuje zobrazení procesů a úloh vytvořených v nástrojích Process Designer a Integration Designer ve stejném seznamu úloh. Rozhraní API sdružení je automaticky nakonfigurováno s vaším produktem jako součást aplikace Brána služeb REST. Chcete-li tuto konfiguraci změnit pro své prostředí s více cíli implementace, použijte příkazy `wsadmin` k vytvoření a správě domén sdružení.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:

```
AdminConfig.save()
```

- Pro Jacl:

```
$AdminConfig save
```

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spuštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

#### **Cílový objekt**

Požadovaný rozsah domény sdružení, která má být odstraněna. Cílový objekt lze použít místo parametrů **nodeName**, **serverName** a **clusterName**.

#### **Povinné parametry**

##### **-serverName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, na němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **nodeName**. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr **clusterName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-nodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, v němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **serverName**. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr **clusterName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-clusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název serveru, v němž má být spravována doména sdružení. Nezádávejte tento parametr, jsou-li zadány parametry **nodeName** a **serverName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-name** *název\_domény\_sdružení*

Název domény sdružení, kterou chcete odstranit. Tento název musí být jedinečný. Tento parametr je vždy povinný.

### Příklady

Následující příklad používá příkaz `deleteBPMApiFederationDomain` odebrání určité domény sdružení.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.deleteBPMApiFederationDomain(['-nodeName myNode -serverName myServer
-name myFederationDomain'])
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask deleteBPMApiFederationDomain {-nodeName myNode -serverName myServer
-name myFederationDomain}
```

### Příkaz `getBusinessSpaceDeployStatus`:

Pomocí příkazu `getBusinessSpaceDeployStatus` zkontrolujte, zda je prostor Business Space powered by WebSphere nakonfigurován v konkrétním cíli implementace.

Tento příkaz kontroluje, zda je prostor Business Space nakonfigurován na serveru, v uzlu nebo v klastru, který určíte. Nenastavíte-li žádné parametry, příkaz zkontroluje, zda je prostor Business Space nakonfigurován v buňce.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:

```
AdminConfig.save()
```

- Pro Jacl:

```
$AdminConfig save
```

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Povinné parametry

**-serverName** *název\_serveru*

Parametr určující název serveru, který se má kontrolovat pro prostor Business Space.

**-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr určující název uzlu, který se má kontrolovat pro prostor Business Space.

**-clusterName** *název\_klastru*

Parametr určující název klastru, který se má kontrolovat pro prostor Business Space.

## Příklady

V následujícím příkladu je použit příkaz `getBusinessSpaceDeployStatus` ke kontrole, zda je prostor Business Space nakonfigurován na serveru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.getBusinessSpaceDeployStatus(['-nodeName myNode -serverName myServer'])
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask getBusinessSpaceDeployStatus {-nodeName myNode -serverName myServer}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `getBusinessSpaceDeployStatus` ke kontrole, zda je prostor Business Space nakonfigurován v klastru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.getBusinessSpaceDeployStatus(['-clusterName myCluster'])
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask getBusinessSpaceDeployStatus {-clusterName myCluster}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `getBusinessSpaceDeployStatus`, který vrátí seznam všech cílů implementace (servery a klastry) nakonfigurovaných pro prostor Business Space v buňce.

Spustíte-li příkaz v kořenovém adresáři profilu `bin`, příkaz vrátí seznam všech cílů implementace (servery a klastry) nakonfigurovaných pro prostor Business Space v buňce.

Spustíte-li příkaz z kořenového adresáře instalace `bin`, příkaz vrátí seznam všech cílů implementace (servery a klastry) nakonfigurovaných pro prostor Business Space ve stejném kořenovém adresáři instalace.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.getBusinessSpaceDeployStatus()
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask getBusinessSpaceDeployStatus
```

### Příkaz `installBusinessSpace`:

Pomocí příkazu `installBusinessSpace` nastavte prostor Business Space powered by WebSphere na vaše běhové prostředí.

Příkaz `installBusinessSpace` nainstaluje soubory podnikového archivu EAR prostoru Business Space ve vašem běhovém prostředí.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:

```
AdminConfig.save()
```

- Pro Jacl:

```
$AdminConfig save
```

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.



## Povinné parametry

### **-serverName** *název\_serveru*

Parametr, který určuje název serveru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

### **-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr, který určuje název uzlu pro konfiguraci. Je třeba určit název serveru, název uzlu nebo název klastru. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

### **-clusterName** *název\_klastru*

Parametr, který určuje název klastru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space v klastru musíte zadat parametr **clusterName**.

## Nepovinné parametry

### **--noWidgets true|false**

Volitelný parametr, který v případě nastavení na **true** brání instalaci modulů widget produktu v cíli implementace. Budete-li poté chtít moduly widget nainstalovat, musíte po úspěšném dokončení konfigurace prostoru Business Space použít příkaz `installBusinessSpaceWidgets`. Výchozí hodnota je **false**.

### **--save true|false**

Volitelný parametr, který označuje uložení vašich změn konfigurace. Výchozí hodnota je **false**.

## Příklady

V následujícím příkladu je použit příkaz `installBusinessSpace` k instalaci souborů EAR prostoru Business Space na serveru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.installBusinessSpace('[-nodeName myNode -serverName
myServer -save true]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask installBusinessSpace {-nodeName myNode -serverName
myServer -save true}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `installBusinessSpace` k instalaci souborů EAR prostoru Business Space v klastru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.installBusinessSpace('[-clusterName myCluster -save true]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask installBusinessSpace {-clusterName myCluster -save true}
```

### **Příkaz `installBusinessSpaceWidgets`:**

Pomocí příkazu `installBusinessSpaceWidgets` nainstalujte, implementujte a zaregistrujte moduly widget pro použití s prostorem Business Space powered by WebSphere.

Příkaz `installBusinessSpaceWidgets` nainstaluje, implementuje a zaregistruje určené moduly widget obsažené v komprimovaném souboru nebo souboru podnikového archivu (EAR). Jsou-li moduly widget již implementovány, příkaz `installBusinessSpaceWidgets` obnoví binární a registrační informace.

Struktura komprimovaného souboru modulu widget obsahuje následující položky:

- `[ear\widgets_název.ear]` jeden nebo více souborů EAR

- [catalog\catalog\_*název*.xml]
- [endpoints\\*.xml] koncové body modulu widget
- [templates\\*.zip] Šablony musí být v komprimovaném souboru a odpovídat formátu šablony IBM Lotus Mashups
- [help\eclipse\plugins\\*]

Nejsou požadovány všechny složky. Prázdné složky jsou platné.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:
 

```
AdminConfig.save()
```
- Pro Jacl:
 

```
$AdminConfig save
```

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Povinné parametry

#### **-serverName** *název\_serveru*

Parametr, který určuje název serveru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr, který určuje název uzlu pro konfiguraci. Je třeba určit název serveru, název uzlu nebo název klastru. Pro konfiguraci modulů widget prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Parametr, který určuje název klastru pro konfiguraci. Pro konfiguraci modulů widget prostoru Business Space v klastru musíte zadat parametr **clusterName**.

#### **-widgets** *cesta\_modulů\_widget*

Parametr, který určuje jedno z těchto nastavení:

- Úplnou cestu pro adresář, který obsahuje komprimované soubory nebo soubory EAR obsahující moduly widget. Určíte-li adresář, budou nainstalovány všechny moduly widget pro všechny komprimované soubory a soubory EAR v tomto adresáři.
- Úplnou cestu ke konkrétnímu komprimovanému souboru, který obsahuje moduly widget.
- Úplnou cestu ke konkrétnímu souboru EAR, který obsahuje moduly widget.

#### **—save true|false**

Parametr, který označuje uložení vaší konfigurace. Výchozí hodnota je `true`.

### Nepovinné parametry

#### **—save true|false**

Parametr, který označuje uložení vaší konfigurace. Výchozí hodnota je `true`.

### Příklady

V následujícím příkladu je použit příkaz `installBusinessSpaceWidgets` pro instalaci, implementaci a registraci modulů widget na serveru.

- Příklad v jazyce Jython:
 

```
AdminTask.installBusinessSpaceWidgets('[-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -widgets
kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/widgets/MyWidget.zip]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask installBusinessSpaceWidgets {-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -widgets
kořenový_adresář_instalace/BusinessSpace/widgets/MyWidget.zip}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `installBusinessSpaceWidgets` pro instalaci, implementaci a registraci modulů widget v klastru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.installBusinessSpaceWidgets('[-clusterName název_klastru
-widgets X:/WPS/Temp]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask installBusinessSpaceWidgets {-clusterName název_klastru
-widgets X:/WPS/Temp}
```

Po spuštění příkazů `installBusinessSpaceWidgets` nebo `updateBusinessSpaceWidgets` je nezbytné provést manuální kroky pro aktualizaci šablon prostoru Business Space a prostorů. Další informace viz část Aktualizace šablon prostoru Business Space a prostorů po instalaci nebo aktualizaci modulů widget.

### Příkaz `listBPMApiFederationDomains`:

Příkaz `listBPMApiFederationDomains` se používá k výpisu všech domén sdružení pro vaše prostředí.

Tento příkaz vypisuje všechny domény sdružení, jež existují pro určitý server nebo klastr. Rozhraní API sdružení vám umožňuje zobrazení procesů a úloh vytvořených v nástrojích Process Designer a Integration Designer ve stejném seznamu úloh. Rozhraní API sdružení je automaticky nakonfigurováno s vaším produktem jako součást aplikace Brána služeb REST. Chcete-li tuto konfiguraci změnit pro své prostředí s více cíli implementace, použijte příkazy `wsadmin` k vytvoření a správě domén sdružení.

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Cílový objekt

Požadovaný rozsah domény sdružení, jež má být spravována. Cílový objekt lze použít místo parametrů `nodeName`, `serverName` a `clusterName`.

### Povinné parametry

#### **-serverName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, na němž má být spravována doména sdružení.

Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr `nodeName`. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr `clusterName` nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, v němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr `serverName`. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr `clusterName` nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název serveru, v němž má být spravována doména sdružení.

Nezadávejte tento parametr, jsou-li zadány parametry **nodeName** a **serverName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

## Příklady

Následující příklad používá příkaz `listBPMApiFederationDomains` k výpisu všech domén sdružení na určitém serveru.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.listBPMApiFederationDomains('[-nodeName myNode -serverName myServer]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask listBPMApiFederationDomains {-nodeName myNode -serverName myServer}
```

## Příkaz `modifyBPMApiFederationDomain`:

Příkaz `modifyBPMApiFederationDomain` se používá k přidávání a odebrání cílů z domény sdružení pomocí kroků `addTarget` a `deleteTarget`.

Tento příkaz přidává nebo odebírá cíle z domény sdružení. Rozhraní API sdružení je automaticky nakonfigurováno s vaším produktem jako součást aplikace Brána služeb REST. Chcete-li tuto konfiguraci změnit pro své prostředí s více cíli implementace, použijte příkazy `wsadmin` k vytvoření a správě domén sdružení. Použijte krok `addTarget` k přidání jednoho nebo více cílů implementace do domény sdružení. Použijte krok `deleteTarget` k odstranění jednoho nebo více cílů implementace z domény sdružení. Rozhraní API sdružení sdružuje v rámci všech systémů na přidávaných cílech implementace.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:

```
AdminConfig.save()
```

- Pro Jacl:

```
$AdminConfig save
```

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

## Cílový objekt

Požadovaný rozsah domény sdružení, jež má být spravována. Cílový objekt lze použít místo parametrů **nodeName**, **serverName** a **clusterName**.

## Povinné parametry

### **-serverName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, na němž má být spravována doména sdružení.

Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **nodeName**. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr **clusterName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

### **-nodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, v němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **serverName**. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr **clusterName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-clusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název serveru, v němž má být spravována doména sdružení. Nezadávejte tento parametr, jsou-li zadány parametry **nodeName** a **serverName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-name** *název\_domény\_sdružení*

Název nové domény sdružení, kterou chcete upravit. Tento název musí být jedinečný. Tento parametr je vždy povinný.

**Povinné parametry pro kroky addTarget a deleteTarget**

**-targetCellName** *název\_buňky*

Tento parametr určuje název buňky, která je použita jako cíl sdružení. Je-li zadán tento parametr a nejsou zadány parametry nodeName, serverName a clusterName, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci všech systémů v buňce.

**-targetNodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, který je použit jako cíl sdružení. Zadáte-li tento parametr, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci systémů na tomto serveru. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr targetServerName. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr targetClusterName.

**-targetServerName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, který je použit jako cíl sdružení. Zadáte-li tento parametr, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci systémů na tomto serveru. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr targetNodeName. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr targetClusterName.

**-targetClusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název serveru, který je použit jako cíl sdružení. Zadáte-li tento parametr, rozhraní API sdružení provede sdružení v rámci systému v tomto klastru. Nezadávejte tento parametr, je-li zadán parametr targetNodeName nebo targetServerName.

**Příklady**

Následující příklad používá příkaz modifyBPMApiFederationDomain k odstranění cíle implementace s názvem uzlu myNode a názvem serveru myServer a k přidání nového cíle implementace myNewServer, myNewServer.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.modifyBPMApiFederationDomain('[-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -name myCustomFederationDomain
-deleteTarget [{" myNode myServer ""}]')
-addTarget [{" myNewNode myNewServer ""}]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask modifyBPMApiFederationDomain {-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -name myCustomFederationDomain
-deleteTarget [{" myNode myServer ""}]
-addTarget [{" myNewNode myNewServer ""}]}
```

**Příkaz registerRESTServiceEndpoint:**

Pomocí příkazu registerRESTServiceEndpoint zaregistrujte nakonfigurované a povolené koncové body služeb REST (Representational State Transfer), tak aby váš tým mohl používat moduly widget v prostoru Business Space.

Tento příkaz registruje koncové body služeb REST, tak aby prostor Business Space byl správně připojen k modulům widget vašeho produktu. Tímto příkazem se registrují koncové body služeb REST, které jsou ve stejné buňce jako prostor Business Space.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:  
`AdminConfig.save()`
- Pro Jacl:  
`$AdminConfig save`

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

#### Povinné parametry

**-clusterName** *název\_klastru\_služeb\_rest*

Parametr, který určuje název klastru pro službu REST. Při registraci koncových bodů služeb REST pro klastr musíte určit parametr **clusterName**.

**-nodeName** *název\_uzlu\_služeb\_rest*

Parametr, který určuje název uzlu pro službu REST. Při registraci koncových bodů služeb REST pro server musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

**-serverName** *název\_serveru\_služeb\_rest*

Parametr, který určuje název serveru pro službu REST. Při registraci koncových bodů služeb REST pro server musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

**-businessSpaceClusterName** *název\_klastru\_prostoru\_business\_space*

Název klastru prostoru Business Space. Je-li prostor Business Space konfigurován v klastru, musíte určit parametr **businessSpaceClusterName**.

**-businessSpaceNodeName** *název\_uzlu\_prostoru\_business\_space*

Název uzlu prostoru Business Space. Je-li prostor Business Space konfigurován na serveru, musíte určit oba parametry **businessSpaceServerName** a **businessSpaceNodeName**.

**-businessSpaceServerName** *název\_serveru\_prostoru\_business\_space*

Název serveru prostoru Business Space. Je-li prostor Business Space konfigurován na serveru, musíte určit oba parametry **businessSpaceServerName** a **businessSpaceNodeName**.

#### Nepovinné parametry

**-appName** *název\_aplikace\_poskytovatele*

Název aplikace poskytovatele služeb REST

**-name** *název\_služby\_rest*

Název služby REST.

**-type** *název\_typu\_služby*

Typ služby. Tento parametr je volitelný. Není-li tento parametr určen, všechny jedinečné koncové body služeb REST nakonfigurované pro určeného poskytovatele služeb REST v určeném cíli implementace jsou zaregistrovány. Chcete-li určit specifický koncový bod služby, použijte hodnotu `<tns:type>`, která se nachází v souboru koncových bodů pro modul widget. Soubory koncových bodů jsou umístěny v adresáři *kořenový\_adresář\_instalace*\BusinessSpace\registryData\endpoints. Například soubor *bpmAdministrationEndpoints.xml* obsahuje všechny typy koncových bodů služeb, které jsou používány moduly widget Administrace. Hodnota prvku `<tns:type>` je `{com.ibm.bpm}SCA`:

```

<tns:Endpoint>
 <tns:id>{com.ibm.bpm}SCA</tns:id>
 <tns:type>{com.ibm.bpm}SCA</tns:type>
 <tns:version>6.2.0.0</tns:version>
 <tns:url>/rest/sca/v1</tns:url>
 <tns:description>Služby REST architektury SCA back-end umístění
 pro moduly widget Administrace modulů a Monitorování služeb
</tns:description>
</tns:Endpoint>

```

Pro jazyk Jacl uzavřete hodnotu do dvojitéch uvozovek, například: ... **-type** "{com.ibm.bpm}SCA" .....

**-version** *název\_verze*

Verze poskytovatele služby REST.

**-webModuleName** *název\_webového\_modulu*

Název webového modulu poskytovatele služby REST.

**Příklady**

V následujícím příkladu je použit příkaz registerRESTServiceEndpoint. Registruje všechny nakonfigurované a povolené služby REST v klastru s prostorem Business Space.

- Příklad v jazyce Jython:

```

AdminTask.registerRESTServiceEndpoint('[-clusterName
název_klastru_sluzeb_rest -businessSpaceClusterName
název_klastru_prostoru_business_space']')

```

- Příklad v jazyce Jacl:

```

$AdminTask registerRESTServiceEndpoint {-clusterName
název_klastru_sluzeb_rest -businessSpaceClusterName
název_klastru_prostoru_business_space}

```

**Příkaz showBPMApiFederationDomain:**

Příkaz showBPMApiFederationDomain se používá k zobrazení podrobností o určité doméně sdružení.

Tento příkaz zobrazuje podrobnosti o cílech, jež jsou nakonfigurovány, a o uzlu, serveru a klastru pro konkrétní doménu sdružení. Rozhraní API sdružení je automaticky nakonfigurováno s vaším produktem jako součást aplikace Brána služeb REST. Chcete-li tuto konfiguraci změnit pro své prostředí s více cíli implementace, použijte příkazy wsadmin k vytvoření a správě domén sdružení.

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu **-conntype** NONE.

**Cílový objekt**

Požadovaný rozsah domény sdružení, jež má být spravována. Cílový objekt lze použít místo parametrů **nodeName**, **serverName** a **clusterName**.

**Povinné parametry**

**-serverName** *název\_serveru*

Tento parametr určuje název serveru, na němž má být spravována doména sdružení.

Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **nodeName**. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr **clusterName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-nodeName** *název\_uzlu*

Tento parametr určuje název uzlu, v němž má být spravována doména sdružení. Zadáte-li tento parametr, musíte zadat rovněž parametr **serverName**. Nezádávejte tento parametr, je-li zadán parametr **clusterName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-clusterName** *název\_klastru*

Tento parametr určuje název serveru, v němž má být spravována doména sdružení. Nezádávejte tento parametr, jsou-li zadány parametry **nodeName** a **serverName** nebo cílový objekt. Není-li zadán žádný cíl implementace, bude doména sdružení spravována v rozsahu buňky.

**-name** *název\_domény\_sdružení*

Název domény sdružení, kterou chcete zobrazit. Tento název musí být jedinečný. Tento parametr je vždy povinný.

**Příklady**

Následující příklad používá příkaz `showBPMApiFederationDomain` k zobrazení podrobností o určité doméně sdružení.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.showBPMApiFederationDomain('[-nodeName myNode -serverName
myServer -name myFederationDomain]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask showBPMApiFederationDomain {-nodeName myNode -serverName
myServer -name myFederationDomain}
```

**Příkaz `uninstallBusinessSpaceWidgets`:**

Pomocí příkazu `uninstallBusinessSpaceWidgets` odeberte moduly widget a definice modulů widget z profilu, včetně odebrání jednotlivých aktiv modulů widget (aplikace, katalog, koncové body, prostory, šablony, nápověda).

Příkaz `uninstallBusinessSpaceWidgets` odebere soubory modulů widget z určeného komprimovaného souboru nebo souboru podnikového archivu (EAR). Struktura komprimovaného souboru modulu widget obsahuje následující položky:

- `[ear\widgets_název.ear]` jeden nebo více souborů EAR
- `[catalog\catalog_název.xml]`
- `[endpoints\*.xml]` koncové body modulu widget
- `[templates\*.zip]` Šablony musí být v komprimovaném souboru a odpovídat formátu šablony IBM Lotus Mashups
- `[help\eclipse\plugins\*]`

Nejsou požadovány všechny složky. Prázdné složky jsou platné.

**Poznámka:** Pokud jste přizpůsobili informace o koncovém bodu služby REST mimo použití příkazu `updateBusinessSpaceWidgets`, tyto změny koncového bodu jsou po spuštění příkazu `uninstallBusinessSpaceWidgets` ztraceny.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:

```
AdminConfig.save()
```

- Pro Jacl:

```
$AdminConfig save
```



Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spuštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Povinné parametry

#### **-serverName** *název\_serveru*

Parametr, který určuje název serveru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr, který určuje název uzlu pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Parametr, který určuje název klastru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space v klastru musíte zadat parametr **clusterName**.

#### **-widgets** *cesta\_modulů\_widget*

Parametr, který určuje jedno z těchto nastavení:

- Úplnou cestu pro adresář, který obsahuje komprimované soubory nebo soubory EAR modulu widget obsahující moduly widget. Určíte-li adresář, budou nainstalovány všechny moduly widget pro všechny komprimované soubory a soubory EAR v tomto adresáři.
- Úplnou cestu ke konkrétnímu komprimovanému souboru, který obsahuje moduly widget.
- Úplnou cestu ke konkrétnímu souboru EAR, který obsahuje moduly widget.

### Nepovinné parametry

#### **--save true|false**

Parametr, který označuje uložení vašich změn konfigurace. Výchozí hodnota je `true`.

### Příklad

V následujícím příkladu je použit příkaz `uninstallBusinessSpaceWidgets` k odebrání modulů widget z klastru.

**Poznámka:** Příklady jsou pouze pro účely ilustrace. Zahrnují hodnoty proměnné a neuvádějí nové použití úseků kódu.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.uninstallBusinessSpaceWidgets('[-clusterName
název_klastru -widgets X:/WPS/Temp]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask uninstallBusinessSpaceWidgets {-clusterName
název_klastru -widgets X:/WPS/Temp}
```

### Příkaz `updateBusinessSpaceWidgets`:

Pomocí příkazu `updateBusinessSpaceWidgets` aktualizujte předtím nakonfigurované moduly widget prostoru Business Space a jejich koncové body, katalogy, šablony a moduly plug-in nápovědy.

Příkaz `updateBusinessSpaceWidgets` aktualizuje binární soubory modulů widget, soubory katalogů, soubory koncových bodů, šablony a moduly plug-in nápovědy pro moduly widget, které byly předtím nainstalovány a nakonfigurovány pro prostor Business Space.

Příkaz `updateBusinessSpaceWidgets` aktualizuje soubory modulů widget v určeném komprimovaném souboru nebo souboru podnikového archivu (EAR). Struktura komprimovaného souboru modulu widget obsahuje následující položky:

- `[ear\widgets_název.ear]` jeden nebo více souborů EAR
- `[catalog\catalog_název.xml]`
- `[endpoints\*.xml]` koncové body modulu widget
- `[templates\*.zip]` Šablony musí být v komprimovaném souboru a odpovídat formátu šablony IBM Lotus Mashups
- `[help\eclipse\plugins\*]`

Nejsou požadovány všechny složky. Prázdné složky jsou platné.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:  
`AdminConfig.save()`
- Pro Jacl:  
`$AdminConfig save`

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Povinné parametry

#### **-serverName** *název\_serveru*

Parametr, který určuje název serveru pro konfiguraci. Pro konfiguraci modulů widget prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr, který určuje název uzlu pro konfiguraci. Je třeba určit název serveru, název uzlu nebo název klastru. Pro konfiguraci modulů widget prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Parametr, který určuje název klastru pro konfiguraci. Pro konfiguraci prostoru Business Space v klastru musíte zadat parametr **clusterName**.

### Nepovinné parametry

#### **-widgets** *cesta\_modulu\_widget*

Parametr, který určuje úplnou cestu k adresáři, kde se nacházejí soubory podnikového archivu (EAR) nebo komprimované soubory modulů widget, případně úplnou cestu ke specifickému souboru EAR nebo komprimovanému souboru modulu widget.

#### **-endpoints** *cesta\_koncového\_bodu*

Parametr, který určuje úplnou cestu k adresáři, kde se nacházejí soubory koncových modulů widget, případně úplnou cestu ke specifickému souboru koncového bodu.

#### **-catalogs** *cesta\_katalogu*

Parametr, který určuje úplnou cestu k adresáři obsahujícímu soubory katalogu modulů widget, případně úplnou cestu ke specifickému souboru katalogu.

#### **-templates** *cesta\_šablony*

Parametr, který určuje úplnou cestu k adresáři obsahujícímu soubory šablon modulů widget, případně úplnou cestu ke specifickému souboru šablony.

**-helpplugins cesta\_nápvědy**

Parametr, který určuje úplnou cestu k adresáři obsahujícímu soubory modulů plug-in nápovědy online k modulům widget, případně úplnou cestu ke specifickému souboru nápovědy online k modulu widget.

**–noWidgets true|false**

Určuje, že nechcete aktualizovat soubory EAR modulu widget, které jsou obsaženy v komprimovaném souboru modulů widget.

**–noEndpoints true|false**

Určuje, že nechcete aktualizovat určené soubory koncového bodu, které jsou obsaženy v komprimovaném souboru modulů widget.

**–noCatalogs true|false**

Určuje, že nechcete aktualizovat soubory definic katalogů, které jsou obsaženy v komprimovaném souboru modulů widget.

**–noTemplates true|false**

Určuje, že nechcete aktualizovat šablony, které jsou obsaženy v komprimovaném souboru modulů widget.

**–noHelp true|false**

Určuje, že nechcete aktualizovat soubory nápovědy, které jsou obsaženy v komprimovaném souboru modulů widget.

**–save true|false**

Parametr, který označuje uložení vaší konfigurace. Výchozí hodnota je true.

**Příklady**

V následujícím příkladu je použit příkaz `updateBusinessSpaceWidgets` pro aktualizaci modulů widget v klastru.

Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.updateBusinessSpaceWidgets(['-clusterName název_klastru
-widgets cesta_modulu_widget'])
```

Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask updateBusinessSpaceWidgets {-clusterName název_klastru
-widgets cesta_modulu_widget}
```

V následujícím příkladu je použit příkaz `updateBusinessSpaceWidgets` pro aktualizaci modulů widget na serveru.

Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.updateBusinessSpaceWidgets(['-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -widgets cesta_modulu_widget'])
```

Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask updateBusinessSpaceWidgets {-nodeName název_uzlu
-serverName název_serveru -widgets cesta_modulu_widget}
```

Po spuštění příkazů `installBusinessSpaceWidgets` nebo `updateBusinessSpaceWidgets` je nezbytné provést manuální kroky pro aktualizaci šablon prostoru Business Space a prostorů. Další informace viz část Aktualizace šablon prostoru Business Space a prostorů po instalaci nebo aktualizaci modulů widget.

**Příkaz updateRESTGatewayService:**

Pomocí příkazu `updateRESTGatewayService` aktualizujte službu brány služeb REST (Representational State Transfer), tak aby byly služby REST nakonfigurovány a povoleny.

Tento příkaz aktualizuje službu brány služeb REST, tak aby byly služby REST nakonfigurovány a povoleny. Implementace služeb REST se provádí automaticky v profilu samostatného serveru. V případě jiných typů konfigurací vám stránka administrativní konzoly služeb REST nebo příkaz `updateRESTGatewayService` umožňuje nakonfigurovat služby REST pro všechny moduly widget vašich produktů v prostoru Business Space.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:  
`AdminConfig.save()`
- Pro Jacl:  
`$AdminConfig save`

Pokud aplikační server není spuštěn, zadejte při spouštění tohoto příkazu volbu `-conntype NONE`.

### Povinné parametry

#### **-clusterName** *název\_klastru*

Parametr, který určuje název klastru pro službu REST. Pro konfiguraci služeb REST v klastru musíte určit parametr **clusterName**.

#### **-nodeName** *název\_uzlu*

Parametr, který určuje název uzlu pro službu REST. Pro konfiguraci služeb REST na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-serverName** *název\_serveru*

Parametr, který určuje název serveru pro službu REST. Pro konfiguraci služeb REST na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

#### **-enable true | false**

Označuje, zda je povolena služba REST. Platné hodnoty zahrnují: `true` nebo `false`.

### Nepovinné parametry

#### **-type** *název\_typu\_služby*

Typ služby REST.

#### **-version** *název\_verze*

Verze služby REST.

### Příklady

V následujícím příkladu je použit příkaz `updateRESTGatewayService` pro aktualizaci služby brány služeb REST, tak aby služby REST byly nakonfigurovány a povoleny.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.updateRESTGatewayService('[-nodeName node1 -serverName
server1 -type "{com.ibm.bpm}TimeTable" -version 6.2.0.0 -enable
true]')
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask updateRESTGatewayService {-nodeName node1 -serverName
server1 -type "{com.ibm.bpm}TimeTable" -version 6.2.0.0 -enable true}
```

**Aktualizace šablon a prostorů prostoru Business Space po instalaci nebo aktualizaci modulů widget:**

Pro aktualizaci šablon a prostorů prostoru Business Space po spuštění příkazu `installBusinessSpaceWidgets` nebo `updateBusinessSpaceWidgets` v klastrovaném prostředí jsou nutné ruční kroky.

Pokud jste použili příkaz `installBusinessSpaceWidgets` nebo `updateBusinessSpaceWidgets` musíte provést tyto další kroky.

1. Pokud je prostor Business Space nakonfigurován v klastru, proveďte následující kroky:
  - a. Identifikujte vlastní profil pro soubor `oobLoadedStatus.properties`:
    - 1) V profilu správce implementace otevřete soubor `kořenový_adresář_profilu_správce_implementation\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties`.
    - 2) Ve vlastnostech `com.ibm.mashups.directory.templates` nebo `com.ibm.mashups.directory.spaces` vyhledejte název buňky, uzlu a serveru.  
Například ve vlastnosti `com.ibm.mashups.directory.templates = config/cells/Cell01/nodes/Node01/servers/Server1/mm/templates` naleznete vlastní profil podle názvu buňky `Cell01` a názvu uzlu `Node01`.
    - 3) S použitím názvu buňky, uzlu a serveru vyhledejte vlastní profil.
  - b. Ve vlastním profilu otevřete soubor `kořenový_adresář_vlastního_profilu\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\public\oobLoadedStatus.properties` a aktualizujte vlastnost `importTemplates.txt` nebo `importSpaces.txt`:

```
importTemplates.txt=true
importSpaces.txt=true
```

Pokud jste vytvořili databázi prostoru Business Space po jejím odstranění nebo pokud potřebujete znovu načíst motiv z některé jiné příčiny, aktualizujte rovněž následující vlastnost:

```
importThemes.txt=true
```
  - c. Znovu synchronizujte vlastní profil.
    - 1) Otevřete administrativní konzolu a klepněte na volbu **Administrace systému > Uzly**.
    - 2) Klepněte na tlačítko **Plná resynchronizace**.
  - d. Restartujte klastr.
2. Pokud je prostor Business Space nakonfigurován na spravovaném serveru, postupujte takto:
  - a. Ve vlastním profilu, kde se nachází spravovaný server, otevřete soubor `kořenový_adresář_vlastního_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\public\oobLoadedStatus.properties` a aktualizujte vlastnost `importTemplates.txt` nebo `importSpaces.txt`:

```
importTemplates.txt=true
importSpaces.txt=true
```

Pokud jste vytvořili databázi prostoru Business Space po jejím odstranění nebo pokud potřebujete znovu načíst motiv z některé jiné příčiny, aktualizujte rovněž následující vlastnost:

```
importThemes.txt=true
```
  - b. Znovu synchronizujte vlastní profil.
    - 1) Otevřete administrativní konzolu a klepněte na volbu **Administrace systému > Uzly**.
    - 2) Klepněte na tlačítko **Plná resynchronizace**.
  - c. Restartujte server.

## Migrace prostoru Business Space (po migraci produktu)

Po migraci vašeho produktu na produkt verze 7.5 musíte ještě před spuštěním serverů či klastrů provést některé další úlohy pro prostor Business Space.

Před spuštěním této úlohy je nutné, aby byla migrace vašeho serveru či klastru produktu již hotová a musíte ověřit, zda byla migrace úspěšná.

Musí být také hotová migrace databáze používaná pro účely prostoru Business Space. Při migraci databázi a dat postupujte podle specifických instrukcí pro váš produkt.

Pokud provádíte migraci z dřívější verze vašeho produktu a máte již nakonfigurovaný prostor Business Space, musíte po migraci provést následující kroky, než budete moci prostor Business Space použít.

1. Pokud jste v předchozí verzi používali vlastní moduly widget, zprovozníte je pro použití v prostoru Business Space verze 7.5 provedením ručních kroků. Další informace viz Migrace vlastních modulů widget.

**Tip:** Migrace dat produktu verze 7.0 pomáhá s migrací katalogu modulů widget a koncového bodu vašich vlastních modulů widget, takže je nemusíte znovu migrovat ručně.

2. Pokud jste v předchozí verzi používali prostředí, ve kterém byl prostor Business Space spuštěný v jiné buňce než služby REST (Representational State Transfer), nebo pokud byly moduly widget spouštěné v jiných buňkách než prostor Business Space, musíte soubory koncových bodů aktualizovat. Další informace viz Povolení modulů widget prostoru Business Space pro prostředí s propojenými buňkami.
3. Pokud jste v předchozí verzi vašeho prostředí používali server IBM Forms Server s moduly widget Správa lidských úloh, proveďte ruční kroky pro zajištění fungování prostoru Business Space se serverem IBM Forms Server 4.0 a komponentou Webform Server.
  - a. Nainstalujte server IBM Forms Server 4.0.
  - b. V administrativní konzole vašeho produktu aktualizujte následující proměnné prostředí:
    - Změňte odkazy na rozhraní API z hodnoty 76 na hodnotu 80, např. `${LFS_API_DIR};${LFS_API_DIR}/80/system;`
    - Změňte hodnotu proměnné LFS\_DIR na hodnotu cesty k instalaci serveru IBM Forms Server 4.0, např. `c:\Program Files\IBM Forms Server\4.0\WebformServer`.

Další informace viz Konfigurace serveru IBM Forms Server pro moduly widget Správa lidských úloh v prostoru Business Space.

4. Pokud jste z předchozího prostředí prostoru Business Space exportovali prostory nebo šablony, importujte je do verze 7.5 prostoru Business Space, aby byly připravené k použití. Další informace viz témata Import prostorů a Import šablon.

**Tip:** Pokud jste provedli migraci z verze 6.x, tak šablony nejprve importujte jako prostory ve správci Space Manager a následně převedte importované prostory na šablony klepnutím na položku **Akce > Uložit jako šablonu**.

Po dokončení těchto kroků migrace můžete prostor Business Space verze 7.5 používat.

**Tip:** Pokud jste používali prostor Business Space verze 6.2, musíte před používáním prostoru Business Space verze 7.5 vymazat mezipaměť svého prohlížeče. Tím se vyhnete neúmyslnému používání kódu a obrázků z prostoru Business Space verze 6.2.

## Konfigurace prostoru Business Space, aby spolupracoval s produktem Mashup Center

Pokud nakonfigurujete prostor Business Space pro použití s produktem IBM Mashup Center, budou moci uživatelé prostoru Business Space publikovat šablony a stránky v katalogu produktu Mashup Center, používat šablony produktu Mashup Center k vytváření prostorů a importovat individuální stránky z produktu Mashup Center do prostoru Business Space.

Chcete-li použít prostor Business Space s produktem Mashup Center, musíte vlastnit platnou licenci tohoto produktu. Prostor Business Space pracuje pouze s moduly widget, které jsou v něm registrované, nebo s moduly widget publikovanými v produktu Mashup Center.

Pokud není produkt Mashup Center (včetně komponenty IBM InfoSphere MashupHub) spuštěný na stejném aplikačním serveru jako prostor Business Space, povolte mezi těmito dvěma aplikačními servery jednotné přihlášení. Chcete-li to provést, musí vaše prostředí používat pro registraci uživatelů federované úložiště. Viz téma Informačního centra aplikačního serveru WebSphere Application Server Import klíčů ověřování LTPA a Export klíčů ověřování LTPA. Nastavte také certifikáty SSL. Viz téma Komunikace zabezpečení pomocí SSL (Secure Sockets Layer) v Informačním centru aplikačního serveru WAS.

Chcete-li umožnit fungování prostoru Business Space s produktem Mashup Center, proveďte jeden z následujících postupů pro samostatný server nebo pro klastrované prostředí.

- Pro samostatný server postupujte takto:

1. Upravte vlastnost `com.ibm.mashups.hub.url` v konfiguračním souboru `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` a nastavte ji na adresu URL komponenty Mashup Center MashupHub (`protokol://hostitel:port/mashuphub`).

2. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-serverName název_serveru -nodeName
název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\
název_uzlu \název_serveru\mm.runtime.prof\config\
ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_serveru -nodeName
název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\
název_uzlu \název_serveru\mm.runtime.prof\config\
ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"}
$AdminConfig save
```

3. Otevřete konfigurační soubor `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\název_serveru\mm.runtime.prof\config\Endpoints.properties` a změňte vlastnost `oob.Widget.url` na adresu URL produktu Mashup Center (`protokol://hostitel:port`).

4. Spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-serverName název_serveru -nodeName
název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\
název_uzlu \název_serveru\mm.runtime.prof\config\Endpoints.properties"
-prefix "Mashups_"'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-serverName název_servertu -nodeName
název_uzlu -propertyFileName "kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\
název_uzlu \ název_servertu\mm.runtime.prof\config\Endpoints.properties"
-prefix "Mashups_" }
$AdminConfig save
```

5. Restartujte server.

- Proveďte tyto kroky v rámci klastru:

1. Upravte vlastnost `com.ibm.mashups.hub.url` v konfiguračním souboru `kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\BusinessSpace\název_klastru\mm.runtime.prof\config\ConfigService.properties` a nastavte jej na adresu URL komponenty Mashup Center MashupHub (*protokol://hostitel:port/mashuphub*).

2. Ve správci implementace spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\
BusinessSpace\ název_klastru\mm.runtime.prof\config\
ConfigService.properties" -prefix "Mashups_"'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\
BusinessSpace\ název_klastru\mm.runtime.prof\config\
ConfigService.properties" -prefix "Mashups_" }
$AdminConfig save
```

3. Otevřete konfigurační soubor `kořenový_adresář_profilu\BusinessSpace\název_uzlu\ název_servertu\mm.runtime.prof\config\Endpoints.properties` a změňte vlastnost `oob.Widget.url` na adresu URL produktu Mashup Center (*protokol://hostitel:port*).

4. Ve správci implementace spusťte příkaz `updatePropertyConfig` v prostředí `wsadmin` profilu:

V následujícím příkladu se používá Jython:

```
AdminTask.updatePropertyConfig(['-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\
BusinessSpace\ název_klastru\mm.runtime.prof\config\
Endpoints.properties" -prefix "Mashups_"'])
AdminConfig.save()
```

V následujícím příkladu se používá jazyk Jacl:

```
$AdminTask updatePropertyConfig {-clusterName název_klastru
-propertyFileName "kořenový_adresář_profilu_správce_implementace\
BusinessSpace\ název_klastru\mm.runtime.prof\config\
Endpoints.properties" -prefix "Mashups_" }
$AdminConfig save
```

5. Restartujte správce implementace.

## Konfigurace modulů widget pro práci s produktem WebSphere Portal

Pokud váš tým používá produkt IBM WebSphere Portal, můžete své moduly widget prostoru Business Space nakonfigurovat pro práci v prostředí produktu WebSphere Portal.



Před konfigurací modulů widget pro spolupráci s produktem WebSphere Portal, musíte provést tyto úlohy:

- Nainstalujte produkt WebSphere Portal verze 7.0.0.1 nebo novější.
- Nainstalujte a nakonfigurujte svůj produkt IBM, který obsahuje prostor Business Space V7.5.
- Nakonfigurujte prostor Business Space a služby REST (Representational State Transfer) tak, aby moduly widget mohly přistupovat ke službám v době běhu programu. Další informace viz “Konfigurace služeb REST” na stránce 175.
- Nakonfigurujte zabezpečení SSL a jednotné přihlášení (SSO). Další informace viz “Konfigurace jednotného přihlášení a zabezpečení SSL pro moduly widget v produktu WebSphere Portal” na stránce 255.
- Podle potřeby proveďte specifické kroky konfigurace pro moduly widget.
- Používáte-li moduly widget Správa lidských úloh v klastrovaném prostředí, zajistěte instalaci formulářů Dojo do stejného uzlu, ve kterém jsou instalovány moduly widget.

Při nastavování modulů widget prostoru Business Space pro práci v produktu WebSphere Portal zvažte následující aspekty:

- Neinstalujte svůj serverový produkt do profilu serveru WebSphere Portal.

**Omezení:** Některé z modulů widget produktu nepodporují provoz v produktu WebSphere Portal. Věnujte pozornost výčtu prostředí podporovaných vašim produktem.

1. Vytvořte odkazy na koncové body v aplikačním serveru WebSphere Portal. Položky odkazů na koncové body prostoru Business Space a odkazy na koncové body specifické pro produkt musejí být vytvořeny proto, aby prostor Business Space správně spolupracoval s prostředím serveru WebSphere Portal. Koncové body musejí být definovány na serveru WebSphere Portal Server, avšak vytvářejí se vzdáleně příkazem `updateEndpointBindingsOnPortal` spuštěným na serveru vašeho produktu.

- a. Spusťte server WebSphere Portal Server a server vašeho produktu.
- b. Zkopírujte soubory koncového bodu z prostoru Business Space a svého produktu do dočasného adresáře na počítači svého produktu, například do adresáře `c:/tmp/endpoints/`.

Soubory koncového bodu jsou umístěny na serveru vašeho produktu v adresáři `kořenový_adresář_profilu/BusinessSpace/název_uzlu/název_serveru/mm.runtime.prof/endpoints/`. Zkopírujte pouze ty soubory koncového bodu, pro které musíte vytvořit položky. Nemusíte kopírovat soubor, který byl již zpracován příkazem `updateEndpointBindingsOnPortal`.

- c. V distribuovaném prostředí upravte soubory koncového bodu tak, aby ukazovaly na správné adresy URL.

Protože koncové body jsou registrovány v aplikačním serveru, který zajišťuje provoz serveru WebSphere Portal Server, je zapotřebí, aby všechny koncové body ukazovaly na vzdálený server Business Space. Koncové body musejí obsahovat úplný název nebo adresu IP vzdáleného hostitele, například:

```
<tns:Endpoint>
 <tns:id>{com.ibm.bspace}bpaceCommonWidgetRootId</tns:id>
 <tns:type>{com.ibm.bspace}bpaceCommonWidgetRootId</tns:type>
 <tns:version>1.0.0.0</tns:version>
 <tns:url>http://<Hostitel_prostoru_Business_Space>:
 <port>/BusinessSpace/</tns:url>
 <tns:description>Umístění obecných modulů widget prostoru Business
 Space</tns:description>
</tns:Endpoint>
```

Postupujte podle kroků v části “Povolení modulů widget prostoru Business Space pro prostředí s propojenými buňkami” na stránce 196.

- d. Otevřete relaci wsadmin na serveru svého produktu. Spusťte skript wsadmin.bat nebo wsadmin.sh v adresáři *kořenový\_adresář\_profilu/bin/*. Relace wsadmin se připojí k lokálnímu virtuálnímu počítači Java aplikačního serveru produktu.
  - e. V relaci wsadmin spusťte příkaz updateEndpointBindingsOnPortal. (V prostředí síťové implementace tento příkaz spusťte ve správci implementace.)
    - Příklad v jazyce Jython:
 

```
AdminTask.updateEndpointBindingsOnPortal('[-nodeName
název_uzlu_portálu -serverName WebSphere_Portal
-endpointBindingDirectoryName
adresář_obsahující_soubory_koncových_bodů -host
adresa_ip_nebo_hostitel_serveru_portálu -port
port_soap_portálu_výchozí_10025 -user id_administrátora_portálu
-password heslo_administrátora_portálu]')
```
    - Příklad v jazyce Jacl:
 

```
$AdminTask updateEndpointBindingsOnPortal {-nodeName
název_uzlu_portálu -serverName WebSphere_Portal
-endpointBindingDirectoryName
adresář_obsahující_soubory_koncových_bodů -host
adresa_ip_nebo_hostitel_serveru_portálu -port
port_SOAP_portálu_výchozí_10025 -user id_administrátora_portálu
-password heslo_administrátora_portálu}
```
  - f. Restartujte server WebSphere Portal Server.
  - g. Ověřte koncové body přechodem k poskytovateli prostředí prostředků s názvem **Koncové body hybridní webové aplikace WP**. Klepněte na volbu **Prostředky > Poskytovatele prostředí prostředků > Přizpůsobené vlastnosti**.
2. Nakonfigurujte server proxy technologie Ajax na serveru WebSphere Portal Server. Chcete-li povolit pro vzdálené adresy URL povolit přístup k serveru svého produktu ze serveru WebSphere Portal Server, musíte nakonfigurovat server proxy technologie Ajax.
    - a. Aktualizujte svůj stávající soubor proxy-config.xml pomocí ukázkového úseku kódu zásady serveru proxy, která je uvedena v dokumentu "Povinné položky v souboru proxy-config.xml pro konfiguraci modulů widget ke spolupráci se serverem WebSphere Portal" na stránce 257.
    - b. Spusťte skript checkin-wp-proxy-config.
 

V klastrovaném prostředí spusťte skript v primárním uzlu.

```
ConfigEngine.[bat|sh] checkin-wp-proxy-config
-DProxyConfigFileName=cesta_k_adresáři/temporary_proxy_file.name
-DWasPassword=heslo_aplikačního_serveru
-DWasUserid=id_uživatele_aplikačního_serveru
-DPortalAdminId=id_administrátora_WebSphere_Portal
-DPortalAdminPwd=heslo_administrátora_WebSphere_Portal, kde
cesta_k_adresáři/temporary_proxy_file.name je úplná cesta k vašemu upravenému
souboru wp.proxy.config.xml.
```

Informace o konfiguraci serveru proxy naleznete v dokumentaci serveru WebSphere Portal na adrese [http://www-10.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Global\\_proxy\\_configuration\\_wp7](http://www-10.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Global_proxy_configuration_wp7).
    - c. V administrativní konzole restartujte aplikaci s názvem **Konfigurace serveru proxy technologie AJAX**.
  3. Registrujte moduly widget prostoru Business Space na serveru WebSphere Portal. Moduly widget prostoru Business Space jsou registrovány jako moduly iWidget s produktem WebSphere Portal při hromadném importu pomocí katalogového souboru

modulů widget produktu WebSphere Portal s vaším produktem. Katalogový soubor XML je k dispozici v kořenovém adresáři souboru WAR produktu. Každý produkt má jiný kontextový kořenový adresář.

Existují dva typy modulů widget: obecné moduly widget a moduly widget specifické pro produkt.

Kontextový kořenový adresář pro obecné moduly widget prostoru Business Space widgets je `/BusinessSpace` a katalogový soubor je `catalog_commonWidgets_portal.xml`.

Adresu URL katalogového souboru XML pro obecné moduly widget prostoru Business Space můžete zadat například takto: `http://localhost:9080/BusinessSpace/catalog_commonWidgets_portal.xml`.

Následující adresy URL jsou příklady pro produkty řízení BPM:

- IBM Business Monitor: `http://Prostor_Business_Space_provozující_Monitor:port/BusinessDashboard/catalog.xml`
- IBM Business Monitor s produktem IBM Cognos Business Intelligence: `http://Prostor_Business_Space_provozující_Monitor:port/CognosWidgets/catalog.xml`
- Moduly widget Správa lidských úloh: `http://Prostor_Business_Space_provozující_Business_Process_Manager:port/HumanTaskManagementWidgets/portal_catalog.xml`

- a. Spustíte následující příkaz z adresáře `profil_wp\ConfigEngine`, a registrujete tak moduly iWidget pomocí souboru XML `catalog` svého produktu:

```
ConfigEngine.[bat|sh] register-iwidget-definition
-DIWidgetCatalog=adresa_url_souboru_s_katalogem_xml
-DWasPassword=heslo -DWasUserid=ID -DPortalAdminId=ID
-DPortalAdminPwd=heslo
-DRegistrationAspects=catalogTitlesOverule,considerWidgetParam,
considerUniqueName
```

Příklad pro produkt IBM Business Monitor:

```
ConfigEngine.bat register-iwidget-definition -DIWidgetCatalog=http://
localhost:9080/BusinessDashboard/catalog.xml -DWasPassword=admin
-DWasUserid=admin -DPortalAdminId=admin -DPortalAdminPwd=admin
-DRegistrationAspects=catalogTitlesOverule,considerWidgetParam,
considerUniqueName
```

- b. Ověřte správnost spuštění příkazu vyhledáním řetězce `Návratová hodnota:0`. Další informace o nepovinných příkazech viz dokumentace produktu WebSphere Portal na adrese `http://www-10.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Task_registeriwidgetdefinition_wp7`.
4. Povolte položky nabídky, které vaše moduly widget prostoru Business Space používají, aby se zobrazovaly na portálu WebSphere Portal: `Nápověda`, `Aktualizovat` a `Odeslat modul widget`. Přečtěte si pokyny na adrese `http://www-10.lotus.com/ldd/portalwiki.nsf/dx/Consolidated_Steps_for_Creating_Custom_Themes_in_WP7_`.
- a. Pomocí klienta webDAV upravte svůj vlastní motiv. Použijte tuto adresu URL webDAV: `http://název_hostitele_portálu:10039/wps/mycontenthandler/dav/fs-type1`.
- b. Přejděte k motivu produktu WebSphere Portal, který aktualizujete. Budete-li aktualizovat například motiv `váš_motiv`, přejděte do adresáře `/fs-type1/themes/váš_motiv/` a vyhledejte soubor HTML motivu pro vaše národní prostředí. Stáhněte jej pomocí klienta webDAV a upravte jej.
- 1) Najděte řádek `<a rel="dynamic-content" href="dyn-cs:id:config@tl:oid:csa2.theme"></a>`
  - 2) Přidejte za tento řádek následující značku skriptu:

```

<script type="text/javascript">
 var com_ibm_bspace_endpoint =
 com.ibm.mashups.services.ServiceManager.getService
 (com.ibm.mashups.enabler.services.ConfigService.
 SERVICE_NAME).getConfigObject
 (com.ibm.mashups.enabler.services.ConfigConstants.ENDPOINT_
 CONFIG_PROVIDER).getValue
 ("{com.ibm.bspace}bSpaceServerRootId.url");
 var bspaceURL = com.ibm.mm.enabler.utils.URLHelper.rewriteURL
 (com_ibm_bspace_endpoint + "com/ibm/bSpace/common/util/widget/
 BSpacePortalThemeHelper.js");
 var bSpaceRemoteJS = document.createElement('script');
 bSpaceRemoteJS.setAttribute("type", "text/javascript");
 bSpaceRemoteJS.setAttribute("language", "JavaScript");
 bSpaceRemoteJS.setAttribute("src", bspaceURL);
 document.getElementsByTagName("head")
 [0].appendChild(bSpaceRemoteJS);
</script>

```

3) Uložte upravený soubor HTML motivu pomocí klienta webDAV.

- c. Otevřete soubor s názvem `widgetActions.json`. Například pro motiv *váš\_motiv* je tento soubor umístěn v adresáři `/fs-type1/themes/váš_motiv/menuDefinitions/`.
- d. Přidejte následující položky do souboru a uložte jej na serveru WebSphere Portal pomocí klienta webDAV. Zajistěte, aby pořadové číslo bylo v souboru jedinečné.

```

{
 bundlePackage: "com.ibm.bspace.bundles",
 bundleName: "Theme",
 bundleKey: "theme_refresh",
 iconClass: "",
 ordinal: 160,
 enabled: true,
 visibilityFn: confirmBspaceRefreshMenuVisibility,
 actionFn: refreshBspaceWidgetImpl,
 id: "BspaceWidgetActions:widgetRefresh"
},
{
 bundlePackage: "com.ibm.bspace.bundles",
 bundleName: "Theme",
 bundleKey: "theme_help",
 iconClass: "",
 ordinal: 150,
 enabled: true,
 metadata: {
 mode: com.ibm.mm.iwidget.Constants.mode.HELP
 },
 visibilityFn: confirmBspaceHelpMenuVisibility,
 actionFn: bspaceWidgetHelpMenuImpl,
 id: "BspaceWidgetActions:widgetHelp"
},
{
 bundlePackage: "com.ibm.bspace.bundles",
 bundleName: "Theme",
 bundleKey: "theme_sendWidget_control",
 iconClass: "",
 ordinal: 170,
 enabled: true,
 visibilityFn: confirmBspaceSendWidgetVisibility,
 actionFn: bspaceWidgetSendWidgetImpl,
 id: "BspaceWidgetActions:sendWidget"
},

```

- e. Vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu načtěte moduly widget. Zobrazí se přidávané položky nabídky.

Po dokončení nastavení prostoru Business Space pro práci s produktem WebSphere Portal postupujte takto:

- Používáte-li produkt IBM Business Monitor with IBM Cognos Business Intelligence, musíte v souboru `web.xml` aktualizovat sekci `ProxyServlet_Servlet`. Další informace naleznete v dokumentaci produktu IBM Business Monitor.
- Vyhledání a přidání specifických modulů iWidget prostoru Business Space iWidget na stránce produktu WebSphere Portal a zahájení práce s prostředím produktu WebSphere Portal. Klepněte na volbu **Akce > Upravit stránku**.
- Povolení výměny událostí mezi moduly iWidget a nativními portlety na stejné stránce na portálu WebSphere Portal a povolení uchovávání stavů navigace modulů widget po změně stránky, konfigurace stránek obsahujících vaše moduly widget prostoru Business Space pro použití agregace na straně klienta. Další informace naleznete v dokumentaci produktu WebSphere Portal.

## Konfigurace jednotného přihlášení a zabezpečení SSL pro moduly widget v produktu WebSphere Portal

V zájmu spolupráce modulů widget vašeho produktu se serverem WebSphere Portal musíte nastavit jednotné přihlášení (SSO) mezi produktem WebSphere Portal a svým produktem, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space, a dále musíte zřídit certifikáty SSL (Secure Sockets Layer), které budou komunikovány mezi produktem WebSphere Portal Server a vaším produktem, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space.

Musíte nakonfigurovat SSO mezi servery pro server WebSphere Portal a váš produkt, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space. Dále musíte zřídit vrstvu protokolu SSL mezi serverem WebSphere Portal a svým produktem, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space. To vyžaduje komunikaci certifikátů podepsaného SSL mezi servery.

U serveru produktu WebSphere Portal a serveru vašeho produktu musíte používat stejné jméno uživatele a heslo pro přihlašování k administrativní konzole.

1. Nastavte jednotné přihlášení (SSO) mezi serverem WebSphere Portal a svým produktem, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space.
  - a. Přihlaste se do administrativní konzoly správce implementace pro svůj produkt, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space.
  - b. Postupujte podle pokynů uvedených v tématu Import a export klíčů v Informačním centru aplikačního serveru WAS.
2. Zříďte certifikáty SSL tak, aby byly vyměňovány mezi serverem WebSphere Portal Server a vaším produktem, který obsahuje moduly widget prostoru Business Space.
 

Zajistěte, aby osoby, jež podepsaly certifikáty, byly nakonfigurovány v příslušných úložných údajích o důvěryhodnosti pro server WebSphere Portal Server a pro server vašeho produktu. Viz téma Komunikace zabezpečení pomocí SSL (Secure Sockets Layer) v Informačním centru aplikačního serveru WAS.

## Příkaz `updateEndpointBindingsOnPortal`

Příkaz `updateEndpointBindingsOnPortal` se používá k vytváření odkazů na koncový bod v aplikačním serveru WebSphere Portal, jež vašemu týmu umožní používání modulů widget v prostoru Business Space v produktu WebSphere Portal.

Tento příkaz vytváří odkazy na koncové body REST (Representational State Transfer) v aplikačním serveru WebSphere Portal. Položky odkazů na koncové body prostoru Business Space a odkazy na koncové body specifické pro produkt musejí být vytvořeny proto, aby prostor Business Space správně spolupracoval s prostředím serveru WebSphere Portal. Moduly widget prostoru Business Space jsou registrovány jako moduly iWidget s produktem WebSphere Portal při hromadném importu pomocí katalogového souboru modulů widget produktu WebSphere Portal s vaším produktem. Katalogový soubor XML je k dispozici v

kořenovém adresáři souboru WAR produktu. Každý produkt má jiný kontextový kořenový adresář. Tento příkaz pracuje pouze pro poskytovatele prostředí prostředků s názvem WP Mashup Endpoints.

Před spuštěním tohoto příkazu musíte instalovat produkt WebSphere Portal verze 7.0.0.1 nebo novější, nakonfigurovat prostor Business Space a služby REST pro svůj produkt a nakonfigurovat zabezpečení SSL a jednotné přihlášení (SSO). Další informace naleznete v tématu Konfigurace prostoru Business Space na portálu WebSphere Portal.

Po použití příkazu uložte změny do hlavní konfigurace jedním z následujících příkazů:

- Pro Jython:  
`AdminConfig.save()`
- Pro Jacl:  
`$AdminConfig save`

## Povinné parametry

### **-serverName** *název\_serveru\_portálu\_WebSphere\_Portal*

Tento parametr určuje název cílového serveru pro konfiguraci produktu WebSphere Portal. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

### **-nodeName** *název\_uzlu\_portálu\_WebSphere\_Portal*

Tento parametr určuje název cílového uzlu pro konfiguraci produktu WebSphere Portal. Pro konfiguraci prostoru Business Space na serveru musíte určit oba parametry **serverName** a **nodeName**.

### **-clusterName** *název\_klastru\_portálu\_WebSphere\_Portal*

Tento parametr určuje název cílového klastru pro konfiguraci produktu WebSphere Portal. Pro konfiguraci prostoru Business Space v klastru musíte zadat pouze parametr **clusterName**. Nezadávejte parametr **serverName** ani **nodeName**.

### **-host** *adresa\_ip\_nebo\_hostitel\_portálového\_serveru*

Tento parametr určuje adresu IP nebo název hostitele pro vzdálený server WebSphere Portal Server.

### **-port** *port\_SOAP\_portálu\_výchozí\_10025*

Tento parametr určuje název portu SOAP pro vzdálený server WebSphere Portal Server.

### **-user** *id\_administrátora\_portálu*

Tento parametr určuje ID administrátora pro vzdálený server WebSphere Portal Server.

### **-password** *heslo\_administrátora\_portálu*

Tento parametr určuje heslo administrátora pro vzdálený server WebSphere Portal Server.

### **-endpointBindingDirectoryName** *adresář\_obsahující\_soubory\_koncových\_bodů*

Tento parametr určuje adresář, který obsahuje soubory koncového bodu. Zajistěte, aby v tomto adresáři nebyly žádné další soubory.

## Příklady

Následující příklad vytváří odkazy na koncový bod v aplikačním serveru WebSphere Portal pro samostatné prostředí.

- Příklad v jazyce Jython:  
`AdminTask.updateEndpointBindingsOnPortal(['-nodeName název_uzlu_portálu  
-serverName WebSphere_Portal -endpointBindingDirectoryName  
adresář_obsahující_soubory_koncových_bodů -host  
adresa_ip_nebo_hostitel_serveru_portálu -port port_soap_portálu_výchozí_10025  
-user id_administrátora_portálu -password heslo_administrátora_portálu'])`

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask updateEndpointBindingsOnPortal {-nodeName název_uzlu_portálu
-serverName WebSphere_Portal -endpointBindingDirectoryName
adresář_obsahující_soubory_koncových_bodů -host
adresa_ip_nebo_hostitel_serveru_portálu -port
port_SOAP_portálu_výchozí_10025 -user id_administrátora_portálu -password
heslo_administrátora_portálu}
```

Následující příklad vytváří odkazy na koncový bod v aplikačním serveru WebSphere Portal pro klastrované prostředí.

- Příklad v jazyce Jython:

```
AdminTask.updateEndpointBindingsOnPortal(['-clusterName
název_klastru_portálu -endpointBindingDirectoryName
adresář_lokálního_systému_obsahující_soubory_koncových_bodů -host
adresa_ip_nebo_hostitel_portálového_serveru -port
port_soap_portálu_výchozí_8879 -user id_administrátora_portálu -password
heslo_administrátora_portálu'])
```

- Příklad v jazyce Jacl:

```
$AdminTask updateEndpointBindingsOnPortal {-clusterName
název_klastru_portálu -endpointBindingDirectoryName
adresář_lokálního_systému_obsahující_soubory_koncových_bodů -host
adresa_ip_nebo_hostitel_portálového_serveru -port
port_soap_portálu_výchozí_8879 -user id_administrátora_portálu -password
heslo_administrátora_portálu}
```

## Povinné položky v souboru proxy-config.xml pro konfiguraci modulů widget ke spolupráci se serverem WebSphere Portal

Ke konfiguraci serveru proxy technologie Ajax na serveru WebSphere Portal Server použijte příklady povinných položek v souboru proxy-config.xml. Chcete-li povolit vzdálené adresy URL na serveru svého produktu ze serveru WebSphere Portal Server, musíte nakonfigurovat server proxy technologie Ajax.

Následující úsek kódu XML předvádí zásadu serveru proxy, jež je zapotřebí pro produkty řízení BPM (Business Process Management). Musí být nastavena pro všechny vzdálené adresy URL, které chcete otevřít pomocí serveru proxy produktu WebSphere Portal, například server prostoru Business Space a váš server BPM. Řetězec `<REMOTE_BPM_URL>` nahraďte vzdálenou adresou URL, která má být otevírána serverem proxy produktu WebSphere Portal.

**Tip:** Výchozí hodnota časového limitu socketu je 10 sekund. Prostor Business Space používá komponentu serveru proxy pro připojení k vašim službám REST (Representational State Transfer). Pokud služby REST nereagují, změňte hodnotu časového limitu socketu podle svých potřeb, například na 30 sekund. Viz téma “Změna nastavení časového limitu pro server proxy technologie Ajax prostoru Business Space” na stránce 226.

Máte-li více vzdálených serverů či adres URL, které musejí být povoleny pomocí serveru proxy pro server WebSphere Portal Server, upravte konfiguraci serveru proxy použitím položek dynamických zásad. Zásada serveru proxy bude pro různé implementace odlišná. V dokumentaci portálu WebSphere Portal naleznete informace o různých metodách konfigurace serveru proxy produktu WebSphere Portal Server.

Soubor proxy-config.xml naleznete v adresáři `kořenový_adresář_instalace_WebSphere_Portal\base\wp.proxy.config\installableApps\wp.proxy.config.ear\wp.proxy.config.war\WEB-INF`.

**Důležité:** Aktualizovaný soubor proxy-config.xml musejí před vrácením na server WebSphere Portal zkontrolovat a schválit administrátoři vašeho serveru WebSphere Portal.

```
<!-- Zásada serveru proxy BPM/Business Space -->

<proxy:policy url="<REMOTE_BPM_URL>" acf="none">
<proxy:actions>
<proxy:method>GET</proxy:method>
<proxy:method>HEAD</proxy:method>
<proxy:method>POST</proxy:method>
<proxy:method>DELETE</proxy:method>
<proxy:method>PUT</proxy:method>

</proxy:actions>
<proxy:cookies>
<proxy:cookie>LtpaToken</proxy:cookie>
<proxy:cookie>LtpaToken2</proxy:cookie>
<proxy:cookie>JSESSIONID</proxy:cookie>
<proxy:cookie>CRN</proxy:cookie>
<proxy:cookie>caf</proxy:cookie>
<proxy:cookie>cam_passport</proxy:cookie>
<proxy:cookie>cc_session</proxy:cookie>
<proxy:cookie>userCapabilities</proxy:cookie>
<proxy:cookie>usersessionid</proxy:cookie>
</proxy:cookies>
<proxy:headers>
<proxy:header>User-Agent</proxy:header>
<proxy:header>Accept*</proxy:header>
<proxy:header>Content*</proxy:header>
<proxy:header>Authorization*</proxy:header>
<proxy:header>X-Method-Override</proxy:header>
<proxy:header>Set-Cookie</proxy:header>
<proxy:header>If-Modified-Since</proxy:header>
<proxy:header>If-None-Match</proxy:header>
<proxy:header>X-Server</proxy:header>
<proxy:header>X-Update-Nonce</proxy:header>
<proxy:header>X-Requested-With</proxy:header>
<proxy:header>com.ibm.lotus.openajax.virtualhost</proxy:header>
<proxy:header>com.ibm.lotus.openajax.virtualport</proxy:header>
<proxy:header>Slug</proxy:header>
<proxy:header>SOAPAction</proxy:header>
</proxy:headers>
</proxy:policy>

<proxy:meta-data>
<proxy:name>forward-http-errors</proxy:name>
<proxy:value>>true</proxy:value>
</proxy:meta-data>
<proxy:meta-data>
<proxy:name>socket-timeout</proxy:name>
<proxy:value>30000</proxy:value>
</proxy:meta-data>
```

---

## Konfigurace monitorování lidských úloh

Model monitorování lidských úloh je požadován k zobrazování lidských úloh ve vašem panelu dashboard s použitím modulu widget Lidské úlohy produktu IBM Business Monitor. Tento model a modul widget podporují pouze ty lidské úlohy, které jsou spuštěné v rámci procesu BPEL (Business Process Execution Language) v produktu IBM Business Process Manager Advanced. Pokud jste se při vytváření profilu rozhodli nainstalovat model lidské úlohy, můžete model monitorování lidských úloh nainstalovat a nakonfigurovat později pomocí administrativní konzoly.



Tento oddíl popisuje, jak instalovat soubor podnikového archivu (EAR), jak povolit zabezpečení pro monitorování lidských úloh na serveru IBM Business Process Manager Advanced a jak povolit události.

## Ruční instalace modelu monitorování lidských úloh

Pokud jste se při vytvoření profilu produktu IBM Business Monitor rozhodli neinstalovat globální model monitorování lidských úloh, můžete jej instalovat později. Soubor GlobalHTMMAApplication.ear je již uložen na vašem pevném disku, i pokud jste během vytváření profilu neinstalovali model monitorování lidských úloh.

Chcete-li instalovat soubor GlobalHTMMAApplication.ear nutný k použití modelu monitorování lidských úloh, proveďte následující kroky:

1. V administrativní konzole klepněte na volbu **Aplikace > Modely monitorování**. V tabulce jsou uvedeny všechny aktuálně nainstalované modely monitorování.
2. Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
3. Vyberte volbu **Lokální systém souborů** a poté klepněte na tlačítko **Procházet**.
4. Přejděte do složky, která obsahuje soubor .ear: kořenový\_adresář\_apl\_serveru/installableApps.wbm/monitorModels, vyberte soubor GlobalHTMMAApplication.ear a klepněte na tlačítko **Otevřít**.
5. Zkontrolujte, zda je vybráno "Upozornit pouze tehdy, jsou-li vyžadovány další informace".
6. Klepněte na volbu **Další** a přijměte všechna výchozí nastavení, dokud nedojdete na souhrnnou stránku.
7. Na stránce Souhrn ověřte správnost veškerých informací a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
8. Volitelné. Chcete-li změny přezkoumat, před uložením nebo zamítnutím klepněte na volbu **Přezkoumat změny**.
9. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte změny do hlavní konfigurace a zároveň uložíte model.

Po instalaci souboru podnikového archivu (EAR) musíte nakonfigurovat panely dashboard s použitím informací o připojení produktu Business Process Choreographer. Také je třeba namapovat role v rámci konfigurace zabezpečení pro uživatele modelu lidské úlohy.

## Povolení událostí pro monitorování lidských úloh

Poté, co jste nastavili zabezpečení pro monitorování lidských úloh, musíte povolit generování událostí vložených (v procesu BPEL - Business Process Execution Language) nebo samostatných lidských úloh v produktu Integration Designer. Tyto úlohy se pak implementují do produktu IBM Business Process Manager Advanced.

Před provedením této úlohy se ujistěte, že jste provedli následující úlohy:

- Konfigurace vzdálené infrastruktury CEI v produktu IBM Business Process Manager Advanced, pokud je server procesů spuštěn na vzdáleném serveru.
- Nastavení zabezpečení pro produkt IBM Business Process Manager Advanced.
- Uživatelé a skupiny jsou namapovány na role administrátora systému a monitoru systému.

Chcete-li zajistit, že se budou události generovat, povolte generování událostí v infrastruktuře CEI a označte formát 7.0 v produktu IBM Integration Designer.

**Poznámka:** Model monitorování lidských úloh nepodporuje formát 6.0.2.

Události pro každou vloženou lidskou úlohu jazyka BPEL a každou samostatnou lidskou úlohu musíte povolit samostatně.

Podrobnější informace o povolení generování událostí naleznete v dokumentaci pod odkazem Související úlohy.

## Konfigurace připojení pro prostor Business Space v produktu WebSphere Portal

Musíte ručně nastavit informace o připojení pro prostor Business Space pro panel dashboard produktu WebSphere Portal. Instalační program používá tyto informace k testování připojení a ověření toho, zda je server IBM Business Process Manager Advanced řádně spuštěn, aby mohl používat funkci monitorování lidských úloh.

Chcete-li ručně nastavit informace o připojení pro panely Panely dashboard, postupujte takto:

1. Přihlaste se na administrativní konzolu serveru WebSphere Application Server, kde je nainstalován server produktu IBM Business Monitor.
2. V navigačním panelu klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Webové servery > Server1**. Zobrazí se konfigurační panel.
3. V části Infrastruktura serveru rozbalte **Java a Správa procesů** a klepněte na volbu **Definice procesu**.
4. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Java Virtual Machine > Přizpůsobené vlastnosti**.
5. Klepnutím na tlačítko **Nový** vytvořte nové vlastnosti. Zobrazí se panel Obecné vlastnosti.
6. Přidejte dvě následující vlastnosti a hodnoty:
  - Do pole **Název** zadejte DashboardBPCHost. Do pole **Hodnota** zadejte název hostitele nebo adresu IP pro produkt Process Server. Klepněte na tlačítko **Použít**.
  - Do pole **Název** zadejte DashboardBPCRMIPort. Do pole **Hodnota** zadejte port samozavedení, např. 2813. Klepněte na tlačítko **Použít**.
7. Klepnutím na tlačítko **OK** nové vlastnosti uložte.

## Konfigurace připojení pro portletové panely dashboard

Musíte ručně nastavit informace o připojení produktu Business Process Choreographer pro portletové panely dashboard. Instalační program používá tyto informace k testování připojení a ověření toho, zda je server WebSphere Portal řádně spuštěn, aby mohl používat funkci monitorování lidských úloh.

Ruční nastavení informací o připojení pro portletové panely dashboard provedete pomocí tohoto postupu:

1. Přihlaste se na administrativní konzolu portálu WebSphere Portal.
2. Na navigačním panelu klepněte na volbu **Servery > Typy serverů > Aplikační servery WebSphere Application Server > WebSphere\_Portal**. Zobrazí se konfigurační panel.
3. V části Infrastruktura serveru rozbalte **Java a Správa procesů** a klepněte na volbu **Definice procesu**.
4. V části Další vlastnosti klepněte na volbu **Java Virtual Machine > Přizpůsobené vlastnosti**.
5. Klepnutím na tlačítko **Nový** vytvořte nové vlastnosti. Zobrazí se panel Obecné vlastnosti.
6. Přidejte dvě následující vlastnosti a hodnoty:
  - Do pole **Název** zadejte DashboardBPCHost. Do pole **Hodnota** zadejte název hostitele nebo adresu IP pro produkt Process Server. Klepněte na tlačítko **Použít**.
  - Do pole **Název** zadejte DashboardBPCRMIPort. Do pole **Hodnota** zadejte port samozavedení, např. 2813. Klepněte na tlačítko **Použít**.
7. Klepnutím na tlačítko **OK** nové vlastnosti uložte.

---

## Konfigurace modelu monitorování globálních procesů

Model monitorování globálních procesů vám umožňuje monitorovat libovolný proces BPEL a lidské úlohy bez nutnosti generování modelu monitorování nebo kroků implementace. Procesy jsou zjišťovány dynamicky a sledovány na základě událostí, které emitují. Shromážděná data lze zobrazit v prostoru Business Space pomocí modulů widget pohledů Instance, KPI a vytváření sestav.

Informace o použití modelu monitorování globálních procesů viz Monitorování globálních procesů na webu Ukázky a výukové programy řízení obchodních procesů (Business Process Management) nebo v článku developerWorks, který je uveden v odkazu Související informace.

### Ruční instalace modelu monitorování globálních procesů

Pokud jste se při vytváření profilu produktu IBM Business Monitor rozhodli nainstalovat model monitorování globálních procesů, můžete jej nainstalovat později níže uvedeným způsobem. Soubor `GlobalProcessMonitorV75.ear` je již na vašem pevném disku uložen, a to i v případě, že jste během vytváření profilu model monitorování globálních procesů nainstalovali. Tento soubor instalujte s použitím administrativní konzoly.

Chcete-li nainstalovat soubor `GlobalProcessMonitorV75.ear`, postupujte takto:

1. V administrativní konzole klepněte na volbu **Aplikace > Modely monitorování**. V tabulce jsou uvedeny všechny aktuálně nainstalované modely monitorování.
2. Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
3. Vyberte volbu **Lokální systém souborů** a poté klepněte na tlačítko **Procházet**.
4. Přejděte do složky, která obsahuje soubor `.ear`: `kořenový_adresář_apl_serveru/installableApps.wbm/monitorModels`, vyberte položku `GlobalProcessMonitorV75.ear` a klepněte na volbu **Otevřít**.
5. Zkontrolujte, zda je vybráno "Upozornit pouze tehdy, jsou-li vyžadovány další informace".
6. Klepněte na volbu **Další** a přijměte všechna výchozí nastavení, dokud nedojdete na souhrnnou stránku.
7. Na stránce Souhrn ověřte správnost veškerých informací a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
8. Volitelné. Chcete-li změny přezkoumat, před uložením nebo zamítnutím klepněte na volbu **Přezkoumat změny**.
9. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte změny do hlavní konfigurace a zároveň uložíte model.

Pokud budou procesy, které chcete monitorovat, spuštěny na stejném serveru, není žádná další konfigurace zapotřebí. Jinak musí být model monitorování nakonfigurován tak, aby přijímal události ze vzdálené infrastruktury CEI (produkt IBM Business Process Manager), jak je popsáno v části "Konfigurace způsobu přijímání událostí", stejně jako z lokální infrastruktury CEI (server IBM Business Monitor), protože model monitorování globálních procesů si sám odesílá události.

### Povolení událostí pro model monitorování globálních procesů

Chcete-li povolit monitorování globálních procesů pro účely sledování procesů a lidských úloh, musíte povolit generování událostí BPEL pomocí produktu Integration Designer. Povolením událostí určíte, kolik informací bude mít k dispozici produkt IBM Business Monitor o spuštěných procesech a lidských úlohách. Ve výchozím nastavení je povoleno generování událostí pro produkt Business Process Manager.

Níže je uvedeno několik doporučení týkajících se povolování událostí BPEL:

- U každého procesu, který chcete sledovat, povolte všechny události na úrovni procesu. Proces během provádění zpravidla vydává jen několik událostí (spuštění, ukončení, selhání, odstranění).
- Dále povolte všechny události pro aktivity, které vás zajímají (zpravidla aktivity obsluhy a vyvolání).
- U každé aktivity obsluhy, která má být monitorována, přejděte v pohledu Vlastnosti na kartu Podrobnosti a najděte odkaz na odpovídající lidskou úlohu (pokud neexistuje, klepněte na tlačítko Otevřít a vytvořte ji). Pomocí odkazu přejděte k lidské úloze, v pohledu Vlastnosti přejděte na kartu Monitor událostí a potom povolte požadované události auditu.
- Pokud sledujete proces i jím volané podprocesy, povolte všechny události pro aktivitu vyvolání (invoke), která proces s podprocesy propojuje.
- Zakažte události pro krátkodobé, automatické kroky.
- Povolte všechny události pro samostatné lidské úlohy, které chcete sledovat.
- Zvažte, zda povolit všechny události pro smyčky, protože tak získáte historii iterací smyčky i s časovými razítky.
- Povolte události změn těch proměnných procesu, které chcete sledovat, nikoli u ostatních proměnných procesu.

Další informace o tom, jak povolovat generování událostí, viz dokumentace k produktu Integration Designer verze 7.5. Viz příslušný odkaz níže.

## Konfigurace vašich panelů dashboard pro model monitorování globálních procesů

Monitor globálních procesů přijímá události týkající se procesů a lidských úloh spuštěných v produktu IBM Business Process Manager. Zjišťuje implementované definice procesů i úloh na základě událostí vysílaných za jejich běhu a zajišťuje sledování spuštěných procesů i úloh. Pro tento model monitorování můžete nastavit svůj vlastní panel dashboard pomocí pohledů Instance a KPI a modulů widget vytváření sestav, případně můžete vycházet z některého z nabízených prostorů Business space.

Dvě konfigurace prostoru Business Space se nacházejí v těchto umístěních:

- kořenový\_adresář\_apl\_serveru/installableApps.wbm/monitorModels/BusinessSpace/GlobalProcessMonitor\_BusinessSpace.zip
- kořenový\_adresář\_apl\_serveru/installableApps.wbm/monitorModels/BusinessSpace/GlobalProcessMonitor\_BusinessSpace\_Advanced.zip

U obou konfigurací je použita stejná celková struktura, nicméně u rozšířené verze se zobrazují další technické podrobnosti, jako např. milisekundy nebo informace o časovém pásmu u časových razítek; dále jsou zde identifikátory instancí procesů a úloh, historie migrací instancí procesů a počty událostí auditu. Požadovanou konfiguraci lze načíst pomocí funkce pro import do prostoru Business Space. Konfiguraci můžete začít používat bez úprav, nebo ji využít jako výchozí bod ke konfiguraci vlastních panelů dashboard.

Pro počáteční orientaci může být užitečné prostudovat si strukturu kontextu monitorování v tomto modelu:

```

Process Definition
 Process Execution
 Process Execution Step
 Related Task Execution
 Process Execution Variable
 Step Definition
 Step Execution

```

## Related Task Execution

### Task Definition Task Execution

Existují další definice kontextů monitorování pro data, které nemohly být drženy v metrice, a proto vyžadovaly podřízené kontexty monitorování. Ty by měly být považovány za datové kontejnery, které jsou součástí jejich nadřízeného kontextu monitorování. Nejsou zobrazeny ve výše uvedené struktuře, která zvýrazňuje pouze hlavní strukturu kontextu monitorování tohoto modelu monitorování.

Kontext monitorování definice procesu odpovídá implementované šabloně procesu v serveru IBM Business Process Manager. Monitoruje danou šablonu a poskytuje souhrnné informace o tom, kolikrát byl spuštěn, dosud běží a byl dokončen, informace o minimálním, maximálním i průměrném trvání spuštění atd. Když přejdete na kontext monitorování provedení procesu, najdete zde informace o konkrétním spuštění procesu (čas zahájení, aktuální stav, čas dokončení atd.). Podřízené prvky kontextu provedení procesu představují kontexty monitorování pro individuální kroky (aktivity, lidské úlohy atd.) a proměnné procesu. Pro kroky, které jsou lidskými úlohami, je poskytována další úroveň analýzy pro zobrazení provedení souvisejících lidských úloh, včetně případných dílčích úloh, které mohou být přidány za běhu.

Můžete také přejít z kontextu monitorování definice procesu na kontexty monitorování definice jeho kroků a zobrazit všechny známé kroky této šablony procesu. (Zjistit lze pouze ty kroky, které byly spuštěny alespoň jednou a odeslaly události produktu IBM Business Monitor.) Pokud přejdete ještě níže, narazíte na úroveň provádění kroků, kde jsou stejné informace jako na úrovni kroků provedení procesu, ale kde se používá odlišné seskupování. Zde naleznete všechna provedení dané definice kroku namísto všech kroků, které tvoří jedno spuštění procesu. Pro kroky, které jsou lidskými úlohami, je poskytována další úroveň analýzy pro zobrazení provedení souvisejících lidských úloh, včetně případných dílčích úloh, které mohou být přidány za běhu.

Při konfigurování panelů dashboard, ať již vašich vlastních nebo dodaných, si můžete zvolit, jaké metriky se budou ve vašich modulech widget zobrazovat. Jakékoli metriky s prefixem **Aux** v názvu jsou určeny pouze pro interní zpracování a neměli byste je přidávat do svého panelu dashboard.



---

## Kapitola 11. Instalace ukázkového modelu

Produkt IBM Business Monitor ve verzi s jedním serverem se dodává s ukázkovým modelem poskytování hypoték, která ilustruje některé funkce produktu IBM Business Monitor. Pokud jste vytvořili samostatný profil, můžete ukázkový model Kvalitnější věřitel nainstalovat pomocí konzoly První kroky.

Ukázkový model Kvalitnější věřitel se nachází v tomto adresáři:

```
kořenový_adresář_apl_serveru/installableApps.wbm/samples/mortgageLending/
kořenový_adresář_apl_serveru/installableApps.wbm\samples\mortgageLending\
```

Model se nazývá MortgageLendingBAMApplication.ear.

Pokud jste vytvořili samostatný profil, můžete použít jednu ze dvou následujících metod.

- (Ne pro systém z/OS:) Nainstalujte ukázkový model pomocí konzoly První kroky.
  1. Konzolu První kroky spusťte ze svého samostatného profilu s použitím jedné z těchto voleb:
    - Na panelu Vytvoření profilu je dokončeno vyberte volbu **Spustit První kroky s produktem IBM Business Monitor**.
    - Přejděte na volbu **Start > Všechny programy > IBM > Business Monitor verze 7.5 > Profily > název\_profilu > První kroky**.
    - Přejděte do adresáře kořenový\_adresář\_profilu\firststeps.wbm a spusťte příkaz firststeps.bat.

**Důležité:** Chcete-li konzolu První kroky nainstalovat nebo spustit v operačním systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows Server 2008, musíte zvýšit oprávnění svého uživatelského účtu Microsoft Windows, a to klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor firststeps.bat a výběrem volby **Spustit jako administrátor**. Tento krok je nutný jak pro administrativní, tak pro ostatní uživatele.

- Otevřete příkazové okno. Přejděte k souboru kořenový\_adresář\_profilu/firststeps.wbm a spusťte příkaz firststeps.sh.
- 2. V konzole První kroky vyberte volbu **Ukázkový model**.

**Poznámka:** Pokud máte povoleno zabezpečení, budete požádáni o ID uživatele a heslo pro produkt WebSphere Application Server.

- Nainstalujte ukázkový model pomocí administrativní konzoly. Klepněte na volbu **Aplikace > Modely monitorování**. Klepněte na volbu **Instalovat** a přejděte k souboru MortgageLendingBAMApplication.ear. Použijte výchozí nastavení instalace.

Po dokončení instalace spusťte server, a poté otevřete prostor Business Space, abyste mohli zobrazit prostor Kvalitnější věřitel. (Konzola První kroky poskytuje volby pro spuštění serveru a spuštění prostoru Business Space.)





---

## Kapitola 12. Odinstalování produktu IBM Business Monitor



Produkt IBM Business Monitor můžete odebrat pomocí volby pro odinstalování v produktu Installation Manager.

---

### Odinstalování produktu IBM Business Monitor

Volba Odinstalovat v produktu Installation Manager umožňuje odinstalovat balíky z jednoho umístění instalace. Můžete také odinstalovat všechny nainstalované balíky z jednotlivých umístění instalace.

Chcete-li balíky odinstalovat, musíte se přihlásit se stejným uživatelským účtem, který jste použili při instalaci balíků produktu. Balík nelze odinstalovat, pokud na něm závisí jiný balík, pokud ovšem není tento balík také vybrán k odinstalaci.

1. Zavřete programy, které jste nainstalovali pomocí produktu Installation Manager.
2. Zastavte všechny spuštěné servery.
3. Spusťte produkt Installation Manager. Na stránce Start klepněte na volbu **Odinstalovat**.  
 Na platformě Windows můžete také klepnout na volbu **Start > Programy > IBM > IBM Business Monitor > Uninstall**.
4. Na stránce Odinstalovat balíky vyberte produkt IBM Business Monitor a přidružené balíky a klepněte na tlačítko **Další**.  Pokud jste v předchozím kroku vybrali volby **Start > Programy > IBM > IBM Business Monitor > Uninstall**, bude produkt IBM Business Monitor na stránce Odinstalovat balíky pro odinstalování již předvybrán.
5. Na stránce Souhrn přezkoumejte seznam balíků, které se mají odinstalovat, a pak klepněte na volbu **Odinstalovat**. Po dokončení odinstalování se otevře stránka Dokončeno.
6. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** se průvodce ukončí.

Jakmile je produkt IBM Business Monitor odinstalován, budou všechny profily, jež jsou rozšířeny na produktu IBM Business Monitor, odebrány, a to včetně všech profilů produktu WebSphere Application Server, které jsou rozšířeny na produkt IBM Business Monitor. V případě samostatných profilů komponenty Monitor server se odebere služba IBM Cognos BI.

Ukázkové modely monitorování nejsou odinstalovány, aby bylo zajištěno zachování vlastního nastavení modelů. Chcete-li tyto modely odinstalovat, najdete další informace v části Odebrání modelů monitorování a dat.

#### Linux

Pokud plánujete přeinstalovat produkt IBM Business Monitor, musíte odstranit zbývající položky databáze DB2 Express ze souboru `/etc/service`. Tento krok je nezbytný, protože nová instalace vyžaduje dostupný port 50000. Vyhledejte soubor `/etc/service` a odeberte odkazy na databázi DB2 Express a port 50000. Například:

```
db2c_bpminst 50000/tcp
```

nebo

```
db2c_db2inst1 50000/tcp
```

---

## Odebrání ukázkového modelu

Produkt IBM Business Monitor se dodává s ukázkou poskytování hypoték, která ilustruje některé funkce produktu IBM Business Monitor. Tento model můžete nainstalovat pomocí konzoly První kroky.

Odebrání ukázkového modelu:

1. Odstraňte panel dashboard Kvalitnější věřitel pomocí správce Space Manager.
2. Pomocí administrativní konzoly produktu WebSphere Application Server odeberte šablony výstrah.
3. Pokud máte povoleno zabezpečení, odeberte roli uživatele v administrativní konzole produktu WebSphere Application Server.
4. Vymažte model pomocí administrativní konzoly produktu WebSphere Application Server.





Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S.