

*Instructions d'installation d'IBM SPSS
Modeler Server 18.0 pour UNIX*

IBM

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v	Installation d'IBM SPSS Modeler Batch	4
Instructions d'installation	1	Configuration d'IBM SPSS Modeler en vue de l'utilisation d'IBM SPSS Statistics.	4
Configuration requise	1	Activation de la programmabilité d'IBM SPSS Statistics.	5
Configuration supplémentaire	1	Création de liens pour SSL sur les systèmes AIX	5
Installation	1	Démarrage du processus	5
Assistant d'installation graphique	2	Vérification du statut du serveur	6
Installation par ligne de commande.	2	Connexion des utilisateurs finals.	6
Installation silencieuse	3	Technologie IBM SPSS Data Access Pack	6
Adresse IP	3	Désinstallation.	8
Après l'installation d'IBM SPSS Modeler Server.	4		

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
⌂ (Pos1)	⌂	Home
Fin	Fin	End
⬆ (PgAr)	⬆	PgUp
⬇ (PgAv)	⬇	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
🔒 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Modeler Server version 18.

IBM SPSS Modeler Server peut être installé et configuré de manière à s'exécuter en mode d'analyse réparti, avec une ou plusieurs installations client. Vous obtenez ainsi de meilleures performances lors du traitement des jeux de données volumineux. En effet, les opérations consommatrices de mémoire s'exécutent sur le serveur sans télécharger de données sur l'ordinateur client. Pour lancer les analyses, vous devez disposer d'au moins une installation client IBM SPSS Modeler.

Lorsque vous installez une nouvelle version, veillez à communiquer le nom d'hôte et le numéro de port du produit IBM SPSS Modeler Server aux utilisateurs finals.

Configuration requise

Pour consulter la configuration requise pour IBM SPSS Modeler Server, voir <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html>.

Configuration supplémentaire

Logiciel client. Le logiciel client doit présenter le même niveau de version que le logiciel IBM SPSS Modeler Server.

Vous devez vous assurer que les limites du noyau sur le système sont suffisantes pour utiliser IBM SPSS Modeler Server. Les limites des données, de la mémoire et les valeurs `ulimit` du fichier sont particulièrement importantes et doivent être définies sur illimitées au sein de l'environnement IBM SPSS Modeler Server. Pour ce faire :

1. Ajoutez les commandes suivantes à `modelersrv.sh` :

```
ulimit -d unlimited
```

```
ulimit -m unlimited
```

```
ulimit -f unlimited
```

De plus, définissez la limite maximale de pile autorisée par le système (`ulimit -s XXXX`), par exemple :

```
ulimit -s 64000
```

2. Redémarrez IBM SPSS Modeler Server.

Vous avez également besoin de l'utilitaire de compression de fichiers `gzip` et de `GNU cpio` installés au bon emplacement afin que le programme d'installation puisse décompresser les fichiers d'installation. En outre, sur la machine qui exécute SPSS Modeler Server, vous devez définir l'environnement local sur `EN_US.UTF-8`.

Installation

Vous pouvez installer IBM SPSS Modeler Server en tant qu'utilisateur `root` ou en tant qu'utilisateur non `root`. Si votre site restreint l'utilisation du mot de passe `root`, utilisez une méthode d'authentification qui permet l'exécution en tant qu'utilisateur non `root` (voir le manuel Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server). Ensuite, installez le produit comme utilisateur qui va exécuter le démon. Vous devez exécuter toutes les actions en tant qu'utilisateur non `root` ou en tant qu'utilisateur `root`. Notez que vous devez utiliser le mot de passe `root` pour démarrer et arrêter le serveur.

Remarque : L'installation échouera si vous tentez d'installer SPSS Modeler Server sur Linux en tant qu'utilisateur ne disposant pas des droits d'exécution pour les fichiers se trouvant dans le répertoire /tmp. Pour éviter cela, vous devez soit disposer des droits d'exécution pour les fichiers se trouvant dans /tmp pour que les installations SPSS Modeler InstallAnywhere réussissent, soit, si cela n'est pas présent dans votre environnement, vous pouvez définir et exporter *IATEMPDIR* vers un emplacement où vous disposez des droits nécessaires à l'exécution de l'installation.

Important : Le système de fichiers sur lequel vous installez IBM SPSS Modeler Server doit être monté avec l'option *suid*. Le produit ne fonctionnera pas correctement si le système de fichiers est monté avec l'option *nosuid*.

1. **Si vous utilisez un support d'installation téléchargé, extrayez les fichiers d'installation.** Le fichier de support téléchargé est une archive compressée. Extrayez les fichiers dans l'archive.
2. **A partir de votre support d'installation téléchargé, extrayez les fichiers d'installation.** Le fichier de support téléchargé est une archive compressée. Extrayez les fichiers dans l'archive.
3. **A partir de votre support d'installation téléchargé, exécutez le fichier d'installation.** Exécutez le fichier *.bin* contenu dans le support téléchargé.
4. **Vérifiez l'espace du disque dur.** En plus de l'espace disque dur permanent spécifié dans <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html>, il vous faut un espace disque temporaire pour les fichiers d'installation. Les fichiers du programme d'installation sont extraits sur le dossier temporaire de votre système. S'il y a pas assez d'espace libre dans le dossier temporaire, les fichiers d'installation sont extraits dans votre dossier personnel. Si aucun des deux emplacements n'a assez d'espace, le programme d'installation ne peut pas continuer. Dans ce cas, définissez temporairement la variable d'environnement *IATEMPDIR* sur un emplacement avec l'espace adéquat. Cet emplacement doit contenir au moins 1 gigaoctet (Go) d'espace libre.
5. **Vérifiez le répertoire de destination.** Par défaut, IBM SPSS Modeler Server est installé sur */opt/IBM/SPSS/StatisticsServer<version> /usr/IBM/SPSS/ModelerServer/<version>* . Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce chemin d'accès dans l'assistant d'installation graphique ou dans l'installation de ligne de commande. Si vous souhaitez installer le programme d'installation silencieux, vous pouvez définir la valeur de *USER_INSTALL_DIR* dans *installer.properties*. Dans tous les cas, vous devez disposer des droits d'accès en lecture et en écriture sur le répertoire d'installation ; par conséquent, connectez-vous sous un compte qui possède un niveau d'autorisation suffisant. *Remarque :* Si vous effectuez une mise à jour en ajoutant une nouvelle version du produit, installez la nouvelle version dans un répertoire distinct.
6. **Modifiez les autorisations d'exécution du programme d'installation.** Vérifiez que le programme d'installation peut être exécuté par l'utilisateur qui exécutera le programme d'installation.
7. **Exécutez le programme d'installation.** Vous pouvez utiliser le programme d'installation dans une interface utilisateur graphique, à partir de la ligne de commande, ou de manière silencieuse. Les instructions pour chaque méthode apparaissent ci-dessous.

Assistant d'installation graphique

L'assistant d'installation graphique affiche une interface graphique qui vous interrogera sur les paramètres d'installation. Il vous faudra un système Windows X.

1. A l'invite de UNIX, modifiez le répertoire dans lequel le fichier a été copié ou extrait :
2. Extrayez le programme d'installation en exécutant la commande suivante :
`./<nom_programme_installation>`
3. Après le lancement de l'assistant d'installation, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Installation par ligne de commande

L'installation par ligne de commande utilise les invites de commande pour spécifier les paramètres d'installation.

1. A l'invite de UNIX, modifiez le répertoire dans lequel le fichier a été copié ou extrait :
2. Extrayez le programme d'installation en exécutant la commande suivante :
- 2 Instructions d'installation d'IBM SPSS Modeler Server 18.0 pour UNIX


```
./<nom_programme_installation> -i console
```

Où <nom_programme_installation> est le fichier .bin du programme d'installation.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Installation silencieuse

Le mode silencieux active l'installation sans intervention de l'utilisateur. Des paramètres d'installation sont spécifiés sous la forme d'un fichier de propriétés.

Pour effectuer une installation en mode silencieux sur les systèmes Linux et UNIX :

1. Dans l'emplacement où vous avez copié les fichiers du programme d'installation, créez un fichier installer.properties.
2. Dans un éditeur de texte, définissez les valeurs figurant dans installer.properties. Voici un exemple de fichier installer.properties :

```
=====
# Thu Jan 29 11:35:37 GMT 2015
# Replay feature output
# -----
# This file was built by the Replay feature of InstallAnywhere.
# It contains variables that were set by Panels, Consoles or Custom Code.

#Indicate whether the license agreement been accepted
#-----
LICENSE_ACCEPTED=TRUE

#Server Mode
#-----
SERVERMODE_SELECT_OPTION="\1\"

#Choose Install Folder
#-----
USER_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/17.0

#Install
=====
```

3. La valeur de SERVERMODE_SELECT_OPTION dépend du type d'installation. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
 - 0 - Mode hors production. Si vous avez acheté une installation hors production distincte, entrez cette option. Cette installation ne peut pas être utilisée pour la production.
 - 1 - Mode Production. Une installation de production est une installation standard de SPSS Modeler Server. Elle peut être utilisée pour la production.
4. Vérifiez que la valeur de USER_INSTALL_DIR correspond à l'emplacement du répertoire d'installation. Le chemin du répertoire ne doit pas contenir d'espaces.
5. Enregistrez le fichier.
6. Exécutez le programme d'installation avec la commande suivante :

```
./<nom_programme_installation> -i silent -f installer.properties
```

Où <nom_programme_installation> est le fichier .bin du programme d'installation.

Adresse IP

Si l'ordinateur serveur dispose de plusieurs adresses IP, IBM SPSS Modeler Server sélectionne une adresse. Il se peut que cette adresse ne soit pas celle que vous souhaitez utiliser. Toutefois, vous pouvez configurer IBM SPSS Modeler Server de façon à ce que l'adresse voulue soit utilisée. En outre, si vous souhaitez que IBM SPSS Modeler Server utilise plusieurs adresses IP différentes, vous devez installer IBM SPSS Modeler Server dans plusieurs répertoires différents, sur le serveur. Vous devez ensuite

configurer chaque installation de IBM SPSS Modeler Server sur l'utilisation d'une adresse IP. Utilisez la console d'administration pour configurer IBM SPSS Modeler Server afin d'utiliser l'adresse IP qui convient.

Après l'installation d'IBM SPSS Modeler Server

Cette section décrit certaines étapes obligatoires et facultatives à suivre après l'installation. Elle n'expose pas toutes les options de configuration possibles. Vous trouverez des informations sur toutes les options de configuration dans le manuel *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server*.

Remarque : Les journaux d'installation sont placés dans le dossier de désinstallation par défaut.
Exemple : `<chemin_dossier_installation>/Uninstall IBM SPSS MODELER SERVER/Logs`.

Installation d'IBM SPSS Modeler Batch

IBM SPSS Modeler Batch fournit les capacités d'analyse intégrales du client IBM SPSS Modeler standard, sans l'accès à l'interface utilisateur normale. Batch vous permet d'exécuter des tâches de longue durée ou répétitives sans que vous ayez à intervenir ou que la présence de l'interface utilisateur soit nécessaire à l'écran. Il doit être exécuté en mode distribué avec IBM SPSS Modeler Server (le mode local n'est pas pris en charge).

Pour plus d'informations, consultez le document *IBM SPSS Modeler Batch - Guide d'utilisation*, disponible sous forme de fichier PDF avec votre eImage téléchargée.

Configuration d'IBM SPSS Modeler en vue de l'utilisation d'IBM SPSS Statistics

Afin d'activer IBM SPSS Modeler pour pouvoir utiliser les noeuds Transformation Statistiques, Modèle Statistiques, et Sorties Statistiques, vous devez disposer d'une copie d'IBM SPSS Statistics installée et de la licence correspondante sur l'ordinateur sur lequel le flux est exécuté.

Si vous exécutez IBM SPSS Modeler en mode local (autonome), la copie sous licence d'IBM SPSS Statistics doit se trouver sur l'ordinateur local.

Une fois l'installation de cette copie du client SPSS Modeler terminée, vous devrez la configurer pour pouvoir l'utiliser avec IBM SPSS Statistics. A partir du menu principal du client, sélectionnez :

Outils > Options > Applications externes

et sur l'onglet IBM SPSS Statistics, indiquez l'emplacement local désiré pour l'installation d'IBM SPSS Statistics. Pour plus d'informations, consultez le guide *Source, Process and Output Nodes* ou l'aide en ligne de Applications externes.

En outre, si vous exécutez le logiciel en mode distribué en utilisant un serveur IBM SPSS Modeler Server distant, vous devez également exécuter un utilitaire sur l'hôte d'IBM SPSS Modeler Server afin de créer le fichier *statistics.ini*, qui indique à IBM SPSS Statistics le chemin d'installation d'IBM SPSS Modeler Server. Pour ce faire, à partir de l'invite de commande, accédez au répertoire IBM SPSS Modeler Server *bin* et sous Windows, exécutez :

```
statisticsutility -location=<IBM SPSS Statistics_installation_path>/
```

Sur Unix, exécutez :

```
./statisticsutility -location=<IBM SPSS Statistics_installation_path>/bin
```

Si vous ne disposez pas d'une copie sous licence d'IBM SPSS Statistics sur votre ordinateur local, vous pouvez quand même exécuter le noeud Fichier Statistiques sur un serveur IBM SPSS Statistics, mais les tentatives d'exécution d'autres noeuds IBM SPSS Statistics entraîneront l'affichage d'un message d'erreur.

Activation de la programmabilité d'IBM SPSS Statistics

Si vous avez installé IBM SPSS Statistics et que vous souhaitez pouvoir appeler ses plugins Python ou R depuis les noeuds IBM SPSS Statistics dans IBM SPSS Modeler Server, vous devez effectuer les actions suivantes sur le serveur UNIX pour activer les plugins.

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Exportez les variables d'environnement de la manière suivante :
 - **Linux.** export LD_LIBRARY_PATH=[plugin_install_directory]/lib:\$LD_LIBRARY_PATH
 - **Pour AIX.** export LIBPATH=[plugin_install_directory]/lib:\$LIBPATH

Création de liens pour SSL sur les systèmes AIX

Sur les systèmes AIX, si vous voulez utiliser SSL (Secure Sockets Layer) pour sécuriser le transfert de données, vous devez créer des liens pour SSL avec de démarrer IBM SPSS Modeler Server. Pour ce faire, entrez les commandes ci-après.

```
rm -f libssl.so
ln -f -s libssl.so.0.9.8 libssl.so
rm -f libcrypto.so
ln -f -s libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so
```

Démarrage du processus

IBM SPSS Modeler Server s'exécute en tant que processus démon et présente des privilèges root par défaut. IBM SPSS Modeler Server peut être configuré pour une exécution sans privilèges root. Voir le manuel *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server* pour plus d'informations. Vous devez choisir une méthode d'authentification qui ne nécessite pas d'exécuter le démon en tant que root.

IBM SPSS Modeler Server doit être démarré par un **utilisateur root** . Démarrez l'application en exécutant un script de démarrage, *modelersrv.sh* , inclus dans le sous-répertoire */bin* du répertoire d'installation. Le script de démarrage configure l'environnement du logiciel et exécute le logiciel.

1. Connectez-vous en tant que *root* . Vous pouvez aussi vous connecter en tant qu'utilisateur *non root* si l'utilisateur non root est également l'utilisateur qui a installé IBM SPSS Modeler Server.
2. Atteignez le sous-répertoire */bin* du répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler Server. Le script de démarrage doit être exécuté à partir de cet emplacement.
3. Exécutez le script de démarrage. Par exemple, à l'invite UNIX, tapez :

```
./start_statistics_server -d
```

Le paramètre *-d* démarre l'application en tant que processus démon (mode d'exécution recommandé). Vous pouvez également ajouter le paramètre *-g <nom_groupe>* pour exécuter une instance distincte du logiciel serveur pour le groupe spécifié. L'instance doit déjà avoir été créée. Voir le manuel *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server* pour plus d'informations sur la création de plusieurs instances pour l'autorisation de groupe.

```
./modelersrv.sh start
```

Remarque : Si vous exécutez un autre produit IBM SPSS Statistics Server sur le même ordinateur, veillez à démarrer chaque produit à partir de son répertoire d'installation, comme indiqué dans les étapes précédentes. Veillez également à démarrer IBM SPSS Modeler Server avec un script qui définit son environnement ; ne définissez pas l'environnement dans un script externe (par exemple, ne définissez pas l'environnement IBM SPSS Modeler Server dans *.profile*).

Les options supplémentaires sont reconnues sur la ligne de commande du script. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur la *configuration, la surveillance de l'utilisation et la maintenance*, dans *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server* .

Vérification du statut du serveur

1. A l'invite UNIX, tapez :
`/modelersrv.sh list`
2. Examinez la sortie, semblable à celle générée par la commande UNIX `ps`. Si le serveur est en cours d'exécution, il apparaît en premier dans la liste.
Utilisez la commande `ps` pour obtenir des informations sur les processus serveur en cours d'exécution et pour indiquer leur statut. Par exemple :
3. A l'invite UNIX, tapez :
`ps -ef | grep statisticsd`
4. Observez la sortie. Si le serveur est en cours d'exécution, il apparaît en premier dans la liste.

IBM SPSS Modeler Server est désormais prêt à accepter les connexions des utilisateurs finals qui ont été autorisés. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Connexion des utilisateurs finals».

Connexion des utilisateurs finals

Pour accéder à IBM SPSS Modeler Server, les utilisateurs finals se connectent à partir du logiciel client. Pour obtenir une description du fonctionnement du logiciel ainsi que des tâches administratives que vous devez exécuter, reportez-vous à *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server*. Vous devez fournir aux utilisateurs finals les informations dont ils ont besoin pour se connecter, notamment l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur serveur.

Technologie IBM SPSS Data Access Pack

IBM SPSS Modeler Server présente une **architecture répartie** qui utilise **ODBC** pour accéder aux données. Vous pouvez utiliser IBM SPSS Data Access Pack pour accéder aux données. IBM SPSS Data Access Pack peut être téléchargé ou est accessible dans DVD.

Pour plus d'informations sur les technologies d'accès aux données, notamment des informations sur la sélection, l'installation et le déploiement d'une technologie, reportez-vous aux *IBM SPSS Data Access Pack Instructions d'installation pour UNIX*.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation en ligne DataDirect, laquelle inclut (au format Adobe Acrobat) des instructions d'installation détaillées, des informations en matière d'administration ainsi que des guides de référence ODBC. Il est vivement recommandé de consulter ces documents si vous envisagez d'utiliser une technologie IBM SPSS Data Access Pack.

Pour lire ou écrire sur une base de données, vous devez installer et configurer une source de données ODBC pour la base de données appropriée, avec, le cas échéant, des autorisations en lecture et en écriture. IBM SPSS Data Access Pack contient un ensemble de pilotes ODBC qui peuvent être utilisés dans ce but, et ces pilotes sont disponibles sur le site de téléchargement. Si vous avez des questions sur la création ou la définition d'autorisations pour les sources de données ODBC, contactez l'administrateur de votre base de données.

Pilotes ODBC pris en charge

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les bases de données et pilotes ODBC pris en charge et testés pour une utilisation avec IBM SPSS Modeler 18, consultez les matrices de compatibilité des produits sur le site Web de support technique de l'entreprise (<http://www.ibm.com/support>).

Où installer les pilotes

Remarque : Vous devez installer et configurer les pilotes ODBC sur chaque ordinateur sur lequel le traitement peut avoir lieu.

- Si IBM SPSS Modeler est exécuté en mode local (autonome), les pilotes doivent être installés sur l'ordinateur local.
- Si vous exécutez IBM SPSS Modeler en mode distribué et un IBM SPSS Modeler Server en mode distant, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même ordinateur d'installation que IBM SPSS Modeler Server. Pour IBM SPSS Modeler Server sur les systèmes UNIX, consultez également « Configuration des pilotes ODBC sur les systèmes UNIX » plus avant dans cette section.
- Si vous devez accéder aux mêmes sources de données provenant de IBM SPSS Modeler et de IBM SPSS Modeler Server, les pilotes ODBC doivent être installés sur les deux ordinateurs.
- Si IBM SPSS Modeler est exécuté via Terminal Services, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même serveur Terminal Services que IBM SPSS Modeler.

Configuration des pilotes ODBC sur les systèmes UNIX

Par défaut, le gestionnaire de pilote DataDirect n'est pas configuré pour IBM SPSS Modeler Server sur les systèmes UNIX. Pour configurer le chargement du gestionnaire de pilote DataDirect sur UNIX, saisissez les commandes suivantes :

```
cd <modeler_server_install_directory>/bin
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

Ainsi, vous pouvez supprimer le lien par défaut et créer un lien vers le gestionnaire de pilote DataDirect.

Remarque : L'encapsuleur de pilote UTF16 est requis pour l'utilisation des pilotes SAP HANA ou IBM DB2 CLI pour certaines bases de données. DashDB requiert le pilote IBM DB2 CLI. Pour créer un lien vers l'encapsuleur de pilote UTF16, entrez plutôt la commande suivante :

```
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect_utf16.so libspssodbc.so
```

Pour configurer SPSS Modeler Server :

1. Configurez le script de démarrage de SPSS Modeler Server `modelersrv.sh` pour sourcer le fichier de l'environnement IBM SPSS Data Access Pack `odbc.sh` en ajoutant la ligne suivante dans `modelersrv.sh` :

```
. /<chemin_installation_SDAP>/odbc.sh
```

Où `<chemin_installation_SDAP>` est le chemin d'accès complet à votre installation IBM SPSS Data Access Pack.

2. Redémarrez SPSS Modeler Server.

De plus, pour SAP HANA et IBM DB2 uniquement, ajoutez la définition de paramètre suivante au nom de système par défaut dans le fichier `odbc.ini` afin d'éviter les dépassements de mémoire tampon durant la connexion :

```
DriverUnicodeType=1
```

Remarque : L'encapsuleur `libspssodbc_datadirect_utf16.so` est également compatible avec les autres pilotes ODBC pris en charge par SPSS Modeler Server.

Configuration d'IBM SPSS Modeler Server pour l'accès aux données

Pour pouvoir utiliser IBM SPSS Data Access Pack avec IBM SPSS Modeler Server, vous devez configurer les scripts de démarrage. Cette configuration est une étape importante ; en effet, sans cette étape, l'accès aux données ne fonctionne pas. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server*.

Désinstallation

Désinstallez IBM SPSS Modeler Server en supprimant les fichiers de programme et en désactivant le démarrage automatique (si vous avez configuré le système sur un démarrage automatique).

Pour supprimer les fichiers de programme

1. Arrêtez le processus serveur. Les instructions d'arrêt du processus serveur se trouvent dans le manuel *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server*.
2. Supprimez le répertoire d'installation.

Suppression silencieuse d'une installation

Le mode silencieux permet de désinstaller les logiciels sans intervention de l'utilisateur. Pour supprimer silencieusement une installation dans IBM SPSS Modeler Server :

1. Exécutez le programme de désinstallation en exécutant la commande suivante :

```
./<chemin_programme_installation>/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_SERVER/  
Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_SERVER -i silent
```

Où <chemin_programme_installation> représente le nom du chemin d'accès au répertoire d'installation de IBM SPSS Modeler Server.

Pour désactiver le démarrage automatique

IBM SPSS Modeler Server inclut un script qui permet de configurer votre système sur un démarrage automatique du démon du serveur lors du redémarrage de l'ordinateur (les instructions sont disponibles dans le manuel *Guide des performances et IBM SPSS Modeler Server*).

