

**IBM SPSS Modeler Server  
18.0 管理およびパフォーマンス  
ガイド**

**IBM**

**注記**

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、97ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM SPSS Modeler バージョン 18 リリース 0 モディフィケーション 0 および新しい版で明記されない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

**原典：** IBM SPSS Modeler Server 18.0  
Administration and Performance Guide

**発行：** 日本アイ・ビー・エム株式会社

**担当：** トランスレーション・サービス・センター

# 目次

前書き	v
-----	---

## 第 1 章 IBM SPSS Modeler について . . . 1

IBM SPSS Modeler 製品	1
IBM SPSS Modeler	1
IBM SPSS Modeler Server	2
IBM SPSS Modeler Administration Console	2
IBM SPSS Modeler Batch	2
IBM SPSS Modeler Solution Publisher	2
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のための IBM SPSS Modeler Server アダプター	2
IBM SPSS Modeler のエディション	3
IBM SPSS Modeler ドキュメント	3
SPSS Modeler Professional ドキュメント	4
SPSS Modeler Premium ドキュメント	4
アプリケーションの例	5
Demos フォルダ	5
ライセンスの追跡	5

## 第 2 章 アーキテクチャーとハードウェア に関する推奨事項 . . . 7

IBM SPSS Modeler アーキテクチャー	7
アーキテクチャーの説明	7
ハードウェアの要件	9
一時的なディスク領域と RAM の要件	10
データへのアクセス	11
データ・ファイルの参照	13
IBM SPSS Statistics データ・ファイルのインポ ート	13
インストール手順	13

## 第 3 章 IBM SPSS Modeler のサポート 15

IBM SPSS Modeler Server に接続中	15
シングル・サインオンの設定	16
IBM SPSS Modeler Server 接続の追加および編集	22
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のサーバーの検索	23
データとファイル・システム	24
ユーザー認証	24
許可	25
ファイルの作成	25
結果の違い	25

## 第 4 章 IBM SPSS Modeler の管理 . . . 27

IBM SPSS Modeler Server の開始および停止	27
Windows 上で起動、停止、またはステータスをチ ェックする手順	27
UNIX 上で起動、停止、またはステータスをチ ェックする手順	27

非応答性サーバー・プロセス (UNIX システム) の処 理	28
サーバー プロファイルの構成	29
サーバー プロファイルの処理	29
プロファイル構造	31
プロファイル スクリプト	34
管理	38
IBM SPSS Modeler Administration Console の使用	39
Modeler Administration Console の始動	39
Modeler Administration Console でのアクセスの構 成	39
SPSS Modeler Server の接続	40
SPSS Modeler Server の構成	40
SPSS Modeler Server の監視	48
options.cfg ファイルの使用	48
使用されていないデータベース接続の終了	49
安全にデータを転送するための SSL の使用	49
SSL の動作方法	49
SSL を使用したクライアント-サーバー間および サーバー/サーバー間通信の保護	50
Cognos BI SSL 接続	54
Cognos TM1 SSL 接続	54
グループの構成	55
サーバー ログ	57

## 第 5 章 パフォーマンスの概要 . . . 59

サーバーのパフォーマンスと最適化の設定	59
クライアントのパフォーマンスと最適化の設定	59
データベースの使用率と最適化	61
SQL 最適化	61

## 第 6 章 SQL 最適化 . . . 63

SQL 生成の動作原理	64
SQL 生成の例	65
SQL 最適化の設定	66
生成された SQL のプレビュー	67
モデル・ナゲットの SQL の表示	67
SQL 生成を最大限にするためのヒント	67
SQL 生成をサポートしているノード	69
SQL 生成をサポートする CLEM 式と演算子	73
CLEM 式での SQL 関数の使用	75
SQL クエリーの記述	75
Scoring adapter for Teradata - 重複行	76

## 付録 A. UNIX プラットフォームでの Oracle の設定 . . . 77

SQL 最適化用の Oracle の設定	77
----------------------	----

## 付録 B. UNIX 起動スクリプトの構成 . . . 79

はじめに	79
スクリプト	79

IBM SPSS Modeler Server の自動的な起動と停止 . . . . .	79
IBM SPSS Modeler Server の手動による起動と停止 . . . . .	80
スクリプトの編集 . . . . .	80
ファイル作成時の権限の制御 . . . . .	80
IBM SPSS Modeler Server と データ・アクセス・パ ック . . . . .	81
ODBC 設定のトラブルシューティング . . . . .	83
ライブラリー・パス . . . . .	86
<b>付録 C. SPSS Modeler Server を UNIX 上で root 以外のプロセスとして設定およ び実行 . . . . .</b>	<b>87</b>
はじめに . . . . .	87
非公開のパスワード・データベースがない状態で root 以外のユーザーとして設定 . . . . .	87
非公開のパスワード・データベースを使用して root 以外のユーザーとして設定 . . . . .	88
SPSS Modeler Server を非 root ユーザーとして実行 する . . . . .	89

ユーザー認証エラーのトラブルシューティング . . . . .	90
---------------------------------	----

**付録 D. Windows での非公開パスワード・ファイルを使用した SPSS Modeler Server の構成および実行 . . . . . 91**

はじめに . . . . .	91
プライベート・パスワード・データベースの設定 . . . . .	91

**付録 E. サーバー・クラスターでの負荷バ  
ランシング . . . . . 93**

**付録 F. LDAP 認証 . . . . . 95**

**特記事項 . . . . . 97**

商標 . . . . .	98
製品資料に関するご使用条件 . . . . .	98

**索引 . . . . . 101**

---

## 前書き

IBM® SPSS® Modeler は、IBM Corp. が開発した企業強化用のデータ・マイニング・ワークベンチです。SPSS Modeler を使用すると、企業はデータを詳しく調べることで顧客および一般市民とのリレーションシップを強化することができます。企業は、SPSS Modeler を使用して得られた情報に基づいて利益をもたらす顧客を獲得し、抱き合わせ販売の機会を見つけ、新規顧客を引き付け、不正を発見し、リスクを減少させ、政府機関へのサービスの提供を改善することができます。

SPSS Modeler の視覚的インターフェースを使用すると、特定ビジネスの専門知識を適用し、より強力な予測モデルを実現し、解決までの時間を短縮します。SPSS Modeler では、予測、分類、セグメント化、および関連性検出アルゴリズムなど、さまざまなモデリング手法を提供しています。モデルを作成した後は、IBM SPSS Modeler Solution Publisher により、企業全体の意思決定者やデータベースにモデルを配布することが可能になります。

## IBM Business Analytics について

IBM Business Analytics ソフトウェアは、正確かつ完全で一貫した情報を提供し、意思決定者はその情報を信頼して用いることで業績向上を図ることができます。ビジネス・インテリジェンス、予測分析、財務実績および戦略管理、分析アプリケーション の包括的なポートフォリオを利用することによって、現在の実績を明確、迅速に理解し、将来の結果を予測することができます。豊富な産業用ソリューション、証明された実践法、それに専門家によるサービスを組み合わせることにより、あらゆる規模の会社組織が、最高の生産性を推進し、信頼できる意志決定を自動化し、そして、よりよい結果を実現させることができます。

このポートフォリオの一部として、IBM SPSS Predictive Analytics ソフトウェアを使用する組織は、将来のイベントを予測し、その洞察に基づいて積極的に行動し、より優れた業績を実現することができます。全世界の企業、政府、学術分野のお客様が IBM SPSS の技術を活用し、不正行為を減少させ、リスクを軽減させながら、顧客の獲得、保持、成長において、競争優位を高めることができます。IBM SPSS ソフトウェアを日常業務に組み込むことで、組織は企業としての予測能力を向上させ、意思決定の監督と自動化によってビジネス目標を達成し、高い競争力を獲得できます。詳細な情報、または営業担当者へのお問い合わせ方法については、<http://www.ibm.com/spss> を参照してください。

## 技術サポート

お客様はテクニカル・サポートをご利用いただけます。IBM Corp. 製品の使用方法、または対応するハードウェア環境へのインストールについてサポートが必要な場合は、テクニカル・サポートにご連絡ください。テクニカル・サポートのご利用には、<http://www.ibm.com/support>のIBM Corp. Web サイトをご覧ください。支援を要請される場合は、事前にユーザー、会社組織、そして、サポート契約を明確にしておいていただくよう、お願いします。



---

## 第 1 章 IBM SPSS Modeler について

IBM SPSS Modeler は、ビジネスの専門知識を活用して予測モデルを迅速に作成したり、また作成したモデルをビジネス・オペレーションに展開して意志決定を改善できるようにする、一連のデータ・マイニング・ツールです。IBM SPSS Modeler は業界標準の CRISP-DM モデルをベースに設計されたものであり、データ・マイニング・プロセス全体をサポートして、データに基づいてより良いビジネスの成果を達成できるようにします。

IBM SPSS Modeler には、マシン学習、人工知能、および統計に基づいたさまざまなモデル作成方法が用意されています。「モデル作成」パレットを利用して、データから新しい情報を引き出したり、予測モデルを作成することができます。各手法によって、利点や適した問題の種類が異なります。

SPSS Modeler は、スタンドアロン製品として購入または SPSS Modeler Server と組み合わせてクライアントとして使用することができます。後のセクションで説明されているとおり、多くの追加オプションも使用することができます。詳しくは、「<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/>」を参照してください。

---

### IBM SPSS Modeler 製品

製品と関連するソフトウェアの IBM SPSS Modeler ファミリーの構成は次のとおりです。

- IBM SPSS Modeler
- IBM SPSS Modeler Server
- IBM SPSS Modeler Administration Console
- IBM SPSS Modeler Batch
- IBM SPSS Modeler Solution Publisher
- IBM SPSS Modeler Server の IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

### IBM SPSS Modeler

SPSS Modeler はこの製品のすべての機能を搭載したバージョンであり、ユーザーのパーソナル・コンピューターにインストールし、そのコンピューターで実行します。スタンドアロン製品としてローカル・モードで SPSS Modeler を実行するか、大規模なデータ・セットを使用する場合にパフォーマンスを向上させるために IBM SPSS Modeler Server と組み合わせて実行することができます。

SPSS Modeler を使用して、プログラミングの必要なく、正確な予測モデルを迅速かつ直感的に構築することができます。独自のビジュアル・インターフェースを使用すると、データ・マイニング・プロセスを簡単に視覚化することができます。製品に組み込まれている高度な分析の支援を受けて、データ内に隠れたパターンやトレンドを発見することができます。結果をモデル化し、ビジネスチャンスを活用してリスクを軽減できるようになり、それらに影響を与える要因を理解することができます。

SPSS Modeler は SPSS Modeler Professional および SPSS Modeler Premium の 2 つのエディションで使用できます。詳しくは、トピック 3 ページの『IBM SPSS Modeler のエディション』を参照してください。



## IBM SPSS Modeler Server

SPSS Modeler は、クライアント/サーバー・アーキテクチャーを使用して、リソース集中型の操作が必要な要求を、強力なサーバー・ソフトウェアへ分散します。

SPSS Modeler Server は、1 つまたは複数の IBM SPSS Modeler のインストールと組み合わせてサーバー・ホストで分散分析モードで継続的に実行する、別途ライセンスが必要な製品です。このように、SPSS Modeler Server では、メモリー集中型の操作を、クライアント コンピューターにデータをダウンロードせずにサーバー上で実行できるため、大きなデータ・セットで優れたパフォーマンスを発揮します。IBM SPSS Modeler Server は、パフォーマンスと自動化のさらなる利点を提供し、SQLの最適化とデータベース内のモデリング機能をサポートしています。

## IBM SPSS Modeler Administration Console

Modeler Administration Console は、SPSS Modeler Server 構成オプションの多くを管理するグラフィカル・アプリケーションです。それらの構成オプションは、オプション・ファイルで設定することも可能です。アプリケーションには、SPSS Modeler Server のインストールを監視、構成するコンソール・ユーザー・インターフェースが用意されており、しかも、現在の SPSS Modeler Server のお客様には無料で提供されます。アプリケーションは Windows コンピューターにのみインストールできますが、サポートされる任意のプラットフォームにインストールされたサーバーを管理できます。

## IBM SPSS Modeler Batch

データマイニングは、通常、対話型のプロセスですが、グラフィカル・ユーザー・インターフェースを必要とせずに、コマンドラインから SPSS Modeler を実行することも可能です。例えば、ユーザーの介入なしで実行する長期実行または反復的なタスクがあります。SPSS Modeler Batch は、通常のユーザー・インターフェースにアクセスせずに SPSS Modeler の完全な分析機能のサポートを提供する製品の特別バージョンです。SPSS Modeler Batch を使用するには、SPSS Modeler Server が必要です。

## IBM SPSS Modeler Solution Publisher

SPSS Modeler Solution Publisher は、外部ランタイムで実行することができ、外部アプリケーションに埋め込まれる SPSS Modeler ストリームのパッケージ版を作成することができるツールです。このように、SPSS Modeler がインストールされていない環境で使用するための完全な SPSS Modeler ストリームを公開して展開することができます。SPSS Modeler Solution Publisher は、個別のライセンスが必要とされている IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Scoring サービスの一部として配布されています。このライセンスを使用すると、SPSS Modeler Solution Publisher Runtime を受信し、公開されたストリームを実行することができます。

SPSS Modeler Solution Publisher について詳しくは、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services の資料を参照してください。IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Knowledge Center に『IBM SPSS Modeler Solution Publisher』と『IBM SPSS Analytics Toolkit』というセクションがあります。

## IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のための IBM SPSS Modeler Server アダプター

さまざまな IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 用のアダプターを使用すると、SPSS Modeler および SPSS Modeler Server を IBM SPSS Collaboration and Deployment Services リポジトリとインタラクティブに機能させることができます。このように、リポジトリに展開された SPSS Modeler ストリ



ームは、複数のユーザーで共有したり、シンククライアント アプリケーションである IBM SPSS Modeler Advantage からアクセスしたりできます。リポジトリをホストするシステムに、アダプターをインストールします。

---

## IBM SPSS Modeler のエディション

SPSS Modeler は次のエディションで使用できます。

### SPSS Modeler Professional

SPSS Modeler Professional は、CRM システムで追跡する行動や対話、人口統計データ、購入行動や販売データなど、多くの構造化データを処理するために必要なすべてのツールを提供しています。

### SPSS Modeler Premium

SPSS Modeler Premium は、エンティティの分析やソーシャル・ネットワーキングなどの特化したデータ、または構造化されていないテキスト・データを処理するために SPSS Modeler Professional を拡張する、別途ライセンスが必要な製品です。SPSS Modeler Premium は次のコンポーネントで構成されています。

**IBM SPSS Modeler Entity Analytics** により、IBM SPSS Modeler の予測分析に新たな次元が追加されます。予測分析は過去のデータから将来の行動を予測しようとするのに対し、エンティティ分析ではレコードの中でアイデンティティの競合を解決することで現在のデータの干渉性と一貫性を改善することに焦点を当てます。アイデンティティは、個人、組織、オブジェクトまたは曖昧さの存在する他のエンティティとなります。アイデンティティの解決は、顧客関係の管理、不正行為の検出、マネーロンダリング防止、国内および国際的なセキュリティなどのさまざまなフィールドにおいて重要になります。

**IBM SPSS Modeler Social Network Analysis** は、関係に関する情報を、個人およびグループの社会的行動を特徴づけるフィールドに変換します。ソーシャル・ネットワークの基底となる関係を説明するデータを使用して、IBM SPSS Modeler Social Network Analysis はネットワークの他の人の行動に影響を与えるソーシャル・リーダーを識別します。また、他のネットワーク参加者から最も影響を受ける人を確認できます。これらの結果を他の指標と組み合わせることによって、予測モデルの基準となる個人の包括的なプロフィールを作成できます。この社会的情報を含むモデルは、含まないモデルに比べてパフォーマンスが高くなります。

**IBM SPSS Modeler Text Analytics** は、高度な言語技術と Natural Language Processing (NLP) を使用して、構造化されていない多様なテキスト・データをすばやく処理し、重要なコンセプトを抽出および組織化し、そしてそのコンセプトをカテゴリー別に分類します。抽出されたコンセプトとカテゴリーを、人口統計のような既存の構造化データと組み合わせ、IBM SPSS Modeler の豊富なデータ・マイニング・ツールを適用する方法で、焦点を絞ったより良い決定を下すことができます。

---

## IBM SPSS Modeler ドキュメント

オンライン・ヘルプ形式のドキュメントは、SPSS Modeler の「ヘルプ」メニューから使用できます。これには、SPSS Modeler および SPSS Modeler Server の資料とともに、アプリケーション ガイド (チュートリアルとも呼ばれます) やその他のサポート資料が含まれています。

各製品の PDF 形式の完全な資料 (インストール手順を含む) は、製品ダウンロードの一部として、個別の圧縮フォルダーで入手できます。PDF 資料は、Web (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046871>) からダウンロードすることもできます。

これらの形式の資料は、SPSS Modeler Knowledge Center ([http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7\\_18.1.0](http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7_18.1.0)) から入手することもできます。

## SPSS Modeler Professional ドキュメント

SPSS Modeler Professional のドキュメント スイート (インストール手順を除く) は次のとおりです。

- **IBM SPSS Modeler ユーザーズ・ガイド:** SPSS Modeler の使用への全体的な入門で、データ ストリームの作成方法、欠損値の処理方法、CLEM 式の作成方法、プロジェクトおよびレポートの処理方法と、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services または IBM SPSS Modeler Advantage に展開するためのストリームのパッケージ方法が含まれています。
- 「**IBM SPSS Modeler 入力ノード、プロセス・ノード、出力ノード**」。各種形式のデータの読み取り、処理、および出力に使用するすべてのノードの説明です。これは、モデル作成ノード以外のすべてのノードについての説明です。
- 「**IBM SPSS Modeler モデル作成ノード**」。データ・マイニング・モデルの作成に使用するすべてのノードについての説明です。IBM SPSS Modeler には、マシン学習、人工知能、および統計に基づいたさまざまなモデル作成方法が用意されています。
- **IBM SPSS Modeler アルゴリズム・ガイド:** IBM SPSS Modeler で使用されているモデル作成方法の数学的な基礎の説明があります。このガイドは、PDF 形式のみです。
- **IBM SPSS Modeler アプリケーション・ガイド:** このガイドの例では、特定のモデル作成手法および技法について、簡単に対象を絞って紹介します。本ガイドのオンライン バージョンは、「ヘルプ」メニューからも利用できます。詳しくは、トピック 5 ページの『アプリケーションの例』を参照してください。
- 「**IBM SPSS Modeler Python スクリプトとオートメーション**」。Python スクリプトによるシステムの自動化に関する情報です。ノードおよびストリームの操作に使用できるプロパティーを含めて説明します。
- **IBM SPSS Modeler 展開ガイド:** IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager のもとで処理されるジョブ内のステップとして IBM SPSS Modeler ストリームを実行することに関する情報。
- **IBM SPSS Modeler CLEF 開発者ガイド:** CLEF では、IBM SPSS Modeler のノードとしてデータ処理ルーチンやモデル作成アルゴリズムなどのサード・パーティー製のプログラムを統合できます。
- 「**IBM SPSS Modeler データベース内 マイニング・ガイド**」。サード・パーティー製アルゴリズムを使用してご使用のデータベースの能力を利用してパフォーマンスを向上させ、分析機能の範囲を拡張する方法に関する情報を示します。
- **IBM SPSS Modeler Server 管理およびパフォーマンス・ガイド:** IBM SPSS Modeler Server の構成方法と管理方法に関する情報。
- **IBM SPSS Modeler Administration Console ユーザー・ガイド:** IBM SPSS Modeler Server を監視して設定するためのコンソール・ユーザー・インターフェースのインストールおよび使用に関する情報。コンソールは、Deployment Manager アプリケーションへのプラグインとして実装されます。
- 「**IBM SPSS Modeler CRISP-DM ガイド**」。SPSS Modeler でのデータ・マイニングに対する CRISP-DM 方法の使用に関するステップバイステップのガイドです。
- 「**IBM SPSS Modeler Batch ユーザーズ・ガイド**」。IBM SPSS Modeler をバッチ・モードで使用するための完全ガイドで、バッチ・モードでの実行およびコマンド・ライン引数の詳細について説明します。このガイドは、PDF 形式のみです。

## SPSS Modeler Premium ドキュメント

SPSS Modeler Premium のドキュメント スイート (インストール手順を除く) は次のとおりです。

- **IBM SPSS Modeler Entity Analytics ユーザー・ガイド:** SPSS Modeler でエンティティ分析を使用する場合の情報。リポジトリのインストールと構成、エンティティ分析ノード、および管理用タスクについて説明します。
- **IBM SPSS Modeler Social Network Analysis ユーザー・ガイド:** SPSS Modeler でソーシャル・ネットワーク分析を行うためのガイド。グループ分析、拡散分析などについて説明します。
- **SPSS Modeler Text Analytics ユーザーズ・ガイド:** SPSS Modeler でテキスト分析を使用する場合の情報。テキスト・マイニング・ノード、インタラクティブ・ワークベンチ、テンプレートなどについて説明します。

---

## アプリケーションの例

SPSS Modeler のデータ・マイニング・ツールは、多様なビジネスおよび組織の問題解決を支援しますが、アプリケーションの例では、特定のモデル作成手法および技術に関する簡単で、目的に沿った説明を行います。ここで使用するデータ・セットは、データ・マイニング担当者が管理するような大規模データ・ストアと比較すると非常に小規模ですが、関係する概念および手法は実際のアプリケーションにも拡張できます。

その例を参照するには、SPSS Modeler の「ヘルプ」メニューから「**アプリケーションの例**」をクリックしてください。

データ・ファイルとサンプル・ストリームは、製品のインストール・ディレクトリの Demos フォルダにインストールされています。詳しくは、『Demos フォルダ』を参照してください。

**データベース・モデル作成の例:** 例は、『IBM SPSS Modeler データベース内マイニング・ガイド』を参照してください。

**スクリプトの例:** 例は、『IBM SPSS Modeler スクリプトとオートメーション ガイド』を参照してください。

---

## Demos フォルダ

アプリケーションの例で使用されるデータ・ファイルとサンプル・ストリームは、製品のインストール ディレクトリの Demos フォルダ (例: C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\<version>\Demos) にインストールされています。このフォルダには、Windows 「スタート」メニューの IBM SPSS Modeler プログラム グループから、または「ファイル」 > 「ストリームを開く」ダイアログ・ボックスの最近使ったディレクトリの一覧で「Demos」をクリックしてアクセスすることもできます。

---

## ライセンスの追跡

SPSS Modeler を使用すると、ライセンスの使用状況が一定の間隔で追跡され、ログに記録されます。ログに記録されるライセンス メトリックは `AUTHORIZED_USER` と `CONCURRENT_USER` であり、ログに記録されるメトリックのタイプは、SPSS Modeler に使用するライセンスのタイプによって決まります。

作成されたログ ファイルは IBM License Metric Tool によって処理可能であり、そのファイルからライセンス使用状況レポートを生成できます。

ライセンス ログ ファイルは、SPSS Modeler クライアント ログ ファイルが記録されるディレクトリと同じディレクトリに作成されます (デフォルトでは `%ALLUSERSPROFILE%\IBM\SPSS\Modeler\<<version>\log`)。



---

## 第 2 章 アーキテクチャーとハードウェアに関する推奨事項

---

### IBM SPSS Modeler アーキテクチャー

このセクションでは、サーバー・ソフトウェア、クライアント・ソフトウェア、およびデータベースも含めた、IBM SPSS Modeler Server のアーキテクチャーを説明します。最適なパフォーマンスを達成するために IBM SPSS Modeler Server がどのようにして設計されたかについて説明し、適切なサイズのハードウェアを選択することでこのパフォーマンスを最大化するための推奨事項を挙げます。また、データ・アクセスについてのセクションもあり、必要な ODBC ドライバーのセットアップ場所も説明します。

---

### アーキテクチャーの説明

IBM SPSS Modeler Server では、三層の分散型アーキテクチャーが使用されます。ソフトウェア操作は、クライアント・コンピューターとサーバー・コンピューターとで共有されます。スタンドアロンの IBM SPSS Modeler に比べて IBM SPSS Modeler Server をインストールして使用する場合は、特に大規模データ・セットを処理するときに顕著です。

- IBM SPSS Modeler Server は、Windows だけでなく、UNIX 上でも動作するため、インストール先をより柔軟に決定することができます。任意のプラットフォームで、データ・マイニング・プロセスに対するより速く、より大規模なサーバー・コンピューターであることに専念できます。
- IBM SPSS Modeler Server は高速パフォーマンス用に最適化されています。操作がデータベースへプッシュバックできない場合、IBM SPSS Modeler Server では、中間結果が一時ファイルとして、RAM ではなく、ディスクに格納されます。サーバーには通常、利用可能なかなりのディスク領域があるので、IBM SPSS Modeler Server により、非常に大きなデータ・セットに対して、ソート、レコード結合、およびレコード集計の操作を実行できます。
- クライアント/サーバーのアーキテクチャーを使用すると、組織内のデータ・マイニング・プロセスを集中化できます。この集中化によって、ビジネス・プロセスにおけるデータ・マイニングの役割を正式なものにすることを支援できます。
- IBM SPSS Modeler Administration Console (IBM SPSS Modeler Server に付属) や IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (別売) のような管理ツールを使用すると、データ・マイニングのプロセスを監視でき、適切なコンピューティング リソースを確実に利用できます。IBM SPSS Collaboration and Deployment Services を使用して、一定のデータ・マイニング・タスクを自動化し、データ・モデルへのアクセスを管理し、組織全体で結果を共有することができます。

図「IBM SPSS Modeler Server アーキテクチャー」は、IBM SPSS Modeler の分散型アーキテクチャーのコンポーネントを示しています。

- **IBM SPSS Modeler.** クライアント・ソフトウェアは、エンド・ユーザーのコンピューターにインストールされます。このソフトウェアでユーザー・インターフェースが提供され、データ・マイニングの結果が表示されます。クライアントは IBM SPSS Modeler ソフトウェアの完全インストールですが、分散分析のために IBM SPSS Modeler Server に接続されると、その実行エンジンが活動停止になります。IBM SPSS Modeler は、Windows オペレーティング・システムでのみ動作します。
- **IBM SPSS Modeler Server.** IBM SPSS Modeler およびデータベースにネットワーク接続している、サーバー・コンピューターにインストールされたサーバー・ソフトウェア。IBM SPSS Modeler Server



は、サービス (Windows 上) またはデーモン・プロセス (UNIX 上) として実行され、クライアントからの接続を待機します。IBM SPSS Modeler を使用して作成されたストリームおよびスクリプトの実行を処理します。

- **データベース・サーバー。** データベース・サーバーは、稼動中のデータウェアハウス (大規模 UNIX サーバー上の Oracle など) である場合と、他の運用システムへの影響を抑えるためのローカル/部門サーバー上のデータマート (Windows 上の SQL Server など) である場合があります。

## IBM SPSS Modeler Server アーキテクチャー




図 1. IBM SPSS Modeler Server アーキテクチャー

分散型アーキテクチャーでは、ほとんどの処理がサーバー・コンピューターで発生します。エンド・ユーザーがストリームを実行すると、IBM SPSS Modeler により、ストリームの記述がサーバーへ送られます。サーバーは、SQL で実行できる操作を判断し、適切なクエリーを作成します。これらのクエリーはデータベース内で実行され、結果のデータは、SQL を使用して表現できない処理を行うために、サーバーへ渡されます。処理が完了すると、関係のある結果だけがクライアントに戻されます。

必要な場合には、IBM SPSS Modeler Server により、すべての IBM SPSS Modeler 操作がデータベースの外側で実行されます。操作のためのデータを保持するために、RAM とディスク メモリーとの使用率のバランスが自動的にとられます。このプロセスで、IBM SPSS Modeler Server はフラット・ファイルとの完全な互換性がとられます。

サーバーのクラスターを使用して処理することにより、負荷バランシングも可能です。クラスタリングは、Coordinator of Processes プラグインを使用した場合 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 3.5 以降で可能です。詳しくは、トピック 93 ページの『付録 E. サーバー・クラスターでの負荷バランシング』を参照してください。IBM SPSS Modeler のサーバー・ログイン・ダイアログで直接 Coordinator of Processes で管理されたサーバーまたはクラスターに接続できます。詳しくは、トピック 15 ページの『IBM SPSS Modeler Server に接続中』を参照してください。

## スタンドアロン・クライアント

IBM SPSS Modeler は、下図のように、自己完結型のデスクトップ・アプリケーションとして実行するように構成することもできます。詳しくは、15 ページの『第 3 章 IBM SPSS Modeler のサポート』を参照してください。




図2. IBM SPSS Modeler スタンドアロン

## ハードウェアの要件

IBM SPSS Modeler Server のインストールを計画するときに、使用するハードウェアを考慮する必要があります。IBM SPSS Modeler Server は高速であるように設計されていますが、目的のデータ・マイニング・タスクに適したサイズのハードウェアを使用することで、効率を最大にすることができます。ハードウェアのアップグレードは、全体的なパフォーマンスを向上させるためにもっとも単純でもっとも経済的な方法であることが多い、と言えます。

**専用サーバー**：IBM SPSS Modeler Server が接続する可能性のあるデータベースも含めて、ほかのアプリケーションとリソースを競合することのない、専用のサーバーに IBM SPSS Modeler Server をインストールします。モデル作成の操作は特にリソース集約型の操作であり、ほかのアプリケーションと競合がない場合にパフォーマンスがよくなります。

**注**：IBM SPSS Modeler Server をデータベースと同じコンピューターにインストールすると、ネットワークの負荷を避けることでデータベースとサーバー間のデータ転送時間を減少できますが、ほとんどの場合の最良の構成は、リソースの競合を避けるために、サーバーとデータベースを別々のコンピューターに分けることです。2 つのコンピューター間的高速接続を提供することで、データ転送のコストを最小限に抑えます。

**プロセッサ**：コンピューターのプロセッサ数が、定期的に行うことが予想される並行タスクの数（同時に実行されるストリーム）より少なくならないようにする必要があります。一般的に、プロセッサ数が多くなるほど、パフォーマンスがよくなります。

- IBM SPSS Modeler Server の 1 つのインスタンスで複数のクライアント（ユーザー）からの接続を受け入れ、各クライアント接続で複数のストリームの実行を開始できます。したがって、1 つのサーバーには同時に進行中の複数の実行タスクがあります。
- 経験上の法則として、1 つのプロセッサには 1 人か 2 人のユーザー、2 つのプロセッサには 4 人までのユーザー、4 つのプロセッサには 8 人までのユーザーを許可します。2 人から 4 人までのユーザーごとに、作業の混合状態に応じて、追加のプロセッサを 1 つ加えます。
- 処理によっては SQL 最適化によってデータベースへプッシュバックされる可能性があることを考慮して、パフォーマンスの減少を最小にして、2 人以上のユーザーで CPU を共有することが可能です。
- マルチスレッド機能により 1 つのタスクが複数プロセッサを利用できるようにするので、プロセッサの追加で、一度にただ 1 つのタスクを実行中のような場合でも、パフォーマンスを向上させることができます。通常、マルチスレッド化は C5.0 モデル構築と、ソート、レコード集計、レコード結合など、一定のデータ準備の操作で使用されます。

**64 ビット プラットフォーム**。非常に大量のデータに対して処理を行ったりモデルを構築したりすることを計画している場合は、IBM SPSS Modeler Server プラットフォームとして 64 ビットのマシンを使用し、マシンの RAM の量を最大にしてください。大規模なデータ・セットの場合、サーバーでは、32-bit



のプラットフォームに与えられたプロセスごとのメモリー制限をすぐに使い果たしてしまい、データがディスクへこぼれ出し、実行時間が著しく増加します。64-bit のサーバーの実装では、追加の RAM を活用できます。最低 8 ギガバイト (GB) を推奨します。

**将来のニーズ：** 実現可能であれば常に、サーバー・ハードウェアがメモリーと CPU の両面で拡張可能であるようにしておきます。つまり、使用率の増加に適合し (例えば、同時処理のユーザー数の増加や既存ユーザーの処理要件の増加)、将来の IBM SPSS Modeler Server のマルチスレッド機能の増加に対処できるようにしておきます。

## 一時的なディスク領域と RAM の要件

IBM SPSS Modeler Server では、大量のデータを処理するために一時的なディスク領域が使用されます。必要な一時領域の量は、処理するデータの量とデータ型、および実行する操作の種類によって異なります。データ量は、行の数と列の数の両方に比例します。処理する行と列が増えるほど、必要なディスク領域も増えます。

このセクションでは、一時的なディスク領域と追加の RAM が必要な条件と、必要な量の見積もり方法を説明します。データベース内で起きる処理のための一時的なディスク領域の要件は、そのような要件が各データベースによって異なるため、ここでは扱いません。

### 一時ディスク領域が必要な条件

IBM SPSS Modeler Server の強力な SQL 最適化機能により、可能なかぎり、処理はサーバー上でなく、データベース内で行われます。ただし、以下の条件が真 (true) の場合は、SQL 最適化を使用できません。

- 処理するデータが、データベースでなくフラット・ファイル内にある。
- SQL 最適化機能がオフにされている。
- 処理中の操作を SQL を使用して最適化できない。

SQL 最適化が使用できない場合は、次のデータ操作ノードと CLEM 関数により、データの一部またはすべての一時的なディスク・コピーが作成されます。サイトで使用されるストリームにこれらの処理コマンドや関数が含まれている場合は、追加のディスク領域をサーバー上に設定する必要がでてくる可能性があります。

- レコード集計ノード
- 重複レコード・ノード
- データ分割ノード
- キー単位の結合オプションを使用する場合のレコード結合ノード
- すべてのモデル作成ノード
- ソート・ノード
- テーブル出力ノード
- @THIS を使用する検索条件がある、@OFFSET 関数
- @MIN、@MAX、および @AVE など、オフセット・パラメーターが計算される @ 関数。

### 一時ディスク領域の使用量の計算

通常、IBM SPSS Modeler Server では、元のデータ・セットの少なくとも「3 倍の大きさ」の、一時ファイルを書き出すことが必要です。例えば、データ・ファイルが 2GB で SQL 生成が使用されない場合、IBM SPSS Modeler Server では、データを処理するために 6GB のディスク領域が必要です。同時並行ユーザー・アカウントのそれぞれが自分の一時ファイルを作成するので、同時並行のユーザー数に応じて、ディスク領域を増やす必要があります。

頻繁に大規模な一時ファイルを使用するサイトでは、IBM SPSS Modeler の一時ファイル用に、別のディスク上に作成される別個のファイル・システムを使用することを考慮してください。最高の結果を求めるには、RAID 0 または複数の物理ディスクに広がるストライプ化されたデータ・セットが、ディスク操作の高速化に使用できます。理想的には、別々のディスク・コントローラのストライプ化されたファイル・システム内の各ディスクを使用します。

## RAM の要件

データベースで実行できないほとんどの操作に対しては、IBM SPSS Modeler Server により、中間結果が一時ファイルとして、メモリー (RAM) にではなく、ディスクに格納されます。ただし、モデル作成ノードの場合は、可能であれば RAM が使用されます。ニューラル、Kohonen、および K-Means ノードでは、大量の RAM が必要です。これらのノードがサイトで頻繁に使用される場合は、サーバーにさらに多くの RAM を搭載することを考慮してください。

一般的に、必要な RAM のバイト数は、次のように見積もることができます。

$$(\text{number\_of\_records} * \text{number\_of\_cells\_per\_record}) * \text{number\_of\_bytes\_per\_cell}$$

上記の `number_of_cells_per_record` は、名義型フィールドがある場合に、非常に大きな値になることがあります。

RAM に関する最新の推奨事項については、サーバー・インストール・ガイドのシステム要件に関するセクションを参照してください。4 人以上の同時並行ユーザーがいる場合は、さらに多くの RAM をお勧めします。メモリーは同時並行タスク間で共有する必要があるため、タスクの数に応じて必要量も増えます。通常、メモリーの追加は、全体的なパフォーマンスを向上させるための、おそらくもっとも費用対効果のよい方法の 1 つです。

---

## データへのアクセス

データベースを読み書きするには、ODBC データ・ソースがインストールされていて、該当するデータベースに対して必要に応じて読み取り権限や書き込み権限が設定されている必要があります。IBM SPSS Data Access Pack には、この目的で使用できる ODBC ドライバーが含まれています。また、これらのドライバーは、ダウンロード サイトから入手できます。ODBC データ・ソースの権限の作成または設定についてわからないことがある場合は、データベース管理者に問い合わせてください。

## サポートされている ODBC ドライバー

IBM SPSS Modeler 18 での使用がサポートおよびテストされているデータベースおよび ODBC ドライバーの最新情報については、当社サポート・サイト (<http://www.ibm.com/support>) にある製品互換性マトリクスを参照してください。

## ドライバーをインストールする場所

注: ODBC ドライバーは、処理が実行される各コンピューターにインストールして設定する必要があります。

- ローカル (スタンドアロン) モードで IBM SPSS Modeler を実行する場合は、ドライバーをローカル・コンピューターにインストールする必要があります。
- IBM SPSS Modeler をリモートの IBM SPSS Modeler Server に対して分散モードで実行する場合、ODBC ドライバーは IBM SPSS Modeler Server がインストールされたコンピューターにインストールする必要があります。UNIX システムの IBM SPSS Modeler Server を使用している場合は、このセクションの『UNIX システムの ODBC ドライバーの設定』も参照してください。

- IBM SPSS Modeler と IBM SPSS Modeler Server の両方から同じデータ・ソースにアクセスする必要がある場合、ODBC ドライバーは両方のコンピューターにインストールする必要があります。
- 端末サービスを介して IBM SPSS Modeler を実行する場合、ODBC ドライバーは IBM SPSS Modeler がインストールされた端末サービス・サーバーにインストールする必要があります。

## UNIX システムの ODBC ドライバーの設定

デフォルトでは、DataDirect Driver Manager は UNIX システムの IBM SPSS Modeler Server 向けには設定されていません。DataDirect Driver Manager ロードするよう UNIX を設定するには、次のコマンドを入力します。

```
cd <modeler_server_install_directory>/bin
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

これにより、デフォルトのリンクが削除され、DataDirect Driver Manager へのリンクを作成します。

**注:** 一部のデータベースでは、SAP HANA ドライバーまたは IBM DB2 CLI ドライバーを使用するために UTF16 ドライバー ラッパーが必要です。DashDB には、IBM DB2 CLI ドライバーが必要です。UTF16 ドライバー ラッパーのリンクを作成するために、代わりに以下のコマンドを入力します。

```
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect_utf16.so libspssodbc.so
```

SPSS Modeler Server を構成するには、以下の手順を実行します。

1. modelersrv.sh に以下の行を追加することにより、IBM SPSS Data Access Pack の odbc.sh 環境ファイルをソースとして使用するよう SPSS Modeler Server の起動スクリプト modelersrv.sh を構成します。
 

```
. /<pathtoSDAPinstall>/odbc.sh
```

<pathtoSDAPinstall> は、IBM SPSS Data Access Pack のインストール済み環境の絶対パスです。

2. SPSS Modeler Server を再起動します。

さらに、SAP HANA および IBM DB2 の場合にのみ、接続中にバッファがオーバーフローしないように、odbc.ini ファイル内の DSN に以下のパラメーター定義を追加します。

```
DriverUnicodeType=1
```

**注:** libspssodbc\_datadirect\_utf16.so ラッパーは、SPSS Modeler Server がサポートする他の ODBC ドライバーにも対応しています。

**注:** 上記のルールは、特にデータベース内のデータへのアクセスに適用されます。ストリーム、プロジェクト、モデル、ノード、PMML、出力、およびスクリプト・ファイルの展開や保存などのその他のファイル操作は、常にクライアント側で行われ、クライアント・コンピューターのファイル・システムに常に関連して指定されます。さらに、SPSS Modeler 内の「ディレクトリーの設定」コマンドで「ローカル」なクライアント・オブジェクト (ストリームなど) の作業ディレクトリーが設定されますが、このコマンドでサーバーの作業ディレクトリーが影響を受けるわけではありません。

## UNIX および SPSS Statistics

UNIX 上で IBM SPSS Statistics データ・アクセス・テクノロジーと連動するように SPSS Modeler Server を構成する方法については、79 ページの『付録 B. UNIX 起動スクリプトの構成』を参照してください。

## データ・ファイルの参照

**Windows。** IBM SPSS Modeler Server と同じコンピューターにデータを格納する場合は、サーバー・コンピューターの観点からデータへのパスを指定することをお勧めします (例えば `C:\ServerData\Sales 1998.csv`)。ファイルを見つけるのにネットワークが使用されないほうが、パフォーマンスがよくなります。

データが別のホストに格納される場合は、UNC ファイル参照 (例えば `\\mydataserver\ServerData\Sales 1998.csv`) を使用することをお勧めします。UNC 名は、パスに共有ネットワーク・リソースの名前が含まれている場合にだけ機能します。コンピューターの参照には、指定されたファイルを読み取る権限が必要です。分散モードからローカルの分析モードへ頻繁に切り換える場合は、モードに関係なく機能するので、UNC ファイル参照を使用します。

**UNIX。** UNIX サーバーにあるデータ・ファイルを参照するには、完全なファイル指定とスラッシュ (斜線) を使用します (例: `/public/data/ServerData/Sales 1998.csv`)。IBM SPSS Modeler Server とともに使用するデータの UNIX ディレクトリーとファイル名には、円記号 (¥) の使用を避けてください。テキスト・ファイルで UNIX フォーマットと DOS フォーマットのどちらが使用されているかは問題ではありません。どちらのフォーマットも自動的に処理されます。

## IBM SPSS Statistics データ・ファイルのインポート

サイトで IBM SPSS Statistics Server も実行している場合は、ユーザーが、分散モード中に IBM SPSS Statistics データをインポートまたはエクスポートできます。IBM SPSS Modeler を分散モードで実行すると、サーバーのファイル・システムが提示されます。IBM SPSS Statistics クライアントも、同じように機能します。2 つのアプリケーション間でインポートとエクスポートが行われるようにするために、両方のクライアントは同じモードで稼働している必要があります。違うモードの場合はファイル・システムのビューが異なり、ファイルを共有することができません。IBM SPSS Modeler の IBM SPSS Statistics ノードでは、IBM SPSS Statistics クライアントを自動的に起動できますが、ユーザーはまず、IBM SPSS Statistics クライアントが IBM SPSS Modeler と同じモードで稼働していることを確認する必要があります。

---

## インストール手順

IBM SPSS Modeler Server のインストールの詳細は、インストール手順 (製品ダウンロードの一部として PDF ファイルで入手可能) を参照してください。別々のドキュメントが、Windows と UNIX で利用できます。

IBM SPSS Modeler クライアントのインストールと使用法の完全な説明は、PDF ファイル (製品ダウンロードの一部として入手可能) を参照してください。使用するライセンスのタイプに応じて、別々のドキュメントが利用できます。



---

## 第 3 章 IBM SPSS Modeler のサポート

このセクションは、管理者と、IBM SPSS Modeler のユーザーをサポートするヘルプ デスク担当者を対象としています。ここには、以下のトピックが含まれています。

- IBM SPSS Modeler Server へのログイン方法（または、サーバーから接続解除してスタンドアロンで実行する方法）
- ユーザーに必要な可能性のあるデータおよびファイル・システム
- IBM SPSS Modeler Server に関するユーザー・アカウントとファイル・アクセス権限
- IBM SPSS Modeler Server と IBM SPSS Modeler 間の切り換え時に確認されることのある、結果の違い

---

### IBM SPSS Modeler Server に接続中

IBM SPSS Modeler は、スタンドアロンのアプリケーションとして、または、IBM SPSS Modeler Server に直接または IBM SPSS Collaboration and Deployment Services から Coordinator of Processes プラグインを介して IBM SPSS Modeler Server またはサーバー・クラスターに接続されたクライアントとして、実行できます。現在の接続ステータスは、IBM SPSS Modeler ウィンドウの左下に表示されます。

サーバーに接続する場合は、接続するサーバー名を手動で入力するか、以前定義した名前を選択できます。ただし、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services を使用する場合、「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスからサーバーまたはサーバー・クラスターのリストを使用して検索することができます。ネットワーク上で実行する Statistics サービスを介して参照する機能は、Coordinator of Processes で使用できます。

サーバーに接続するには

1. 「ツール」メニューの「**サーバーへのログイン**」をクリックします。「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスが開きます。または、IBM SPSS Modeler ウィンドウの接続ステータス領域をダブルクリックします。
2. ダイアログ・ボックスで、ローカル・サーバーのコンピューターに接続するオプションを指定するか、テーブルから接続を選択します。
  - 「**追加**」または「**編集**」をクリックして、接続を追加または編集します。詳しくは、トピック 22 ページの『IBM SPSS Modeler Server 接続の追加および編集』を参照してください。
  - 「**検索**」をクリックして、SPSS COP のサーバーまたはサーバー・クラスターにアクセスします。詳しくは、トピック 23 ページの『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のサーバーの検索』を参照してください。

「**サーバー・テーブル**」。このテーブルには、一連の定義済みのサーバー接続が含まれています。このテーブルには、デフォルト接続、サーバー名、説明、ポート番号が表示されています。既存の接続を選択または検索、あるいは新しい接続を手動で追加することができます。特定のサーバーをデフォルト接続として設定するには、接続のテーブルの「デフォルト」列のチェック・ボックスを選択します。

「**デフォルト・データ・パス**」。サーバー・コンピューター上のデータに使用されるパスを指定します。「...」 ボタンをクリックして、目的の場所を指定することもできます。

「**資格情報の設定**」。このボックスのチェック・マークを外した状態にして、**シングル・サインオン**機能を有効にします。これにより、ローカル・コンピューターのユーザー名およびパスワードの詳細を使



用してサーバーへのログインを試みます。この でシングル・サインオンを使用できない場合、またはこのボックスをチェックしてシングル・サインオンを無効にした場合 (例えば、管理者アカウントにログインした場合)、資格情報を入力するための次のフィールドが表示されます。

「**ユーザー ID**」。サーバーにログインするユーザー名を入力します。

「**パスワード**」。指定したユーザー名に関連付けられたパスワードを入力します。

「**ドメイン**」。サーバーにログオンするために使用するドメインを指定します。サーバー・コンピューターが クライアント・コンピューターとは異なる Windows ドメインにある場合にのみ、ドメイン名が必要です。

3. 「**OK**」をクリックして、接続を完了します。

サーバーとの接続を切断するには

1. 「ツール」メニューの「**サーバーへのログイン**」をクリックします。「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスが開きます。または、IBM SPSS Modeler ウィンドウの接続ステータス領域をダブルクリックします。
2. ダイアログ・ボックスで、「ローカル・サーバー」を選択し、「**OK**」をクリックします。

## シングル・サインオンの設定

サポートされている任意のプラットフォームで実行中の IBM SPSS Modeler Server に、シングル・サインオンを使用して接続できます。シングル・サインオンを使用して接続するには、IBM SPSS Modeler のサーバー・マシンとクライアント・マシンをまず設定する必要があります。

IBM SPSS Modeler Server と IBM SPSS Collaboration and Deployment Services の両方に接続するためにシングル・サインオンを使用している場合、IBM SPSS Modeler に接続する前に IBM SPSS Collaboration and Deployment Services に接続する必要があります。

IBM SPSS Modeler Server は、シングル・サインオンに Kerberos を使用します。

Kerberos は Windows Active Directory のコア・コンポーネントであり、以下の情報は Active Directory インフラストラクチャーを前提としています。具体的には、以下のようになります。

- クライアント・コンピューターは、Active Directory ドメインに結合されている Windows コンピューターです。
- クライアント・ユーザーは、ドメイン・アカウントを使用してコンピューターにログインしています。ログインに使用する手段は重要ではなく、スマート・カードや指紋などを利用できます。
- IBM SPSS Modeler Server は、Active Directory ドメイン・コントローラーを参照することで、クライアント・ユーザーの資格情報を検証できます。

この資料では、この方法で認証できるように Windows サーバーと UNIX サーバーの両方を構成する方法を説明しています。他の構成も可能ですが、テストされていません。

最新のセキュアな Active Directory インストール済み環境と相互運用するには、必要な暗号化アルゴリズムがデフォルトではサポートされていないため、Java 用の高い強度の暗号化パックをインストールする必要があります。このパックはクライアントとサーバーの両方にインストールする必要があります。パックがインストールされていないためにサーバー接続が失敗すると、Illegal key size などのエラー・メッセージがクライアントに表示されます。 53 ページの『無限強度暗号のインストール』を参照してください。



## サービス プリンシパル名

サーバー インスタンスを識別するための固有のサービス プリンシパル名 (SPN) を、各サーバー インスタンスについて登録する必要があります。また、クライアントがサーバーに接続する際に、同じ SPN をクライアントで指定する必要があります。

SPSS Modeler Server のインスタンスの SPN は、次の形式になります。

```
modelerserver/<host>:<port>
```

以下に例を示します。

```
modelerserver/jdoemachine.spss.com:28054
```

ホスト名がその DNS ドメイン (この例では `spss.com`) で修飾される必要があること、および Kerberos レalmへのドメインのマッピングが必要であることに注意してください。

ホスト名とポート番号の組み合わせによって、SPN は固有になります (あるホスト上の各インスタンスは別のポートで `listen` する必要があるためです)。さらに、クライアントもサーバーも既にホスト名およびポート番号を持っているため、インスタンスに対して適切な SPN を作成できます。必要となる追加の構成ステップは、SPN を Kerberos データベースに登録することです。

## Windows における SPN の登録

Kerberos 実装として Active Directory を使用している場合、`setspn` コマンドを使用して SPN を登録します。このコマンドを実行するには、以下の条件が満たされている必要があります。

- ドメイン コントローラにログオンしている必要がある
- コマンド プロンプトを高い特権で実行する必要がある (管理者として実行)
- ドメイン管理者グループのメンバーである (またはドメイン管理者によって適切な許可が委任されている) 必要がある

詳しくは、以下の記事を参照してください。

- [Setspn Command-Line Reference](#)
- [Delegating Authority to Modify SPNs](#)

デフォルトのインスタンスで、標準ポート (例: 28054) を `listen` し、ローカル システム アカウントで実行している場合、サーバー コンピューター名に対して SPN を登録する必要があります。以下に例を示します。

```
setspn -s modelerserver/jdoemachine.spss.com:28054 jdoemachine
```

後続の個々の (プロファイル) インスタンスで、カスタム ポート (29000 など) を `listen` し、オプション `start_process_as_login_user` が Y に設定されている任意のユーザー アカウント (`jdoe` など) で実行している場合、以下のようにサービス ユーザー アカウント名に対して SPN を登録する必要があります。

```
setspn -s modelerserver/jdoemachine.spss.com:29000 jdoe
```

この場合 (サービス アカウントがローカル システム以外の場合)、クライアントによる接続を可能にするには SPN の登録だけでは不十分であることに注意してください。追加の構成ステップについては次のセクションで説明します。

アカウント `jdoe` に登録されている SPN を表示するには、以下のように入力します。

```
setspn -l jdoe
```

## UNIX における SPN の登録

Kerberos 実装として Active Directory を使用している場合、前の Windows のセクションで説明したとおり、`setspn` コマンドを使用できます。これは既にディレクトリー内にコンピューター アカウントまたはユーザー アカウントが作成済みであることを前提としています。または、19 ページの『UNIX および Linux における IBM SPSS Modeler Server の構成』に示すとおり、`ktpass` を使用することもできます。

他の Kerberos 実装を使用している場合、Kerberos 管理ツールを使用して、サービス プリンシパルを Kerberos データベースに追加します。SPN を Kerberos プリンシパルに変換するには、Kerberos レルムの名前を追加する必要があります。以下に例を示します。

```
modelerserver/jdoemachine.spss.com:28054@MODELERSSO.COM
```

この同じプリンシパルおよびパスワードをサーバーのキータブに追加します。キータブは、ホスト上で実行しているすべてのインスタンスのエントリを含んでいる必要があります。

## Windows における IBM SPSS Modeler Server の構成

SPSS Modeler Server サービスがローカル・システム・アカウントで実行されるというデフォルトのシナリオでは、ユーザーの資格情報はネイティブ Windows API を使用して認証され、サーバーでの追加構成は不要です。

SPSS Modeler Server サービスが専用ユーザー・アカウントで実行され、`start_process_as_login_user` が Y に設定されているという別のシナリオでは、ユーザーの資格情報は Java API を使用して認証され、サーバーでの追加構成が必要です。

最初に、デフォルトのシナリオが正しく機能するか確認します。クライアントは SSO を使用して、ローカル システム アカウントで実行中のデフォルト インスタンスに接続できなければなりません。これはクライアント側の構成 (変更されません) を検証します。先に説明されているように、デフォルト インスタンス用に SPN を登録する必要があります。

次に、以下のステップを実行します。

1. ディレクトリ `<MODELERSERVER>%config%ssso` を作成します。
2. 手順 1 で作成した `ssso` フォルダー内に `krb5.conf` というファイルを作成します。このファイルの作成方法については、20 ページの『IBM SPSS Modeler クライアントの構成』の手順 3 を参照してください。このファイルは、サーバーとクライアントで同じでなければなりません。
3. 以下のコマンドを使用して、ファイル `krb5.keytab` をサーバー SSO ディレクトリに作成します。

```
<MODELERSERVER>%jre%bin%ktab -a <spn>@<realm> -k krb5.keytab
```

例:

```
"..%jre%bin%ktab.exe" -a modelerserver/jdoemachine.spss.com:29000@SPSS.COM  
-k krb5.keytab
```

これにより、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。入力するパスワードは、サービス アカウントのパスワードである必要があります。そのため、例えばサービス アカウントが `jdoe` の場合、ユーザー `jdoe` のパスワードを入力する必要があります。

サービス アカウント自体はキータブに指定されていませんが、ユーザーは以前 `setspn` を使用して SPN をそのアカウントに登録しています。つまり、サービス プリンシパルのパスワードとサービス アカウントのパスワードは同一であることを意味しています。

作成する新規インスタンス (プロファイル) ごとに、setspn を使用してそのインスタンスの SPN を登録する必要があります (29 ページの『サーバー プロファイルの構成』および 17 ページの『サービス プリンシパル名』を参照してください)。さらに、jre¥bin¥ktab を使用してキータブにエントリを追加する必要があります。キータブ ファイルは 1 つのみ存在します。このファイルには、ローカル システムとして実行しないすべてのインスタンスのエントリが含まれる必要があります。デフォルトのインスタンス (ローカル システムとして実行する他のインスタンス) は、認証に Windows API を使用するため、キータブに存在する必要はありません。Windows API はキータブを使用しません。

インスタンスがキータブに含まれていることを確認するには、以下のように入力します。

```
ktab.exe -l -e -k krb5.keytab
```

各プリンシパルについて、暗号化タイプが異なる複数のエントリが表示される場合もありますが、これは正常です。

## UNIX および Linux における IBM SPSS Modeler Server の構成

### 前提条件

IBM SPSS Modeler Server では、シングル サインオンを使用可能にするために Windows Active Directory (AD) に依存しています。そのため、以下の前提条件が必須となります。

- SPSS Modeler クライアント (Windows) コンピュータが、Active Directory (AD) ドメインのメンバーである。
- クライアント ユーザーが、AD ドメイン アカウントを使用してコンピュータにログインする。
- SPSS Modeler Server (UNIX) コンピュータが、AD DNS ドメインをルートとする完全修飾ドメイン名により識別される。例えば、DNS ドメインが modelersso.com の場合、サーバーのホスト名は myserver.modelersso.com になります。
- AD DNS ドメインが、SPSS Modeler Server ホスト名のフォワード検索とリバース検索の両方をサポートすること。

SPSS Modeler Server マシンが AD ドメインのメンバーでない場合、ディレクトリ内にサービスを表すドメイン ユーザー アカウントを作成する必要があります。例えば、ModelerServer という名前のドメイン アカウントを作成します。

### UNIX または Linux での SPSS Modeler Server の構成

1. SPSS Modeler Serverconfig フォルダーに、sso という名前のサブフォルダーを作成します。
2. sso フォルダーに、keytab ファイルを作成します。keytab ファイルの生成は AD 側でも実行できますが、SPSS Modeler Server マシンが AD ドメインのメンバーであるかどうかによって、要件が異なります。

- SPSS Modeler Server マシンが AD ドメインのメンバーである場合、コンピュータ アカウント名を サービス ユーザー名として使用します。

```
ktpass -princ <spn>@<realm> -mapUser <domain>%<computer account> -pass <password> -out  
<output file> -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

以下に例を示します。

```
ktpass -princ modelerserver/myserver.modelersso.com:28054@MODELERSSO.COM -mapUser  
MODELERSSO%myserver$ -pass Pass1234 -out c:%myserver.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

- SPSS Modeler Server マシンが AD ドメインのメンバーでない場合、前提条件として作成したドメイン ユーザー アカウントを、サービス ユーザーとして指定します。

```
ktpass -princ <spn>@<realm> -mapUser <domain>% <user account> -mapOp set -pass <password>
-out <output file> -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

以下に例を示します。

```
ktpass -princ modelerserver/myserver.modelersso.com:28054@MODELERSSO.COM -mapUser MODELERSSO%
ModelerServer -mapOp
set -pass Pass1234 -out c:%myserver.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

詳しくは、「Ktpass Command-Line Reference」を参照してください。

3. sso フォルダー内の keytab ファイルの名前を krb5.keytab に変更します。

注: サーバー マシンをドメインに再度参加させる場合、新しい keytab ファイルを生成します。

4. 手順 1 で作成した sso フォルダー内に krb5.conf というファイルを作成します。このファイルの作成方法については、『IBM SPSS Modeler クライアントの構成』の手順 3 を参照してください。このファイルは、サーバーとクライアントで同じでなければなりません。

## IBM SPSS Modeler クライアントの構成

1. 次のようにして、Java が TGT セッション鍵にアクセスできるようにします。
  - a. 「スタート」メニューの「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
  - b. regedit と入力し、「OK」をクリックして、「レジストリ エディター」を開きます。
  - c. 次のように、ローカル・マシンの該当するオペレーティング・システムのレジストリー場所に移動します。
    - Windows XP: マイ コンピュータ  
%HKEY\_LOCAL\_MACHINE%System%CurrentControlSet%Control%Lsa%Kerberos
    - Windows Vista または Windows 7: コンピューター  
%HKEY\_LOCAL\_MACHINE%System%CurrentControlSet%Control%Lsa%Kerberos%Parameters
  - d. フォルダーを右クリックし、「新規」 > 「DWORD 値」を選択します。新しい値の名前は、allowtgtsessionkey にする必要があります。
  - e. allowtgtsessionkey の値を、1 の 16 進値、つまり 0x0000001 に設定します。
  - f. 「レジストリ エディター」を閉じます。
  - g. 注: ユーザー・アカウントがローカル管理者グループのメンバーであり、ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている場合には、次のような既知の問題があります。この場合の問題とは、取得したサービス・チケットのセッション鍵が空になるというものであり、これは SSO 認証が失敗する原因になります。この問題を回避するには、次のいずれかのアクションを実行します。
    - アプリケーションを管理者として実行する。
    - ユーザー・アカウント制御を無効にする。
    - 管理者アカウントではないアカウントを使用する。
2. IBM SPSS Modeler のインストール場所の config フォルダーに、sso という名前のフォルダーを作成します。
3. sso フォルダーに、krb5.conf ファイルを作成します。krb5.conf ファイルの作成方法については、[http://web.mit.edu/kerberos/krb5-current/doc/admin/conf\\_files/krb5\\_conf.html](http://web.mit.edu/kerberos/krb5-current/doc/admin/conf_files/krb5_conf.html) を参照してください。krb5.conf ファイルの例を以下に示します。

```
[libdefaults]
    default_realm = MODELERSSO.COM
    dns_lookup_kdc = true
    dns_lookup_realm = true
```

```
[realms]
  MODELERSSO.COM = {
    kdc = ad.modelersso.com:88
    admin_server = ad.modelersso.com:749
    default_domain = modelersso.com
  }

[domain_realm]
  .modelersso.com = MODELERSSO.COM
  modelersso.com = MODELERSSO.COM
```

4. ローカル・マシンとサーバー・マシンを再起動します。

## SSO ユーザーの所属グループの取得

ユーザーが SSO を使用して SPSS Modeler Server にログオンし、サーバーが非 root で実行中の場合、認証済みユーザーの名前はオペレーティング システムのユーザー アカウントに関連付けられません。サーバーはユーザーのオペレーティング システム所属グループを取得できません。では、この場合はどのようにしてグループ構成を実行するのでしょうか。

ここでは、ユーザーは LDAP ディレクトリ (Active Directory の場合もあります) に登録されており、所属グループを LDAP サーバーから要求できると想定します。SPSS Modeler Server は、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services の LDAP プロバイダから所属グループを照会することができます。

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services リポジトリへのサーバーのアクセスを制御する以下の 2 つのプロパティが SPSS Modeler Server の options.cfg にあります。

```
repository_enabled, N
repository_url, ""
```

グループ参照を有効にするには、両方のプロパティを設定する必要があります。以下に例を示します。

```
repository_enabled, Y
repository_url, "http://jdoemachine.spss.ibm.com:9083"
```

リポジトリ接続は SSO グループ参照にのみ使用されるため、この機能が必要でなければこれらのプロパティ設定を変更する必要はありません。

グループ参照が正しく機能するようにするために、最初にリポジトリを構成して LDAP または Active Directory プロバイダを追加し、次にそのプロバイダを使用して SSO を使用可能にする必要があります。

1. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager クライアントを開始し、「ファイル」 > 「新規」 > 「管理サーバーの接続...」を選択して、リポジトリ用の管理対象サーバー接続を作成します (まだ作成されていない場合)。
2. 管理対象サーバー接続にログオンし、「構成」フォルダを展開します。
3. 「セキュリティ プロバイダ」を右クリックし、「新規」 > 「セキュリティ プロバイダ定義... (Security provider definition...)」を選択して、適切な値を入力します。詳しくは、ダイアログの「ヘルプ」をクリックしてください。
4. 「シングル サインオン プロバイダ」フォルダを展開し、「Kerberos SSO プロバイダ」を右クリックし、「開く」を選択します。
5. 「有効化」をクリックし、セキュリティ プロバイダを選択して、「保存」をクリックします。SSO を使用する場合を除き、ここで他の詳細を入力する必要はありません (グループ参照を可能にするには、プロバイダを有効にするだけで十分です)。

**重要:** グループ参照が適切に機能するようにするには、ここで構成する Kerberos プロバイダが SPSS Modeler Server について構成したプロバイダと同じでなければなりません。特に、これらは同じ Kerberos



レルムで動作している必要があります。したがって、あるユーザーが SSO を使用して SPSS Modeler Server にログオンし、そのユーザーが jdoe@SPSS.COM (SPSS.COM はレルム) として認識された場合、サーバーは IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のセキュリティ プロバイダがそのユーザー プリンシパル名を認識し、対応する所属グループが LDAP ディレクトリから返されることを期待します。

## データ ソースに対するシングル サインオン

シングル サインオンを使用して、IBM SPSS Modeler からデータベースに接続できます。シングル サインオンを使用したデータベース接続を作成する場合、最初に ODBC 管理ソフトウェアを使用して、データソースおよびシングル サインオン トークンを正しく構成する必要があります。その後、IBM SPSS Modeler でデータベースに接続するとき、IBM SPSS Modeler は同じシングル サインオン トークンを使用するため、データ ソースへのログオンを求めるプロンプトがユーザーに表示されることはありません。

ただし、データ ソースがシングル サインオンに対して正しく構成されなかった場合、IBM SPSS Modeler ではデータ ソースへのログオンを求めるプロンプトがユーザーに表示されます。ユーザーは有効な資格情報を入力した後、引き続きデータ ソースにアクセスできます。

シングル サインオンを使用可能にして、システム上で ODBC データ ソースを構成することに関する詳細情報は、データベース ベンダーの資料を参照してください。必要となる一般的なステップの例を以下に示します。

1. データベースで Kerberos シングル サインオンがサポートされるようにデータベースを構成します。
2. IBM SPSS Modeler Server マシン上で ODBC データ ソースを作成し、これをテストします。DSN 接続ではユーザー ID およびパスワードを必要としないはずで。
3. シングル サインオンを使用して IBM SPSS Modeler Server に接続し、ステップ 2 で作成および検証された ODBC データ ソースの使用を開始します。

## IBM SPSS Modeler Server 接続の追加および編集

「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスでサーバー接続を手動で編集または追加することができます。「追加」をクリックすると、サーバー接続の詳細を入力できる空の「サーバーの追加/編集」ダイアログ・ボックスにアクセスすることができます。「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスで既存の接続を選択して「編集」をクリックすると、「サーバーの追加/編集」ダイアログ・ボックスが開いて接続の詳細が表示され、その接続を変更することができます。

注: IBM SPSS Collaboration and Deployment Services から追加されたサーバー接続は、名前、ポート、およびその他の詳細が IBM SPSS Collaboration and Deployment Services で定義されているため、編集することができません。IBM SPSS Collaboration and Deployment Services と SPSS Modeler Client の両方との通信で同じポートを使用することが、ベスト・プラクティスとして規定されています。これらは options.cfg ファイル内で max\_server\_port および min\_server\_port として設定できます。

サーバー接続を追加するには

1. 「ツール」メニューの「サーバーへのログイン」をクリックします。「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. ダイアログ・ボックスで、「追加」をクリックします。「サーバーへのログイン: サーバーの追加/編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. サーバー接続の詳細を入力して「OK」をクリックします。接続が保存され、「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスに戻ります。

- **サーバー。** 利用できるサーバーを指定するか、またはリストから選択します。サーバー・コンピューターは、英数字の名前（例えば、*myserver*）、または、サーバー・コンピューターに割り当てられた IP アドレス（例えば、202.123.456.78）で識別できます。
- **ポート。** サーバーが待機しているポート番号を入力します。デフォルトのポート番号がうまく動作しない場合は、システム管理者に問い合わせる正しいポート番号を取得してください。
- **説明。** サーバー接続の説明をオプションで入力します。
- **「セキュア接続を確保 (SSL の使用)」。** SSL (**Secure Sockets Layer**) 接続を使用するかどうかを指定します。SSL は、ネットワークを介してセキュアなデータ送信を行うために一般的に使用されているプロトコルです。この機能を使用するには、IBM SPSS Modeler Server をホストするサーバー側で SSL を有効にする必要があります。必要な場合、詳細を各サイトの管理者に問い合わせてください。

サーバー接続を編集するには

1. 「ツール」メニューの「**サーバーへのログイン**」をクリックします。「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. ダイアログ・ボックスで、編集する接続を選択し、「**編集**」をクリックします。「サーバーへのログイン: サーバーの追加/編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. サーバー接続の詳細を変更して「**OK**」をクリックします。変更が保存され、「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスに戻ります。

## IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のサーバーの検索

サーバー接続を手動で入力する代わりに、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services で利用できる Coordinator of Processes (COP) を介してネットワークで使用可能なサーバーまたはサーバー・クラスターを選択できます。サーバー・クラスターは、Coordinator of Processes が処理要求に応答するのに最適なサーバーを決定するサーバーのグループです。

「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスで手動でサーバーを追加することもできますが、使用可能なサーバーの検索では、正しいサーバー名およびポート番号を把握していなくてもサーバーに接続できます。この情報は自動的に提供されます。この情報は、自動的に提供されます。ただし、ユーザー名、ドメインおよびパスワードなどの、正しいログオン情報が必要です。

注：Coordinator of Processes 機能へアクセスしていない場合、接続するサーバー名を手動で入力したり、以前定義した名前を選択することができます。詳しくは、トピック 22 ページの『IBM SPSS Modeler Server 接続の追加および編集』を参照してください。

サーバーおよびクラスターを検索するには

1. 「ツール」メニューの「**サーバーへのログイン**」をクリックします。「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. ダイアログ・ボックスで「**検索**」をクリックすると、「サーバーの検索」ダイアログ・ボックスが表示されます。Coordinator of Processes をブラウズしようとする際に IBM SPSS Collaboration and Deployment Services にログオンしていない場合、ログオンを指示するメッセージが表示されます。
3. リストからサーバーまたはサーバー・クラスターを選択します。
4. 「**OK**」をクリックしてダイアログ・ボックスが閉じられ、選択した接続が「サーバーへのログイン」ダイアログ・ボックスのテーブルに追加されます。



---

## データとファイル・システム

IBM SPSS Modeler Server を使用しているユーザーは、ネットワーク上のデータ・ファイルやその他のデータ・ソースにアクセスしたり、ネットワーク上にファイルを保存したりすることが必要になる可能性があります。適宜、次の情報が必要になる場合があります。

- **ODBC データ・ソース情報** :ユーザーが、サーバー・コンピューター上で定義された ODBC データ・ソースにアクセスする必要がある場合に、そのデータ・ソースの名前、説明、およびログイン情報 (データベース・ログイン ID とパスワードも含めて) が必要になります。
- **データ・ファイル・アクセス** :ユーザーが、サーバー・コンピューターまたはネットワーク上のどこかにあるデータ・ファイルにアクセスする必要がある場合は、そのデータ・ファイルの名前と場所が必要です。
- **保存されたファイルの場所** :IBM SPSS Modeler Server へ接続中にユーザーがデータを保存する場合、サーバー・コンピューターにファイルを保存しようとしています。ただし、書き込み保護がされている場所が多くあります。そのような場合、どこにデータ・ファイルを保存すべきかをユーザーに知らせる必要があります(通常、この場所はユーザーのホーム・ディレクトリーです)。

---

## ユーザー認証

IBM SPSS Modeler Server では、サーバーに接続するユーザーを認証するのに、サーバー・コンピューターのオペレーティング・システムを使用します。ユーザーが SPSS Modeler Server へ接続する場合、ユーザーのために実行されるすべての操作は、ユーザーのセキュリティのコンテキスト内で実行されます。データベース・テーブルへのアクセスは、データベース自体のユーザーやパスワード権限に従います。

**Windows.** Windows の場合、ホスト ネットワーク上の有効なアカウントを持つユーザーは、誰でもログオンできます。デフォルトの認証では、ユーザーは `<modeler_server_install>%Tmp` ディレクトリーへの変更アクセス権限が必要です。これらの権利がないと、Windows のデフォルトの認証を使用してクライアントから SPSS Modeler Server にログオンすることはできません。

**UNIX.** UNIX では、SPSS Modeler Server はデフォルトでルートとして実行されると想定されています。これにより、ホスト ネットワーク上の有効なアカウントを持つユーザーは誰でもログオンでき、ユーザーのファイル・アクセスは、自分のファイルとディレクトリーに制限されます。ただし、ルート権限なしに実行するように SPSS Modeler Server を構成できます。この場合、認証に使用されるプライベート・パスワード・データベースを作成する必要があり、すべての SPSS Modeler ユーザーは、1 つの UNIX ユーザー・アカウントを共有する必要があります (その結果、データ・ファイルへのアクセス権も共有します)。詳しくは、88 ページの『非公開のパスワード・データベースを使用して root 以外のユーザーとして設定』を参照してください。

## PAM の構成

Linux および AIX のプラットフォームでは、SPSS Modeler Server は Pluggable Authentication Module (PAM) を使用して認証を行います。

PAM 認証を使用するには、適切な PAM モジュールがホスト システム上で正しく構成されている必要があります。例えば、PAM が LDAP と連動するには、PAM LDAP モジュールがホスト OS 上に存在し、正しく構成されている必要があります。詳しくは、オペレーティング システムの資料を参照してください。これは、SPSS Modeler Server で PAM が使用可能になるための前提条件です。

SPSS Modeler Server で PAM を使用するように構成するには、SPSS Modeler Server の「options.cfg」ファイルを編集し、**authentication\_methods, pam** という行を追加 (または編集) します。

必要な場合は、SPSS Modeler Server のための特定の PAM 構成を提供するために、サーバー名 `modelerserver` を使用できます。例えば、以下のステップは Red Hat Linux 用に構成する方法を示しています。

1. PAM 構成ディレクトリに移動します。例: `/etc/pam.d`。
2. テキスト エディタを使用して、「`modelerserver`」という名前の新しいファイルを作成します。
3. 使用する PAM 構成情報を追加します。以下に例を示します。

```
auth        include    system-auth
account     include    system-auth
password    required   pam_deny.so
session     required   pam_deny.so
```

注: これらの行は、個別の構成によって異なることがあります。詳しくは、Linux の資料を参照してください。

4. ファイルを保存し、Modeler サービスを再始動します。

## 許可

**Windows。** NTFS ドライブにインストールされているサーバー ソフトウェアに接続するユーザーは、以下の許可を持つアカウントでログインする必要があります。

- サーバーのインストール ディレクトリおよびそのサブディレクトリに対する読み取りおよび実行許可
- 一時ファイルのディレクトリ ロケーションに対する読み取り、実行、および書き込み許可。

Windows Server 2008 以降では、ユーザーにこれらの許可が付与されているとは限りません。必要に応じて許可を明示的に設定するようにしてください。

サーバー ソフトウェアが FAT ドライブにインストールされている場合、すべてのファイルの完全なコントロールがユーザーに許可されるため、許可の設定は不要です。

**UNIX。** 内部認証を使用しない場合、サーバー ソフトウェアに接続するユーザーは、以下の許可を持つアカウントでログインする必要があります。

- サーバーのインストール ディレクトリおよびそのサブディレクトリに対する読み取りおよび実行許可
- 一時ファイルのディレクトリ ロケーションに対する読み取り、実行、および書き込み許可。

## ファイルの作成

IBM SPSS Modeler Server でデータにアクセスして処理する場合、そのデータの一時的なコピーをしばしばディスク上に維持する必要があります。一時ファイルに使用されるディスク領域の大きさは、エンド・ユーザーが分析しているデータ・ファイルのサイズと、実行中の分析の種類によって異なります。詳しくは、トピック 10 ページの『一時的なディスク領域と RAM の要件』を参照してください。

**UNIX。** UNIX バージョンの IBM SPSS Modeler Server では、一時ファイルに対するファイル権限の設定に、UNIX の `umask` コマンドを使用します。サーバーのデフォルトの権限は、上書きできます。詳しくは、トピック 80 ページの『ファイル作成時の権限の制御』を参照してください。

---

## 結果の違い

IBM SPSS Modeler と IBM SPSS Modeler Server の両方で分析を実行したユーザーは、結果にわずかな違いがあることがわかる場合があります。この違いは通常、レコードの並び順や丸めの違いが原因で発生します。

**レコードの並び順** :ストリームが順序を明示してレコードをソートしないかぎり、レコードが提示される順序は、ローカルで実行されたストリームとサーバーで実行されたストリームでは異なります。さらに、データベース内で実行される操作順序と IBM SPSS Modeler Server 内で実行される操作順序に違いがあることもあります。これらの違いは、レコード集計などのレコードを並べ替える関数を実装するために、それぞれのシステムで異なるアルゴリズムが使用されることが原因です。また、明示した順序付けの操作がない場合は、レコードがデータベースから返される順序を SQL で指定しません。

**丸め操作の違い** :ローカル・モードで実行される IBM SPSS Modeler では、浮動小数点値の格納に、IBM SPSS Modeler Server とは別の形式が使用されます。丸め操作の違いが原因で、結果は各バージョンで若干異なります。

---

## 第 4 章 IBM SPSS Modeler の管理

この章では、IBM SPSS Modeler Server の起動と停止、各種サーバー オプションの構成、グループの構成、ログ ファイルの読み方について説明します。サーバーの構成と監視を支援するアプリケーションの IBM SPSS Modeler Administration Console の使用方法も説明します。このコンポーネントのインストール方法は、製品に付属する IBM SPSS Modeler Server のインストール方法を参照してください。

---

### IBM SPSS Modeler Server の開始および停止

IBM SPSS Modeler Server は、Windows 上ではサービスとして、UNIX 上ではデーモン・プロセスとして実行されます。

スケジューリング上の注意：IBM SPSS Modeler Server を停止すると、エンド・ユーザーが切り離され、セッションが終結するため、使用率が低い期間中にサーバーの再起動をスケジューリングするようにします。これが不可能な場合は、サーバーを停止する前に必ずユーザーに通知してください。

### Windows 上で起動、停止、またはステータスをチェックする手順

Windows の場合、Windows のコントロール・パネルにある「サービス」ダイアログを使用して、IBM SPSS Modeler Server を制御します。

1. **Windows XP**：Windows の「スタート」メニューを開きます。「設定」→「コントロール・パネル」を選択します。「管理ツール」、次に「サービス」をダブルクリックします。

**Windows 2003 または 2008**：Windows の「スタート」メニューを開きます。「コントロール・パネル」→「管理ツール」→「サービス」を選択します。

2. 「IBM SPSS Modeler Server <nn.n>」サービスを選択します。これで、Clementine Server のステータスをチェックでき、起動または停止ができ、必要に応じて起動パラメーターを編集できるようになります。

デフォルトでは、サービスが自動的に起動するように構成されます。つまり、サービスを停止すると、コンピューターが再起動されたときに、サービスも自動的に再起動します。この方法で起動されると、サービスはユーザーの介入なしに実行され、サーバー・コンピューターから、サービスに影響を与えることなくログオフできます。

### UNIX 上で起動、停止、またはステータスをチェックする手順

UNIX の場合、IBM SPSS Modeler Server インストール・ディレクトリーで *modelersrv.sh* スクリプトを実行して、IBM SPSS Modeler Server を起動または停止します。

1. IBM SPSS Modeler Server のインストール・ディレクトリーに変更します。例えば、UNIX のコマンド・プロンプトで、次のように入力します。

```
cd /usr/modelersrv
```

上の例の *modelersrv* は、IBM SPSS Modeler Server のインストール先ディレクトリーです。

2. サーバーを起動するには、コマンド・プロンプトで次のように入力します。

```
./modelersrv.sh start
```

3. サーバーを停止するには、コマンド・プロンプトで次のように入力します。

```
./modelersrv.sh stop
```

4. IBM SPSS Modeler Server の状態を点検するには、UNIX コマンド・プロンプトで次のように入力します。

```
./modelersrv.sh list
```

これで、出力を調べます。この出力は、UNIX の `ps` コマンドが作成する出力と似ています。このリストの最初のプロセスが IBM SPSS Modeler Server のデーモン・プロセスであり、残りのプロセスが IBM SPSS Modeler の各セッションです。

IBM SPSS Modeler Server のインストール・プログラムには、サーバー・デーモンが起動時に自動的に始動するようにシステムを構成するスクリプト (`auto.sh`) が含まれています。そのスクリプトを実行し、その後サーバーを停止すると、コンピューターが再起動されたときに、サーバー・デーモンも自動的に再起動されます。詳しくは、トピック 79 ページの『IBM SPSS Modeler Server の自動的な起動と停止』を参照してください。

## UNIX カーネルの制限

システムのカーネルの制限が、IBM SPSS Modeler Server の操作に対して十分であることを確認する必要があります。データ、メモリー、ファイルの制限は特に重要で、IBM SPSS Modeler Server 環境内では制限なしに設定する必要があります。これを行うには、次のようにします。

1. 次のコマンドを `modelersrv.sh` に追加します。

```
ulimit -d unlimited  
ulimit -m unlimited  
ulimit -f unlimited
```

また、スタック制限をシステムで許可される最大値に設定します (`ulimit -s XXXX`)。次に例を示します。

```
ulimit -s 64000
```

2. IBM SPSS Modeler Server を再起動します。

---

## 非応答性サーバー・プロセス (UNIX システム) の処理

IBM SPSS Modeler Server プロセスは、ブロックされる (コールが返ってこない、返るまでに非常に長い時間がかかる) システム コールまたは ODBC ドライバ コールを実行する状況など、いくつかの理由で非応答となる場合があります。UNIX プロセスがこの状態に入った場合、UNIX の `kill` コマンドを使用してクリーン・アップすることができます (IBM SPSS Modeler クライアントによって起動して中断または IBM SPSS Modeler クライアントが終了しましたが影響はありません)。`kill` コマンドは、通常の `stop` コマンドの代替として設定され、管理者は `modelersrv.sh` を使用して適切な `kill` コマンドを容易に発行できます。

利用できない (「ゾンビ」) サーバー・プロセスの累積による影響を受けやすいシステムでは、以下の一連のコマンドを使用して、IBM SPSS Modeler Server を一定の間隔で停止および再起動することをお勧めします。

```
cd modeler_server_install_directory  
./modelersrv.sh stop  
./modelersrv.sh kill
```

`modelersrv.sh kill` コマンドを使用して終了した IBM SPSS Modeler プロセスにより (一時ディレクトリの一) 一時ファイルは残り、手動で削除する必要があります。一時ファイルは、リソースの消耗によるアプリケーションのクラッシュ、ユーザーによる中断、システムのクラッシュやその他の理由など、別の状況で



も残る場合があります。そのため、IBM SPSS Modeler Server の一定間隔における再起動プロセスの一環として、IBM SPSS Modeler 一時ディレクトリーの残りすべてのファイルを削除することをお勧めします。

すべてのサーバー・プロセスが終了し、一時ファイルが削除されると、IBM SPSS Modeler Server を安全に再起動できます。

---

## サーバー プロファイルの構成

サーバー プロファイルによって、単一のインストール済み環境から、SPSS Modeler Server の複数の独立したインスタンスを実行することができます。クライアントにとっては、それらは同じホスト上に存在するが、別のポート番号を `listen` している別々のサーバーのように見えます。1 つのインストールを複数インスタンスで共有すると、保守が簡素化されるため、管理者にとって有益です。最初のインスタンスの後に追加のインスタンスを作成したり削除したりする操作は、フルインストールやアンインストールを行う操作と比べて素早く実行できるほか、フィックスバックを適用する必要が 1 回のみになります。

同じホスト上で複数のサーバー インスタンスを実行する理由は、それぞれのインスタンスを別々に構成できるということです。すべてのインスタンスが同じであれば、何もメリットはありません。具体的な例として、インスタンスが非 `root` で稼働している場合 (その結果、すべてのセッションで同じユーザー アカウントが共有されている場合)、各インスタンスは異なるユーザー アカウントを使用して、ユーザー グループ間でデータを分離することができます。例えば、インスタンス A にログイン中のユーザーは、ある特定の User-A によって所有されているセッションの割り振りを受けて、そのユーザーのファイルおよびフォルダにのみアクセスできますが、インスタンス B にログイン中のユーザーには、User-B からアクセス可能な別のファイルおよびフォルダのセットが表示されます。これをグループ構成と組み合わせて使用して、特定のインスタンスへのログオンを特定のグループに制限することができます。つまりエンド ユーザーは、自分の役割に対応する 1 つ以上のインスタンスにのみログオンできるようになります。55 ページの『グループの構成』を参照してください。

SPSS Modeler Server の標準インストールでは、`config` フォルダー、`data` フォルダー、`tmp` フォルダーが、サーバー インスタンス固有のフォルダーになります。`config` フォルダーの目的は、専用の構成をインスタンスに設定することです。`data` フォルダーと `tmp` フォルダーは、データの分離機能をサポートします。各インスタンスはこれらのフォルダの専用コピーを持ち、その他すべては共有されます。

大半のサーバー構成 (データベース設定など) は共通のままにすることができるため、プロファイル構成で共通構成をオーバーライドすることに注意してください。サーバーは最初にプロファイル構成を参照し、次にデフォルトにフォールバックします。プロファイル用に最も変更されることの多いファイルは、`options`、`groups`、および `passwords` です。

詳しくは、31 ページの『プロファイル構造』を参照してください。

SSO を使用するためにプロファイルを構成する方法については、16 ページの『シングル・サインオンの設定』を参照してください。この構成を行うには、サービス プリンシパル名 (SPN) を登録し、Windows サービス アカウントがローカル アカウントでない場合は、いくつかの構成を行う必要があります。場合によっては、グループ参照機能を有効にしなければならないことがあります。

## サーバー プロファイルの処理

以下に、サーバー プロファイルの一般的な使用例を示します。これらの使用例には、スクリプトを使用することによってサポートされるものもあれば (34 ページの『プロファイル スクリプト』を参照)、管理者権限または `root` 権限が必要になるものもあります。



## サーバー プロファイルの作成

SPSS Modeler Server 管理者である Jane は、以下のようにスクリプトを使用して新規プロファイルを作成します。

- Jane はプロファイルについて固有の名前を指定する必要があります (既存のプロファイル名は使用できません)。profiles ディレクトリがまだ存在しない場合、ディレクトリが作成されます。続いて、Jane が指定した名前を使用して新しいサブディレクトリが profiles ディレクトリ内に作成され、config、data、log、および tmp ディレクトリが格納されます。
- Jane は必要に応じて、テンプレートとして使用する既存のプロファイルの名前も指定でき、この場合、既存のプロファイル内の config フォルダの内容が新しいプロファイルにコピーされます。テンプレートが指定されなかった場合や、本来含まれるべきオプション ファイルが既存のプロファイルに含まれていなかった場合は、新しいプロファイルに空のオプション ファイルが作成されます。
- Jane はさらに、プロファイルのポート番号も指定することができ、この場合、ポート番号はプロファイルのオプション ファイルの port\_number プロパティの値として書き込まれます。ポート番号を指定しなかった場合、値が指定されてオプション ファイルに書き込まれます。
- Jane はまた、プロファイルへの排他的アクセスを持つオペレーティング システム グループの名前も指定することができ、この場合、オプション ファイル内でグループ構成が使用可能になります。この場合、指定されたグループ以外へのログインを拒否するグループ ファイルが作成されます。

## サーバー プロファイルの構成

サーバー管理者の Jane は、プロファイル構成ファイルを手動で編集するか、IBM SPSS Modeler Administration Console を使用してプロファイル サービスに接続することによってプロファイルを構成します。

## サーバー プロファイル用の Windows サービスの作成

Windows では、管理者はスクリプトを使用して、指定されたプロファイル用のサービスを作成します。

- Jane は既存のプロファイルの名前を指定する必要があります。そうすると、そのプロファイル用のサービス インスタンスが作成されます。サービスのためのコマンド ラインには、profile 引数が含まれます。サービスの名前は、プロファイル名を含む標準のパターンに従います。
- Jane はサービスのユーザー名およびパスワードを変更する必要がある場合、後でサービス管理コンソールを使用してサービス プロパティを編集することが必要な場合もあります (非 root で実行中のとき)。

UNIX では、システムがブートするときに自動的に開始する「サービス」を作成する方法もあります。管理者はこれらの手段を使用して、プロファイル サービスを作成したい場合もありますが、これらは IBM SPSS Modeler によって正式にサポートされる手段ではないことに注意してください。

## サーバー プロファイル用の Windows サービスの管理

管理者はスクリプトを使用して、以下のタスクを実行することができます。

- 実行中のサーバー プロファイル サービスの表示
- 特定のサービスの開始
- すべてのサービスの開始
- 特定のサービスの停止
- すべてのサービスの停止

すべてのサービスを開始または停止するとき、プロファイルのリストは profiles ディレクトリのサブディレクトリを検索することによって取得できます。

## サーバー プロファイルの Windows サービスの削除

Windows では、管理者はスクリプトを使用して、指定されたプロファイル用のサービスを削除することができます (プロファイルについてのサービスが存在する場合)。プロファイルの名前を指定する必要があります。

## サーバー プロファイルの削除

プロファイルのサービスを停止した後、管理者は profiles ディレクトリの内部からプロファイルのフォルダを削除することによって、プロファイルを削除できます。

## SPSS Modeler Server の更新

フィックスパックを SPSS Modeler Server に適用すると、フィックスパックはすべてのサーバー プロファイルに適用されます。Windows の場合、すべてのプロファイル サービスについて、停止と再起動が自動的に実行されます。UNIX の場合は、停止と再起動を手動で行う必要があります。

## SPSS Modeler Server のアンインストール

SPSS Modeler Server をアンインストールすると、すべてのサーバー プロファイルがアンインストールされます。profiles ディレクトリーと、このディレクトリー内のすべてのプロファイルは、自動的に削除されないことに注意してください。これらは手動で削除する必要があります。Windows の場合、すべてのプロファイル サービスが自動的にアンインストールされます。UNIX の場合は、手動でアンインストールする必要があります。

## 新規バージョンの SPSS Modeler Server のインストール

新規バージョンの SPSS Modeler Server をインストールする場合、既存のサーバー プロファイルはいずれも自動的に移行されません。管理者はプロファイルを 1 つのインストールから別のインストールに手動でコピーして (また、必要に応じて構成を編集して)、サービスを再作成する必要があります。

## プロファイル構造

### profiles ディレクトリ

サーバー プロファイルは、サーバー管理者が選択したディレクトリに保管されます。デフォルトの保管場所は、SPSS Modeler Server の [サーバーのインストール パス]¥config¥ ディレクトリ内の profiles ディレクトリーですが、以下の理由により、別のディレクトリをプロファイルの保管ディレクトリーとして使用することをお勧めします。

- クラスタ内のノード間でプロファイルが共有される場合がある
- アップグレード後にプロファイルが保持される場合がある
- プロファイルを構成する管理者およびその他のユーザーに、SPSS Modeler Server インストール ディレクトリへの書き込み権限を付与する必要がない

profiles ディレクトリは SPSS Modeler Server のフレッシュ インストール後は存在しません。これは最初のプロファイルの作成後に作成されます。

profiles ディレクトリにはプロファイルごとに 1 つのサブディレクトリが格納され、サブディレクトリ名はプロファイル名と一致します。ディレクトリ名とプロファイル名が同じであるため、プロファイル名には

ファイル名で無効な文字を含めることができません。また、スペースはスクリプト内で問題を発生させる可能性があるため、プロファイル名にはスペースも含めることができません。さらに、プロファイル名は単一インストール内で固有でなければならぬことにも注意してください。

インストールのすべてのプロファイルを識別する唯一の方法は、`profiles` ディレクトリのサブディレクトリを識別することです。プロファイルのリストがいずれかの場所で別途管理されているわけではありません。また、ホスト システムで許容される量を除けば、インストールについて作成できるプロファイル数に制限はありません。

`profiles` ディレクトリ内では、指定されたすべてのプロファイルのサブディレクトリに、`config` という名前のディレクトリが少なくとも 1 つ含まれていなければならない、そのディレクトリ内では、プロファイル構成を定義する `options.cfg` という名前のファイルが少なくとも 1 つ存在しなければなりません。このファイルには、標準の `SPSS Modeler Server options.cfg` ファイル (`[server install path]/config` にある) の設定のサブセットが、プロファイルについて必要な数だけ格納されています。プロファイル構成に存在しない設定は、インストール済み環境の `config` ディレクトリにある共通のオプション ファイルから設定する必要があります。すべてのプロファイル サービスは異なるポート番号を `listen` する必要があるため、プロファイル構成には少なくとも `port_number` の設定が格納されていなければなりません。

プロファイル構成では、他の `*.cfg` ファイル (通常、インストール済み環境の `config` ディレクトリにある) が含まれることがあります。この場合、これらのファイルが標準のファイルの代わりに読み込まれます (オプション ファイルのみ累積されます)。プロファイル構成に含められる可能性が最も高い追加ファイルは、`groups` および `passwords` です。プロファイル構成で無視されるファイルには、すべてのプロファイルで共有される `JVM` および `SSO` 構成ファイルがあります。

プロファイル構成で代替の場所が指定されていない場合、共通の `data` ファイルと `tmp` ファイルの場所をオーバーライドする `data` ディレクトリーと `tmp` ディレクトリーがプロファイル ディレクトリーに格納されることもあります。

プロファイルを使用してデータ分離を行う場合、関連するディレクトリで権限が正しく設定されていることを確認してください。

## プロファイル構成ファイル

`profiles` ディレクトリの場所は、`[server install path]¥config¥profiles.cfg` という名前の新しい構成ファイルに指定されます。このファイルは、共通の形式を同じディレクトリ内の他の構成ファイルと共有します。また、`profiles` ディレクトリの設定のためのキーは `profiles_directory` です。以下に例を示します。

```
profiles_directory, "C:¥¥SPSS¥¥Modeler¥¥profiles"
```

以下の 2 つの理由で、プロファイル構成には (標準のオプション ファイルに設定を追加するのではなく) 別個のファイルが使用されます。

- プロファイル構成によってオプション ファイルの読み取り方法が決定されるため、オプション ファイルでプロファイル構成を定義することは本質的に困難である
- プロファイル構成ファイルはスクリプトを使用して自動的に管理されるように設計されているため、単純な場合、ユーザーはプロファイル構成ファイルをまったく気にする必要がない (ただし、もっと複雑なシナリオをサポートするために手作業で安全に編集することもできます)

`profiles` ディレクトリの場所を除けば、`profiles.cfg` の他のエントリはポート番号だけです。以下に例を示します。

```
profile_port, 28501
```

これは次に作成されるプロファイルのデフォルトのポート番号で、スクリプトを使用してプロファイルが作成されるごとに自動的に増分されます。profiles.cfg ファイルは必要な場合にのみ作成されるため、フレッシュ インストールには存在しません。

## プロファイルの開始

サービス実行可能ファイル (modelerserver.exe) は、以下に示すようにサービスのプロファイルを識別する追加引数 profile を受け取ります。

```
modelerserver -server profile=<profile-name>
```

各サービスが異なるプロファイルを使用する場合、同一のインストール済み環境で複数のサービスを実行できます。プロファイル引数が省略された場合、サービスはインストール済み環境の共通のデフォルト値を使用し、プロファイルのオーバーライドは行いません。

profile 引数を指定して起動すると、サービスは以下の操作を行います。

- [server install path]¥config¥profiles.cfg を読み取って、プロファイル ディレクトリの場所を取得します
- [profiles directory]¥[profile name]¥config¥options.cfg を読み取って、プロファイル構成 (特にポート番号) を取得します

いずれかのステップが何らかの理由で失敗した場合、サービスはエラー メッセージをログに出力して停止します。プロファイルを指定してサービスが起動されたがプロファイルをロードできない場合、サービスは実行されません。

## 環境変数

サービスはいくつかの追加の環境変数を定義するため、現在のプロファイルがわからなくてもパス名などを表現することができます。

表 1. 環境変数

変数	値
PROFILE_NAME	現在のプロファイルの名前、あるいはプロファイルが指定されていない場合は空の文字列。
MODELERPROFILE	現在のプロファイルのディレクトリーの完全パス (例: \$MODELERSERVER¥profiles¥\$PROFILE_NAME)。プロファイルが指定されない場合、値は \$MODELERSERVER と同じです。
MODELERDATA	現在のプロファイルの data ディレクトリーの絶対パス (例: \$MODELERPROFILE¥data)。プロファイルが指定されない場合、値は標準のデータ ディレクトリ \$MODELERSERVER¥data を指します

これらの環境変数はサービス プロセスによって設定されるため、これらはそのプロセスと、そのプロセスによって作成される子プロセス内でのみ可視となります。これらの変数をサービス プロセスの外部で設定した場合、これらは無視され、記載されているようにプロセス内で再定義されます。

## ロギング

各プロファイル サービスでは、ログ ファイルを配置する専用の個別フォルダが存在することが期待されています。プロファイルごとに server\_logging.log などのコピーが 1 つ存在します。

インストールの config ディレクトリ内にあるデフォルトの log4cxx.properties 構成では、PROFILE\_NAME 環境変数を使用して、サービスのログ ディレクトリを識別します。

```
log4j.appender.LoggingAppender.File=${ALLUSERSPROFILE}/IBM/SPSS/Modeler  
Server/17/log/${PROFILE_NAME}/server_logging.log
```

上記の行を変更し、プロファイル固有の 2 つの環境変数 PROFILE\_NAME または MODELERPROFILE のいずれか 1 つを含めることによって、すべてのプロファイルのログの場所を変更できます。例えば、プロファイル ディレクトリ内のログ ディレクトリを再配置するには、以下のように入力します。

```
log4j.appender.LoggingAppender.File=${MODELERPROFILE}/log  
/server_logging.log
```

別の方法として、プロファイルの構成内で log4cxx.properties ファイルのコピーを作成して編集することにより、特定のプロファイルについて、ログの場所を変更することもできます。

## プロファイル スクリプト

このセクションに記載されているスクリプトは、SPSS Modeler Server プロファイルの作成および管理を支援するために提供されています。すべてのスクリプトは、SPSS Modeler Server のインストール ディレクトリの scripts/profiles ディレクトリに含まれています (例えば、C:\Program Files\IBM\SPSS\ModelerServer\18\scripts\profiles)。

### 共通スクリプト (すべてのプラットフォーム用)

以下のスクリプトは、プロファイルの作成および管理に役立ちます。プラットフォームの種類に合わせて異なる拡張子を持つこのスクリプトの変更版が提供されています (Windows の場合は .bat、UNIX の場合は .sh)。操作内容は、どちらの場合も同じです。

### プロファイルの作成

**create\_profile [options] <profile-name>**

指定した名前の新しいプロファイルを作成します。プロファイル名はサーバー ホスト上のディレクトリ名としての使用に適した名前にする必要があります (スクリプトはプロファイル名でディレクトリを作成するためです)、スペースを含めることはできません。既存のプロファイル名と重複しない名前を指定してください。

**オプション:**

**-d, --profiles-directory<profiles-directory>**

このプロファイルと後続のすべてのプロファイルを作成する profiles ディレクトリを指定します。これは最初のプロファイルにのみ指定する必要がありますが、毎回指定することをお勧めします。初回にこれを省略すると、デフォルトの場所が選択されます。後続の呼び出しで profiles ディレクトリを変更すると、新しいプロファイルは新しい場所に作成されますが、既存のすべてのプロファイルは新しい場所に別途移動しない限り無視されます。

**-t, --template <profile-name>**

テンプレートとして使用する既存のプロファイルの名前を指定します。プロファイル構成は既存のプロファイルから新規プロファイルにコピーされ、ポート番号のみ変更されます。

**-p, --port-number <port-number>**

プロファイル サービスのポート番号を指定します。ポート番号は、このプロファイルに固有でなければなりません。ポート番号を省略した場合、デフォルト値が選択されます。



**-g, --group-name <group-name>**

このプロファイルへの排他的アクセスを持つオペレーティング システム グループの名前を指定します。プロファイルは、このグループのメンバーにのみログイン アクセスを許可するように構成されます。

ファイル システム権限は変更されないため、この操作は別途実行する必要があります。

**例:** `scripts¥profiles¥create_profile.bat -d C:¥Modeler¥Profiles comet`

comet という名前の新しいプロファイルをディレクトリ C:¥Modeler¥Profiles に作成します。プロファイルはデフォルトのポート番号で listen します。ポート番号を判別するには、プロファイル用に生成される options.cfg ファイルを開きます (この例では、C:¥Modeler¥Profiles¥comet¥config¥options.cfg)。

`scripts¥profiles¥create_profile.bat --template comet --group-name "Meteor Users" --port-number 28510 meteor`

meteor という名前の新しいプロファイルをディレクトリ C:¥Modeler¥Profiles (前のコマンドから記憶されている) に作成します。プロファイルはポート 28510 で listen し、ログイン アクセスは、グループ Meteor Users のメンバーにのみ許可されます。他のすべての構成オプションは、既存のプロファイル comet からコピーされます。

## Windows スクリプト

これらのスクリプトは、SPSS Modeler Server プロファイル用の Windows サービスの作成および管理を支援します。これらは要求された操作を Windows サービス コントロール プログラム (SC.EXE) を使用して実行し、特に記述のない限り、スクリプト出力は SC.EXE から出されます。これらのほとんどのタスクを実行するには、ローカル マシン上で管理者権限が必要です。

詳しくは、SC.EXE に関して Microsoft のTechNet 資料を参照してください。

## プロファイル用の Windows サービスの作成

**create\_windows\_service [options] <profile-name>**

指定されたプロファイル用の Windows サービスを作成します。サービスを作成するには管理者権限が必要です。サービスが作成された後で、サービス管理コンソールを使用して、サービスの追加プロパティを設定します (サービス ログオンについてのアカウントの詳細を設定するなど)。

**オプション:**

**-u, --service-user <account-name>**

サービスのログオンで使用されるアカウントを指定します (passim)。これは、ローカル ユーザー アカウント、ドメイン ユーザー アカウント、またはローカル コンピュータ名 (ローカル システム アカウントを表す) である場合があります。デフォルトは、ローカル システム アカウントです。ローカル システム アカウント以外のアカウントを指定する場合、サービス管理コンソールに移動して、サービスを開始する前にアカウントのパスワードを設定する必要があります。

**-s, --register-spn**

クライアントが Kerberos SSO を使用して接続できるように、サービスのサービス プリンシパル名 (SPN) を登録します。この場合、サービス ログイン アカウントを指定して (-u)、そのアカウントに SPN を登録できるようにする必要があります。このオプションを使用するにはドメイン管理者権限 (または SPN を登録する権限が委任されていること) が必要です。

**-H, --service-host <host-name>**

SPN の作成に使用するホスト名を指定します。これは、クライアントが接続するために使用するホスト名でなければならず、Kerberos レルムにマップするドメイン名で修飾する必要があります (単純な Active Directory 構成では、ドメイン名と Kerberos レルムは同一になります)。

**例:** `scripts¥profiles¥create_windows_service.bat comet`

comet プロファイル用の Windows サービスを作成します。このサービスはローカル システム アカウントによって所有され、クライアントはユーザー名およびパスワードを使用してログインすることが要求されます。

`scripts¥profiles¥create_windows_service.bat -s -H modelerserver.mycompany.com -u MYCOMPANY¥ProjectMeteor meteor`

meteor プロファイル用の Windows サービスを作成します。このサービスは ProjectMeteor ドメイン アカウントによって所有され、クライアントは SSO を使用してログインできます。このサービスは、サービス管理コンソールに移動して ProjectMeteor アカウント用のパスワードを設定するまで開始されません。このアカウントには、サービスとしてログインする権限が自動的に付与されます。

## プロファイル用の Windows サービスの削除

**delete\_windows\_service [options] <profile-names...>**

指定されたプロファイル用の Windows サービスを削除します。サービスを削除するには管理者権限が必要です。

**オプション:**

**-s, --summary**

削除されたサービスの名前をリストします。存在しないか削除できないサービスはリストされません。このオプションを指定しない場合、指定されたすべてのサービスの削除状況がリストされます。

**-a, --all**

すべてのプロファイル用のサービスを削除します。

**例:** `scripts¥profiles¥delete_windows_service.bat comet`

comet プロファイル用の Windows サービスを削除します。

`scripts¥profiles¥delete_windows_service.bat --all`

すべてのプロファイル用の Windows サービスを削除します。

## プロファイル用の Windows サービスの開始

**start\_windows\_service [options] <profile-names...>**

指定されたプロファイル用の Windows サービスを開始します。サービスを開始するには管理者権限が必要です。

**オプション:**

**-s, --summary**

開始されたサービスの名前をリストします。既に実行中であるか開始できないサービスはリストされません。このオプションを指定しない場合、リストされたすべてのサービスの状況がリストされます。

**-a, --all**

すべてのプロファイル用のサービスを開始します。

**例:** `scripts¥profiles¥start_windows_service.bat -s comet meteor`

comet および meteor プロファイル用の Windows サービスの開始を試行し、開始に成功したサービスの名前をリストします。

## プロファイル用の Windows サービスの停止

`stop_windows_service [options] <profile-names...>`

指定されたプロファイル用の Windows サービスを停止します。サービスを停止するには管理者権限が必要です。

**オプション:**

**-s, --summary**

停止されたサービスの名前をリストします。既に停止したか停止できないサービスはリストされません。このオプションを指定しない場合、リストされたすべてのサービスの状況がリストされます。

**-a, --all**

すべてのプロファイル用のサービスを停止します。

**例:** `scripts¥profiles¥stop_windows_service.bat -a -s`

すべてのプロファイル用の Windows サービスの停止を試行し、停止に成功したサービスの名前を出力します。すべてのプロファイルのセットが profiles ディレクトリから取得されます。

## プロファイル用の Windows サービスの状態の照会

`query_windows_service [options] <profile-names...>`

指定されたプロファイル用の Windows サービスの状況を表示します。サービスを照会するのに管理者権限は必要ありません。

**オプション:**

**-s, --summary**

サービスの名前とその現在の状態 (「実行中」、「停止」など) のみをリストします。何らかの理由でサービスを照会できない場合 (サービスが存在しないなど)、状況は「不明」と報告されます。このオプションを指定しない場合、リストされたすべてのサービスの完全な状況がリストされます。

**-a, --all**

すべてのプロファイルについてのサービス状況を照会します。

**例:** `scripts¥profiles¥query_windows_service.bat -a`

すべてのプロファイルについての完全なサービス状況を報告します。

## UNIX スクリプト

SPSS Modeler Server サービスを管理する既存の UNIX スクリプトは、追加の profile 引数を受け入れるようになったため、SPSS Modeler Server プロファイル サービスを個別に管理できます。

`modelersrv.sh [options] {start|stop|kill|list}`

メインの SPSS Modeler Server サービスを管理します。詳しくは、27 ページの『第 4 章 IBM SPSS Modeler の管理』を参照してください。

オプション:

**-p, --profile <profile-name>**

指定されたプロファイルについてのサービス インスタンスを管理します。この引数を使用した場合、指定されたコマンドは、指定されたプロファイルについてのインスタンスにのみ適用されます。この引数がない場合、start コマンドはデフォルトのインスタンス (プロファイルのないサービス) のみ開始しますが、stop、kill、および list コマンドは、アクティブなすべてのインスタンスに適用されます。

例: **./modelersrv.sh --profile comet start**

comet プロファイルについてのサービスを開始します。

**./modelersrv.sh --profile meteor start**

meteor プロファイルについてのサービスを開始します。

**./modelersrv.sh list**

アクティブなすべてのサービスについてのプロセスをリストします。

**./modelersrv.sh --profile comet stop**

comet プロファイルについてのサービスを停止します。

**./modelersrv.sh stop**

アクティブなすべてのサービスを停止します。

SPSS Modeler Server プロファイル サービスを UNIX 上で自動的に開始するためのサポートされる方法は、現時点ではありません。標準の auto.sh スクリプトを使用して、オペレーティング システムと一緒にメインの SPSS Modeler Server サービスを開始および停止するようにシステムを構成することはできますが、これはデフォルト サービスにのみ適用され、プロファイル サービスには適用されません。

---

## 管理

IBM SPSS Modeler Server には、その動作を制御する多数の構成可能なオプションがあります。このようなオプションは、次の 2 つの方法で設定できます。

- 現在の IBM SPSS Modeler が無料で使用できる、IBM SPSS Modeler Administration Console アプリケーションを使用します。詳しくは、トピック 39 ページの『IBM SPSS Modeler Administration Console の使用』を参照してください。
- [サーバーのインストール先へのパス]/config ディレクトリーにある options.cfg テキスト・ファイルを使用します。詳しくは、トピック 48 ページの『options.cfg ファイルの使用』を参照してください。

options.cfg ファイルを編集するよりも、管理ツールとして IBM SPSS Modeler Administration Console をインストールして使用することをお勧めします。ファイルの編集では IBM SPSS Modeler Server のファイル・システムにアクセスすることが必要ですが、IBM SPSS Modeler Administration Console では、これらのオプションを調整するために、ユーザー・アカウントがあれば誰でも認証できるようになりました。また、IBM SPSS Modeler Administration Console では、使用率やパフォーマンスを監視できるようにして、サーバー・プロセスについての追加情報が提供されます。構成ファイルの編集と異なり、ほとんどの構成オプションが、IBM SPSS Modeler Server を再起動しなくても変更できます。

IBM SPSS Modeler Administration Console と *options.cfg* ファイルの使用法の詳細は、次のセクションを参照してください。

## IBM SPSS Modeler Administration Console の使用

Modeler Administration Console アプリケーションは、SPSS Modeler Server のインストール済み環境を監視および構成するためのコンソール・ユーザー・インターフェースを提供します。SPSS Modeler Server の現行ユーザーは、このアプリケーションを無料で入手できます。このアプリケーションをインストールできるのは Windows コンピューターのみですが、サポート対象の任意のプラットフォームにインストールされたサーバーを管理できます。

Modeler Administration Console で使用可能なオプションの多くは、*options.cfg* ファイルでも指定できます。このファイルは、SPSS Modeler Server のインストール・ディレクトリー内の */config* の下にあります。ただし、Modeler Administration Console アプリケーションに備わっている共有グラフィカル・インターフェースを使用すれば、複数のサーバーに対する接続、構成、監視が可能です。

## Modeler Administration Console の始動

Windows の「スタート」メニューから、「(すべての) プログラム」、「IBM SPSS Collaboration and Deployment Services」、「Deployment Manager」、「IBM SPSS Modeler Administration Console <nn.n>」の順に選択します。

アプリケーションを初めて実行すると、「サーバー管理」ペインおよび「プロパティ」ペインが空白の状態が表示されます (IBM SPSS Collaboration and Deployment Services サーバー接続をあらかじめ設定した状態で Deployment Manager を既にインストールしてある場合を除く)。Modeler Administration Console の構成が完了すると、左側の「サーバー管理者」ペインに、管理対象の各 SPSS Modeler Server のノードが表示されます。右側のペインには、選択したサーバーの構成オプションが表示されます。最初に、管理対象のサーバーごとに接続をセットアップする必要があります。

## Modeler Administration Console でのアクセスの構成

Modeler Administration Console を介した SPSS Modeler Server への管理者アクセスは、*/config* の下の SPSS Modeler Server インストール・ディレクトリーにある *options.cfg* ファイルの *administrators* の行で制御されます。この行はデフォルトでコメント化されているため、この行を編集して特定のユーザーに対してアクセスを許可するか、\* を使用してすべてのユーザーに対してアクセスを許可する必要があります。以下にその例を示します。

```
administrators, "*"
administrators, "jsmith,mjones,achavez"
```

- 各行は *administrators*, で始め、エントリーは二重引用符で囲む必要があります。エントリーには大/小文字の区別があります。
- 複数のユーザー ID はコンマで区切ります。
- Windows アカウントの場合、ドメイン・ネームを使用しないでください。
- アスタリスクの使用には注意が必要です。アスタリスクを使用すると、IBM SPSS Modeler Server に対する有効なユーザー・アカウントを持つ人は誰でも (ほとんどの場合、ネットワーク上のすべての人が)、ログインして構成オプションを変更できるようになります。

## ユーザー・アクセス制御を使用するアクセスの構成

Modeler Administration Console を使用して、ユーザー・アクセス制御 (UAC) が有効になっている Windows マシンにインストールされた SPSS Modeler Server 構成を更新するには、読み取り権限、書き込



み権限、および実行権限が *config* ディレクトリーと *options.cfg* ファイルに対して定義されている必要があります。これらの (NTFS) 権限は、グループ・レベルではなく特定のユーザー・レベルで定義される必要があります。これは、UAC と NTFS 権限が相互作用する方法に起因する要件です。

## SPSS Modeler Server の接続

管理対象のネットワーク上の各 SPSS Modeler Server に対して、接続を指定する必要があります。その後、各サーバーにログインする必要があります。サーバー接続は Modeler Administration Console のセッション全体にわたって記憶されますが、ログイン資格情報は記憶されません。Modeler Administration Console を始動するたびにログインする必要があります。

### サーバー接続のセットアップ

1. IBM SPSS Modeler Server サービスが開始していることを確認します。
2. 「ファイル」メニューから「新規」、「管理サーバーの接続」の順に選択します。
3. ウィザードの最初のページで、サーバー接続の名前を入力します。この名前は自分専用で、例えば **実動サーバー** のように、説明的なものにする必要があります。「種類」が「**管理 IBM SPSS Modeler Server**」に設定されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
4. 2 番目のページで、サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。ポートをデフォルトから変更した場合は、そのポート番号を入力します。「終了」をクリックします。新しいサーバー接続が、「サーバー管理者」ペインに表示されます。

管理タスクを実行するには、ここでログインする必要があります。

### サーバーへのログイン

1. 「サーバー管理者」ペインで、ログインするサーバーをダブルクリックして選択します。
2. 「ログイン」ダイアログ・ボックスで、資格情報を入力します。(サーバー・ホストに対するユーザー・アカウントを使用します。)**「OK」** をクリックします。

ログインが失敗し、「サーバーの管理者権限を取得できません」というメッセージが表示された場合は、管理者権限が正しく構成されていないと考えられます。詳しくは、トピック 39 ページの『Modeler Administration Console でのアクセスの構成』を参照してください。

ログインに失敗して、「サーバー <server> への接続に失敗しました」というメッセージが表示された場合は、ユーザー ID とパスワードが正しいことを確認し、IBM SPSS Modeler Server サービスが実行されていることを確認します。例えば Windows の場合は、「コントロール パネル」>「管理ツール」>「サービス」を選択して、IBM SPSS Modeler Server のエントリーを確認してください。「状態」列に「開始」と表示されていない場合は、画面のこの行を選択して、「開始」をクリックし、ログインを再試行してください。

IBM SPSS Modeler Server にログインすると、サーバー名の下に、「構成」と「監視」の 2 つのオプションが表示されます。これらのオプションの 1 つをダブルクリックします。

## SPSS Modeler Server の構成

「構成」ペインには、SPSS Modeler Server の構成オプションが表示されます。このペインを使用して、必要に応じてオプションを変更します。変更内容を保存するにはツールバーにある「保存」をクリックします。(ポート番号を変更した場合は、変更を有効にするためにサーバーを再起動する必要があります。)

以下のセクションでオプションについて説明します。各オプションの括弧内に、options.cfg 内の対応する行を示します。options.cfg のみに表示されるオプションについては、このセクションの最後で説明します。

注: 非 root ユーザーがこれらのオプションを変更する場合、SPSS Modeler Server の **config** ディレクトリーに対する書き込み権限が必要です。

## 接続/セッション

**接続の最大数:** (max\_sessions) 同時に存在できるサーバー・セッションの最大数。値 -1 は制限がないことを示します。

**ポート番号:** (port\_number) SPSS Modeler Server が listen するポート番号。別のアプリケーションが既にデフォルトを使用している場合は、これを変更します。エンド・ユーザーは、SPSS Modeler Server を使用するためにポート番号を知っている必要があります。

## Analytic Server 接続

**Analytic Server SSL の有効化** (as\_ssl\_enabled) Analytic Server と SPSS Modeler の間の通信を暗号化する場合 Y を指定し、暗号化しない場合は N を指定します。

**ホスト** (as\_host) Analytic Server の IP アドレス。

**ポート番号** (as\_port) Analytic Server のポート番号。

**コンテキスト ルート** (as\_context\_root) Analytic Server のコンテキスト・ルート。

**テナント** (as\_tenant) SPSS Modeler Server のインストール済み環境が属しているテナント。

**パスワードのプロンプト** (as\_prompt\_for\_password): SPSS Modeler Server が Analytic Server で使用されているユーザーおよびパスワードの認証システムと同じ認証システム (例えば Kerberos 認証) を使用するように構成されている場合は、N を指定します。それ以外の場合には、Y を指定します。

注: Kerberos SSO を使用する予定の場合は、options.cfg ファイルに追加のオプションを設定する必要があります。詳しくは、この章で後述される『options.cfg で表示されるオプション』のトピックを参照してください。

## データ ファイルへのアクセス

**データ ファイル パスのみにアクセスを制限。** (data\_files\_restricted) このオプションを「はい」に設定すると、データ ファイルへのアクセスが、標準のデータ ディレクトリーおよび下記の「データ ファイルパス」にリストされたディレクトリーに制限されます。

**データ ファイル パス。** (data\_file\_path) クライアントがデータ ファイルを読み書きできる追加のディレクトリーのリスト。このオプションは、「データ ファイル パスのみにアクセスを制限」オプションが選択されていない場合は無視されます。すべてのパス名には、スラッシュ記号 (斜線) を使用する必要があります。Windows では、複数のディレクトリーを指定する場合はセミコロン (;) で区切ります (例: [server install path]/data;c:/data;c:/temp)。Linux および UNIX では、セミコロンの代わりにコロン (:) を使用します。データ・ファイル・パスには、以下に説明する temp\_directory パラメーターによって指定されたパスがすべて含まれていなければなりません。

**プログラム ファイル パスのみにアクセスを制限。** (program\_files\_restricted) このオプションを「はい」に設定すると、プログラム ファイルへのアクセスが、標準の bin ディレクトリーおよび下記の「プロ

「**プログラム ファイル パス**」に記載されたディレクトリーに制限されます。リリース 17 の時点でアクセスが制限されている唯一のプログラム ファイルは、Python 実行ファイルです (以下の「**Python 実行パス**」を参照)。

**プログラム ファイル パス。** (program\_file\_path) クライアントがプログラムを実行できる追加のディレクトリーのリスト。このオプションは、「**プログラム ファイル パスのみにアクセスを制限**」オプションが選択されていない場合は無視されます。すべてのパス名には、スラッシュ記号 (斜線) を使用する必要があります。セミコロンを使用して、複数のディレクトリーを指定します。

**最大ファイル サイズ。** (max\_file\_size) ストリームの実行中に作成される一時データ ファイルおよびエクスポート データ ファイルの最大サイズ (バイト単位) (SAS および SPSS Statistics のデータ ファイルには適用されません)。値 -1 は制限がないことを示します。

**一時ディレクトリー。** (temp\_directory) 一時データ ファイル (キャッシュ ファイル) を格納するのに使用されるディレクトリー。このディレクトリーは、別個の高速のドライブまたはコントローラーに配置するのが理想的です。このディレクトリーへのアクセス速度は、パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。複数の一時ディレクトリーを指定するには、それらをコンマで区切ります。これら複数のディレクトリーは、それぞれ別のディスクに配置する必要があります。最初のディレクトリーが最も頻繁に使用され、追加の各ディレクトリーは、ある種のデータ準備操作 (ソートなど) の実行中に並行処理が行われる場合に、一時的な作業ファイルを保管するために使用されます。各実行スレッドで、一時ストレージとして別々のディスクを使用できるようにすると、パフォーマンスが向上します。すべてのパス指定でスラッシュを使用してください。

注: SPSS Modeler Server の起動時に、このディレクトリー内に一時ファイルが生成されます。このディレクトリーへの必要なアクセス権限があることを確認してください (例えば、一時ディレクトリーが共有ネットワーク・フォルダーである場合)。権限がない場合は、SPSS Modeler Server の始動が失敗します。

**Python 実行パス。** (python\_exe\_path) 実行ファイル名を含む Python 実行ファイルの絶対パス。プログラム ファイルへのアクセスが制限されている場合は、Python 実行ファイルが格納されているディレクトリーを、そのプログラム ファイルのパスに追加する必要があります (上記の「**プログラム ファイル パスのみにアクセスを制限**」を参照)。

## パフォーマンス/最適化

**ストリームのリライト:** (stream\_rewriting\_enabled) サーバーがストリームをリライトすることで、ストリームを最適化できるようにします。例えば、サーバーは、データ・セットのサイズをできるだけ早く最小化するために、入力ノードの近くにデータ削減の操作をプッシュする場合があります。通常、このオプションを無効にすることが推奨されるのは、最適化が原因でエラーや予期しない結果が発生する場合だけです。この設定は、対応するクライアント最適化設定より優先されます。サーバーでこの設定が無効になっている場合、クライアントが有効に設定することはできません。ただし、サーバーでこの設定が有効になっている場合に、クライアントが無効に設定することは可能です。

**並行処理:** (max\_parallelism) ストリーム実行中に SPSS Modeler で使用できる並行ワーカー・スレッドの数を記述します。0 または負の数に設定すると、IBM SPSS Modeler はスレッド数をコンピューター上の使用可能なプロセッサの数に一致させます。このオプションのデフォルト値は -1 です。並行処理を無効にするには (複数のプロセッサを持つマシンの場合)、このオプションを 1 に設定します。制限付き並行処理を有効にするには、マシン上のプロセッサの数より小さい値に設定します。ハイパースレッド・プロセッサまたはデュアルコア・プロセッサは、2 つのプロセッサと見なされます。

**バッファ・サイズ (バイト)。** (io\_buffer\_size) サーバーからクライアントへ転送されるデータ・ファイルは、このバイト数のバッファを介して渡されます。

**キャッシュの圧縮:** (cache\_compression) キャッシュと、サーバーの一時ディレクトリー内の他のファイルの圧縮を制御する 0 から 9 の範囲内の整数値。圧縮により、ディスク領域の使用量が削減されます。このことは、スペースが制限されているときには重要になります。圧縮によってプロセッサ時間が増えますが、ほとんどすべての場合、ディスク・アクセス時間の短縮がそれを埋め合わせます。圧縮できるのは、順次アクセスされる特定のキャッシュだけであることに注意してください。このオプションは、ネットワーク学習アルゴリズムに使用されるような、ランダム・アクセスのキャッシュには適用されません。値を 0 にすると、圧縮が完全に無効になります。値が 1 から増えるにつれて圧縮度が高くなりますが、それに応じてアクセス時間が長くなります。デフォルト値は 1 です。ディスク領域が限られている場合、これより大きな値が必要になる場合があります。

**メモリー使用率の乗数:** (memory\_usage) ソートやその他のメモリー内キャッシュに割り振られる物理メモリーの比率を制御します。デフォルトは 100 です。これは、物理メモリーの約 10% に相当します。空きメモリーがある場合は、この値を高くするとソート・パフォーマンスが向上しますが、あまりに高くすると過度のページングの原因となるため、注意が必要です。

**モデル作成のメモリー制限パーセント:** (modelling\_memory\_limit\_percentage) Kohonen および *k*-Means の各モデルの学習に割り振られる物理メモリーの比率を制御します。デフォルトは 25% です。空きメモリーがある場合は、この値を高くすると学習パフォーマンスが向上しますが、あまりに高くすると、データがディスクにあふれる場合に過度のページングが発生する原因となるため、注意が必要です。

**モデル作成メモリーの上書きの許可:** (allow\_modelling\_memory\_override) 特定のモデル作成ノードで「**速度の最適化**」オプションを有効または無効にします。デフォルトでは有効に設定されます。このオプションにより、モデル作成アルゴリズムが、メモリーの比率制限オプションを無視して、使用可能なすべてのメモリーを要求できるようになります。サーバー・マシンのメモリー・リソースを共有する必要がある場合は、このオプションを無効にすることをお勧めします。

**最大および最小サーバー・ポート:** (max\_server\_port および min\_server\_port) インタラクティブ・モデルおよびストリーム実行のために必要なクライアントとサーバーの間の追加ソケット接続に使用できるポート番号の範囲を指定します。これらを指定した場合、サーバーは別のポートを listen する必要があります。範囲を制限しないと、ファイアウォールのあるシステム上のユーザーに問題を引き起こす可能性があります。どちらもデフォルト値は -1 です。これは「制限なし」を意味します。したがって、例えば、サーバーが 8000 以上のポートを listen するように設定する場合は、min\_server\_port を 8000、max\_server\_port を -1 に設定します。

ストリームを開くため、または実行するために、サーバーのメインポートに加えて追加ポートを開く必要があります。また、並行ストリームを開くこと、または実行することが必要な場合は、それに応じてさらに追加ポートを開く必要があります。これは、ストリーム実行からフィードバックを取得するために必要です。

デフォルトでは、IBM SPSS Modeler は使用可能な任意の開いたポートを使用します。そのようなポートが検出されない場合 (例えば、ファイアウォールによってすべて閉じられている場合)、ストリーム実行時にエラーが表示されます。ポートの範囲を構成するために、IBM SPSS Modeler では、並行ストリームごとにメイン・サーバー・ポートのほかに使用可能な 2 つの開いたポートと、接続されたクライアント内からの ODBC 接続ごとに 3 つの追加ポート (その ODBC 接続の期間中の ODBC 接続用の 2 つのポートおよび認証用の追加的な一時ポート) が必要になります。

**注:** ODBC 接続は、データベース接続リスト内の 1 つの項目であり、同じデータベース接続を使用して指定された複数のデータベース・ノード間で共有できます。

**注:** 接続が異なるタイミングで行われた場合に認証ポートを共有することは可能です。



注: IBM SPSS Collaboration and Deployment Services と SPSS Modeler Client の両方との通信で同じポートを使用することが、ベスト・プラクティスとして規定されています。これらは、`max_server_port` および `min_server_port` として設定できます。

注: これらのパラメーターを変更した場合、SPSS Modeler Server を再起動して変更を有効にする必要があります。

**配列フェッチの最適化:** (`sql_row_array_size`) SPSS Modeler Server が ODBC データ・ソースからデータをフェッチする方法を制御します。デフォルト値は 1 で、一度に 1 行をフェッチします。この値を大きくすると、サーバーはより大きいチャンクで情報を読み取り、指定した数の行を配列にフェッチします。一部のオペレーティング・システム/データベースの組み合わせでは、こうすることで SELECT 文のパフォーマンスが向上します。

## SQL

**SQL 文字列の最大の長さ:** (`max_sql_string_length`) SQL でデータベースからインポートされる文字列について、正常に渡すことを保証する最大文字数。オペレーティング・システムによっては、この値より長い文字列値は、警告なしに右から切り捨てられる場合があります。有効な範囲は 1 文字から 65,535 文字です。このプロパティはデータベース・エクスポート・ノードにも適用されます。

注: このパラメーターのデフォルト値は 2048 です。分析しているテキストが 2048 文字を超える長さである場合 (例えば SPSS Modeler Text Analytics Web フィード・ノードを使用している場合に超える可能性があります)、ネイティブ・モードで作業している場合はこの値を大きくすることをお勧めします。そのようにしないと、結果が切り捨てられることがあります。データベースおよびユーザー定義関数 (UDF) を使用している場合、この制限は発生しません。このことが、ネイティブ・モードと UDF モードの間の結果が異なる原因となります。

**自動 SQL 生成:** (`sql_generation_enabled`) ストリームに対して自動 SQL 生成を可能にします。これによってパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。デフォルトでは有効に設定されます。このオプションを無効にすることが推奨されるのは、データベースが SPSS Modeler Server から送信されたクエリをサポートできない場合のみです。この設定は、対応するクライアント最適化設定より優先されるので注意してください。また、スコアリングのために、この設定にかかわらず、モデル作成ノードごとに個別に SQL 生成を有効にする必要があることにも注意してください。サーバーでこの設定が無効になっている場合、クライアントが有効に設定することはできません。ただし、サーバーでこの設定が有効になっている場合に、クライアントが無効に設定することは可能です。

**SQL 文字列のデフォルト長.** (`default_sql_string_length`)。データベース・キャッシュ・テーブル内に作成される文字列の列のデフォルト幅を指定します。上流のデータ型の情報がない場合、データベース・キャッシュ・テーブル内に作成される文字列フィールドの幅は、デフォルトの 255 になります。データ内にこの値よりも幅が広い値がある場合、上流のデータ型ノードをこれらの値でインスタンス化するか、このパラメーターをこれらの文字列値に対応した大きい値に設定します。

**SQL タイプのロギングのサポート.** (`supported_sql_type_logging`)。デバッグ専用です。技術サポート担当者から指示された場合を除き、変更しないでください。

**データベース UDF の有効化.** (`db_udf_enabled`)。Y (デフォルト) に設定すると、SQL 生成オプションが、純粋な SPSS Modeler SQL ではなく、ユーザー定義関数 (UDF) SQL を生成します。UDF SQL は通常、純粋な SQL より優れています。



## SSL

**SSL の有効化:** (ssl\_enabled) SPSS Modeler と SPSS Modeler Server の接続のために SSL 暗号化を有効にします。

**鍵ストア。** (ssl\_keystore) サーバーの起動時にロードされる SSL 鍵データベース ファイル (絶対パスまたは SPSS Modeler インストール ディレクトリからの相対パスのいずれか)。

**鍵ストア stash ファイル。** (ssl\_keystore\_stash\_file) サーバーの起動時にロードされる鍵データベース・パスワード stash ファイルの名前 (絶対パスまたは SPSS Modeler インストール・ディレクトリからの相対パスのいずれか)。この設定をブランクのままにしたい場合に、SPSS Modeler Server に始動時にパスワードのプロンプトが出される場合、以下の説明を参照してください。

• Windows の場合:

1. options.cfg 内の ssl\_keystore\_stash\_file 設定に値が設定されていないことを確認します。
2. SPSS Modeler Server を再始動します。パスワードのプロンプトが出されます。正しいパスワードを入力して「**OK**」をクリックすると、サーバーが始動します。

• Linux/UNIX の場合:

1. options.cfg 内の ssl\_keystore\_stash\_file 設定に値が設定されていないことを確認します。
2. modelersrv.sh ファイル内の以下の行を見つけます。

```
if "$INSTALLEDPATH/$SCLEMDNAME" -server $ARGS; then
```

3. -request\_ssl\_password スイッチを次のように追加します。

```
if "$INSTALLEDPATH/$SCLEMDNAME" -request_ssl_password -server $ARGS; then
```

4. SPSS Modeler Server を再始動します。パスワードのプロンプトが出されます。正しいパスワードを入力して「**OK**」をクリックすると、サーバーが始動します。

**鍵ストア・ラベル。** (ssl\_keystore\_label) 指定された証明書のラベル。

注: SSL 用にサーバーをセットアップして管理コンソールを使用するには、SPSS Modeler Server が必要とする証明書をすべて、Deployment Manager トラストストア (../jre/lib/security の下) にインポートする必要があります。

注: これらのパラメーターを変更した場合、SPSS Modeler Server を再起動して変更を有効にする必要があります。

## Coordinator of Processes の構成

**ホスト:** (cop\_host) Coordinator of Processes Service のホスト名または IP アドレス。デフォルトの「spsscops」は、管理者が DNS の IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ホストのエイリアスとして追加できる仮の名前です。

**ポート番号:** (cop\_port\_number) Coordinator of Processes Service のポート番号。デフォルトの 8080 は、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のデフォルトです。

**コンテキスト・ルート。** (cop\_context\_root) Coordinator of Processes サービスの URL。

**ログイン名:** (cop\_user\_name) Coordinator of Processes Service への認証用のユーザー名。これは IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のログイン名であるため、セキュリティー・プロバイダーの接頭辞を含む場合があります (例: ad/jsmith)。

「パスワード」。(cop\_password) Coordinator of Processes Service への認証用のパスワード。

注: Modeler Administration Console を使用せずに、手動で *options.cfg* ファイルを更新する場合、ファイル内で指定した cop\_password の値を手動でエンコードする必要があります。平文パスワードは無効であり、平文パスワードを使用すると Coordinator of Processes への登録は失敗します。

パスワードを手動でエンコードするには、次の手順を実行します。

1. コマンド・プロンプトを開き、SPSS Modeler の ./bin ディレクトリーに移動します。
2. ユーザー名の入力を求められたら、ユーザー名 (*options.cfg* で指定している cop\_user\_name) を入力し、Enter キーを押します。
3. パスワードの入力を求められたら、そのユーザーのパスワードを入力します。

エンコードされたパスワードが、返された文字列の一部として、コマンド・ラインで二重引用符に囲まれて表示されます。以下に例を示します。

```
C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18\bin>pwutil
User name: copuser
Password: Pass1234
copuser, "0Tqb4n.ob0wrs"
```

4. エンコードされたパスワード (二重引用符は含めない) をコピーし、*options.cfg* ファイル内で、cop\_password の値のために既に存在する二重引用符の間にそのパスワードを貼り付けます。

**有効:** (cop\_enabled) サーバーが Coordinator of Processes への登録を試行するかどうかを決定します。デフォルトは登録しないです。これは、Coordinator of Processes を介して公開するサービスは管理者が選択する必要があるからです。

**SSL の有効化。** (cop\_ssl\_enabled) Coordinator of Processes サーバーへの接続に SSL を使用するかどうかを決定します。このオプションを使用する場合、SPSS Modeler Server JRE に SSL 証明書ファイルをインポートする必要があります。そのためには、SSL 証明書ファイルおよびその別名とパスワードを入手する必要があります。その後、以下のコマンドを SPSS Modeler Server で実行します。

```
$JAVA_HOME/bin/keytool -import -trustcacerts -alias $ALIAS_NAME -file $CERTIFICATE_FILE_PATH
-keystore $ModelerServer_Install_Path/jre/lib/security/cacerts
```

**サーバー名:** (cop\_service\_name) この SPSS Modeler Server インスタンスの名前です。デフォルトはホスト名です。

**説明:** (cop\_service\_description) このインスタンスの説明。

**更新間隔 (最小):** (cop\_update\_interval) キープアライブ・メッセージの間隔 (分) です。デフォルトは 2 です。

**重み:** (cop\_service\_weight) このインスタンスの重み。1 から 10 の整数で指定します。重みが大きいほど、接続数は増えます。デフォルトは、1 です。

**サービス・ホスト:** (cop\_service\_host) IBM SPSS Modeler Server ホストの完全修飾ホスト名。ホスト名のデフォルトは自動的に派生します。管理者は、マルチホームのホストのデフォルトをオーバーライドすることができます。

「**デフォルト・データ・パス**」。(cop\_service\_default\_data\_path) Coordinator of Processes に登録された IBM SPSS Modeler Server インストール済みシステムのデフォルトのデータ・パス。

## options.cfg で表示されるオプション

ほとんどの構成オプションは、IBM SPSS Modeler Administration Console を使用して変更できます。ただし、このセクションで説明するような例外がいくつかあります。このセクションに示すオプションは、options.cfg ファイルを編集することによって変更する必要があります。詳しくは、39 ページの『IBM SPSS Modeler Administration Console の使用』および 48 ページの『options.cfg ファイルの使用』を参照してください。options.cfg には、ここに記載されていない追加設定がある場合があります。

注: この情報は、リモート・サーバー (IBM SPSS Modeler Server など) にのみ適用されます。

**administrators:** 管理者権限を付与するユーザーのユーザー名を指定します。詳しくは、トピック 39 ページの『Modeler Administration Console でのアクセスの構成』を参照してください。

**allow\_config\_custom\_overrides:** 技術サポート担当者から指示された場合を除き、変更しないでください。

**fips\_encryption:** FIPS に準拠した暗号化を使用可能にします。デフォルトは N です。

**group\_configuration:** 有効になっている場合、IBM SPSS Modeler Server は、どのユーザーがサーバーにログオンできるかを制御する groups.cfg ファイルを検査します。詳しくは、55 ページの『グループの構成』を参照してください。

**max\_transfer\_size:** 内部システム専用です。変更しないでください。

**shell:** (UNIX サーバーのみ) UNIX シェルのデフォルト設定を上書きします (shell, "/usr/bin/ksh" など)。デフォルトでは、IBM SPSS Modeler は、IBM SPSS Modeler Server に接続しているユーザーのユーザー・プロファイルに定義されているシェルを使用します。

**start\_process\_as\_login\_user:** プライベート・パスワード・データベースを使用して SPSS Modeler Server を実行しており、root 以外のアカウントからサーバー・サービスを開始している場合は、これを Y に設定します。

**use\_bigint\_for\_count:** カウントされるレコードの数が、通常の整数 ( $2^{31}-1$ ) での上限を超えている場合、このオプションを Y に設定します。ストリームが DB2、SQL Server、または Teradata、Oracle または Netezza データベースに接続されている場合にこのオプションを Y に設定すると、レコード件数が必要な場合には (例えば、レコード集計ノードによって生成された「**Record\_Count**」フィールドで) 関数が使用されます。

このオプションが有効で DB2 または SQL Server で実行している場合は、SPSS Modeler はレコード集計に COUNT\_BIG() を使用します。Teradata、Oracle、または Netezza で実行している場合は SPSS Modeler は COUNT() を使用します。その他のすべてのデータベースの場合はこの機能の SQL プッシュバックはありません。違いは、use\_bigint\_for\_count が有効な場合にはすべてのレコード集計が BIG INT (または LONG) タイプとして保存されます。それに対し、このオプションが無効の場合には通常の整数タイプ (64 ビット符号付きの整数、最大値  $2^{63}-1$ ) として保存されます。

**cop\_ssl\_enabled:** SSL を使用して Coordinator or Processes サーバーに接続する場合に、このオプションを Y に設定します。このオプションを使用する場合、SPSS Modeler Server JRE に SSL 証明書ファイルをインポートする必要があります。そのためには、SSL 証明書ファイルおよびその別名とパスワードを入手する必要があります。その後、以下のコマンドを SPSS Modeler Server で実行します。

```
$JAVA_HOME/bin/keytool -import -trustcacerts -alias $ALIAS_NAME -file $CERTIFICATE_FILE_PATH  
-keystore $ModelerServer_Install_Path/jre/lib/security/cacerts
```

cop\_service\_default\_data\_path。このオプションを使用して、Coordinator of Processes に登録された IBM SPSS Modeler Server インストール済みシステムのデフォルトのデータ・パスを設定できます。

デフォルトでは、Kerberos 方式を使用する Analytic Server の認証は有効にされていません。Kerberos 認証を有効にするには、次の 3 つのプロパティを使用します。

as\_kerberos\_auth\_mode。Kerberos 認証を有効にするには、このオプションを Y に設定します。

as\_kerberos\_krb5\_conf。Analytic Server が使用する Kerberos 構成ファイルへのパスを指定します (例: c:\windows\krb5.conf)。

as\_kerberos\_krb5\_spn。Analytic Server Kerberos SPN を指定します (例: HTTP/ashost.mydomain.com@MYDOMAIN.COM)。

## SPSS Modeler Server の監視

Modeler Administration Console の監視用ペインには、SPSS Modeler Server コンピューター上で実行されているすべてのプロセスのスナップショットが表示されます。これは Windows タスク・マネージャーに似ています。監視用ペインをアクティブにするには、「サーバー管理者」ペインの該当するサーバーの下にある、監視ノードをダブルクリックします。これにより、サーバーからのデータの現在のスナップショットがペインに取り込まれます。データは、表示された間隔でリフレッシュされます (デフォルトは 1 分ごと)。データを手動でリフレッシュするには、「リフレッシュ」ボタンをクリックします。SPSS Modeler Server プロセスのみをリストに表示するには、「SPSS Modeler プロセス以外を除外」ボタンをクリックします。

## options.cfg ファイルの使用

options.cfg ファイルは、[サーバーのインストール先へのパス]/config ディレクトリーにあります。設定は、コンマで区切られた名前と値のペアで表現されます。この場合、**名前**はオプションの名前、**値**はオプションの**値**です。ポンド (ハッシュ) 記号 (#) で、コメントを示します。

注: この構成ファイルではなく、IBM SPSS Modeler Administration Console を使用して構成オプションを変更できますが、いくつかの例外があります。詳しくは、トピック 47 ページの『options.cfg で表示されるオプション』を参照してください。

IBM SPSS Modeler Administration Console を使用すると、サーバー・ポート以外のすべてのオプションは、サーバーを再起動しなくても変更できます。詳しくは、トピック 39 ページの『IBM SPSS Modeler Administration Console の使用』を参照してください。

注: この情報は、リモート・サーバー (IBM SPSS Modeler Server など) にのみ適用されます。

## デフォルト・ファイルに追加可能な構成オプション

デフォルトでは、データベース内キャッシングが IBM SPSS Modeler Server で有効化されています。次の行を options.cfg ファイルに追加して、この機能を無効にできます。

```
enable_database_caching, N
```

これにより、一時ファイルがデータベース内ではなくサーバー上に作成されます。

IBM SPSS Modeler Server の構成オプションを表示または変更する手順:

1. テキスト・エディターを使用して、options.cfg ファイルを開きます。
2. 変更対象のオプションを見つけます。すべてのオプションの一覧は、40 ページの『SPSS Modeler Server の構成』を参照してください。

3. 必要に応じて値を編集します。パラメーターの区切り記号として、すべてのパス名値には円記号でなく斜線 (/) を使用する必要があります。
4. ファイルを保存します。
5. 変更が効力を発揮するように、IBM SPSS Modeler Server を停止し、その後再起動します。詳しくは、トピック 27 ページの『IBM SPSS Modeler Server の開始および停止』を参照してください。

## 使用されていないデータベース接続の終了

デフォルトで、IBM SPSS Modeler は接続にアクセスされるとデータベースへの接続を少なくとも 1 つキャッシュします。データベース・アクセスが必要なストリームが実行されていない場合でも、データベース・セッションが開かれます。

データベース接続をキャッシュすると、ストリームが実行されるごとに IBM SPSS Modeler がデータベースに再接続する必要がなくなるため、実行時間を短縮できます。ただし、一部の環境では、アプリケーションができるだけ迅速にデータベース・リソースをリリースすることが重要です。使用されていないデータベースへの接続を維持する IBM SPSS Modeler セッションが多すぎる場合、データベース・リソースが消耗する場合があります。

カスタム・データベース構成ファイルの IBM SPSS Modeler オプション `cache_connection` をオフにして問題を回避できます。このオプションをオフにすることによって、IBM SPSS Modeler セッションで長期間接続を使用している場合に発生する可能性があるデータベース接続での障害 (タイムアウトなど) に対する影響を IBM SPSS Modeler が受けないようにすることもできます。

使用されていないデータベース接続を終了するには

1. [サーバーのインストール先へのパス]/`config` ディレクトリーを検索します。
2. 次のファイルを追加します (すでにある場合は、そのファイルを開きます)。

```
odbc-custom-properties.cfg
```

3. 次の行をファイルに追加します。

```
cache_connection, N
```

4. ファイルを保存してクローズします。
5. IBM SPSS Modeler Server を起動して、変更が有効になるようにします。

---

## 安全にデータを転送するための SSL の使用

Secure Sockets Layer (SSL) は、2 つのコンピューター間で転送するデータを暗号化するためのプロトコルです。SSL を使用することにより、コンピューター間の通信が安全なものとなります。SSL を使用して、ユーザー名/パスワードの認証およびサーバー/クライアント間で交換する内容を暗号化することができます。

### SSL の動作方法

SSL は、サーバーの ID を公開鍵にバインドする公開鍵証明書のほか、サーバーの公開鍵と秘密鍵に依存します。

1. クライアントがサーバーに接続する場合、クライアントは公開鍵証明書を使用してサーバーを認証します。
2. クライアントは乱数を生成し、サーバーの公開鍵を使用して番号を暗号化し、暗号化されたメッセージをサーバーに送信します。



3. サーバーは秘密鍵を使用して乱数を復号化します。
4. 乱数から、サーバーとクライアントは、後続する情報の暗号化および復号化に使用するセッション鍵を作成します。

公開鍵証明書は通常、認証期間によって署名されています。VeriSign や Thawte などの認証期間は、公開鍵証明書に含まれるセキュリティー資格情報を発行、認証、および管理する組織です。認証期間は、サーバーの ID を確認します。認証期間は通常、証明書に課金しますが、自己署名証明書を作成することもできます。

## SSL を使用したクライアント-サーバー間およびサーバー/サーバー間通信の保護

SSL を使用してクライアント/サーバー通信およびサーバー/サーバー通信を保護するための主なステップは、以下のとおりです。

1. SSL 証明書と鍵を取得およびインストールします。
2. サーバー管理アプリケーション (IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager) で、SSL の有効化と構成を行います。
3. 強度が 2048 ビットよりも大きい暗号化証明書を使用する場合は、クライアント・コンピューターに無制限強度暗号をインストールします。を参照してください。
4. ユーザーにサーバー接続時に SSL を有効化するよう指示します。

注: サーバー製品がクライアントとして機能する場合があります。例えば、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository に接続する IBM SPSS Statistics Server などです。この場合、IBM SPSS Statistics Server は、クライアント となります。

### SSL 証明書と鍵の取得およびインストール

SSL サポートを構成するために最初に実行する必要がある手順は以下のとおりです。

1. SSL 証明書および鍵ファイルを取得します。それには、3 つの方法があります。
  - 公的認証機関 (Verisign、Thwaite、または Entrust など) から証明書および鍵ファイルを購入します。公的認証機関 (CA) は、使用するサーバーを認証するための証明書に署名します。
  - 第三者認証局を使用して鍵および証明書ファイルを生成します。この方法を採用する場合は、第三者認証局のルート証明書を、クライアントとサーバーの鍵ストア・ファイルにインポートする必要があります。詳しくは、トピック 52 ページの『サードパーティのルート CA 証明書のインポート』を参照してください。
  - 内部の自己署名認証局を使用して鍵および証明書ファイルを生成します。これを行うための手順は以下のとおりです。
    - a. 鍵データベースを用意します。詳しくは、トピック 51 ページの『SSL 鍵データベースの作成』を参照してください。
    - b. 自己署名証明書を作成します。詳しくは、トピック 52 ページの『自己署名 SSL 証明書の作成』を参照してください。
2. ステップ 1 で作成された .kdb ファイルおよび .sth ファイルを、IBM SPSS Modeler Server がアクセスできるディレクトリーにコピーし、*options.cfg* ファイルでそのディレクトリーへのパスを指定します。

注: ディレクトリー・パスではスラッシュを区切り文字として使用してください。

3. *options.cfg* ファイルで以下のパラメーターを設定します。

- ssl\_enabled、Y
  - ssl\_keystore、"<filename>.kdb" (<filename> は鍵データベースの名前)
  - ssl\_keystore\_stash\_file、"<filename>.sth" (<filename> は鍵データベース・パスワード stash ファイルの名前)
  - ssl\_keystore\_label、<label> (<label> は証明書のラベル)
4. 自己署名証明書または第三者証明書の場合、証明書をクライアント・システムにインストールします。購入された公的 CA 証明書の場合は、このステップは不要です。証明書を含むディレクトリーは、通常の参照では表示できないようにアクセス権限が設定されていることを確認してください。詳しくは、トピック 52 ページの『自己署名 SSL 証明書のインストール』を参照してください。

**GSKit を実行するための環境の構成:** GSKCapiCmd は非 Java ベースのコマンド ライン ツールであり、このツールを使用するために Java™ をシステムにインストールする必要はありません。このツールは <Modeler installation directory>/bin フォルダにあります。IBM Global Security Kit (GSKit) を実行するために環境を構成するプロセスは、使用中のプラットフォームによって異なります。

Linux/Unix 用に構成するには、共有ライブラリ ディレクトリ <Modeler installation directory>/lib を環境に追加します。

```
$export <Shared library path environment variable>=<modeler_server_install_path>/bin
$export PATH=$PATH:<modeler_server_install_path>/bin
```

共有ライブラリ パスの変数名は、以下のようにプラットフォームによって異なります。

- AIX で使用する変数名: LIBPATH
- HP-UX で使用する変数名: SHLIB\_PATH
- Linux で使用する変数名: LD\_LIBRARY\_PATH

例えば、Linux で環境を設定するには、以下を使用します。

```
$export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/gskit/bin
$export PATH=$PATH:/path/to/gskit/bin
```

## ファイルに対するアカウントのアクセス

SSL ファイルにアクセスするアカウントに対して、必ず正しい許可を付与してください。

1. 接続用に SPSS Modeler が使用するすべてのアカウントに対して、SSL ファイルに対する読み取りアクセス権限を付与してください。
2. Windows の場合、ユーザー・アクセス制御 (UAC) が有効であると、アカウントが管理者グループ内にあり、その管理者グループに許可が付与されているだけでは不十分です。さらに以下のいずれかのアクションを実行する必要があります。
  - アカウントに個別に許可を付与します。
  - 新規グループを作成し、アカウントを新規グループに追加し、SSL ファイルにアクセスするための許可をそのグループに付与します。
  - UAC を無効にします。

**SSL 鍵データベースの作成:** GSKCapiCmd ツールを使用して、鍵データベースを作成します。ツールを使用する前に、環境を構成する必要があります。詳しくは、トピック『GSKit を実行するための環境の構成』を参照してください

鍵データベースを作成するには、GSKit を実行して以下のコマンドを入力します。

```
gsk<ver>capiCmd[_64] -keydb -create -populate -db <filename>.kdb -pw <password> -stash
```

ここで、<ver> は GSKit のバージョン番号、<filename> は鍵データベース ファイルに使用する名前、<password> は鍵データベースのパスワードです。

-stash オプションは、鍵データベースと同じパスに stash ファイル (ファイル拡張子は .sth) を作成します。鍵データベースへのパスワードをコマンド ラインに毎回入力する必要がなくなるように、GSKit は stash ファイルを使用して鍵データベースへのパスワードを取得します。

注: この .sth ファイルには強力なファイル システム保護を使用する必要があります。

**自己署名 SSL 証明書の作成:** 自己署名証明書を生成してこれを鍵データベースに保管するには、以下のコマンドを使用します。

```
gsk<ver>capicmd[_64] -cert -create -db <filename>.kdb -stashed -dn "CN=myserver,OU=mynetwork,O=mycompany,C=mycountry" -label <label> -expire <Number of days certificate is valid> -default_cert yes
```

ここで、<ver> は GSKit のバージョン番号、<filename> は鍵データベース ファイルの名前、<Number of days certificate is valid> は証明書が有効な物理的日数、<label> は、ファイルの識別に役立つ説明用のラベル (例えば *myselfsigned* のようなラベルの使用が可能) です。

**自己署名 SSL 証明書のインストール:** SSL を使用してサーバーに接続するクライアント マシンのために、証明書の公開部分をクライアントに配布することで、これをクライアントの鍵データベースに保管できるようにする必要があります。これを行うには、次のようにします。

1. 以下のコマンドを使用して、公開部分をファイルに抜き出します。

```
gsk<ver>capicmd[_64] -cert -extract -db <filename>.kdb -stashed -label <label> -format ascii -target mycert.arm
```

2. *mycert.arm* をクライアントに配布します。これを *jre/bin* ディレクトリにコピーする必要があります。
3. 以下のコマンドを使用して、新しい証明書をクライアントの鍵データベースに追加します。

```
keytool -import -alias <label> -keystore cacerts -file mycert.arm
```

パスワードを求めるプロンプトが表示されたら、*changeit* を使用してください。keytool は <Modeler installation directory>%jre%bin ディレクトリにあります。

4. 新しく生成された *cacerts* ファイルを *jre%lib%security* ディレクトリにコピーし、既存のバージョンを置き換えます。

**サードパーティのルート CA 証明書のインポート:** 有名な認証局 (CA) から証明書を購入したり、自己署名証明書を作成したりする代わりに、サードパーティの認証局を使用して、ご使用のサーバー証明書に署名することができます。サードパーティ CA によって署名されたサーバー証明書を検証するために、クライアントおよびサーバーがサードパーティ CA のルート証明書にアクセスできる必要があります。これを行うには、次のようにします。

1. サードパーティ CA のルート証明書を取得します。このプロセスは、サードパーティ CA の手順によって異なります。サードパーティ CA は多くの場合、自身のルート証明書をダウンロードできるようにしています。

2. 以下のコマンドを使用して、証明書をサーバーの鍵データベースに追加します。

```
gsk<ver>capicmd[_64] -cert -add -db <filename>.kdb -stashed -label <label> -file <ca_certificate>.crt -format binary -trust enable
```

3. 以下のコマンドを使用して、証明書をクライアントの鍵データベースに追加します。

```
C:> cd <Modeler Client installation path>%jre%bin  
C:> keytool -import -keystore ..%lib%security%cacerts -file <ca_certificate>.crt -alias <label>
```

パスワードを求めるプロンプトが表示されたら、*changeit* を使用してください。keytool は <Modeler installation directory>\jre\bin ディレクトリにあります。

4. 以下のコマンドを使用して、ルート CA 証明書と共にサーバーの鍵データベースを検証します。

```
gsk<ver>capicmd[_64] -cert -validate -db <filename>.kdb -stashed -label <label>
```

検証に成功した場合、OK というメッセージが返されます。

注：上記で説明するコマンドでは、バイナリ形式のサードパーティ CA ルート証明書が使用されています。証明書が ASCII 形式の場合、*-format ascii* オプションを使用してください。

*-db* パラメータは、サードパーティ CA ルート証明書をインポートする鍵データベースの名前を指定します。

*-label* パラメータは、鍵データベース ファイル内のサードパーティ CA ルート証明書用に使用するラベルを指定します。ここで使用するラベルは、IBM SPSS Modeler options.cfg ファイル内で使用されるラベルと一切関係ないため、任意のラベルを指定できます。

*-file* パラメータは、サードパーティ CA ルート証明書を含むファイルを指定します。

## IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager の SSL の有効化および設定

1. 自己署名 SSL 証明書をインストールする場合、作成した cacerts ファイルを <Deployment Manager installation directory>\jre\lib\security ディレクトリにコピーします。詳しくは、トピック 52 ページの『自己署名 SSL 証明書のインストール』を参照してください。
2. サーバー管理アプリケーション ( IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager ) を起動し、サーバーに接続します。
3. 設定ページで、「Secure Sockets Layer」を「はい」に設定します。
4. 「SSL 公開鍵ファイル (SSL Public Key File)」で、公開鍵ファイルへのフル・パスを指定します。
5. 「SSL 秘密鍵ファイル (SSL Private Key File)」で、秘密鍵ファイルへのフル・パスを指定します。

注：公開鍵および秘密鍵を 1 つのファイルに保存する場合、「SSL 公開鍵ファイル (SSL Public Key File)」および「SSL 秘密鍵ファイル (SSL Private Key File)」で同じファイルを指定します。

6. メニューから次の項目を選択します。

「ファイル」 > 「保存」

7. サーバー・サービスまたはデーモンを再起動します。再起動すると、SSL パスワードを入力するよう指示があります。Windows では、「このパスワードを記憶する」を選択して、パスワードを安全に保存することはできます。このオプションを使用すると、サーバーを起動するごとにパスワードを入力する必要がなくなります。

## 無限強度暗号のインストール

製品に付属している Java Runtime Environment では、米国から輸出可能な強度の暗号が有効になっています。データのセキュリティを強化するために、無限強度暗号にアップグレードすることをお勧めします。この手順は、クライアントとサーバーのどちらのインストールに対しても繰り返す必要があります。

## 無制限強度暗号をインストールする方法

1. Unrestricted SDK JCE policy files を IBM.com からダウンロードします (Java 7 に対応するファイルを選択します)。

2. 圧縮ファイルにパッケージ化された、制限されていない管轄権ポリシー・ファイルを解凍します。圧縮ファイルには、US\_export\_policy.jar ファイルと local\_policy.jar ファイルが含まれています。WebSphere Application Server のインストール・システムで、
3. ディレクトリー jre/lib/security から US\_export\_policy.jar および local\_policy.jar の既存のコピーをバックアップします。
4. US\_export\_policy.jar ファイルおよび local\_policy.jar ファイルの既存のコピーを、ダウンロードして抽出した 2 つのファイルに置き換えます。
5. 必要に応じて IBM SPSS Modeler クライアントまたはサーバーを再起動します。

## ユーザーによる SSL の有効化

ユーザーがクライアント製品を使用してサーバーに接続する場合、サーバーに接続するために、ダイアログ・ボックスで SSL を有効化する必要があります。

## Cognos BI SSL 接続

HTTPS および SSL セキュア・ポートを使用して Cognos BI サーバーに接続するには、最初に Cognos BI の内部および外部のディスパッチャー設定をいくつか変更する必要があります。必要な変更を行う方法について詳しくは、「Cognos BI Server Configuration and Administration」ガイドを参照してください。

ディスパッチャー設定を変更した後に、以下の手順に従って、Cognos BI で作成した SSL 証明書を SPSS Modeler JRE にインポートします。

1. Cognos Configuration で、IBM Cognos BI 鍵ストアのパスワードを以下のように定義します。
  - a. 「エクスプローラー」ウィンドウで、「暗号化」 > 「Cognos」をクリックします。
  - b. 「プロパティ」ウィンドウの「暗号鍵設定」で、暗号鍵ストアのパスワードを設定します。
  - c. 「ファイル」メニューから、「保存」を選択します。
  - d. 「アクション」メニューから、「再起動」を選択します。
2. コマンド・ラインから、c10\_location¥bin ディレクトリーに移動します。
3. JAVA\_HOME 環境変数を、Cognos BI を実行しているアプリケーション・サーバーが使用している Java(TM) Runtime Environment の場所に設定します。以下に例を示します。
 

```
set JAVA_HOME=c10_location¥bin¥jre¥<version>
```
4. コマンド・ラインから、証明書ツールを実行します。以下に例を示します。
 

```
ThirdPartyCertificateTool.bat -E -T -r ca.cer -k ..¥configuration¥encryptkeypair¥jEncKeystore -p <password>
```
5. ca.cer ファイルを SPSS Modeler Server の場所にコピーします。
6. コマンド・ラインを開き、<ModelerInstallationLocation>¥jre¥bin フォルダーに切り替えます。
7. コマンドを実行して、証明書をインポートします。以下に例を示します。
 

```
..¥keytool -import -alias ca -file <Directory where ca.cer is located>¥ca.cer -keystore "<ModelerInstallationLocation>¥jre¥lib¥security¥cacerts"
```

これで HTTPS および SSL セキュア・ディスパッチャーを使用して Cognos BI に接続できます。以下に例を示します。

```
https://9.119.83.37:9343/p2pd/servlet/dispatch
```

## Cognos TM1 SSL 接続

HTTPS および SSL セキュア・ポートを使用して Cognos TM1 に接続するには、次の手順に従います。



1. Tomcat SSL を構成します (例えば、詳しくは、<http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/ssl-howto.html> を参照してください)。
  - a. コマンド・ラインから、`C:%Program Files%ibm%cognos%tm1_64%bin64%jre%7.0%bin` ディレクトリー (デフォルトのインストール・パス) に移動し、以下のコマンドを実行して、`.keystore` というファイルをホーム・フォルダー内に生成します。
 

```
keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA
```
  - b. `C:%Program Files%ibm%cognos%tm1_64%tomcat%conf` フォルダーで、以下のコネクター設定を `server.xml` ファイルに追加します。
 

```
<Connector SSLEnabled="true" acceptCount="100" clientAuth="false"
  disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" maxThreads="25"
  port="8443" keystoreFile="/Users/loiane/.keystore" keystorePass="password"
  protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
  secure="true" sslProtocol="TLS" />
```
  - c. IBM Cognos TM1 アプリケーション・サーバー・サービスを再起動します。
2. コマンド・ラインから、以下のコマンドで、新しく作成した鍵ストアの証明書ファイルをエクスポートします。
 

```
keytool -export -alias tomcat -file certfile.cer -keystore C:%Users%Administrator%.keystore
```
3. コマンド・ラインから、以下のコマンドで、SPSS Modeler Server が使用する証明書ファイルを JRE にインポートします。
 

```
keytool -import -alias as -file C:%Leon%Temp%certfile.cer -keystore
  "c:%Program Files%IBM%SPSS%Modeler%<version>%jre%lib%security%cacerts"
```

これで HTTPS および SSL セキュア・ポート番号を使用して Cognos TM1 に接続できます。

---

## グループの構成

一般的に、認証ユーザーは 1 つ以上のセキュリティー・グループに所属します。SPSS Modeler Server に対応するグループベースの構成を使用した場合、認証済みユーザーが属するグループを使用して、サーバーへのログインの許可や拒否を行ったり、ユーザー・セッションのオプション設定をカスタマイズしたりすることができます。

以下のシナリオでは、グループ構成がサポートされます。

- SPSS Modeler Server サービスがローカル・システム・アカウントまたは root アカウントで実行され、ユーザーが明示的な資格情報またはシングル・サインオン (SSO) を使用してログインするデフォルトのインストール済み環境。この場合、グループはファイル・アクセスなどを制御するために使用される、ユーザーのオペレーティング・システム・セキュリティー・グループです。
- SPSS Modeler Server サービスが非特権アカウントで実行され、ユーザーが SSO を使用してログインする非 root のインストール済み環境。この場合、グループは SSO プリンシパルと関連付けられている LDAP グループです。これらのグループは、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services の LDAP セキュリティー・プロバイダーから取得されるので、このシナリオを有効にするには、いくつかの追加構成が必要です。詳しくは、21 ページの『SSO ユーザーの所属グループの取得』を参照してください。

これら 2 つのいずれのシナリオも当てはまらない場合、ユーザーのグループは使用できず、グループ構成はサポートされません。特に、SPSS Modeler Server サービスが非特権アカウントで実行され、ユーザーがユーザー名とパスワードを使用してログインする非 root のインストール済み環境では、オペレーティング・システム・グループをサーバーは使用できず、グループ構成はサポートされません。

グループベース構成の原則は、ユーザーの所属グループに応じてユーザーのセッションに適用されるオプション設定を変更できるということです。これらはサーバー側の設定であり、通常、すべてのセッションに対

して同様に設定された SPSS Modeler Server の options.cfg ファイルから読み取られます。options.cfg ファイルにはすべてのセッションについてのデフォルト設定が指定されていますが、特定のセッションのために設定のサブセットをオーバーライドする、グループ固有の構成ファイルがいくつか存在する場合もあります。

グループ構成により、以下のような各種設定を制御することができます。

- ファイルと DSN へのアクセスの制御
- リソースの使用の制御
- 一時ファイルのスペースの割り当て

group\_configuration オプションを options.cfg で有効にすると、IBM SPSS Modeler Server は groups.cfg ファイルを確認して、サーバーにログオンできるユーザーを制御します。デフォルト値は N です。以下に示す groups.cfg の例では、Test グループによるサーバーへのアクセスを拒否し、指定された構成を持つ Fraud グループのアクセスを許可しています。アスタリスクは、他のすべてのグループがデフォルト構成を使用したアクセスを許可されることを意味します。

```
Test, DENY
Fraud, "groups/fraud.cfg"
*,
```

上記の Fraud に対するものなどの特定のグループ構成では、そのグループのメンバーのパフォーマンスを強化するために、特定のデータ・ソースへのアクセスが制限されたり、SQL プッシュバック、メモリー使用量、マルチスレッド化などに関係するリソース設定が変更されたりする場合があります。

## グループ別の DSN アクセスの制御

多要素認証 (MFA) では、ユーザーがその所属グループに応じてアクセスできる ODBC データ ソース名 (DSN) のセット内に、ユーザーを制限できることが求められます。

これを実現するための方式は、ファイル アクセスについての既存の方式に類似しています。options.cfg で以下の 2 つの構成設定を使用できます。

```
sql_data_sources_restricted, N
sql_data_source_path, ""
```

sql\_data\_sources\_restricted が Y に設定された場合、ユーザーは関連付けられたパスにリストされている DSN に制限されます。DSN は標準のパス分離文字で区切られます。このパス分離文字は、Windows の場合は ; (セミコロン)、UNIX の場合は : (コロン) です。例えば、Windows の場合は以下のとおりです。

```
sql_data_sources_restricted, Y
sql_data_source_path, "Fraud - Analytic;Fraud - Operational"
```

この制限が有効な場合、以下の結果となります。

- ユーザーがデータ ソースを参照するとき (例えば、ODBC 接続ダイアログや PSAPI セッション getServerDataSourceNames API を使用した場合)、サーバー システムに定義されたすべての DSN が表示される代わりに、options.cfg パスに定義された DSN のサブセットのみがユーザーに表示されます。サーバーに定義されていない DSN がパスに含まれる場合もありますが、これらは無視され、これらの名前はユーザーに表示されないことに注意してください。

- スクリプトまたは PSAPI を使用する ODBC ノード (または ODBC 接続を使用するノード) をユーザーが構築し、options.cfg パスに含まれていない DSN をユーザーが指定した場合、このノードは実行されず、「次のデータ ソースへのアクセスが拒否されました: <X>」のようなエラーがユーザーに表示されます。

データ ソース パスには、ファイル パスを表すために他の場所で記載されている、PATH、GROUP、および USER の挿入を含めることができます。PATH の挿入により、グループベースの構成が使用された場合にユーザーの所属グループに応じてパスを徐々に構築することができます。DSN を所有するグループの名前から DSN の名前を付けることが妥当な場合もあります。

前の例に基づき、Fraud データ ソースへのアクセスが、Fraud Analysts グループのメンバーにのみ許可される場合、サイトはグループ構成を使用して、少なくとも以下の行を含む、Fraud Analysts に固有の構成を作成することができます。

```
sql_data_source_path, "${PATH};Fraud - Analytic;Fraud - Operational"
```

この例では PATH 接頭部を追加することにより、Fraud Analysts は、すべてのユーザーまたはメンバーとして所属する他のグループに許可されている他のデータ ソースにもアクセスできます。

---

## サーバー ログ

IBM SPSS Modeler Server は重要なアクションの記録を server\_logging.log というログ ファイルに保持します。UNIX では、このファイルはインストール ディレクトリの log フォルダにあり、Windows では、このファイルは %ALLUSERSPROFILE%/IBM/SPSS/Modeler Server/<バージョン>/log にあります。

ご使用のインストール済み環境でのロギングの実行方法を制御する設定は、log4cxx.properties ファイルに含まれています。

### ログ ファイルの場所の変更

ログ ファイルのデフォルトの場所は、log4cxx.properties ファイルで以下のように設定されています。

```
log4j.appender.MainLog.File=${app_log_location}/${PROFILE_NAME}/${app_type}logging.log
```

ログ ファイルの場所を変更するには、この項目を編集します。

### トレースの有効化

メインのアクションを示す基本的な情報のリスト以上に細かい詳細が必要となる場合があります。例えば、問題の識別を支援するために、サポート スタッフからそのような詳細を要求される場合があります。このような場合、ログを変更して、より詳しいトレース情報を提供できます。

トレースを有効にするには、log4cxx.properties ファイル内の行 log4j.rootLogger=INFO, MainLog, ConsoleLog を無効にして、同じ場所で以下の行を有効にします。log4j.rootLogger=TRACE, MainLog, TraceLog

トレース ログの場所を変更するには、以下の項目を編集します。

```
log4j.appender.TraceLog.File=${app_log_location}/${PROFILE_NAME}/${app_type}tracing_${PROCESS_ID}.log
```

### ロギング オプションの変更

log4cxx.properties ファイルには、各種イベントがログに記録される方法を定義するコントロールが含まれています。これらのコントロールは通常、ログ ファイルにアクションを記録するための **INFO**、またはコ

ユーザーに潜在的な問題を通知するために **WARN** のいずれかに設定されています。ログ ファイルを使用して潜在的なエラーを識別する場合、一部のコントロールを **TRACE** に設定することもできます。

## ログ ファイルのサイズの制御

デフォルトでは、ログ ファイルのサイズは SPSS Modeler Server を使用するたびに増加していきます。ログが大きくなりすぎるのを防ぐために、ログが毎日最初から始まるように設定するか、またはログのサイズ制限を定義できます。

ログが毎日新しいログとして開始されるように設定するには、log4cxx.properties ファイルで、以下の項目を使用します。

```
log4j.appender.MainLog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender  
log4j.appender.MainLog.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
```

または、ログのサイズ制限 (例えば 8 Mb) を定義するには、log4cxx.properties ファイルで以下の項目を使用します。

```
log4j.appender.MainLog=org.apache.log4j.RollingFileAppender  
log4j.appender.MainLog.MaxFileSize=8MB
```

---

## 第 5 章 パフォーマンスの概要

データを分析中の実際のパフォーマンスは、サーバーとデータベースの構成からストリーム内の個々のノードの順序まで、多くの要因に影響されます。通常、以下を実行すると、最高のパフォーマンスを得ることができます。

- データは DBMS に格納し、できるかぎり SQL 生成および最適化を使用する。
- 7 ページの『第 2 章 アーキテクチャーとハードウェアに関する推奨事項』に示された推奨事項を満たす、またはそれを超えるハードウェアを使用する。
- クライアントとサーバーのパフォーマンスと最適化の設定が適切に構成されていることを確認する。  
SPSS Modeler が SPSS Modeler Server インストールに接続されている場合、サーバーのパフォーマンスを最適化の設定の方がクライアントのそれらの設定より優先されます。
- 最高のパフォーマンスを発揮できるようにストリームを設計する。

これらパフォーマンス要因のそれぞれの詳細は、次のセクションを参照してください。

---

### サーバーのパフォーマンスと最適化の設定

一定の IBM SPSS Modeler Server 設定値は、パフォーマンスを最適化するように構成できます。これらの設定は、IBM SPSS Modeler Server に含まれている IBM SPSS Modeler Administration Console アプリケーションを使用して調整できます。詳しくは、トピック 39 ページの『IBM SPSS Modeler Administration Console の使用』を参照してください。

設定値は、IBM SPSS Modeler Administration Console 構成ウィンドウの「パフォーマンスと最適化」の見出しの下でグループ化されています。各設定値は、ほとんどのインストールで最適なパフォーマンスになるように、事前に構成されています。ただし、使用する特定のハードウェア、データ・セットのサイズ、およびストリームの内容に応じて、設定値を調整する必要があります。詳しくは、トピック 42 ページの『パフォーマンス/最適化』を参照してください。

---

### クライアントのパフォーマンスと最適化の設定

クライアントのパフォーマンスと最適化の設定は、「ストリームのプロパティ」ダイアログボックスの「オプション」タブから利用可能です。これらのオプションを表示するには、クライアントのメニューから、次を選択します。

「ツール」 > 「ストリームのプロパティ」 > 「オプション」 > 「最適化」

最適化設定を使用して、ストリームのパフォーマンスを最適化することができます。IBM SPSS Modeler Server が使用されている場合のパフォーマンスと最適化の設定は、クライアントの設定より優先されません。これらの設定がサーバーで無効になっている場合、クライアントが有効に設定することはできません。ただし、これらの設定がサーバーで有効になっている場合は、クライアントが無効に設定することは可能です。

注：データベース・モデル作成および SQL 最適化では、IBM SPSS Modeler Server 接続が IBM SPSS Modeler コンピューター上で可能でなければなりません。この設定を有効にすると、データベース・アルゴ



リズムにアクセスし、IBM SPSS Modeler から SQL を直接プッシュバック、IBM SPSS Modeler Server にアクセスできます。現在のライセンスステータスを確認するには、IBM SPSS Modeler メニューから次を選択します。

「ヘルプ」 > 「バージョン情報」 > 「その他の詳細」

接続が有効な場合、「ライセンス ステータス」タブにオプション「サーバーの有効化」が表示されません。

詳しくは、トピック 15 ページの『IBM SPSS Modeler Server に接続中』を参照してください。

注：SQL プッシュバックおよび最適化がサポートされているかどうかは、使用しているデータベースの種類によって異なります。IBM SPSS Modeler 18 での使用がサポートおよびテストされているデータベースおよび ODBC ドライバーの最新情報については、当社サポート・サイト (<http://www.ibm.com/support>) を参照してください。

**ストリームのリライトを有効にする**：このオプションを選択すると、IBM SPSS Modeler のストリームのリライトが有効になります。リライトには 4 種類あり、それらの 1 つ以上を選択することができます。ストリームのリライトは、ストリーム内のノードをバックグラウンドで並べ替え、ストリームの意味論を変更することなくストリームをより効率的に操作できるようにする処理です。

- **SQL 生成の最適化**：このオプションを選択すると、より多くのストリーム操作がデータベースにプッシュバックされて SQL 生成を使用して実行されるように、ストリーム内のノードが並べ替えられます。SQL へ変換できないノードが検出されると、SQL へ変換可能な下流にあるかどうか、またそれを、ストリームの意味論に影響を与えずに安全に問題のノードの前に移動できるかどうかを調べることができます。データベースの方が IBM SPSS Modeler より効率的に操作を実行できるだけでなく、このようなプッシュバックによって IBM SPSS Modeler で処理するために返されるデータ・セットのサイズも小さくすることができます。この結果、ネットワークトラフィックを減らし、ストリーム操作を高速化することができます。SQL 最適化を有効にするには、「SQL 生成」チェックボックスをオンにする必要があります。
- **CLEM 式の最適化**：このオプションを選択すると、最適化プログラムは、ストリームの実行前に事前処理できる CLEM 式を検索して処理速度を高めることができます。単純な例として、 $\log(\text{salary})$  という式が指定されると、最適化プログラムは、実際の salary 値を計算してそれを処理のために引き渡します。このようにすると、SQL プッシュバックと IBM SPSS Modeler Server の両方のパフォーマンスを向上させることができます。
- **シンタックスの実行を最適化**：この方法のストリームのリライトでは、IBM SPSS Statistics シンタックスを含む複数のノードを結合する操作を効率化します。各操作それぞれを実行する代わりに、シンタックス・コマンドを 1 つの操作に結合することによって最適化が行われます。
- **その他の実行を最適化**：この方法のストリームのリライトでは、データベースで処理できない操作を効率化します。最適化は、ストリームのデータ量をできるだけ早く減らすことによって実現されます。データの整合性を保ちながら、操作をデータ・ソースの近くに置いて、下流で結合などの時間のかかる操作に使用されるデータの量を減らすように、ストリームがリライトされます。

**並行処理を有効にする**：マルチ プロセッサのコンピューターで実行する場合、このオプションでシステムがプロセッサ間の負荷のバランスがとれるようになり、より速いパフォーマンスとなります。C5.0、レコード結合 (キーによる)、ソート、分割 (順位付け法分位法)、およびレコード集計 (1 つ以上のキー・フィールドを使用) の複数または個別のノードを使用すると、並行処理の恩恵を受けることができます。

**SQL 生成**：SQL 生成を有効にするには、このオプションを選択します。実行プロセスを生成する SQL コードを使用することで、ストリーム操作をデータベースにプッシュバックできるようにし、それがパフォ

パフォーマンスを向上させる可能性があります。さらにパフォーマンスを向上させるには、データベースにプッシュバックする操作の数を最大限にできるように、「SQL 生成の最適化」も選択できます。ノードの操作がデータベースにプッシュバックされると、そのノードはストリームの実行時に紫色で強調表示されません。

- **データベース・キャッシング:** SQL を生成するストリームをデータベース内で実行するために、ファイル・システムでなくデータベース内の一時テーブルへ、データを中流でキャッシュできます。この機能を SQL 最適化と組み合わせると、パフォーマンスが著しく向上する可能性があります。例えば、データ・マイニング・ビューを作成するために複数のテーブルを併合するストリームからの出力をキャッシュし、必要に応じて再使用できます。データベースのキャッシングが有効化されると、任意の非ターミナル・ノードを右クリックするだけでその場所のデータがキャッシュされ、次にストリームが実行されると自動的に、データベース内にキャッシュが直接作成されます。これにより SQL が下流のノード用に生成されるようになり、パフォーマンスをさらに改善します。代わりに、例えばポリシーまたは許可によってデータベースに書き込まれたデータが損なわれる場合、このオプションを必要に応じて無効にすることができます。データベース・キャッシングまたは SQL 最適化が有効にされていないと、キャッシュは、代わりにファイル・システムへ書き出されます。
- **緩和された変換を使用:** 単一の形式で保存されている場合、文字列から数値、または数値から文字列へのデータの変換を可能にします。例えば、データが文字列としてデータベースに保存されているが、実際に意味のある数値が含まれている場合、プッシュバックが発生したときに使用するようデータを変換することができます。

注：SQL 実装の些細な違いが原因で、データベース内で実行されるストリームは、IBM SPSS Modeler 内で実行されるときに若干異なる結果を返すことがあります。これらの違いは、似たような理由で、データベース・ベンダーによっても異なる可能性があります。

---

## データベースの使用率と最適化

**データベース・サーバー。**可能な場合、データ・マイニング専用のデータベース・インスタンスを作成し、実動サーバーが IBM SPSS Modeler のクエリーから影響を受けないようにします。IBM SPSS Modeler によって生成された SQL ステートメントには、多くのリソースが必要になることがあります。IBM SPSS Modeler Server マシン上の複数のタスクが、同じデータベースで SQL を実行する場合があるためです。

**データベース内マイニング。**多くのデータベース・ベンダーは、その製品の拡張版としてデータ・マイニングを提供しています。これらの拡張により、データ・マイニング・アクティビティ (モデル構築またはスコアリング) をデータベース・サーバー内、または別個の専用サーバー内で実行できます。IBM SPSS Modeler のデータベース内マイニング機能により、SQL 生成機能を補足および拡張し、ベンダー固有のデータベース拡張を運用することができます。このアプローチを採用することで、IBM SPSS Modeler とデータベース間のデータ転送に潜在する過度の負荷を避けることができます。データベース・キャッシングで、さらにパフォーマンス上の利点が増えます。詳しくは、ダウンロードした eImage に含まれている *DatabaseMiningGuide.pdf* を参照してください。

## SQL 最適化

最高のパフォーマンスを達成するためには、データベースのパフォーマンスとスケーラビリティを活用するために、生成される SQL の量を常に最大にする必要があります。SQL にコンパイルできないストリームの一部だけを IBM SPSS Modeler Server 内で実行するようにします。詳しくは、63 ページの『第 6 章 SQL 最適化』を参照してください。

ファイル ベースのデータのアップロード

データベースに格納されていないデータは、SQL 最適化の利益を受けることができません。分析するデータがまだデータベース内にはない場合は、データベース出力ノードを使用して、そのようなデータをアップロードできます。また、このノードを使用して、データの準備からの中間データ・セットや、展開の結果を格納することができます。

IBM SPSS Modeler には、多くの一般的なデータベース・システムの外部ローダーとのインターフェースがあります。いくつかのスクリプトがソフトウェアに含まれており、ドキュメンテーションと共に IBM SPSS Modeler インストール・フォルダーの下の */scripts* サブディレクトリーにあります。

次の表に、バルク・ロードの潜在的なパフォーマンス上のメリットを示します。数字は、250,000 レコードと 21 フィールドを Oracle データベースへエクスポートする経過時間です。外部ローダーは Oracle の *sqlldr* ユーティリティーです。

表2. バルク・ロードのパフォーマンス上のメリット

エクスポート・オプション	時間 (秒数)
デフォルト (ODBC)	409
ODBC 経由のバルク・ロード	52
外部ローダー経由のバルク・ロード	33

## 第 6 章 SQL 最適化

IBM SPSS Modeler の最も強力な能力の 1 つは、データベース内で直接多くのデータ準備を行い、マイニング操作を実行する機能です。データベースにプッシュバックして実行可能な SQL コードを生成することにより、サンプリング、ソート、新しいフィールドの作成、およびある種のグラフ化などの多くの処理を、IBM SPSS Modeler または IBM SPSS Modeler Server コンピューターではなく、データベース内で実行できます。大規模なデータ・セットを処理している場合、これらのプッシュバックにより、いくつかある手段で、劇的にパフォーマンスを改善できます。

- DBMS から IBM SPSS Modeler に転送される結果のサイズを小さくする方法。大きな結果のセットが、ODBC ドライバ、ネットワーク I/O またはドライバーを介して読み込まれる場合、効率が低下する可能性があります。この理由のため、SQL 最適化からもっとも利益を受ける操作は、行と列の選択と集計です (条件抽出ノード、サンプリング・ノード、レコード集計ノード)。これらの操作は通常、転送されるデータ・セットのサイズを減らします。データは、将来パフォーマンスを改善するために、ストリーム内の重要な地点 (例えば、レコード結合ノードや条件抽出ノードの後) で、データベース内の一時テーブルへキャッシュできます。
- データベースのパフォーマンスとスケーラビリティを活用する方法。効率は、DBMS が並列処理、より高性能なハードウェア、より洗練されたディスク ストレージの管理、およびインデックスの存在などをしばしば活用することで改善されます。

このような長所が与えられているので、IBM SPSS Modeler は各ストリームに生成される SQL の量を最大限にするように設計され、SQL に準拠できない操作だけを IBM SPSS Modeler Server に実行されるようにします。ただし、標準 SQL (SQL-92) で説明されている制限のため、ある種の操作がサポートされないことがあります。詳しくは、トピック 67 ページの『SQL 生成を最大限にするためのヒント』を参照してください。

注: SQL に関して、以下の点に注意してください。

- SQL 実装の些細な違いが原因で、データベース内で実行されるストリームは、IBM SPSS Modeler 内で実行されるときと若干異なる結果を返すことがあります。これらの違いは、似たような理由で、データベース・ベンダーによっても異なる可能性があります。例えば、文字列の比較および文字列の相関関係での大文字小文字の区別に対するデータベース構成によって、SQL プッシュバックを使用して実行する IBM SPSS Modeler ストリームでは、SQL プッシュバックを使用せずに実行したストリームとは異なる結果を生じる場合があります。データベース構成の詳細は、データベース管理者に問い合わせてください。IBM SPSS Modeler との互換性を最大化するには、データベース文字列では大文字小文字の区別をつける必要があります。
- DB モデリングおよび SQL 最適化では、IBM SPSS Modeler Server 接続が IBM SPSS Modeler コンピュータ上で有効になっている必要があります。この設定を有効にすると、データベース・アルゴリズムにアクセスし、IBM SPSS Modeler から SQL を直接プッシュバック、IBM SPSS Modeler Server にアクセスできます。現在のライセンスステータスを確認するには、IBM SPSS Modeler メニューから次を選択します。
- IBM SPSS Modeler を使用して SQL を生成する際、一部のプラットフォーム (Linux/zLinux, など) で、SQL プッシュバックを使用した結果が IBM SPSS Modeler のネイティブの場合と整合していない場合があります。その理由は、プラットフォームによって浮動小数点の処理方法が異なるためです。

「ヘルプ」 > 「バージョン情報」 > 「その他の詳細」



接続が有効な場合、「ライセンス ステータス」タブにオプション「サーバーの有効化」が表示されます。

詳しくは、トピック 15 ページの『IBM SPSS Modeler Server に接続中』を参照してください。

注: ストリームを Netezza データベースで実行すると、日付と時刻の詳細がデータベースから取得されます。例えば、データベースが異なる国やタイムゾーンにある場合などは、ローカルまたは IBM SPSS Modeler Server の日付および時刻と異なる場合があります。

## データベース要件

IBM SPSS Modeler での使用がサポートおよびテストされているデータベースおよび ODBC ドライバーの最新情報については、当社サポート・サイト (<http://www.ibm.com/support>) にある製品互換性マトリクスを参照してください。

データベース・モデル作成を使用すると、更なるパフォーマンスの向上を獲得できます。

## ODBC ドライバー セットアップ

Windows 8 32 ビット システム上で SQL 2012 を使用する際に時間の詳細 (HH:MM:SS など) が正しく処理されるようにするには、ODBC SQL Server ワイヤ プロトコル ドライバーのセットアップ時に「引用符付きの識別子を有効にする (Enable Quoted Identifiers)」および「時刻として TWFS を取得 (Fetch TWFS as Time)」の両方のオプションを選択する必要があります。

---

## SQL 生成の動作原理

データベース入力ノードから導かれるストリーム内にある最初のものが、SQL 生成の主要な対象物です。SQL へコンパイルできないノードがあった場合、データがデータベースから抽出され、以後の処理は IBM SPSS Modeler Server で実行されます。

ストリームの準備中および実行に先立って、SQL の生成プロセスが、次のように行われます。

- サーバーは、それが安全であると証明できる場合は、ストリームを並べ替えて、下流ノードを「SQL ゾーン」に移動します。(この機能は、サーバー上で無効にできます。)
- 入力ノードからターミナル・ノードの方へ向かって、SQL 式が徐々に構築されます。このフェーズは、SQL に変換できないノードに出会うか、またはターミナル・ノード (テーブル・ノード、グラフ・ノードなど) が SQL に変換されると停止します。このフェーズの終わりに、変換の前後で各ノードの SQL が等価な場合、各ノードに SQL ステートメントでラベルが付けられます。
- 最も複雑な SQL 等価物のあるノードから入力ノードへ向かって作業し、SQL の有効性が検査されます。検証に成功した SQL が、実行用に選択されます。
- すべての操作が SQL に生成されたノードは、ストリーム作業領域で紫色に強調表示されます。この結果に基づいて、データベースの実行が完全に有利になるのに適切なストリームをさらに再編できます。詳しくは、トピック 67 ページの『SQL 生成を最大限にするためのヒント』を参照してください。

## 改善が行われる場所

SQL 最適化によって、多くのデータ操作のパフォーマンスが向上します。

- キーによる結合 : 結合操作で、データベース内の最適化が増加します。
- 集計関数 : レコード集計ノード、棒グラフ・ノード、および Web グラフ・ノードはすべて、結果を作成するために集計を使用します。要約されたデータは、元のデータに比べてかなり低い帯幅を使用します。



- 「**選択**」。特定の基準に基づいてレコードを選択することで、レコードの数量が削減されます。
- **ソート**：レコードのソートは、データベース内の方が効率よく実行される、大きなリソースを必要とする処理です。
- **フィールド作成**：新規フィールドは、データベース内の方が効率よく生成されます。
- **フィールドのフィルタ**：IBM SPSS Modeler Server は、以降の処理に必要なフィールドだけをデータベースから抽出します。これにより、必要な帯域幅とメモリーを最小限に抑えることができます。同じことが、フラット・ファイルの余分なフィールドに対しても当てはまります。サーバーは余分なフィールドを読み込む必要がありますが、記憶域は割り当てられません。
- **スコアリング**：ディシジョン ツリー、ルールセット、線形回帰、および因子生成の各モデルから、SQL を生成できます。

## SQL 生成の例

次のストリームは、キーの操作で 3 つのデータベース・テーブルを結合してから、集計とソートを実行します。




図 3. SQL プッシュバックを意味する紫色のノードを持つ最適化ストリーム (操作はデータベース内で実行されます)

### 生成された SQL

このストリーム用に生成された SQL は次のとおりです。

```
SELECT
  T2. au_lname AS C0,
  T2. au_fname AS C1,
  SUM({fn CONVERT(T0. ytd_sales ,SQL_BIGINT)}) AS C2
FROM
  dbo . titles T0,
  dbo . titleauthor T1,
  dbo . authors T2
WHERE
  (T0. title_id = T1. title_id )
  AND (T1. au_id = T2. au_id )
GROUP BY T2. au_lname ,T2. au_fname
ORDER BY 3 DESC
```

### ストリームの実行

ストリームの末端にデータベース出力ノードがある場合、ストリーム全体をデータベース内で実行することが可能です。




図4. データベース内で実行される全体のストリーム

## SQL 最適化の設定

1. 使用するデータベースのために ODBC ドライバーをインストールして、データ・ソースを設定します。詳しくは、トピック 11 ページの『データへのアクセス』を参照してください。
2. データベースからデータを入力するために、入力ノードを使用するストリームを作成します。
3. クライアントと、適用可能な場合はサーバー上で、SQL 生成が有効になっていることを確認します。デフォルトでは、両方に対して有効にされています。

### クライアントで SQL 最適化を有効にするには

1. 「ツール」メニューで「ストリームのプロパティ」 > 「オプション」を選択します。
2. 「最適化」タブをクリックします。「SQL 生成」を選択して、SQL 最適化を有効にします。オプションで、パフォーマンスを向上させるその他の設定も選択できます。詳しくは、トピック 59 ページの『クライアントのパフォーマンスと最適化の設定』を参照してください。

### サーバーで SQL 最適化を有効にするには

サーバーの設定はクライアントで行われたどのような指定にも優先するので、サーバーの構成設定値の「ストリームのリライト」と「自動 SQL 生成」は、両方ともオンにする必要があります。IBM SPSS Modeler Server の設定を変更する方法の詳細は、42 ページの『パフォーマンス/最適化』を参照してください。これらの設定がサーバーで無効になっている場合、クライアントが有効に設定することはできないことに注意してください。ただし、これらの設定がサーバーで有効になっている場合は、クライアントが無効に設定することは可能です。

### モデルのスコアリング時に最適化を有効にするには

スコアリングが目的の場合、サーバーまたはクライアント・レベルの設定にかかわらず、SQL 生成は各モデル作成ノードごとに個別に有効にする必要があります。常にデータベース内で効率的に評価されない極端に複雑な SQL 式が生成されるモデルもあります。SQL のサイズまたは複雑さにより、生成された SQL を実行しようとする、データベースにエラーが発生する場合があります。

試行とエラーを特定の回数繰り返すと、SQL 生成により指定したモデルのパフォーマンスが改善されているかどうかの確認が必要な場合があります。この作業は、生成されたモデルをストリームに追加した後に、「設定」タブで行います。

---

## 生成された SQL のプレビュー

データベース内で実行する前に、メッセージ・ログ内に生成された SQL をプレビューできます。これは、デバッグ時に便利です。また、生成された SQL をエクスポートして、後にデータベース内で編集したり実行したりすることができます。どのノードがデータベースへプッシュバックされるかも示されます。この情報は、パフォーマンス向上のためにストリームを再度順序付けるかどうかの判断に、役に立ちます。

1. 「ユーザー オプション」ダイアログ・ボックスで「ストリーム実行中に SQL をメッセージ ログに表示する」と「ストリームの準備中に、SQL 生成の詳細をメッセージ ログに表示する」がオンになっていることを確認します。詳しくは、トピック 59 ページの『クライアントのパフォーマンスと最適化の設定』を参照してください。
2. ストリーム領域で、プレビューするノードまたはストリームを選択します。
3. ツールバーにある「SQL のプレビュー」 ボタンをクリックします。

SQL が生成された (そして、ストリームが実行されるときにデータベースへプッシュバックされる) すべてのノードが、ストリーム領域に紫色で表示されます。

4. 生成された SQL をプレビューするには、次のメニュー項目を選択してください。

「ツール」 > 「ストリームのプロパティ」 > 「メッセージ...」

---

## モデル・ナゲットの SQL の表示

一部のモデルについて、モデル・ナゲットの SQL を生成し、モデルのスコアリング段階をデータベースにプッシュバックします。この機能の主な使用はパフォーマンスの改善でなく、これらのナゲットを含むストリームがすべての SQL をプッシュバックできるようにするためです。詳しくは、トピック 69 ページの『SQL 生成をサポートしているノード』を参照してください。

SQL 生成をサポートするモデル・ナゲットの SQL を表示する手順は、次のとおりです。

1. モデル・ナゲットの「設定」タブを選択します。
2. 必要に応じて、「欠損値のある (ない) サポートを生成」 または 「このモデルの SQL を生成」 のいずれかを選択します。
3. モデル・ナゲットのメニューから、次を選択します。

「ファイル」 > 「SQL のエクスポート」

4. ファイルを保存します。
5. ファイルを開くと SQL が表示されます。

---

## SQL 生成を最大限にするためのヒント

SQL 最適化で最高のパフォーマンスを発揮するには、次の項目に注意を払ってください。

**ストリームの順序** : IBM SPSS Modeler のデータ・マイニング機能の方が標準的な SQL にサポートされる伝統的なデータ処理操作より豊かであるため、ノードの関数が意味論的に SQL 内の関数と同等でない場合、SQL 生成が停止する可能性があります。このようなことが発生すると、以後の下流のノードに対しても、SQL 生成が抑制されます。したがって、SQL を停止させる可能性のある操作はできるだけ下流に配置

するようにノードを再配置すると、パフォーマンスを著しく向上させることができます。SQL オプティマイザは一定の再配置を自動的にできますが (ストリームのリライトが有効になっていることを確認)、それ以上の改善も可能です。この有力な候補は条件抽出ノードであり、しばしば前方へ移動されます。詳しくは、トピック 69 ページの『SQL 生成をサポートしているノード』を参照してください。

**CLEM 式** : ストリームを並べ替えることができない場合は、ノード・オプション (CLEM 式) を変更するか、操作の実行方法を変更することで、SQL 生成が阻害されないようにすることができます。レコード作成や条件抽出、および類似したノードは、すべての CLEM 式の演算子が SQL と機能的に同等なので、通常は SQL で表現できます。ほとんどの演算子は表現できますが、SQL 生成を阻害する演算子があります (特にシーケンス関数 [“@ functions”])。ときには、生成されたクエリーがデータベースで処理するには複雑過ぎて、生成が停止することもあります。詳しくは、トピック 73 ページの『SQL 生成をサポートする CLEM 式と演算子』を参照してください。

**複数の入力ノード** : ストリームに複数のデータベース入力ノードがある場合、SQL 生成は、各入力枝葉 (ブランチ) に独立して適用されます。生成がある枝で停止すると、別の枝で続行できます。2 つの枝が併合される (さらに両方の枝は併合用に SQL で表現できる) 場合は、併合自体がしばしばデータベース結合に置き換えられて、生成は下流方向へと続きます。

**データベースのアルゴリズム** : モデルの推定は、必ずデータベースではなく IBM SPSS Modeler Server で行われますが、Microsoft、IBM、または Oracle のデータベースに組み込まれたアルゴリズムを使用する場合は例外です。

**モデルのスコアリング** : データベース内のスコアリングは、生成されたモデルを SQL へ変換することで、ある種のモデルに対してはサポートされます。しかし、モデルによっては、データベース内で必ずしも効果的に評価されるとは限らない極端に複雑な SQL 式を生成する場合があります。そのため、それぞれのモデル・ノードで個別に SQL 生成が有効にされる必要があります。あるモデル・ノードが SQL 生成を抑制していることが判明した場合は、そのノードのダイアログ・ボックスで「設定」タブを開き、「このモデルの SQL を生成」を選択します (モデルの種類に応じて、生成を制御する追加のオプションがあります)。このオプションが実行予定のアプリケーションにとって有益であるかを確認するために、テストしてください。詳しくは、トピック 69 ページの『SQL 生成をサポートしているノード』を参照してください。

モデルの SQL 生成が効率的に機能しているかどうかを確認するためにモデル作成ノードをテストする場合、まず IBM SPSS Modeler のすべてのストリームを保存することをお勧めします。複雑な場合もある生成 SQL をより速くする場合、データベース・システムが中断する必要があります。Windows タスク マネージャーを使用して IBM SPSS Modeler を終了する必要があります。

**データベース・キャッシング** : ストリーム内の重要な点 (レコード結合ノードやレコード集計ノードの後など) でデータを保存するためにノード・キャッシュを使用している場合は、SQL 最適化とともにデータベース・キャッシングが有効になっていることを確認してください。ほとんどの場合、この設定によりデータが、ファイル・システムでなくデータベース内の一時テーブルへ、キャッシュされます。詳しくは、トピック 66 ページの『SQL 最適化の設定』を参照してください。

**ベンダー固有の SQL** : 生成された SQL のほとんどは標準的な SQL-92 ですが、標準的でないベンダー特有の機能が、実用的であれば活用されます。SQL 最適化の程度は、データベース ソースに応じて変化します。

## SQL 生成をサポートしているノード

次の表に、SQL 生成をサポートしているデータ・マイニング操作を代行するノードを示します。データベース・モデル作成ノードを除き、ノードにこれらのテーブルが表示されない場合、SQL 生成をサポートしません。

実行する前に生成された SQL をプレビューできます。詳しくは、トピック 67 ページの『生成された SQL のプレビュー』を参照してください。

表 3. 入力

SQL 生成をサポートしているノード	注
データベース	このノードは、以後の分析に使用されるテーブルとビューを指定するのに使用されます。このノードで、SQL クエリーのエントリーが有効にされます。結果セットで列名が重複することを回避します。詳しくは、トピック 75 ページの『SQL クエリーの記述』を参照してください。

表 4. レコード設定

SQL 生成をサポートしているノード	注
条件抽出	作成された式で SQL 生成がサポートされている場合のみ、生成をサポートします (次の式を参照)。フィールドにヌルがある場合、ネイティブの IBM SPSS Modeler で与えられるような、SQL 生成では破棄するための結果を与えません。
サンプリング	単純なサンプリングは、データベースに応じたさまざまな度合いで SQL 生成をサポートします。70 ページの表 5 を参照してください。
レコード集計	グループ集計の SQL 生成サポートは、データ・ストレージ・タイプによって異なります。70 ページの表 6 を参照してください。
RFM 集計	2 番目または 3 番目に最近のトランザクションの日付を保存する場合を除いて、または最新のトランザクションを含む場合のみ生成をサポートします。ただし、datetime_date(YEAR,MONTH,DAY) 関数がプッシュバックされる場合は、最新のトランザクションを含んでも機能しません。
ソート	
レコード結合	<p>順序によるレコード結合では、SQL 生成はサポートされません。</p> <p>完全外部結合または部分外部結合のキーによる結合は、データベース/ドライバーがサポートしている場合のみ対応しています。フィルター・ノードまたは入力ノードの「フィルター」タブを使用して、一致しない入力フィールドの名前を変更できます。</p> <p>条件による結合の SQL 生成をサポートしています。</p> <p>すべての結合のタイプで、入力が異なるデータベースで作成される場合は、SQL_SP_EXISTS はサポートされていません。</p>
レコード追加	<p>入力がソートされていない場合のみ生成がサポートされます。</p> <p><b>注:</b> SQL 最適化は、入力の列数が同じ場合にのみ実行できます。</p>
重複レコード	(デフォルト) モードの「各グループの複合レコードを作成」が選択されている重複レコード ノードは、SQL 最適化をサポートしません。



表 5. 簡単なサンプリングのサンプル・ノードの SQL 生成のサポート :

モード	サンプリング	最大サイズ	シード	DB2 for z/OS	DB2 for OS/400	DB2 for Win/UNIX	Netezza	Oracle	SQL Server	Teradata	
含める	初めの n 件	n/a		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	n 件ごと	off		Y	Y	Y	Y	Y		Y	
		最大			Y	Y	Y	Y	Y		Y
	無作為 %	off	off	off	Y		Y	Y	Y		Y
			on	on	Y		Y		Y		
		最大	off	off	Y		Y	Y	Y		Y
			on	on	Y		Y		Y		
破棄	初めの n 件	off					Y	Y			
		最大					Y	Y			
	n 件ごと	off		Y	Y	Y	Y	Y		Y	
		最大			Y	Y	Y	Y	Y		Y
	無作為 %	off	off	off	Y		Y	Y	Y		Y
			on	on	Y		Y		Y		
		最大	off	off	Y		Y	Y	Y		Y
			on	on	Y		Y		Y		

表 6. レコード集計ノードの SQL 生成サポート :

ストレージ	合計	平均値	最小値	最大値	標準偏差	中央値	カウント	分散	パーセンタイル
整数	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	
実数	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	
日付			Y	Y			Y		
時間			Y	Y			Y		
タイムスタンプ			Y	Y			Y		
文字列			Y	Y			Y		

表 7. フィールド設定

SQL 生成をサポートしているノード	注
データ型	データ型ノードがインスタンス化されており、ABORT または WARN データ型検査が指定されている場合、生成をサポートします。
フィルター	
フィールド作成	作成された式で SQL 生成がサポートされている場合、SQL 生成をサポートします (次の式を参照)。

表7. フィールド設定 (続き)

SQL 生成をサポートしているノード	注
アンサンブル	連続型対象の SQL 生成をサポートしています。その他の対象の場合は、「最高確信度勝ち取り」アンサンブル方法が使用されている場合にのみ、生成をサポートします。
置換	作成された式で SQL 生成がサポートされている場合、SQL 生成をサポートします (次の式を参照)。
匿名化	連続型対象の SQL 生成、名義型、フラグ型対象の部分的 SQL 生成をサポートしています。
データ分類	
データ分割	「分位 (等カウント)」データ分割方法が使用されており、「可能ならビンの値から読み込む」オプションが選択されている場合、SQL 生成をサポートします。 注: ビン境界の計算方法の違いにより (この違いはビン フィールド内のデータの分布の性質が原因)、通常のストリームの実行結果と SQL プッシュバックの結果を比較する際に、データ分割出力に差異が表れる場合があります。これを避けるには、「レコード件数」分位方法と、「隣のビンへ追加」または「現在のまま保持」の分位のいずれかを使用して、ストリーム実行の 2 つの方式の間で最も近い一致を取得します。
RFM 分析	「可能ならビンの値から読み込む」オプションが選択されている場合 SQL 生成がサポートされますが、下流ノードはサポートしません。
データ区分	SQL 生成をサポートしてレコードをデータ区分に割り当てる :
フラグ設定	
再構成	

表8. グラフ作成

SQL 生成をサポートしているノード	注
グラフボード	SQL 生成は、面、3-D 面、棒、3-D 棒、度数の棒、ヒート・マップ、円、3-D 円、度数の円のグラフ タイプにサポートされています。ヒストグラムの場合、SQL 生成はカテゴリー・データのみサポートされています。グラフボードのアニメーションでは、SQL 生成がサポートされません。
分布	
Web	
評価	

一部のモデルについて、モデル・ナゲットの SQL を生成し、モデルのスコアリング段階をデータベースにプッシュ バックします。この機能の主な使用はパフォーマンスの改善でなく、これらのナゲットを含むストリームがすべての SQL をプッシュバックできるようにするためです。詳しくは、トピック 67 ページの『モデル・ナゲットの SQL の表示』を参照してください。

表9. モデル・ナゲット

SQL 生成をサポートしているモデル・ナゲット	注
C&R Tree	単一ツリー・オプションの SQL 生成はサポートしますが、ブースト、バギング、または大規模データセット・オプションはサポートしていません。
QUEST	
CHAID	
C5.0	
ディシジョン・リスト	
線型	標準モデル・オプションの SQL 生成はサポートしますが、ブースト、バギング、または大規模データセット・オプションはサポートしていません。
ニューラル・ネットワーク	標準モデル・オプションの SQL 生成はサポートしますが (多層パーセプトロンのみ)、ブースト、バギング、または大規模データセット・オプションはサポートしていません。
因子分析	
ロジスティック	多項式手続きの SQL 生成をサポートしていますが、2 項式ではサポートされていません。多項式の場合、確信度が選択されている場合、対象の種類がフラグ型でない限り生成はサポートされません。
生成されたルールセット	
自動分類	ユーザー定義関数 (UDF) スコアリング アダプターが使用可能な場合、これらのナゲットは SQL プッシュバックをサポートします。さらに、連続型対象の SQL 生成または「最高確信度勝ち取り」アンサンブル法が使用された場合、これらのナゲットは、ストリームの後半においてさらなるプッシュバックをサポートします。
自動数値	

表10. 出力

SQL 生成をサポートしているノード	注
テーブル	強調表示された式で SQL 生成がサポートされている場合、生成をサポートします (以下の式を参照)。
クロス集計	フィールド・オプションで「すべての数値」が選択されている場合を除いて、生成がサポートされています。
分析	選択されているオプションに応じて、生成をサポートします。
変換	
グラフ作成	グラフボード・ノードでアニメーションが有効になっている場合は、SQL プッシュバックがサポートされません。
記述統計	「相関関係」オプションが使用されていない場合、生成をサポートします。
レポート	
グローバル	

表11. エクスポート

SQL 生成をサポートしているノード	注
データベース	
Publisher	発行されたストリームは、生成された SQL を含みます。

## SQL 生成をサポートする CLEM 式と演算子

次の表に、SQL の生成をサポートし、データ・マイニング中にしばしば使用される、数学演算と式を示します。この表に存在しない演算は、現在のリリースでは SQL 生成をサポートしません。

表 12. 演算子

SQL 生成をサポートしている操作	注
+	
-	
/	
*	
><	文字列を結合するために使用されます。

表 13. 関係演算子

SQL 生成をサポートしている操作	注
=	
/=	「等しくない」ことを指定するために使用されます。
>	
>=	
<	
<=	

表 14. 関数

SQL 生成をサポートしている操作	注
abs	
allbutfirst	
allbutlast	
and	
arccos	
arcsin	
arctan	
arctanh	
cos	
div	
exp	
fracof	
hasstartstring	
hassubstring	
integer	
intof	
isaplhacode	

表 14. 関数 (続き)

SQL 生成をサポートしている操作	注
islowercode	
isnumbercode	
isstartstring	
issubstring	
isuppercode	
last	
length	
locchar	
log	
log10	
lowertoupper	
max	
member	
min	
negate	
not	
number	
or	
pi	
real	
rem	
round	
sign	
sin	
sqrt	
文字列	
strmember	
subscrs	
substring	
substring_between	
uppertolower	
to_string	

表 15. 特殊関数

SQL 生成をサポートしている操作	注
@NULL	
@GLOBAL_AVE	特殊グローバル関数は、グローバル・ノードにより計算されたグローバル値を取得するために使用されます。
@GLOBAL_SUM	
@GLOBAL_MAX	



表 15. 特殊関数 (続き)

SQL 生成をサポートしている操作	注
@GLOBAL_MEAN	
@GLOBAL_MIN	
@GLOBALSDEV	

表 16. 集計関数

SQL 生成をサポートしている操作	注
Sum	
Mean	
Min	
Max	
Count	
SDev	

## CLEM 式での SQL 関数の使用

@SQLFN 関数を使用すると、データベースの実行のみを目的として、指定された SQL 関数を CLEM 式に追加できます。この関数は、専有の SQL または他のベンダー固有のカスタマイズが必要な特別なケースで有用です。

この関数の実行は、IBM Corp. の制御下でない外部データベース・コンポーネントに依存するため、その使用は IBM SPSS Modeler の標準的なサポート契約の対象ではありません。ただし、特殊なケースでは、通常、サービス契約の一部として展開可能です。詳細は、<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/services/> に問い合わせてください。

## SQL クエリーの記述

データベース・ノードを使用するとき、重複する列名をデータ・セットに生成する SQL クエリーには、特に注意を払ってください。これらの重複する名前は、しばしば、下流のノードの SQL 最適化の妨げになります。

IBM SPSS Modeler は、データベース入力ノードで SQL クエリーを使用するストリームで SQL をプッシュバックするために、入れ子になった SELECT 文を使用します。つまりストリームは、下流のノードの最適化中に生成された SELECT 文の内側に、データベース入力ノードで指定されたクエリーを入れ子にします。そのため、クエリーの結果セットが重複する列名を含む場合、そのステートメントは RDBMS で入れ子にすることができません。入れ子の難しさは、結合されるテーブルのいくつかで同じ名前の列が選択されている場合のテーブル結合中に、しばしば発生します。例えば、入力ノード内の次のクエリーを考察します。

```
SELECT e.ID, e.LAST_NAME, d.*
FROM EMP e RIGHT OUTER JOIN
DEPT d ON e.ID = d.ID;
```

このクエリーは、この SELECT 文は、ID という名前の 2 つの列を持つデータ・セットを生成するため、これ以降の SQL 最適化ができなくなります。

完全な SQL 最適化を可能にするには、SQL クエリーをより明確に記述する必要があり、列名の重複が発生するような状況では、列名のエイリアスを指定する必要があります。次の文は、より明快なクエリーです。

```
SELECT e.ID AS ID1, e.LAST_NAME, d.*  
FROM EMP e RIGHT OUTER JOIN  
DEPT d ON e.ID = d.ID;
```

---

## Scoring adapter for Teradata - 重複行

IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter for Teradata では、その入力データに複数の同一行は予期していません。Teradata では、テーブルに 2 つの同一行が存在することはできません。ただし、テーブルを結合した場合や、ユーザーがテーブルのフィールドの一部のみを入力として使用する場合などに、重複行が発生する場合があります。このような重複行があると、デカルト結合の後にレコード数が正しくない状態になります。

---

## 付録 A. UNIX プラットフォームでの Oracle の設定

---

### SQL 最適化用の Oracle の設定

UNIX プラットフォームで IBM SPSS Modeler Server を実行し、Oracle データベースから読み込む場合は、次のヒントを検討して、生成された SQL がデータベース内で完全に最適化されることを確認してください。

#### 適切なロケールの指定

Connect ODBC ドライバーと共に提供されているロケール以外のロケールで、IBM SPSS Modeler Server を実行する場合、SQL 最適化を最大限利用するためには、コンピューターを再設定する必要があります。Connect ODBC ドライバーには、*en\_US* ロケール・ファイルだけが含まれています。その結果、IBM SPSS Modeler Server コンピューターが、異なるロケールで実行されている場合や、IBM SPSS Modeler Server を開始したシェルのロケールの定義が不完全な場合、生成された SQL を Oracle で完全に最適化できない場合があります。その理由は次の通りです。

- IBM SPSS Modeler Server は、データベースから返されたテキストをテキスト 文字列に変換するために使用するロケールに一致する ODBC ロケール・ファイルを使用します。その後、このテキスト文字列を、どのデータベースに実際に接続するかを決定するために使用します。
- システム \$LANG クエリーにより IBM SPSS Modeler Server に返されたロケールが、*en\_US* でない場合、IBM SPSS Modeler は ODBC ドライバから受け取ったコードをテキストに変換できません。つまり、文字列 *Oracle* ではなく、未変換のコードが、データベース接続の開始時に IBM SPSS Modeler Server に返されます。これが、IBM SPSS Modeler が Oracle 用にストリームを最適化できない理由です。

ロケール指定を調べてリセットするには次のようにします。

1. UNIX シェルで、次を実行します。

```
#locale
```

このコマンドは、シェルのロケール情報を返します。以下に例を示します。

```
$ locale
LANG=en_US.ISO8859-15
LC_CTYPE="en_US.ISO8859-15"
LC_NUMERIC="en_US.ISO8859-15"
LC_TIME="en_US.ISO8859-15"
LC_COLLATE="en_US.ISO8859-15"
LC_MONETARY="en_US.ISO8859-15"
LC_MESSAGES="en_US.ISO8859-15"
LC_ALL=en_US.ISO8859-15
```

2. Connect ODBC/locale ディレクトリーに変更します (ここにあるディレクトリーは *en\_US* 1 つだけです)。
3. シェル内に設定したロケールの名前を指定して、この *en\_US* ディレクトリーにソフト・リンクを作成します。以下に例を示します。

```
#ln -s en_US en_US.ISO8859-15
```

fr\_FR.ISO8859-1 などの英語以外のロケールでは、次のようにソフト・リンクを作成してください。

```
#ln -s en_US fr_FR.IS08859-1
```

4. リンクを作成したら、同じシェルから IBM SPSS Modeler Server を再起動します ((IBM SPSS Modeler Server は、起動したシェルからロケールの情報を受け取ります)。

## 注

UNIX コンピューターを、Oracle に SQL をプッシュバックするように最適化する場合、次のヒントを検討してください。

- 完全なロケールが指定されている必要があります。上の例では、`language_territory.code-page` からのリンクを作成する必要があります。既存の `en_US` ロケール・ディレクトリーでは不十分です。
- データベース内マイニングを完全に最適化するには、`LANG` および `LC_ALL` の両方を、IBM SPSS Modeler Server を開始するのに使用するシェルで定義する必要があります。`LANG` は、IBM SPSS Modeler Server を再起動する前に、他の環境変数を定義するときにシェル内で定義できます。例えば、次の定義を考えてみてください。

```
#LANG=en_US.IS08859-15; export LANG
```

- IBM SPSS Modeler Server を起動するたびに、シェル・ロケール変数が完全に指定されており、ODBC/locale ライブラリーへの適切なソフト・リンクが存在することを確認しなければなりません。

---

## 付録 B. UNIX 起動スクリプトの構成

---

### はじめに

この付録では、IBM SPSS Modeler Server の UNIX バージョンに同梱されているスクリプトのいくつかについて、そのようなスクリプトの構成方法について説明します。次の目的で、スクリプトが使用されます。

- サーバー・コンピューターが再起動されたときに自動的に起動するように、IBM SPSS Modeler Server を構成する。
- IBM SPSS Modeler Server を手動で停止し、再起動する。
- IBM SPSS Modeler Server で作成されたファイルに対する権限を変更する。
- IBM SPSS Modeler Server とともに提供された ODBC 接続ドライバーと協調できるように、IBM SPSS Modeler Server を構成する。詳しくは、トピック 81 ページの『IBM SPSS Modeler Server と データ・アクセス・パック』を参照してください。

---

### スクリプト

IBM SPSS Modeler Server では、次のようないくつかのスクリプトが使用されます。

- **modelersrv.sh**. IBM SPSS Modeler Server のインストール・ディレクトリーにある、IBM SPSS Modeler Server のための手動起動スクリプトです。このスクリプトで、サーバー・デーモン・プロセスが「手動で」起動されるとき、サーバーの環境を構成します。サーバーを手動で起動および停止するときに、これを実行します。手動による起動の構成を変更する必要がある場合は、このスクリプトを編集します。
- **auto.sh** : これは、起動時にサーバー・デーモン・プロセスを自動的に始動させるためにシステムを構成するスクリプトです。自動的な始動のためにシステムを構成するには、これを 1 回実行します。このスクリプトを編集する必要はありません。このスクリプトは、IBM SPSS Modeler Server のインストール・ディレクトリーにあります。
- **rc.modeler** : *auto.sh* を実行すると、このスクリプトが、使用中のサーバーのオペレーティング・システムに応じた場所に作成されます。このスクリプトで、サーバーが「自動的に」起動されるとき環境を構成します。自動的な起動の構成を変更する必要がある場合は、このスクリプトを編集します。

表 17. オペレーティング・システムによって異なる *rc.modeler* の場所 :

オペレーティング・システム	場所
AIX	<i>/etc/rc.modeler</i>

---

### IBM SPSS Modeler Server の自動的な起動と停止

IBM SPSS Modeler Server は、デーモン・プロセスとして起動される必要があります。インストール・プログラムには、IBM SPSS Modeler Server が自動的に停止および再起動するようにシステムを構成できるスクリプト (*auto.sh*) が含まれています。

自動的な起動とシャットダウンのためにシステムを構成する手順

1. root としてログオンします。



2. IBM SPSS Modeler Server のインストール・ディレクトリーに変更します。
3. スクリプトを実行します。 UNIX プロンプトで、次のコマンドを入力します。  
./auto.sh

自動的な起動のスクリプトである *rc.modeler* が、上の表に示した場所に作成されます。オペレーティング・システムでは、サーバーが再起動されたときに常に IBM SPSS Modeler Server デーモン・プロセスを始動するために、*rc.modeler* が使用されます。オペレーティング・システムではまた、システムがシャットダウンされるときに常にデーモンを停止するために、*rc.modeler* が使用されます。

---

## IBM SPSS Modeler Server の手動による起動と停止

*modelersrv.sh* スクリプトを実行することで、手動で IBM SPSS Modeler Server を起動したり停止したりできます。

### IBM SPSS Modeler Server を手動で起動および停止する手順

1. IBM SPSS Modeler Server のインストール・ディレクトリーに変更します。
2. サーバーを起動するには、UNIX のコマンド・プロンプトで次のように入力します。  
./modelersrv.sh start
3. サーバーを停止するには、UNIX コマンド・プロンプトで次のように入力します。  
./modelersrv.sh stop

---

## スクリプトの編集

手動と自動の両方の起動を行う場合は、*modelersrv.sh* と *rc.modeler* の両方を並行して変更します。手動による起動だけを行う場合は、*modelersrv.sh* を変更します。自動的な起動だけを行う場合は、*rc.modeler* を変更します。

### スクリプトを編集する手順

1. IBM SPSS Modeler Server を停止します。(詳しくは、トピック『IBM SPSS Modeler Server の手動による起動と停止』を参照してください。)
2. 適切なスクリプトを検索します。(詳しくは、トピック 79 ページの『スクリプト』を参照してください。)
3. テキスト・エディター内でスクリプトを開き、変更を行い、ファイルを保存します。
4. サーバー・コンピューターを自動的に、または手動で再起動して、IBM SPSS Modeler Server を起動します。

---

## ファイル作成時の権限の制御

IBM SPSS Modeler Server では、すべてのユーザーに対する読み込み、書き込み、および実行の権限付きで、一時ファイルが作成されます。このデフォルトは、*modelersrv.sh* と *rc.modeler* のどちらか、または両方の起動スクリプトの *UMASK* 設定を編集して、上書きできます。(詳細は、上記の『スクリプトの編集』を参照してください。) 使用するにはもっとも限定的な *UMASK* 設定として、077 をお勧めします。さらに制約が大きい設定をすると、IBM SPSS Modeler Server の権限問題の原因になる可能性があります。

---

## IBM SPSS Modeler Server と データ・アクセス・パック

ODBC ドライバーを IBM SPSS Modeler Server とともに使用する場合は、IBM SPSS Modeler Server プロセスが始動するときに、ODBC 環境が `odbc.sh` によって構成されている必要があります。このデフォルトは、適切な IBM SPSS Modeler 起動スクリプトの `modelersrv.sh` と `rc.modeler` のどちらか、または両方を編集して、構成できます。(詳しくは、80 ページの『スクリプトの編集』を参照してください。)

詳細は Technical Support サイト <http://www.ibm.com/support> を参照してください。ODBC データ・ソースの権限の作成または設定についてわからないことがある場合は、データベース管理者に問い合わせてください。

### IBM SPSS Modeler Server とともに起動するように ODBC を構成する手順

1. IBM SPSS Modeler Server ホストが稼動している場合は停止します。
2. IBM SPSS Modeler Server をインストールしたプラットフォームの関連する圧縮 TAR アーカイブをダウンロードします。必ずインストール済みの IBM SPSS Modeler Server のバージョン用の正しいドライバーをダウンロードしてください。ファイルを ODBC ドライバーをインストールする場所 (例: `/usr/spss/odbc`) にコピーします。
3. TAR アーカイブ・ファイルを `tar -xvof` で抽出します。
4. アーカイブから抽出した `setodbcpath.sh` スクリプトを実行します。
5. スクリプト `odbc.sh` を編集して、下記のようにこのスクリプトの一番下に ODBCINI の定義を追加します。

```
ODBCINI=/usr/spss/odbc/odbc.ini; export ODBCINI
```

ODBCINI は、定義する ODBC データソースのリストを取得するために IBM SPSS Modeler に読み取らせる `odbc.ini` ファイルのフルパス名を示す必要があります (デフォルトの `odbc.ini` はドライバーに付属しています)。

6. `odbc.sh` を保存します。
7. (64 ビットの IBM SPSS Modeler Server インストールのみ。その他のインストールは、次のステップから) `odbc.sh` の `LD_LIBRARY_PATH_64` を定義してエクスポートします。

```
if [ "$LD_LIBRARY_PATH_64" = "" ]; then
    LD_LIBRARY_PATH_64=<library_path>
else
    LD_LIBRARY_PATH_64=<library_path>:$LD_LIBRARY_PATH_64
fi
export LD_LIBRARY_PATH_64
```

`library_path` はスクリプトの `LD_LIBRARY_PATH` 定義と同じです。`LD_LIBRARY_PATH` 定義はインストール・パスで初期化されています (例: `/usr/spss/odbc/lib`)。最も簡単な方法は、`odbc.sh` ファイルの `LD_LIBRARY_PATH` の `if` 文と `export` 文をコピーしてファイルの最後に追加し、新しく追加した `if` 文と `export` 文の「`LD_LIBRARY_PATH`」文字列を「`LD_LIBRARY_PATH_64`」に置き換えます。

例えば、64 ビットの IBM SPSS Modeler Server インストール済み環境の `odbc.sh` ファイルは、最終的に次のようになります。

```
if [ "$LD_LIBRARY_PATH" = "" ]; then
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/spss/odbc/lib
else
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/spss/odbc/lib:$LD_LIBRARY_PATH
fi
export LD_LIBRARY_PATH
```

```

if [ "$LD_LIBRARY_PATH_64" = "" ]; then
    LD_LIBRARY_PATH_64=/usr/spss/odbc/lib
else
    LD_LIBRARY_PATH_64=/usr/spss/odbc/lib:$LD_LIBRARY_PATH_64
fi
export LD_LIBRARY_PATH_64
ODBCINI=/usr/spss/odbc/odbc.ini; export ODBCINI

```

if ループで LD\_LIBRARY\_PATH\_64 を定義するほか、エクスポートを行ってください。

8. 定義した odbc.ini ファイルを \$ODBCINI を使用して編集します。必要なデータ・ソース名を定義します (アクセスしているデータベースによって異なります)。
9. odbc.ini ファイルを保存します。
10. これらのドライバーを使用するよう IBM SPSS Modeler Server を設定します。設定するには、modelersrv.sh を編集して、SCLEMDNAME を定義する行のすぐ下に次の行を追加します。

```
. <odbc.sh_path>
```

odbc.sh\_path は、この手順の始めに編集した odbc.sh ファイルへのパスです。例えば、次のようになります。

```
. /usr/spss/odbc/odbc.sh
```

注: ここではシンタックスが重要です。最初のピリオドとファイルへのパスの間にスペースを入れてください。

11. modelersrv.sh を保存します。

**重要:** SDAP 7.1 ドライバーが DB2 on z/OS で動作するようにするためには、SYSIBM.SYSPACKSTMT へのアクセス権限を付与する必要があります。

## 接続をテストするには

1. IBM SPSS Modeler Server を再起動します。
2. クライアントから IBM SPSS Modeler Server に接続します。
3. クライアント側で、データベース入力ノードを領域に追加します。
4. ノードを開いて、設定手順で odbc.ini ファイルで定義したデータ・ソース名が表示されていることを確認します。

この時点で期待されているものが表示されない場合、また定義したデータ・ソースに接続しようとしたときにエラーが発生した場合、トラブルシューティングの手順に従ってください。詳しくは、トピック 83 ページの『ODBC 設定のトラブルシューティング』を参照してください。

## IBM SPSS Modeler Solution Publisher Runtime とともに起動するように ODBC を構成する手順

IBM SPSS Modeler Server からデータベースに接続できる場合、IBM SPSS Modeler Solution Publisher Runtime の起動スクリプトから同じ odbc.sh スクリプトを参照して、同じサーバーに IBM SPSS Modeler Solution Publisher Runtime のインストールを設定することができます。

1. IBM SPSS Modeler Solution Publisher Runtime で modelerrun スクリプトを編集して、スクリプトの最後の行のすぐ上に次の行を追加します。

```
. <odbc.sh_path>
```

odbc.sh\_path は、この手順の始めに編集した odbc.sh ファイルへのパスです。例えば、次のようになります。

```
. /usr/spss/odbc/odbc.sh
```

注: ここではシンタックスが重要になります。最初のピリオドとファイルへのパスの間に必ずスペースを入れてください。

2. modelerrun スクリプト・ファイルを保存します。
3. デフォルトでは、DataDirect Driver Manager は、IBM SPSS Modeler Solution Publisher Runtime が UNIX システム上で ODBC を使用するように構成されていません。DataDirect Driver Manager をロードするよう UNIX を構成するには、次のコマンドを入力します (sp\_install\_dir は Solution Publisher Runtime のインストール ディレクトリ):

```
cd sp_install_dir
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

## IBM SPSS Modeler Batch とともに起動するように ODBC を構成する手順

ODBC に IBM SPSS Modeler Batch スクリプトの設定は必要ありません。ストリームを実行するために IBM SPSS Modeler Batch から IBM SPSS Modeler Server に接続するためです。この項の始めに説明されているように、IBM SPSS Modeler Server ODBC 設定が行われ、適切に稼動していることを確認してください。

### データ・ソース名を追加または編集するには

1. odbc.ini ファイルを編集して新しい名前または変更した名前が含まれるようにします。
2. この項の始めに説明されているように接続をテストします。

IBM SPSS Modeler Server と正しく接続している場合、新しいデータ・ソース名または変更されたデータ・ソース名も IBM SPSS Modeler Solution Publisher Runtime および IBM SPSS Modeler Batch に適切なものである必要があります。

## ODBC 設定のトラブルシューティング

### データ・ソースが表示されない、またはランダム テキストが表示される

データベース入力ノードを開いて利用できるデータ・ソースのリストが空であったり予期しないエントリがあったりした場合は、起動スクリプトの問題が原因の可能性があります。

1. \$ODBCINI が *modelersrv.sh* 内で、スクリプト自体で明示的に、または *modelersrv.sh* で参照される *odbc.sh* スクリプトで定義されていることを確認してください。
2. 後者の場合は、ODBCINI が ODBC データ・ソースの定義に使用する *odbc.ini* ファイルへのフル・パスを示すようにしてください。
3. ODBCINI のパスの指定が正しい場合、*modelersrv.sh* 内の変数を複製して、IBM SPSS Modeler Server 環境で使用されている \$ODBCINI の値を確認します。確認するには、ODBCINI を定義する場所の後の *modelersrv.sh* に次の行を追加します。

```
echo $ODBCINI
```
4. *modelersrv.sh* を保存して実行します。IBM SPSS Modeler Server 環境で設定される \$ODBCINI の値が検証のために *stdout* に書き込まれます。

5. 値が *stdout* に返されず、*modelersrv.sh* から参照している *odbc.sh* スクリプトで *\$ODBCINI* を定義している場合、参照しているシンタックスが正しいことを確認します。シンタックスは次のようになります。

```
. <odbc.sh_path>
```

*odbc.sh\_path* は、この手順の始めに編集した *odbc.sh* ファイルへのパスです。例えば、次のようになります。

```
. /usr/spss/odbc/odbc.sh
```

注：ここではシンタックスが重要になります。最初のピリオドとファイルへのパスの間にスペースを入れてください。

*modelersrv.sh* の実行時に正しい値を *stdout* に複製すると、IBM SPSS Modeler Server を再起動してクライアントから接続するときデータベース入力ノードでデータ・ソース名を表示できる必要があります。

### 「データベース接続」ダイアログ・ボックスで「接続」をクリックした際の IBM SPSS Modeler クライアントの停止

この動作は、ライブラリー・パスが ODBC ライブラリーへのパスを含むよう正しく設定されていない場合に発生することがあります。ライブラリー・パスは *\$LD\_LIBRARY\_PATH* (64 ビット・バージョンでは *\$LD\_LIBRARY\_PATH\_64*) によって使用されます。

IBM SPSS Modeler Server デーモン環境でライブラリー・パスの値を表示するには、ODBC ライブラリー・パスがライブラリー・パスの後に追加されている行の後で、*modelersrv.sh* の適切な環境変数の値を複製し、スクリプトを実行します。ライブラリー・パスの値は、次にスクリプトを実行した場合にターミナルに複製されます。

*modelersrv.sh* から *odbc.sh* を参照して IBM SPSS Modeler Server ODBC 環境を設定する場合、*odbc.sh* スクリプトを示す行の後の行からライブラリー・パスの値を複製します。値を複製するには、次の行をスクリプトに追加して、スクリプト・ファイルを保存し、実行します。

```
echo $<library_path_variable>
```

<*library\_path\_variable*> は、サーバーのオペレーティング・システムの該当するライブラリー・パス変数です。

ライブラリー・パスの戻り値には、ODBC の *lib* サブディレクトリーへのパスを含む必要があります。このパスを含まない場合、この場所をファイルに追加します。

64 ビットバージョンの IBM SPSS Modeler Server を稼動している場合、*\$LD\_LIBRARY\_PATH\_64* は *\$LD\_LIBRARY\_PATH* に優先されます (設定されている場合)。64 ビット プラットフォームのいずれかにこの問題が発生した場合、*modelersrv.sh* から *\$LD\_LIBRARY\_PATH* のほか *LD\_LIBRARY\_PATH\_64* を複製し、必要に応じて ODBC インストールの *lib* サブディレクトリーが含まれるよう *\$LD\_LIBRARY\_PATH\_64* を設定して定義をエクスポートします。

### データ・ソース名が見つからず、デフォルトのドライバーが指定されていない

「データベース接続」ダイアログ・ボックスで「接続」をクリックした際にこのエラーが発生した場合、*odbc.ini* ファイルの定義が正しくないことを示します。ファイル上部の [ODBC Data Sources] セクション内で定義したデータ・ソース名 (DSN) が DSN を定義する *odbc.ini* の下部で大かっこに囲んで指定した文字列と一致していることを確認します。これらが異なる場合、IBM SPSS Modeler 内で DSN を使用して接続しようとするこのエラーが発生します。次に「正しくない」指定の例を示します。



```
[ODBC Data Sources]
Oracle=Oracle Wire Protocol
```

```
....
```

```
....
```

```
[Oracle Driver]
Driver=/usr/ODBC/lib/XEora22.so
Description=SPSS 5.2 Oracle Wire Protocol
AlternateServers=
```

```
....
```

正確に一致するよう、太字の 2 つの文字列のいずれかを変更する必要があります。変更することによってエラーが解決します。

### 指定したドライバーがロードできない

このエラーは、*odbc.ini* ファイルが正しく定義されていないことを示します。ドライバ節のドライバ パラメーターが次のように正しく設定されていない可能性があります。

```
[ODBC Data Sources]
Oracle=Oracle Wire Protocol
```

```
....
```

```
....
```

```
[Oracle]
Driver=/nosuchpath/ODBC/lib/XEora22.so
Description=SPSS 5.2 Oracle Wire Protocol
AlternateServers=
```

1. ドライバ パラメーターで指定された共有オブジェクトがあることを確認します。
2. 正しくない場合、共有オブジェクトへのパスを修正します。
3. ドライバ パラメーターが次の形式で指定されている場合

```
Driver=ODBCHOME/lib/XEora22.so
```

ODBC 関連スクリプトを初期化していないことを示します。ドライバでインストールした *setodbcpath.sh* スクリプトを実行します。詳しくは、トピック 81 ページの『IBM SPSS Modeler Server と データ・アクセス・パック』を参照してください。このスクリプトを実行すると、文字列「ODBCHOME」に ODBC インストールへのパスが代入されます。これにより、問題が解決されます。

他の原因がドライバーのライブラリーの問題となる場合があります。ドライバーがロードされないことを確認するために、ODBC とともに提供された *ivtestlib* を使用します。Connect64 の場合、*ddtestlib* ツールを使用します。起動スクリプトのライブラリー・パスの変数を設定して問題を修正します。

例えば、32-bit のインストールで Oracle ドライバーがロードされない場合は、次の手順に従ってください。

1. *ivtestlib* を使用して、ドライバーがロードされないことを確認します。例えば、UNIX のコマンド・プロンプトで、次のように入力します。

```
sh
cd ODBC DIR
. odbc.sh
./bin/ivtestlib MFor815
```

上記の ODBC DIR を、Connect for ODBC のインストール・ディレクトリーへのパスに置き換えます。

2. メッセージを読んで、エラーがあるかどうかを調べます。例えば、Load of MFor815.so failed:  
ld.so.1: bin/ivtestlib: fatal: libclntsh.so: open failed: このようなファイルまたはディレクトリがありませんというメッセージは、Oracle クライアント ライブラリーの *libclntsh.so* がないか、または、ライブラリー・パスにないことを示しています。
3. ライブラリーが存在することを確認します。存在しない場合は、Oracle クライアントを再インストールします。ライブラリーがある場合は、UNIX コマンド・プロンプトから次の一連のコマンドを入力します。

```
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/bigdisk/oracle/product/8.1.6/lib
export LD_LIBRARY_PATH
./bin/ivtestlib Mfor815
```

上記の */bigdisk/oracle/product/8.1.6/lib* は、*libclntsh.so* へのパスで置き換えます。また、*LD\_LIBRARY\_PATH* は、使用中のオペレーティング・システムのライブラリー・パス変数です。

IBM SPSS Modeler 64 ビットを Linux で実行している場合、ライブラリー・パス変数には接尾辞 *\_64* が含まれています。そのため、前述の例の最初の 2 行は次のようになります。

```
LD_LIBRARY_PATH_64=$LD_LIBRARY_PATH_64:/bigdisk/oracle/product/8.1.6/lib
export LD_LIBRARY_PATH_64
```

4. メッセージを読んで、ドライバーがこれでロードされたことを確認します。例えば、For example, the message: Load of MFor815.so successful, qehandle is 0xFF3A1BE4 というメッセージは、Oracle クライアント・ライブラリーをロードできることを示しています。
5. IBM SPSS Modeler 起動スクリプト内のライブラリー・パスを訂正します。
6. 編集した起動スクリプト (*modelersrv.sh* または *rc.modeler*) を使用して、IBM SPSS Modeler Server を再起動します。

## ライブラリー・パス

ライブラリー・パスの変数名は、使用するオペレーティング・システムによって異なります。次の表は、システムを構成またはトラブルシューティングしているときに、適切な置き換えを行うためのガイドとして含めてあります。

表 18. オペレーティング・システム別のライブラリー・パス :

オペレーティング・システム	ライブラリー・パス変数名
AIX	LIBPATH
Linux 64 ビット	LD_LIBRARY_PATH_64

---

## 付録 C. SPSS Modeler Server を UNIX 上で root 以外のプロセスとして設定および実行

---

### はじめに

以下の説明は、UNIX システムで root 以外のプロセスとして IBM SPSS Modeler Server を実行することについての情報です。

**root として実行：**IBM SPSS Modeler Server のデフォルトのインストールでは、サーバー・デーモン・プロセスが root として実行されると想定されています。root として実行されることにより、IBM SPSS Modeler は各ユーザーのログインを確実に認証し、対応する UNIX ユーザー・アカウントで各ユーザー・セッションを始動できるようになります。これで、ユーザーは自分のファイルとディレクトリーだけへのアクセス権限を持っていることが確実にになります。

**非 root として実行：**非 root プロセスとして IBM SPSS Modeler Server を実行することは、サーバー・デーモン・プロセスの、現実の、そして有効なユーザー ID を、自分が選択したアカウントへ設定させる、ということです。SPSS Modeler Server によって開始するすべてのユーザー・セッションでは同じ UNIX アカウントを使用します。つまり SPSS Modeler によって読み込まれたり書き込まれたりするファイル・データはすべての SPSS Modeler ユーザーによって共有されます。ユーザーが使用するそれぞれのデータベース・データに対して独立して自分自身を認証する必要があるため、データベースのデータへのアクセスは影響を受けません。root 権限がない場合、IBM SPSS Modeler は次のいずれかの方法で処理します。

- **非公開のパスワード・データベースがない：**この方法では、SPSS Modeler は、UNIX システムのユーザー認証に通常使用される既存の UNIX パスワード・データベース、NIS、LDAP サーバーを使用します。詳しくは、トピック『非公開のパスワード・データベースがない状態で root 以外のユーザーとして設定』を参照してください。
- **非公開のパスワード・データベースがある：**この方法では、SPSS Modeler は、UNIX 認証に通常使用される UNIX パスワード・データベース、NIS、LDAP サーバーとは異なる非公開のパスワード・データベースに対してユーザーを認証します。詳しくは、トピック 88 ページの『非公開のパスワード・データベースを使用して root 以外のユーザーとして設定』を参照してください。

---

### 非公開のパスワード・データベースがない状態で root 以外のユーザーとして設定

非公開のパスワード・データベースを使用せずに非 root アカウントで実行するように IBM SPSS Modeler Server を設定するには、次の手順に従ってください。

1. SPSS Modeler Server *options.cfg* ファイルを開いて編集します。
2. オプション *start\_process\_as\_login\_user* を Y に設定します。
3. *options.cfg* ファイルを保存して閉じます。

デフォルトでは、SPSS Modeler Server は機能する認証方式が見つかるまで、すべての認証方式を試行します。ただし、希望する場合は *options.cfg* の *authentication\_methods* オプションを使用して、特定の 1 つの認証方式だけを試行するようにサーバーを構成することができます。オプションとして可能な値は、*pasw\_modeler*、*gss*、*pam*、*sspi*、*unix*、または *windows* です。

非 root として実行する場合、設定の更新が必要になることがあります。詳しくは、トピック 90 ページの『ユーザー認証エラーのトラブルシューティング』を参照してください。

**注意:**

**start\_process\_as\_login\_user** 設定を有効にしてから、**IBM SPSS Modeler Server** を **root** として開始しないでください。これにより、サーバーに接続しているすべてのユーザーにとって、サーバー・プロセスが **root** として実行されます。これはセキュリティ上リスクがあります。この操作を試行した場合、サーバーが自動的に停止する可能性があることに注意してください。

---

## 非公開のパスワード・データベースを使用して root 以外のユーザーとして設定

非公開のパスワード・データベースを使用してユーザー認証する場合、すべてのユーザー・セッションが同じ非 root ユーザー・アカウントで開始します。

非 root アカウントで実行するために IBM SPSS Modeler Server を構成するには、次の手順に従ってください。

1. すべてのユーザーを含むグループを作成します。このグループの名前はどのように付けることもできますが、この例では *modelerusers* とします。
2. IBM SPSS Modeler Server を実行するユーザー・アカウントを作成します。このアカウントは、IBM SPSS Modeler Server デモン・プロセスの専用です。この例では、このアカウントを *modelerserv* とします。

アカウントを作成するときは、次の点に注意してください。

- プライマリ グループは、以前作成した *<modelerusers>* にする必要があります。
- ホーム・ディレクトリーは、IBM SPSS Modeler のインストール・ディレクトリーであってもよいし、その他の便利なデフォルトのディレクトリーであってもかまいません (アカウントをアップグレードでも存続させる必要がある場合は、インストール・ディレクトリー以外の別のディレクトリーを使用することを考慮します)。

3. 次に、新しく作成されたアカウントを使用して IBM SPSS Modeler Server を起動する起動スクリプトを構成します。適切な起動スクリプトを特定し、テキスト・エディター内で開きます。詳しくは、トピック 79 ページの『スクリプト』を参照してください。

- a. 作成されたファイルに対して少なくともグループ読み取りアクセス権が持てるように、*umask* を変更します。

```
umask 027
```

4. 次の行を追加することでプライベート・パスワード・データベースに対する認証を指定するために、サーバー・オプション・ファイルの *config/options.cfg* を編集します。

```
authentication_methods, "pasw_modeler"
```

5. オプション *start\_process\_as\_login\_user* を Y に設定します。

6. 次に、*config/passwords.cfg* ファイル内に格納されるプライベート・パスワード・データベースを作成する必要があります。このパスワード・ファイルで、IBM SPSS Modeler へのログインが許可されるユーザー名とパスワードの組み合わせが定義されます。注：これらは IBM SPSS Modeler 専用であり、UNIX へログインするのに使用されるユーザー名とパスワードとは、何のつながりもありません。便宜上同じユーザー名を使用できますが、同じパスワードを使用することはできません。

パスワード・ファイルを作成するには、IBM SPSS Modeler Server のインストール先の *bin* ディレクトリー内にある、*pwutil* というパスワード ユーティリティー プログラムを使用する必要があります。このプログラムの概要は、次のとおりです。

```
pwutil [ username [ password ] ]
```

このプログラムでユーザー名とプレーンテキストのパスワードが指定され、ユーザー名と暗号化されたパスワードは、パスワード・ファイルに含めるのに適した形式で、標準出力に書き出されます。例えば、ユーザー *modeler* とパスワード「data mining」を定義するには、次のように入力します。

```
bin/pwutil modeler "data mining" > config/passwords.cfg
```

ほとんどの場合、1 つのユーザー名を定義するだけで十分です。そのときは、すべてのユーザーが同じ名前とパスワードでログインします。ただし、次の例のように、>> 演算子を使用してファイルに付加する追加ユーザーを作成できます。

```
bin/pwutil modeler "data miner2" >> config/passwords.cfg
```

注：1 つの > が使用された場合は、*passwords.cfg* の内容が以前のユーザーの設定を置き換えて、毎回上書きされます。すべてのユーザーが同じ UNIX ユーザー・アカウントを共有していることに注意してください。

注: SPSS Modeler Server の実行中に新規ユーザーをプライベート・パスワード・データベースに追加した場合は、新しく定義したユーザーが認識されるように、SPSS Modeler Server を再起動する必要があります。これを行うまでは、SPSS Modeler Server が最後に再起動されてから *pwutil* を使用して追加されたすべての新規ユーザーによるログインは失敗します。

7. IBM SPSS Modeler のインストール先ディレクトリーとその内容の所有権がユーザー *<modelerserv>* とグループ *<modelerusers>* のものになるように、再帰的に変更します。参照されるこれらの名前は、以前作成したものです。以下に例を示します。

```
chown -R -h modelerserv:modelerusers .
```

8. 他からの干渉なしに作業データを格納できるように、IBM SPSS Modeler ユーザーのデータ・ディレクトリー内にサブディレクトリーを作成することを考慮します。これらのディレクトリーは *<modelerusers>* グループによりグループ所有され、読み込み、書き込み、および検索の権限を持っている必要があります。例えば、ユーザー *bob* 用の作業ディレクトリーを作成するには、次のように入力します。

```
mkdir data/bob
chown bob:modelerusers data/bob
chmod ug=rwx,o= data/bob
```

さらに、グループ ID 設定ビットをそのディレクトリーに設定して、そのディレクトリーにコピーされたすべてのデータ・ファイルが自動的に *<modelerusers>* にグループ所有されるようにすることができます。

```
chmod g+s data/bob
```

---

## SPSS Modeler Server を非 root ユーザーとして実行する

非 root アカウントで SPSS Modeler Server を実行するためには、次の手順に従ってください。

1. 以前作成した非 root のユーザーアカウントでログインします。
2. 構成ファイルのオプション *start\_process\_as\_login\_user* を有効にした状態で実行している場合は、SPSS Modeler Server の開始、停止、および状況の確認を実行できます。詳しくは、トピック 27 ページの『UNIX 上で起動、停止、またはステータスをチェックする手順』を参照してください。



エンド・ユーザーは、クライアント・ソフトウェアからログインして、SPSS Modeler Server に接続します。サーバー・コンピューターの IP アドレスまたはホスト名など、接続に必要な情報をエンド・ユーザーに提供する必要があります。

## IBM SPSS Modeler Server を AIX の非 root ユーザーとして実行する

AIX の非 root ユーザーとして IBM SPSS Modeler Server を起動する場合、エラー `lsattr not found` がコンソールに出力される場合があります。これは、`/usr/sbin` ディレクトリーに `lsattr` があるにもかかわらず、新規ユーザー (非 root として実行) が IBM SPSS Modeler Server にログインすると、`/usr/bin` と `/bin` のみを含むパスにリセットされるために発生します。

このエラーが発生すると、解決策として `/usr/bin` の下に次のリンクが作成されます。

```
su
cd /usr/bin
ln -s /usr/sbin/lsattr lsattr
```

リンクを作成した後、IBM SPSS Modeler Server を再起動します。

---

## ユーザー認証エラーのトラブルシューティング

認証を行うためにオペレーティング・システムを設定する方法によって、非 root 設定で実行する場合に SPSS Modeler Server にログオンしようとしてエラーが発生する場合があります。例えば、オペレーティング・システムを構成 (`/etc/nsswitch.conf` ファイルなどを使用) して NIS または LDAP ではなくローカルのシャドー・パスワード・ファイルを確認する場合にエラーが発生することがあります。これは、SPSS Modeler Server に安全なユーザー・アカウント情報を保存する、`/etc/shadow` ファイルなど (AIX の `/etc/security/passwd` など)、認証に使用されるファイルへの読み取りアクセス権限が必要なためです。しかし、オペレーティング・システム・ファイルの権限は、`/etc/shadow` が root ユーザーによってのみアクセス可能なように設定されています。こうした条件のもと、非 root プロセスではユーザー・パスワードを検証する `/etc/shadow` を読み取ることができず、認証エラーとなります。

この問題を解決するにはいくつかの方法があります。

- システム管理者に、NIS や LDAP を認証に使用するようオペレーティング・システムを設定するよう依頼します。
- SPSS Modeler Server の実行に使用されたローカル・ユーザー・アカウントがファイルにアクセスできるよう、`/etc/shadow` ファイルへの読み取りアクセスを付与することなどによって、保護されたファイルに対するファイルアクセス権限を変更します。実動環境では不適切かもしれませんが、テスト環境に一時的に適用して、認証のエラーがオペレーティング・システムにリンクしているかどうかを検証することもできます。
- `/etc/shadow` ファイルのアクセス制御リスト (ACL) を指定します。
- SPSS Modeler Server を root として実行し、サーバー・プロセスで `/etc/shadow` ファイルを読み取れるようにします。

### 注意:

この場合は、前述したセキュリティー上の問題を防ぐため、SPSS Modeler Server の `options.cfg` ファイルでオプション `start_process_as_login_user`, `N` が指定されていることを確認してください。

---

## 付録 D. Windows での非公開パスワード・ファイルを使用した SPSS Modeler Server の構成および実行

---

### はじめに

以下の手順では、Windows システムで非公開パスワード・ファイルを使用して IBM SPSS Modeler Server を実行する方法について説明します。この方法を使用すると、IBM SPSS Modeler は、Windows におけるシステム認証とは異なり、プライベート・パスワード・データベースに対してユーザーを認証します。

---

### プライベート・パスワード・データベースの設定

プライベート・パスワード・データベースを使用してユーザーを認証する場合、すべてのユーザー・セッションが同じユーザー・アカウントで開始されます。

この方法で SPSS Modeler Server を設定するには、次の手順に従ってください。

1. SPSS Modeler Server を実行するユーザー・アカウントを作成します。このアカウントは、SPSS Modeler Server デモン・プロセスの専用です。デモン・プロセスは、SPSS Modeler Server 18 サービスの「ログオン」タブに示されるこのユーザー・アカウントを使用して開始する必要があります。この例では、このアカウントを *modelerserv* とします。
2. サーバー・オプション・ファイル (*config/options.cfg*) を編集して *start\_process\_as\_login\_user* オプションを *Y* に設定し、次の行を追加してプライベート・パスワード・データベースに対する認証を指定します。  

```
authentication_methods, "pasw_modeler"
```
3. 次に、*config/passwords.cfg* ファイル内に格納されるプライベート・パスワード・データベースを作成する必要があります。このパスワード・ファイルで、SPSS Modeler へのログインが許可されるユーザー名とパスワードの組み合わせが定義されます。これらの組み合わせは SPSS Modeler 専用であり、Windows へのログインに使用するユーザー名およびパスワードとは関連がありません。便宜上同じユーザー名を使用できますが、同じパスワードを使用することはできません。

パスワード・ファイルを作成するには、SPSS Modeler Server のインストール済み環境の *bin* ディレクトリー内にある、*pwutil* というパスワード・ユーティリティー・プログラムを使用する必要があります。このプログラムの概要は、次のとおりです。

```
pwutil [ username [ password ] ]
```

このプログラムでユーザー名とプレーンテキストのパスワードが指定され、ユーザー名と暗号化されたパスワードは、パスワード・ファイルに含めるのに適した形式で、標準出力に書き出されます。例えば、*modeler* というユーザーを *data mining* というパスワードとともに定義するには、DOS プロンプトを使用して SPSS Modeler Server インストール・ディレクトリーに移動し、次のように入力します。

```
bin¥pwutil modeler "data mining" > config¥passwords.cfg
```

注: ファイル内の各ユーザーは必ず 1 インスタンスのみとしてください。重複があると SPSS Modeler Server が開始できなくなります。

ほとんどの場合、1つのユーザー名を定義するだけで十分です。そのときは、すべてのユーザーが同じ名前とパスワードでログインします。ただし、>> 演算子を使用して各ユーザーをファイルに追加することでさらにユーザーを作成できます。以下に例を示します。

```
bin¥pwutil modeler "data miner2" >> config¥passwords.cfg
```

**注:**

単一の > を使用すると、passwords.cfg の内容が毎回上書きされ、以前に設定されたすべてのユーザーは置き換えられます。すべてのユーザーが同じ UNIX ユーザー・アカウントを共有していることに注意してください。

SPSS Modeler Server の実行中に新規ユーザーをプライベート・パスワード・データベースに追加した場合は、新しく定義したユーザーが認識されるように、SPSS Modeler Server を再起動する必要があります。これを行うまでは、SPSS Modeler Server が最後に再起動されてから pwutil を使用して追加されたすべての新規ユーザーによるログインは失敗します。

4. 手順 1 で作成したユーザーに、サーバー・オプション・ファイル config¥options.cfg および %ALLUSERSPROFILE¥IBM¥SPSS ディレクトリーに対するフル制御を付与します。
5. システム・サービスで、**IBM SPSS Modeler Server** サービスを停止し、「ログオン」を「ローカル・システム・アカウント」から、手順 1 で作成したユーザー・アカウントに変更します。それからサービスを再始動します。

## 付録 E. サーバー・クラスターでの負荷バランシング

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services により、Coordinator of Processes というプラグインを使用してネットワーク上のサービスを管理できるようになりました。Coordinator of Processes は、クライアント - サーバー間の通信および処理を最適化するように設計された、サーバー管理機能を備えています。

IBM SPSS Statistics Server や IBM SPSS Modeler Server など、管理対象のサービスは、起動時に Coordinator of Processes に登録し、更新されたステータス メッセージを定期的送信します。サービスは、必要な構成ファイルを IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository に格納し、初期化時に取得することもできます。




図 5. Coordinator of Processes アーキテクチャー

IBM SPSS Modeler ストリームをサーバー上で実行すると、パフォーマンスが向上する場合があります。サーバーの選択肢が 1 台か 2 台の場合もあれば、サーバーの選択肢が多数になる場合もあります。これは、所有者、アクセス権、サーバー・データ、テスト・サーバーと実動サーバーなど、サーバー間に顕著な違いがある場合です。さらに、Coordinator of Processes がネットワーク上にある場合は、サーバー・クラスターが提供されることもあります。

サーバー・クラスターとは、構成やリソースを相互に交換可能なサーバーのグループのことです。Coordinator of Processes は、サーバーの重み、ユーザーの優先度、現在の処理負荷など、いくつかの条件に従って負荷のバランスを取るアルゴリズムを使用して、処理要求への応答に最も適したサーバーを特定します。詳細については、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のドキュメント スイートにある「*Coordinator of Processes Service Developer's Guide*」を参照してください。

IBM SPSS Modeler でサーバーまたはサーバー・クラスターに接続するたびに、サーバーを手動で入力するか、Coordinator of Processes を使用してサーバーまたはクラスターを検索することができます。詳しくは、トピック 15 ページの『IBM SPSS Modeler Server に接続中』を参照してください。



---

## 付録 F. LDAP 認証

以下の説明では、UNIX 上の SPSS Modeler Server を構成して LDAP 認証を使用する方法に関する基本的なガイドラインを示します。この場合、サーバーにログインするユーザーの ID は、LDAP ディレクトリに保管されます。

注: 前提条件として、LDAP クライアント ソフトウェアがホスト オペレーティング システム上で正しく構成されている必要があります。詳しくは、提供元のベンダーの資料を参照してください。

通常は追加構成は不要で、LDAP の使用はサーバー側に明示されません。追加の変更が不要な例として、以下の状況があります。

- LDAP クライアントおよびサーバー ソフトウェアが RFC 2307 に従って構成されている。
- passwd (および該当する場合は shadow) データベースへのアクセスが、nsswitch.confなどで LDAP にリダイレクトされる。
- SPSS Modeler Server の個々の正当なユーザーが、LDAP ディレクトリに保管されている passwd (および shadow) エントリを持つ。
- SPSS Modeler Server サービスが root アカウントを使用して開始されている。

以下の 2 つの状況の場合、明確に LDAP 用に SPSS Modeler Server を構成する必要がある場合があります。

- root 以外のアカウントを使用してサービスを開始した場合、サービスはデフォルト方式を使用して認証を行うための権限を持たないことがあります。通常、これは、shadow データベースへのアクセスが制限されていることが原因です。
- ディレクトリに保管される passwd (または shadow) エントリをユーザーが持たない場合。つまり、ユーザーは、ホスト システムへのログインに有効なユーザー ID を持ちません。

LDAP 認証手順では PAM サブシステムが使用されます。この手順では、PAM LDAP モジュールが存在すること、およびそれがホスト オペレーティング システム用に正しく構成されていることが求められます。詳しくは、提供元のベンダーの資料を参照してください。

LDAP 認証のみを使用するように SPSS Modeler Server を構成するには、以下のステップを実行します。

注: これらのステップにより、動作することが期待できる最も基本的な構成が提供されます。ご使用のオペレーティング システムおよびローカルのセキュリティ ポリシーによっては、追加のオプションや代替の設定が必要なこともあります。詳しくは、提供元の操作資料を参照してください。

1. サービス構成ファイル (options.cfg) を編集し、行 authentication\_methods, pam を追加 (または編集) します。この行は、デフォルト認証に優先して PAM 認証を使用することをサーバーに指示します。
2. SPSS Modeler Server サービスに対して PAM 構成を指定します。通常、これには root 権限が必要です。サービスは modelerserver という名前によって識別されます。
3. /etc/pam.d を使用する Linux/UNIX タイプのシステムでは、そのディレクトリに modelerserver という名前のファイルを作成し、以下の例のような内容を追加します。

```
# IBM SPSS Modeler Server
auth required pam_ldap.so
account required pam_ldap.so
password required pam_deny.so
session required pam_deny.so
```

4. /etc/pam.conf を使用する古いシステムでは、このファイルを編集し、以下の例のような行を追加します。

```
# IBM SPSS Modeler Server
modelerserver auth required pam_ldap.so
modelerserver account required pam_ldap.so
modelerserver password required pam_deny.so
modelerserver session required pam_deny.so
```

5. 参照される PAM モジュールの名前はオペレーティング システムごとに異なります。ご使用のホストオペレーティング システムに必要なモジュールを確認してください。

注: ステップ 3 および 4 の行では、SPSS Modeler Server は認証およびアカウント管理のために PAM LDAP モジュールを参照する必要があることを指定しています。ただし、パスワードおよびセッション管理の変更はサポートされていないため、これらのアクションは許可されません。アカウント管理が不要であるか不適切な場合、以下の例に示すように、すべての要求を許可するように関係する行を変更してください。

```
# IBM SPSS Modeler Server
auth required pam_ldap.so
account required pam_permit.so
password required pam_deny.so
session required pam_deny.so
```

---

## 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この資料の他の言語版を IBM から入手できる場合があります。ただし、これを入手するには、本製品または当該言語版製品を所有している必要がある場合があります。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号

日本アイ・ビー・エム株式会社

法務・知的財産

知的財産権ライセンス渉外

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

*IBM Director of Licensing*

*IBM Corporation*

*North Castle Drive, MD-NC119*

*Armonk, NY 10504-1785*

*US*

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

記載されている性能データとお客様事例は、例として示す目的でのみ提供されています。実際の結果は特定の構成や稼働条件によって異なります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名前はすべて架空のものであり、類似する個人や企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

---

## 商標

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://ibm.com) は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Intel Centrino ロゴ、Celeron、Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、および Pentium は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

---

## 製品資料に関するご使用条件

これらの資料は、以下のご使用条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

## 適用範囲

IBM Web サイトの「ご利用条件」に加えて、以下のご使用条件が適用されます。

## 個人使用

これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布（頒布、送信を含む）または表示（上映を含む）することはできません。

## 商業的使用

これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

## 権利

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入 関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。





# 索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

アーキテクチャー  
コンポーネント 7  
アプリケーションの例 3  
一時ディレクトリー  
IBM SPSS Modeler Server 41  
一時ファイル 10  
権限 (IBM SPSS Modeler Server) 25  
演算子  
SQL 生成 73  
オペレーティング・システム  
64 ビット 9

## [カ行]

管理  
IBM SPSS Modeler Server の 38  
管理者アクセス  
ユーザー・アクセス制御 (UAC) を使用した 39  
IBM SPSS Modeler Server 39  
キャッシュの圧縮 42  
キャッシング、データベース内 48  
クライアント  
シングル・サインオン 20  
結果  
クライアントとサーバーの違い 25  
丸め 25  
レコードの並び順 25  
権限 25  
構成オプション  
一時ディレクトリー 41  
概要 40, 41  
自動 SQL 生成 44  
ストリームのリライト 42  
接続とセッション 41  
データ・ファイル・アクセス 41  
パフォーマンスと最適化 42  
並行処理 42  
ポート番号 41  
メモリー管理 42  
ログインの試行 41  
Coordinator of Processes 45  
COP 45

構成オプション (続き)  
IBM SPSS Modeler Server の 38  
SQL 文字列の長さ 44  
SSL データ暗号化 45

## [サ行]

サーバー  
サーバーの COP の検索 23  
シングル・サインオン 16, 19  
接続の追加 22  
ログイン 15  
サーバー・ポート設定  
options.cfg ファイル 42  
最適化  
SQL 生成 63, 64, 66  
実例  
アプリケーション ガイド 3  
概要 5  
自動的なサーバーの起動  
UNIX 上で構成 79  
状況  
UNIX 上の IBM SPSS Modeler Server の 27  
Windows 上の IBM SPSS Modeler Server の 27  
シングル・サインオン 15  
ストリーム実行のエラー 42  
ストリームのリライト 67  
セキュリティ  
ファイルの作成 25  
SSL 49  
UNIX 上でファイルの作成を構成 80  
接続  
サーバー・クラスター (server cluster) 23  
IBM SPSS Modeler Server への 15, 22, 23  
接続の COP の検索 23  
ゾンビ・プロセス、IBM SPSS Modeler Server 28

## [タ行]

データ ソース  
シングル・サインオン 22  
データベース  
アクセス 11  
データベース接続  
閉じる 49  
データベース内キャッシング 48

データベース内マイニング 61  
データベース・キャッシング  
options.cfg からの制御 48  
SQL 生成 67  
データベース・サーバー 61  
データ・アクセス・バック  
および UNIX ライブラリー・パス 86  
ODBC、UNIX 上で構成 81  
UNIX 上での ODBC のトラブルシューティング 83  
UNIX の構成 81  
データ・ソース  
シングル・サインオン 22  
データ・ファイル  
インポートとエクスポート 13  
IBM SPSS Statistics 13  
ディスク・スペース 10  
計算 10  
ドメイン名 (Windows)  
IBM SPSS Modeler Server 15

## [ナ行]

認証 24  
ノード  
SQL 生成をサポートする 69, 76  
ノード・キャッシング  
データベースへの書き込み 67  
SQL 生成 67

## [ハ行]

ハードウェアの要件  
IBM SPSS Modeler Server 9  
ハード・ドライブ 10  
パス 13  
パフォーマンス  
IBM SPSS Modeler Server の 59  
ファイアウォールの設定  
options.cfg ファイル 42  
ファイル権限  
IBM SPSS Modeler Server 上の 25  
UNIX 上で構成 80  
ファイル名  
UNIX 13  
Windows 13  
複数ストリームの実行 42  
プッシュバック 63, 64, 66, 69, 76  
CLEM 式 73  
プロセス、非応答 28  
プロセッサ 9

- プロセッサ (続き)
  - 複数 42
- 文書 3
- 並行処理
  - 制御 42
- ポート設定
  - options.cfg ファイル 42
- ポート番号
  - IBM SPSS Modeler Server 15, 22, 41
- ホスト名 (host name)
  - IBM SPSS Modeler Server 15, 22

## [マ行]

- 紫色のノード
  - SQL 最適化 65
- メッセージ
  - 生成された SQL の表示 67
- メモリー 11
- メモリー管理
  - 管理オプション 42
- モデル
  - メモリー管理 42
- モデル・ナゲット
  - SQL の表示 67

## [ヤ行]

- ユーザー ID
  - IBM SPSS Modeler Server 15
- ユーザーの認証 24
- ユーザー・アカウント
  - 権限 25
  - IBM SPSS Modeler Server 24

## [ラ行]

- ログ・ファイル
  - 生成された SQL の表示 67
  - IBM SPSS Modeler Server 57

## [数字]

- 64-bit のオペレーティング・システム 9

## A

- allow\_modelling\_memory\_override
  - options.cfg ファイル 42
- auto.sh (UNIX)
  - 場所 79

## C

- cache\_compression
  - options.cfg ファイル 42
- cache\_connection オプション 49
- chemsrv.sh (UNIX)
  - 場所 79
- CLEM 式
  - SQL 生成 73
- Cognos BI SSL 接続 54
- Cognos TM1 SSL 接続 54
- Coordinator of Processes 23
  - サーバー・クラスター 93
  - ロード・バランシング (load balancing) 93
- Coordinator of Processes の構成
  - IBM SPSS Modeler Server 45
- COP 23
  - サーバー・クラスター 93
  - ロード・バランシング (load balancing) 93
- COP の構成
  - IBM SPSS Modeler Server 45
- cop\_enabled
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_host
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_password
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_port\_number
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_service\_description
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_service\_host
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_service\_name
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_service\_weight
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_update\_interval
  - options.cfg ファイル 45
- cop\_user\_name
  - options.cfg ファイル 45

## D

- data access 11
- data\_files\_restricted
  - options.cfg ファイル 41
- data\_file\_path
  - options.cfg ファイル 41
- DB2
  - SQL 最適化 63, 64

## E

- encryption
  - FIPS 47
  - SSL 49

## F

- FIPS 暗号化 47

## G

- group\_configuration 47

## I

- IBM SPSS Analytic Server
  - 構成オプション 41
- IBM SPSS Modeler 1
  - 文書 3
- IBM SPSS Modeler Administration
  - Console 39
    - 管理者アクセス 39
    - ユーザー・アクセス制御のアクセス 39
- IBM SPSS Modeler Server 2
  - 一時ディレクトリー 41
  - エンド・ユーザー向けの情報 24
  - 管理 39
  - 管理オプション 38
  - 管理者アクセス 39
  - クライアントと比べた結果の違い 25
  - 権限 25
  - 構成オプション 40
  - サーバー・プロセス 48
  - 使用の監視 48
  - シングル・サインオン 16, 19
  - データ ソースに対するシングル サインオン 22
  - ドメイン名 (Windows) 15
  - 非応答プロセス 28
  - ファイルの作成 25
  - ポート番号 15, 22, 41
  - ホスト名 (host name) 15, 22
  - ユーザー ID 15
  - ユーザーの認証 24
  - ユーザー・アカウント 24
  - ユーザー・アクセス制御のアクセス 39
  - Coordinator of Processes の構成 45
  - COP の構成 45
  - password 15
- IBM SPSS Modeler Server 接続の追加 22, 23

IBM SPSS Modeler Server の開始  
UNIX 上で 27  
Windows の場合 27  
IBM SPSS Modeler Server の停止  
UNIX 上で 27  
Windows の場合 27  
IBM SPSS Modeler Server へのログイン  
15  
IBM SPSS Modeler クライアント  
シングル・サインオン 20  
IBM SPSS Statistics データ・アクセス・  
テクノロジー 11  
IBM SPSS Statistics データ・ファイル  
インポートとエクスポート 13  
io\_buffer\_size  
options.cfg ファイル 42

## K

Kerberos 47

## L

LDAP  
認証 95  
Linux  
シングル・サインオン 19

## M

max\_file\_size  
options.cfg ファイル 41  
max\_login\_attempts  
options.cfg ファイル 41  
max\_parallelism  
options.cfg ファイル 42  
max\_sessions  
options.cfg ファイル 41  
max\_sql\_string\_length  
options.cfg ファイル 44  
memory\_usage  
options.cfg ファイル 42  
Microsoft SQL Server  
SQL 最適化 63, 64  
modelling\_memory\_limit\_percentage  
options.cfg ファイル 42

## O

ODBC  
UNIX 上で構成 81  
ODBC データ・ソース  
および UNIX 81  
ODBC と UNIX スクリプト 81  
ODBC ドライバー セットアップ 63

options.cfg 47  
options.cfg ファイル 48  
Oracle  
SQL 最適化 63, 64, 77

## P

PAM  
認証 95  
password  
IBM SPSS Modeler Server 15  
port\_number  
options.cfg ファイル 41  
preview  
SQL 生成 67  
program\_files\_restricted  
options.cfg ファイル 41  
program\_file\_path  
options.cfg ファイル 41

## R

RAM 11  
rc.modeler (UNIX)  
場所 79

## S

Secure Sockets Layer 49  
server\_logging.log 57  
SQL  
クエリー 75  
生成のプレビュー 67  
重複する列名 75  
モデル・ナゲットの表示 67  
Oracle を最適化する 77  
SQL Server  
SQL 最適化 63, 64  
SQL 生成 63, 64, 69, 76  
使用可能化 66  
ストリームのリライト 67  
ヒント 67  
プレビュー 67  
モデル・ナゲットの表示 67  
ロギング 67  
CLEM 式 67, 73  
IBM SPSS Modeler Server 用に有効化  
44  
SQL プッシュバック。「SQL 生成」も参  
照 63  
sql\_generation\_enabled  
options.cfg ファイル 44  
SSL 49  
概要 49  
通信の保護 50

SSL (続き)  
Cognos BI 接続 54  
Cognos TM1 接続 54  
SSL データ暗号化  
IBM SPSS Modeler Server 用に有効化  
45  
ssl\_certificate\_file  
options.cfg ファイル 45  
ssl\_enabled  
options.cfg ファイル 45  
ssl\_private\_key\_file  
options.cfg ファイル 45  
ssl\_private\_key\_password  
options.cfg ファイル 45  
stream\_rewriting\_enabled  
options.cfg ファイル 42

## T

temp\_directory  
options.cfg ファイル 41

## U

UNC ファイル名 13  
UNIX  
権限 25  
シングル・サインオン 19  
ファイル権限の構成 80  
ユーザーの認証 24  
ライブラリー・パス 86  
UNIX カーネルの制限 27  
UNIX シェル 47  
UNIX スクリプト  
編集 80  
auto.sh 79  
modelersrv.sh 79  
rc.modeler 79  
UNIX のカーネルの制限 27

## [特殊文字]

@SQLFN 関数 75









Printed in Japan