

***IBM SPSS Modeler 18.0***  
***Batch 사용자 안내서***

**IBM**

참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 19 페이지의 『주의사항』에 있는 정보를 읽으십시오.

제품 정보

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, IBM SPSS Modeler의 버전 18, 릴리스 0, 수정 0 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

---

# 목차

|   |          |
|---|----------|
| 서론 . . . . .  | v        |
| IBM Business Analytics 소개 . . . . .   | v        |
| 기술 지원 . . . . .   | v        |
| <b>제 1 장 IBM SPSS Modeler 정보 . . . . .</b>  | <b>1</b> |
| IBM SPSS Modeler 제품. . . . .  | 1        |
| IBM SPSS Modeler . . . . .  | 1        |
| IBM SPSS Modeler Server . . . . .   | 2        |
| IBM SPSS Modeler Administration Console . . . . .                                     | 2        |
| IBM SPSS Modeler Batch . . . . .  | 2        |
| IBM SPSS Modeler Solution Publisher. . . . .  | 2        |
| IBM SPSS Collaboration and Deployment Services용 IBM SPSS Modeler Server 어댑터 . . . . . | 2        |
| IBM SPSS Modeler 에디션 . . . . .  | 3        |
| IBM SPSS Modeler 문서. . . . .  | 3        |
| SPSS Modeler Professional 문서 . . . . .  | 4        |
| SPSS Modeler Premium 문서 . . . . .   | 5        |
| 애플리케이션 예제 . . . . .   | 5        |
| Demos 폴더 . . . . .  | 5        |
| 라이선스 추적 . . . . .   | 5        |
| <b>제 2 장 일괄처리 모드 실행 . . . . .</b>   | <b>7</b> |
| 일괄처리 모드에 대한 소개 . . . . .  | 7        |
| 일괄처리 모드로 작업 . . . . .   | 7        |

|  |           |
|--|-----------|
| 소프트웨어 호출 . . . . .   | 8         |
| 명령행 인수 사용. . . . .   | 8         |
| 일괄처리 모드 로그 파일 . . . . .  | 9         |
| 일괄처리 모드의 스크립팅 . . . . .  | 9         |
| 일괄처리 모드에서 매개변수 사용 . . . . .  | 9         |
| 일괄처리 모드로 출력 작업 . . . . .   | 10        |
| <b>제 3 장 명령행 인수 . . . . .</b>  | <b>13</b> |
| 소프트웨어 호출. . . . .  | 13        |
| 명령행 인수 사용 . . . . .  | 13        |
| 시스템 인수 . . . . .   | 14        |
| 모수 인수 . . . . .  | 15        |
| 서버 연결 인수 . . . . .   | 16        |
| IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수. . . . . | 17        |
| IBM SPSS Analytic Server 연결 인수. . . . .                                  | 18        |
| 다중 인수 결합 . . . . .   | 18        |
| 주의사항 . . . . .   | 19        |
| 상표. . . . .  | 20        |
| 제품 문서의 이용 약관 . . . . .   | 21        |
| 색인. . . . .  | 23        |



---

## 서론

IBM® SPSS® Modeler는 IBM Corp. 엔터프라이즈 중심의 데이터 마이닝 워크벤치입니다. SPSS Modeler는 상세한 데이터 이해를 통해 조직이 고객과 시민과의 관계를 향상시킬 수 있도록 도움을 줍니다. 조직은 SPSS Modeler에서 확보한 통찰력을 통해 수익 창출이 가능한 고객을 보유하고, 교차 판매 기회를 식별하고, 새 고객을 모으고, 사기 행위를 적발하고, 위험을 줄이고, 정부 서비스 지원을 향상시킬 수 있습니다.

SPSS Modeler의 시각적 인터페이스를 통해 사용자는 보다 쉽게 비즈니스에 특정한 전문 지식을 적용할 수 있으므로, 더 강력한 예측 모델을 생성하고 솔루션 출시 시점을 단축할 수 있습니다. SPSS Modeler에서는 예측, 분류, 세분화, 연관 발견 알고리즘과 같은 많은 모델링 기법을 제공합니다. 모델을 작성하면 IBM SPSS Modeler Solution Publisher에서 의사결정자 또는 데이터베이스까지 엔터프라이즈 범위로 모델을 전달할 수 있습니다.

---

## IBM Business Analytics 소개

IBM Business Analytics 소프트웨어는 의사 결정자가 비즈니스 성능을 개선하기 위해 신뢰하는 완전하고 일관되며 정확한 정보를 제공합니다. 비즈니스 지능, 예측 분석, 금융 성과와 전략 관리 및 분석 응용 프로그램의 종합 포트폴리오는 현재 성과와 앞으로의 결과를 예측하는 능력에 분명하고 즉각적이면서 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 풍부한 업계 솔루션, 입증된 사례 및 전문 서비스가 결합되어 어떠한 크기의 조직이라도 생산성을 극대화하고 자신있는 자동 결정을 내릴 수 있으며 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다.

이 포트폴리오의 일부인 IBM SPSS Predictive Analytics 소프트웨어를 통해 조직은 미래의 사건을 예측하고 더 나은 비즈니스 결과를 얻기 위한 통찰력에 대해 적극적인 조치를 할 수 있습니다. 전 세계의 기업, 정부 및 학계 고객들은 고객을 매료시키고 유지하며 성장하게 만드는 동시에 불공정 행위를 줄이고 위험을 낮추는 IBM SPSS 기술의 경쟁 이점을 활용합니다. 일상 업무에서 IBM SPSS 소프트웨어를 활용한다면 예측형 기업으로 거듭날 수 있습니다. 즉 비즈니스 목표 달성을 위해 의사 결정의 방향을 정하고 이를 자동화하며 측정 가능한 경쟁 우위를 달성할 수 있습니다. 자세한 내용을 보거나 담당자에게 문의하려면 <http://www.ibm.com/spss> 사이트를 방문하십시오.

---

## 기술 지원

기술 지원은 유지 관리 고객에게 제공됩니다. IBM Corp. 제품 사용 및 지원된 하드웨어 환경 중 하나에 대해 설치하는 데 도움이 필요한 경우 기술 지원부로 문의하십시오. 기술 지원에 문의하려면 <http://www.ibm.com/support>의 IBM Corp. 웹 사이트를 참고하십시오. 지원을 요청하려면 본인의 신상과 소속 조직(회사) 및 지원 동의서를 제시해야 합니다.



---

## 제 1 장 IBM SPSS Modeler 정보

IBM SPSS Modeler는 비즈니스 전문 지식을 사용하여 예측 모형을 신속하게 개발하고 이를 비즈니스 운영에 배포하여 의사결정의 정확성을 향상시켜 주는 데이터 마이닝 도구 세트입니다. 산업 표준 CRISP-DM 모델을 중심으로 디자인된 IBM SPSS Modeler는 데이터에서 보다 나아진 비즈니스 결과에 이르는 전체 데이터 마이닝 프로세스를 지원합니다.

IBM SPSS Modeler는 기계 학습, 인공지능 및 통계로부터 취한 다양한 모델링 방법을 제공합니다. 모델링 팔레트에서 사용할 수 있는 이러한 방법을 통해 데이터로부터 새로운 정보를 얻어서 예측 모형을 개발할 수 있습니다. 각각의 방법은 그것만의 장점이 있으며 특정한 문제점 유형에 가장 적합합니다.

SPSS Modeler는 독립형 제품으로 구매하거나 SPSS Modeler Server와 통합하여 클라이언트로 사용할 수 있습니다. 다음 절에 요약된 바와 같이 여러가지 추가 옵션도 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/>의 내용을 참조하십시오.

---

### IBM SPSS Modeler 제품

IBM SPSS Modeler 제품군 및 연관 소프트웨어는 다음으로 구성됩니다.

- IBM SPSS Modeler
- IBM SPSS Modeler Server
- IBM SPSS Modeler Administration Console
- IBM SPSS Modeler Batch
- IBM SPSS Modeler Solution Publisher
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services용 IBM SPSS Modeler Server 어댑터

### IBM SPSS Modeler

SPSS Modeler는 개인용 컴퓨터에 설치하여 실행되는 기능적으로 완전한 버전의 제품입니다. 로컬 모드에서 독립형 제품으로 SPSS Modeler를 실행하거나 대형 데이터 세트에 대한 성능 향상을 위해 분산 모드에서 IBM SPSS Modeler Server와 함께 사용할 수 있습니다.

SPSS Modeler를 사용하여 프로그래밍하지 않고 신속하게 직관적으로 정확한 예측 모델을 작성할 수 있습니다. 고유한 시각적 인터페이스를 사용하면 데이터 마이닝 프로세스를 쉽게 시각화할 수 있습니다. 제품에 포함된 고급 분석 지원을 통해 데이터에서 이전에 숨겨진 패턴과 추세를 발견할 수 있습니다. 결과를 모델링하고 결과에 영향을 주는 요인을 이해하여 비즈니스 기회를 활용하고 위험을 줄일 수 있습니다.

SPSS Modeler는 두 개의 에디션(SPSS Modeler Professional과 SPSS Modeler Premium)으로 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 3 페이지의 『IBM SPSS Modeler 에디션』의 내용을 참조하십시오.

## IBM SPSS Modeler Server

SPSS Modeler는 클라이언트/서버 설계를 사용하여 자원 집약적 작업에 대한 요청을 강력한 서버 소프트웨어로 분배하여 대형 데이터 세트에 대한 성능을 향상시킵니다.

SPSS Modeler Server는 하나 이상의 IBM SPSS Modeler 설치와 함께 서버 호스트의 분산 분석 모드에서 계속해서 실행되는 별도로 라이선스가 부여된 제품입니다. 이런 방법으로 클라이언트 컴퓨터로 데이터를 다운로드하지 않고 서버에서 메모리 집약적 작업을 수행할 수 있기 때문에 SPSS Modeler Server는 대형 데이터 세트에 대한 우수한 성능을 제공합니다. 또한 IBM SPSS Modeler Server는 SQL 최적화 및 In-Database 모델링 기능에 대한 지원을 제공하여 성능 및 자동화의 이점도 추가로 제공합니다.

## IBM SPSS Modeler Administration Console

Modeler Administration Console은 옵션 파일을 통해서도 구성 가능한 다수의 SPSS Modeler Server 구성 옵션을 관리하기 위한 그래픽 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 SPSS Modeler Server 설치를 모니터링하고 구성하기 위한 콘솔 사용자 인터페이스를 제공하며 현재 SPSS Modeler Server 고객에게 무료로 제공됩니다. 이 애플리케이션은 Windows 컴퓨터에만 설치할 수 있지만 지원되는 플랫폼에 설치된 서버를 관리할 수 있습니다.

## IBM SPSS Modeler Batch

데이터 마이닝은 일반적으로 대화식 처리인 반면, 그래픽 사용자 인터페이스가 없어도 명령행에서 SPSS Modeler를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 개입 없이 수행할 장기 실행 또는 반복 작업이 있습니다. SPSS Modeler Batch는 정규 사용자 인터페이스에 대한 액세스 없이 SPSS Modeler의 전체 분석 기능에 대한 지원을 제공하는 특수 버전의 제품입니다. SPSS Modeler Batch를 사용하려면 SPSS Modeler Server가 필요합니다.

## IBM SPSS Modeler Solution Publisher

SPSS Modeler Solution Publisher는 외부 런타임 엔진을 통해 실행하거나 외부 애플리케이션에 포함될 수 있는 SPSS Modeler 스트림의 패키지 버전을 작성할 수 있게 하는 도구입니다. 이런 방법으로 SPSS Modeler가 설치되지 않는 환경에 사용할 수 있도록 전체 SPSS Modeler 스트림을 출판하고 배포할 수 있습니다. SPSS Modeler Solution Publisher는 별도의 라이선스가 필요한 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Scoring 서비스의 일부로 분배됩니다. 이 라이선스가 있으면 출판된 스트림을 실행할 수 있게 하는 SPSS Modeler Solution Publisher Runtime을 수신합니다.

SPSS Modeler Solution Publisher에 대한 자세한 정보는 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 문서를 참조하십시오. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Knowledge Center에는 "IBM SPSS Modeler Solution Publisher" 및 "IBM SPSS Analytics Toolkit" 섹션이 포함되어 있습니다.

## IBM SPSS Collaboration and Deployment Services용 IBM SPSS Modeler Server 어댑터

SPSS Modeler와 SPSS Modeler Server가 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 리포지토리와 상호작용할 수 있게 하는 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services용 어댑터를 상당수 사



용할 수 있습니다. 이런 방법으로 리포지토리에 배포된 SPSS Modeler 스트림을 여러 사용자가 공유하거나 씬 클라이언트 애플리케이션 IBM SPSS Modeler Advantage에서 액세스할 수 있습니다. 리포지토리를 호스팅하는 시스템에 어댑터를 설치하십시오.

---

## IBM SPSS Modeler 에디션

SPSS Modeler는 다음 에디션으로 사용할 수 있습니다.

### SPSS Modeler Professional

SPSS Modeler Professional은 CRM 시스템, 인구 통계, 구매 동작, 판매 데이터에서 추적된 동작 및 상호작용과 같은 대부분의 구조화된 데이터 유형에 대한 작업을 하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.

### SPSS Modeler Premium

SPSS Modeler Premium은 특수 데이터(예: 엔티티 분석 또는 소셜 네트워킹에 사용된 데이터) 및 비구조적 텍스트 데이터에 대한 작업을 하도록 SPSS Modeler Professional을 확장하는 별도로 라이선스가 부여된 제품입니다. SPSS Modeler Premium은 다음 구성요소로 구성됩니다.

**IBM SPSS Modeler Entity Analytics**는 IBM SPSS Modeler 예측 분석에 추가로 차원을 제공합니다. 예측 분석은 과거 데이터로부터 향후의 활동을 예측하는 것을 시도하는 반면, 엔티티 분석은 레코드 자체 내에서 ID 충돌을 해결함으로써 현재 데이터의 일관성 향상에 중점을 둡니다. ID는 모호성이 있을 수 있는 개별 조직, 개체 또는 다른 엔티티의 ID입니다. ID 확인은 고객 관계 관리, 사기 발견, 자금 세탁 그리고 자국 및 국제 보안을 비롯해 필드의 수에서 중요할 수 있습니다.

**IBM SPSS Modeler Social Network Analysis**는 관계에 대한 정보를 개인 및 그룹의 사회 행동을 특징화하는 필드로 변환합니다. IBM SPSS Modeler Social Network Analysis는 소셜 네트워크에 깔린 관계를 설명하는 데이터를 사용하여 네트워크에서 다른 사람의 행동에 영향을 미치는 사회 리더를 식별합니다. 또한 어떤 사람이 다른 네트워크 참가자에 의한 영향을 가장 많이 받는지 파악할 수 있습니다. 이러한 결과를 다른 측정과 결합함으로써 예측 모형의 토대인 개인에 대한 복합적인 프로파일을 만들 수 있습니다. 이 사회 정보가 포함된 모델은 그렇지 않은 모델보다 성능이 우수합니다.

**IBM SPSS Modeler Text Analytics**는 고급 언어 기술 및 자연어 처리(NLP)를 사용하여 다양한 비정형 텍스트 데이터를 빠르게 처리하고, 주요 개념을 추출 및 구성하고, 이러한 개념을 범주로 분류합니다. 추출된 개념과 범주는 인구 통계와 같은 기존의 구조화된 데이터와 결합할 수 있고 보다 나은 집중적인 의사결정을 내리기 위해 전체 IBM SPSS Modeler 데이터 마이닝 세트를 사용하여 모델링에 적용할 수 있습니다.

---

## IBM SPSS Modeler 문서

SPSS Modeler의 도움말 메뉴에서 온라인 도움말 형식의 문서를 사용할 수 있습니다. 여기에는 SPSS Modeler, SPSS Modeler Server에 대한 문서는 물론 애플리케이션 안내서(자습서라고도 함) 및 기타 지원 자료도 포함됩니다.

각 제품의 전체(설치 지시사항 포함) 문서는 제품 다운로드의 일부로 별도의 압축 폴더에서 PDF 형식으로 사용 가능합니다. 또한 PDF 문서를 웹 <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046871>에서 다운로드할 수 있습니다.

SPSS Modeler Knowledge Center([http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7\\_18.1.0](http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7_18.1.0))에서도 두 형식의 문서를 모두 사용할 수 있습니다.

## SPSS Modeler Professional 문서

SPSS Modeler Professional 문서 스위트(설치 지시사항은 제외)는 다음과 같습니다.

- **IBM SPSS Modeler 사용자 안내서.** SPSS Modeler 사용에 관한 일반적인 소개이며 데이터 스트림 작성, 결측값 처리, CLEM 표현식 작성, 프로젝트 및 보고서에 대한 작업, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 또는 IBM SPSS Modeler Advantage에 배포하기 위한 스트림 패키지 방법이 포함되어 있습니다.
- **IBM SPSS Modeler 소스, 프로세스 및 출력 노드.** 여러 형식의 데이터를 읽고 처리하며, 출력하는 데 사용하는 모든 노드에 대한 설명입니다. 실질적으로 이는 모델링 노드 이외의 모든 노드를 의미합니다.
- **IBM SPSS Modeler 모델링 노드.** 데이터 마이닝 모델을 작성하는 데 사용하는 모든 노드에 대한 설명입니다. IBM SPSS Modeler는 기계 학습, 인공지능 및 통계로부터 취한 다양한 모델링 방법을 제공합니다.
- **IBM SPSS Modeler 알고리즘 안내서.** IBM SPSS Modeler에서 사용하는 모델링 방법의 수학적 토대에 대한 설명입니다. 이 안내서는 PDF 형식으로만 사용할 수 있습니다.
- **IBM SPSS Modeler 애플리케이션 안내서.** 이 안내서의 예제는 특정 모델링 방법과 기법을 중점적으로 간략히 소개합니다. 이 안내서의 온라인 버전을 도움말 메뉴에서도 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 5 페이지의 『애플리케이션 예제』의 내용을 참조하십시오.
- **IBM SPSS Modeler Python 스크립팅 및 자동화.** 노드와 스트림을 조작하는 데 사용할 수 있는 특성을 포함하여 Python 스크립팅을 통한 시스템 자동화에 대한 정보입니다.
- **IBM SPSS Modeler 배포 안내서.** IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager에서 작업 처리 단계로 IBM SPSS Modeler 스트림을 실행하는 것에 대한 정보입니다.
- **IBM SPSS Modeler CLEF 개발자 안내서.** CLEF는 데이터 처리 루틴 또는 모델링 알고리즘과 같은 씨드파티 프로그램을 IBM SPSS Modeler의 노드로 통합하는 기능을 제공합니다.
- **IBM SPSS Modeler In-Database 마이닝 안내서.** 데이터베이스의 능력을 사용하여 성능을 향상시키고 씨드파티 알고리즘을 통해 분석 기능 범위를 확장하는 방법에 대한 정보입니다.
- **IBM SPSS Modeler Server 관리 및 성능 안내서.** IBM SPSS Modeler Server 구성 및 관리 방법에 대한 정보입니다.
- **IBM SPSS Modeler 관리 콘솔 사용자 안내서.** IBM SPSS Modeler Server 모니터링 및 구성을 위한 콘솔 사용자 인터페이스 설치 및 사용에 대한 정보입니다. 콘솔은 Deployment Manager 애플리케이션에 플러그인으로 구현됩니다.
- **IBM SPSS Modeler CRISP-DM 안내서.** SPSS Modeler에서 데이터 마이닝에 CRISP-DM 방법론을 사용하기 위한 단계별 안내서입니다.

- **IBM SPSS Modeler Batch** 사용자 안내서. 일괄처리 모드 실행 및 명령행 인수 세부사항을 포함하여 일괄처리 모드에서 IBM SPSS Modeler 사용을 위한 전체 안내서입니다. 이 안내서는 PDF 형식으로만 사용할 수 있습니다.

## SPSS Modeler Premium 문서

SPSS Modeler Premium 문서 스위트(설치 지시사항은 제외)는 다음과 같습니다.

- **IBM SPSS Modeler Entity Analytics** 사용자 안내서. SPSS Modeler에서 엔티티 분석 사용에 대한 정보, 리포지토리 설치 및 구성, 엔티티 분석 노드, 관리 작업에 대해 설명합니다.
- **IBM SPSS Modeler Social Network Analysis** 사용자 안내서. 그룹 분석 및 확산 분석을 포함하여 SPSS Modeler를 사용하여 소셜 네트워크 분석을 수행하기 위한 안내서입니다.
- **SPSS Modeler Text Analytics** 사용자 안내서. SPSS Modeler에서 텍스트 분석 사용에 대한 정보로, 텍스트 마이닝 노드, 대화식 워크벤치, 템플릿 및 기타 자원에 대해 설명합니다.

---

## 애플리케이션 예제

SPSS Modeler의 데이터 마이닝 도구가 광범위한 비즈니스 및 조직의 문제점을 해결하는 데 도움을 주는 가운데, 애플리케이션 예제는 특정 모델링 방법 및 기술에 대해 대상화된 간략한 소개를 제공합니다. 여기서 사용된 데이터 세트는 일부 데이터 마이너에 의해 관리되는 거대한 데이터 스토어보다 훨씬 작지만, 관련된 개념과 방법은 실제 애플리케이션에 대해 확장 가능합니다.

예제에 액세스하려면 SPSS Modeler의 도움말 메뉴에서 **애플리케이션 예제**를 클릭하십시오.

데이터 파일 및 샘플 스트림은 제품 설치 디렉토리 아래에 있는 Demos 폴더에 설치됩니다. 자세한 정보는 『Demos 폴더』의 내용을 참조하십시오.

데이터베이스 모델링 예제. *IBM SPSS Modeler In-Database* 마이닝 안내서의 예제를 참조하십시오.

스크립팅 예제. *IBM SPSS Modeler 스크립팅 및 자동화* 안내서의 예제를 참조하십시오.

---

## Demos 폴더

애플리케이션 예에서 사용하는 데이터 파일 및 샘플 스트림은 제품 설치 디렉토리 아래의 Demos 폴더에 설치됩니다(예: C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\<버전>\Demos). Windows 시작 메뉴의 IBM SPSS Modeler 프로그램 그룹에서, 또는 **파일 > 스트림 열기** 대화 상자의 최근 디렉토리 목록에서 Demos를 클릭해서도 이 폴더에 액세스할 수 있습니다.

---

## 라이선스 추적

SPSS Modeler를 사용할 때 라이선스 사용이 정기적으로 추적되고 로그됩니다. 로그되는 라이선스 메트릭은 *AUTHORIZED\_USER* 및 *CONCURRENT\_USER*이며 로그되는 메트릭의 유형은 SPSS Modeler에 대해 가진 라이선스의 유형에 의해 결정됩니다.

생성되는 로그 파일은 사용자가 라이선스 사용 보고서를 생성할 수 있는 IBM 라이선스 메트릭 도구에 의해 처리될 수 있습니다.

라이선스 로그 파일은 SPSS Modeler 클라이언트 로그 파일이 기록되는 디렉토리와 동일한 디렉토리(기본적으로 %ALLUSERSPROFILE%/IBM/SPSS/Modeler/<버전>/log)에 작성됩니다.

---

## 제 2 장 일괄처리 모드 실행

---

### 일괄처리 모드에 대한 소개

일반적으로 데이터 마이닝은 대화식 프로세스입니다. 데이터 및 모델과 상호작용하여 데이터에 대한 이해를 개선하고 도메인에서 이를 표현합니다. 그러나 IBM SPSS Modeler 스트림을 사용하여 시각적인 사용자 인터페이스 없이 일괄처리 모드로 데이터를 처리하고 데이터 마이닝 태스크를 수행할 수 있습니다. 일괄처리 모드를 사용하면 사용자가 개입하지 않고 화면에 사용자 인터페이스가 표시되지 않아도 장기 실행 또는 반복 태스크를 수행할 수 있습니다.

IBM SPSS Modeler를 일괄처리 모드로 독점 실행하려는 고객의 경우 IBM SPSS Modeler Batch는 일반적인 사용자 인터페이스를 액세스하지 않고 IBM SPSS Modeler의 전체 분석 기능을 지원하는 특수한 버전의 제품입니다. 일괄처리 모드를 사용하려면 IBM SPSS Modeler Server 라이선스가 필요합니다.

일괄처리 모드에 적절한 태스크의 예는 다음과 같습니다.

- 백그라운드에서 시간이 많이 걸리는 모델링 시험을 실행합니다.
- 스케줄된 시간에 스트림을 실행합니다(예: 컴퓨터에서의 로드가 양호할 것으로 판단되면 야간에 실행).
- 볼륨이 큰 데이터에서 데이터 사전 처리 스트림을 실행합니다(예: 백그라운드에서 및/또는 야간에 실행).
- 월별 보고서와 같이 정기적인 스케줄의 태스크를 실행합니다.
- 스코어링 엔진 기능과 같이 다른 프로세스의 임베드 파트로 스트림을 실행합니다.

참고: 적절한 운영 체제 명령 또는 유틸리티(예: Windows NT의 at 명령)를 사용하여 IBM SPSS Modeler 조작을 일괄처리 모드로 스케줄할 수 있습니다.

---

### 일괄처리 모드로 작업

일반적으로 일괄처리 모드에서의 작업은 다음과 같습니다.

1. clemb 명령을 사용하여 일괄처리 모드에서 IBM SPSS Modeler 호출.
2. 서버에 연결.
3. 기존 스트림 또는 스크립트 파일 로드.
4. 스트림 또는 스크립트 실행.

참고: SPSS Modeler Batch에서는 4GB의 사용 가능 메모리가 필요합니다.

일단 실행이 완료되면 일괄처리 모드에서 기본적으로 생성된 로그 파일을 참고하고 그래프, 출력 노트 및 모델 결과를 볼 수 있습니다. 이 단계에 대한 자세한 정보는 다음 주제를 참조하십시오.

## 소프트웨어 호출

운영 체제의 명령행을 사용하여 다음과 같이 IBM SPSS Modeler를 시작할 수 있습니다.

1. IBM SPSS Modeler가 설치된 컴퓨터에서 DOS 또는 명령 프롬프트 창을 여십시오.
2. 대화식 모드로 IBM SPSS Modeler 인터페이스를 시작하려면 `modelerclient` 명령 뒤에 필수 인수를 입력하십시오. 예를 들어, 다음과 같습니다.

```
modelerclient -stream report.str -execute
```

사용 가능한 인수(플래그)를 사용하면 필요에 따라 서버에 연결하고 스트림을 로드하며, 스크립트를 실행하거나 다른 모수를 지정할 수 있습니다.

## 명령행 인수 사용

IBM SPSS Modeler가 일괄처리 모드에서 파일(예: 스트림 및 스크립트)을 열고 실행하도록 소프트웨어를 실행하는 초기 명령(`clemb`)을 변경해야 합니다. 다음과 같은 경우에 사용할 수 있는 여러 명령행 인수가 있으며 플래그라고도 합니다.

- 서버에 연결.
- 스트림, 스크립트, 모델, 상태, 프로젝트 및 출력 파일 로드(라이센스가 부여된 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository가 있는 경우 저장소에 연결하여 저장소에서 오브젝트를 로드할 수 있음).
- 로그 파일 옵션 지정.
- IBM SPSS Modeler에서 사용하도록 기본 디렉토리 설정.

위의 모든 작업에는 `clemb` 명령에 추가되는 플래그를 사용해야 합니다. 플래그는 양식 `-flag`를 따르며 여기에서 하이픈이 인수 자체 앞에 표시됩니다. 예를 들어, 초기 인수 `clemb`와 연결하여 플래그 `-server`를 사용하는 경우 다른 플래그 옵션을 사용하여 지정된 서버에 연결됩니다.

일괄처리 모드에서 스트림을 로드하고 실행하기 위해 `clemb` 명령을 여러 개의 다른 시작 플래그(예: `-server`, `-stream`, `-execute`)와 결합할 수 있습니다. 다음 명령은 사용자 인터페이스를 호출하지 않고 스트림 `report.str`을 로드하고 실행합니다.

```
clemb -server -hostname myserver -port 80  
-username dminer -password 1234 -stream report.str -execute
```

전체 명령행 인수 목록은 13 페이지의 제 3 장 『명령행 인수』의 내용을 참조하십시오.

- IBM SPSS Modeler 상태 및 스크립트도 각각 `-state` 및 `-script` 플래그를 사용하여 이러한 방식으로 실행됩니다. 여러 상태 및 스트림은 각 항목에 대해 관련 플래그를 지정하여 로드될 수 있습니다.
- 여러 인수가 단일 명령 파일에 결합되고 `@` 기호를 사용하여 시작 시 지정될 수 있습니다. 자세한 정보는 18 페이지의 『다중 인수 결합』 주제를 참조하십시오.



## 일괄처리 모드 로그 파일

일괄처리 모드로 실행하면 로그 파일이 생성됩니다. 이 로그 파일의 기본 이름은 *clem\_batch.log*지만 `-log` 플래그를 사용하여 다른 이름을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 다음 명령은 일괄처리 모드로 *report.str*을 실행하고 로깅 정보를 *report.log*로 보냅니다.

```
clemb -server -hostname myserver -port 80
-username dminer -password 1234 -stream report.str
-execute -log report.log
```

일반적으로 로그 파일은 동일한 이름의 기존 파일을 겹쳐쓰지만 `-appendlog` 플래그를 사용하는 대신 IBM SPSS Modeler가 로그 파일에 추가하도록 할 수 있습니다. 또한 `-nolog` 플래그를 사용하여 로깅을 모두 금지할 수 있습니다.

참고: 로깅 인수는 일괄처리 모드를 실행할 때만 사용할 수 있습니다.

## 일괄처리 모드의 스크립팅

가장 단순한 양식에서는 IBM SPSS Modeler 스트림의 일괄처리 모드 실행이 이 안내서에 설명된 명령행 인수를 사용하여 한 번에 하나씩 수행됩니다. 제공된 스트림은 해당 노드 매개변수를 특별하게 바꾸지 않고 그대로 실행됩니다. 이 스트림이 월간 이탈 보고서 또는 예측 자동 생성에 제대로 작동할 수 있지만 여러 고급 데이터 마이너가 자동화하고 싶어하는 복잡한 프로세스는 처리할 수 없습니다.

예를 들어 금융 기관에서 다른 데이터나 모델링 매개변수를 사용하여 몇 가지 모델을 작성하고, 다른 데이터 세트에서 이 모델을 테스트하고, 결과로 보고서를 생성하려고 할 수 있습니다. 이 프로세스에는 스트림에 대한 반복적인 수정과 노드 작성 및 삭제가 필요하므로 이를 자동화하려면 스크립트를 사용해야 합니다. 일괄처리 모드로 자동화하고 실행하는 데 사용자 개입이 필요한(스크립트를 사용하지 않는 경우) 복잡한 프로세스를 스크립트를 사용하여 수행할 수 있습니다.

### 일괄처리 모드로 스크립트 실행

1. `-script` 플래그(실행할 스크립트의 이름 지정)를 사용하여 `clemb` 명령을 추가하십시오.
2. 또한 위의 인수로 `-execute` 플래그를 사용하여 지정된 스크립트를 실행하십시오. 이는 독립형 스크립트를 전부 실행합니다.

예를 들어 데이터 웨어하우스의 출력으로 저장되는 이탈 스코어를 생성하여 모델을 실행하는 스크립트를 로드하고 실행하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
clemb -server -hostname myserver -port 80
-username dminer -password 1234
-script clemscript.txt -execute
```

## 일괄처리 모드에서 매개변수 사용

IBM SPSS Modeler의 명령행 실행에 매개변수를 지정하여 일괄처리 모드에서의 스트림 실행 효과를 수정할 수 있습니다. 이는 CLEM 표현식에서 직접 사용되는 단순 매개변수이거나 슬롯 매개변수라고 하는 노드 특성(스트림에서 노드 설정을 수정하는 데 사용됨)일 수 있습니다.

예를 들어 다음 스트림은 파일에서 데이터 서브셋을 선택하고, 신경망을 통해 이를 전달하고, 결과를 파일로 보냅니다.



그림 1. 사용자 인터페이스에서의 스트림 조작

*Month* 필드의 값은 선택된 데이터를 판별합니다. 선택 노드에서 표현식은 다음과 같습니다.

```
Month == '$P-mth'
```

동일한 스트림을 일괄처리 모드로 실행하는 경우 명령행에서 *mth* 매개변수 값을 설정하여 적절한 월을 선택하십시오.

```
clemb -server -hostname myserver -port 80
-username dminer -password 1234
-stream predict.str -Pmth=Jan -execute
```

참고: 명령행 인수에서 *-P* 플래그는 매개변수를 표시하는 데 사용됩니다.

때때로 스트림의 필수 명령행 제어에 슬롯 매개변수를 사용하여 스트림에서 노드 설정을 수정하는 조작이 포함됩니다. 파일을 읽고, 해당 콘텐츠를 처리하고, 보고서를 다른 파일로 보내는 다음 스트림을 고려해 보십시오.



그림 2. 사용자 인터페이스에서의 스트림 조작

한 달에 한 번 보고서를 생성한다고 가정하면 적절한 월 데이터를 읽고 관련 월을 표시하는 이름의 파일로 보고서를 보냅니다. 소스 데이터와 보고서에 파일 이름을 설정하려고 할 수 있습니다. 다음 명령은 적절한 슬롯 매개변수를 설정하고 스트림을 실행합니다.

```
clemb -stream report.str -Porder.full_filename=APR_orders.dat
-Preport.filename=APR_report.txt -execute
```

참고: 이 명령은 매달 실행하도록 스케줄링된 운영 체제 특정 코드를 포함하지 않습니다.

## 일괄처리 모드로 출력 작업

테이블, 그래프 및 차트와 같은 시각적 출력을 사용하여 작업하려면 일반적으로 사용자 인터페이스가 필요합니다. 일괄처리 모드에서 IBM SPSS Modeler 사용자 인터페이스를 실행하지 않으면 사용자 인터페이스나 다른



소프트웨어 패키지에서 나중에 출력 오브젝트를 볼 수 있도록 출력 오브젝트를 파일로 변환합니다. 노트에 사용 가능한 특성(슬롯 매개변수)을 사용하여 일괄처리 모드에서 작성된 출력 오브젝트의 형식과 파일 이름을 제어할 수 있습니다.



---

## 제 3 장 명령행 인수

---

### 소프트웨어 호출

운영 체제의 명령행을 사용하여 다음과 같이 IBM SPSS Modeler를 시작할 수 있습니다.

1. IBM SPSS Modeler가 설치된 컴퓨터에서 DOS 또는 명령 프롬프트 창을 여십시오.
2. 대화식 모드로 IBM SPSS Modeler 인터페이스를 시작하려면 `modelerclient` 명령 뒤에 필수 인수를 입력하십시오. 예를 들어, 다음과 같습니다.

```
modelerclient -stream report.str -execute
```

사용 가능한 인수(플래그)를 사용하면 필요에 따라 서버에 연결하고 스트림을 로드하며, 스크립트를 실행하거나 다른 모수를 지정할 수 있습니다.

---

### 명령행 인수 사용

명령행 인수(플래그라고도 부름)를 초기 `modelerclient` 명령에 추가하여 IBM SPSS Modeler의 호출을 변경할 수 있습니다.

여러 가지 유형의 명령행 인수를 사용할 수 있으며, 이 절의 뒤에서 설명합니다.

표 1. 명령행 인수의 유형.

| 인수 유형   | 설명되는 위치  |
|---|--|
| 시스템 인수  | 자세한 정보는 14 페이지의 『시스템 인수』의 내용을 참조하십시오.  |
| 모수 인수   | 자세한 정보는 15 페이지의 『모수 인수』의 내용을 참조하십시오.   |
| 서버 연결 인수  | 자세한 정보는 16 페이지의 『서버 연결 인수』의 내용을 참조하십시오.  |
| IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수 | 자세한 정보는 17 페이지의 『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수』의 내용을 참조하십시오. |
| IBM SPSS Analytic Server 연결 인수                                  | 자세한 정보는 18 페이지의 『IBM SPSS Analytic Server 연결 인수』의 내용을 참조하십시오.                                  |

예를 들어, `-server`, `-stream`, `-execute` 플래그를 사용하여 서버에 연결한 후 다음과 같이 스트림을 로드하고 실행할 수 있습니다.

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer  
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

로컬 클라이언트 연결에 대해 실행할 때는 서버 연결 인수가 필요 없음을 참고하십시오.

공백을 포함하는 모수값은 큰따옴표로 묶을 수 있습니다. 예:

```
modelerclient -stream mystream.str -Pusername="Joe User" -execute
```

-state 및 -script 플래그를 사용하여 IBM SPSS Modeler 상태 및 스크립트를 이 방식으로 각각 실행할 수도 있습니다.

참고: 명령에서 구조화 모수를 사용하는 경우 다음표 앞에 백슬래시를 선행해야 합니다. 이것은 문자열 해석 중에 다음표가 제거되지 않게 합니다.

## 명령행 인수 디버깅

명령행을 디버그하려면 modelerclient 명령을 사용하여 IBM SPSS Modeler를 원하는 인수와 함께 시작하십시오. 그러면 명령이 예상대로 실행하는지 확인할 수 있습니다. 또한 세션 모수 대화 상자(도구 메뉴, 세션 모수 설정)에서 명령행에서 전달되는 모든 모수의 값을 확인할 수도 있습니다.

## 시스템 인수

다음 테이블은 사용자 인터페이스의 명령행 호출에 사용할 수 있는 시스템 인수를 설명합니다.

표 2. 시스템 인수

| 인수                      | 작동/설명   |
|-------------------------|---|
| @ <commandFile>         | 파일 이름이 뒤에 오는 @ 문자는 명령 목록을 지정합니다. modelerclient가 @로 시작하는 인수를 만나면 해당 파일의 명령이 명령행에 있는 것처럼 명령을 작동합니다. 자세한 정보는 18 페이지의 『다중 인수 결합』의 내용을 참조하십시오. |
| -directory <dir>        | 기본 작업 디렉토리를 설정합니다. 로컬 모드에서는 이 디렉토리를 데이터 및 출력 모두에 사용합니다. 예: -directory c:/ 또는 -directory c:\\  |
| -server_directory <dir> | 데이터를 위한 기본 서버 디렉토리를 설정합니다. -directory 플래그를 사용하여 지정되는 작업 디렉토리는 출력에 사용됩니다.  |
| -execute                | 시작한 후, 시작 시에 로드된 모든 스트림, 상태 또는 스크립트를 실행합니다. 스크립트가 스트림이나 상태에 추가로 로드되는 경우 스크립트만 실행됩니다.  |
| -stream <stream>        | 시작 시에 지정된 스트림을 로드합니다. 다중 스트림을 지정할 수 있지만, 마지막으로 지정된 스트림이 현재 스트림으로 설정됩니다.   |
| -script <script>        | 시작 시에, 지정된 독립형 스크립트를 로드합니다. 이것은 아래에서 설명하는 스트림이나 상태에 추가로 지정될 수 있지만 시작 시에 단 하나의 스크립트만 로드할 수 있습니다.   |
| -model <model>          | 시작 시에, 지정된 생성된 모델(.gm 형식 파일)을 로드합니다.  |
| -state <state>          | 시작 시에, 지정된 저장 상태를 로드합니다.  |
| -project <project>      | 지정된 프로젝트를 로드합니다. 시작 시에 단 하나의 프로젝트만 로드할 수 있습니다.  |
| -output <output>        | 시작 시에, 지정된 출력 오브젝트(.cou 형식 파일)를 로드합니다.  |
| -help                   | 명령행 인수의 목록을 표시합니다. 이 옵션이 지정되면 다른 모든 인수는 무시되고 도움말 화면이 표시됩니다.   |
| -P <name>=<value>       | 시작 모수를 설정하는 데 사용합니다. 노드 특성(슬롯 모수)을 설정하는 데 사용할 수도 있습니다.  |

참고: 기본 디렉토리도 사용자 인터페이스에서 설정할 수 있습니다. 옵션에 액세스하려면, 파일 메뉴에서 작업 디렉토리 설정 또는 서버 디렉토리 설정을 선택하십시오.

## 다중 파일 로드

명령행에서 로드되는 각 오브젝트에 대한 관련 인수를 반복하여 시작 시에 다중 스트림, 상태, 출력을 로드할 수 있습니다. 예를 들어, *report.str* 및 *train.str*이라는 두 스트림을 로드하고 실행하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
modelerclient -stream report.str -stream train.str -execute
```

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에서 오브젝트 로드

파일 또는 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository(라이센스가 있는 경우)로부터 특정 오브젝트를 로드할 수 있기 때문에, 파일 이름 접두문자 *spsscr:* 및 선택적으로 *file:*(디스크의 오브젝트 경우)은 IBM SPSS Modeler에 오브젝트를 찾을 위치를 지시합니다. 접두문자는 다음 플래그와 함께 작업합니다.

- -stream
- -script
- -output
- -model
- -project

접두문자를 사용하여 오브젝트의 위치를 지정하는 URI를 작성합니다(예: *-stream "spsscr:///folder\_1/scoring\_stream.str"*). *spsscr:* 접두문자가 있으면 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에 대한 유효한 연결을 동일한 명령에서 지정해야 합니다. 따라서 예를 들어 전체 명령은 다음과 유사합니다.

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080  
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword  
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

명령행에서는 반드시 URI를 사용해야 함을 참고하십시오. 더 간단한 *REPOSITORY\_PATH*는 지원되지 않습니다. (스크립트 내에서만 작동합니다.)

## 모수 인수

IBM SPSS Modeler의 명령행 실행 중에 모수를 플래그로 사용할 수 있습니다. 명령행 인수에서 *-P* 플래그는 *-P <name>=<value>* 양식의 모수를 표시하는 데 사용합니다.

모수는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- 단순 모수(또는 CLEM 표현식에서 직접 사용하는 모수).
- 슬롯 모수(노드 특성이라고도 부름). 이들 모수는 스트림에서 노드의 설정을 수정하는 데 사용합니다.
- IBM SPSS Modeler의 호출을 변경하는 데 사용하는 명령행 모수.

예를 들어, 다음과 같이 데이터 소스 사용자 이름과 비밀번호를 명령행 플래그로서 제공할 수 있습니다.

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.datasourcesource="{\"ORA 10gR2\", user1, mypsw,  
true}"
```

형식은 databasenode 노드 특성의 datasource 모수의 형식과 같습니다.

**참고:** 노드가 이름 지정되면 노드 이름을 큰따옴표로 묶고 따옴표를 백슬래시로 이스케이프해야 합니다. 예를 들어, 이전 예의 데이터 소스 노드가 *Source\_ABC*라는 이름을 갖는 경우 입력은 다음과 같습니다.

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.\"Source_ABC\".datasource="{\"ORA 10gR2\",
user1, mypsw, true}"
```

다음 TM1 데이터 소스 예에서와 같이, 구조화 모수를 식별하는 인용 부호의 앞에 백슬래시도 필요합니다.

```
clembo -server -hostname 9.115.21.169
        -port 28053 -username administrator
        -execute -stream C:\Share\TM1_Script.str
-P:tm1import.pm_host="http://9.115.21.163:9510/pmhub/pm"
-P:tm1import.tm1_connection={\"SData\", \"\", \"admin\", \"apple\"}
-P:tm1import.selected_view={\"SalesPriorCube\", \"salesmargin%\"}
```

## 서버 연결 인수

-server 플래그는 IBM SPSS Modeler에게 공용 서버에 연결해야 함을 지시하고, -hostname, -use\_ssl, -port, -username, -password, -domain 플래그는 IBM SPSS Modeler에게 공용 서버에 연결하는 방법을 지시하는 데 사용됩니다. -server 인수가 지정되지 않으면 기본 서버를 사용합니다.

예

공용 서버에 연결하려면 다음을 수행하십시오.

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

서버 군집에 연결하려면 다음을 수행하십시오.

```
modelerclient -server -cluster "QA Machines" \
-spsscr_hostname pes_host -spsscr_port 8080 \
-spsscr_username asmith -spsscr_epassword xyz
```

서버 군집에 연결하려면 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services를 통한 프로세스 조정자가 필요하므로, -cluster 인수가 리포지토리 연결 옵션(spsscr\_\*)과 조합으로 사용해야 합니다. 자세한 정보는 17 페이지의 『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수』의 내용을 참조하십시오.

표 3. 서버 연결 인수.

| 인수               | 작동/설명   |
|------------------|---|
| -server          | IBM SPSS Modeler를 서버 모드에서 실행하고, -hostname, -port, -username, -password, -domain 플래그를 사용하여 공용 서버에 연결합니다. |
| -hostname <name> | 서버 머신의 호스트 이름입니다. 서버 모드에서만 사용 가능합니다.  |
| -use_ssl         | 연결이 SSL(Secure Socket Layer)을 사용해야 함을 지정합니다. 이 플래그는 선택사항입니다. 기본 설정은 SSL을 사용하지 않습니다.                     |
| -port <number>   | 지정된 서버의 포트 번호입니다. 서버 모드에서만 사용 가능합니다.  |

표3. 서버 연결 인수 (계속).

| 인수                                 | 작동/설명  |
|------------------------------------|--|
| -cluster <name>                    | 이름 지정된 서버가 아니라 서버 군집에 대한 연결을 지정합니다. 이 인수는 hostname, port, use_ssl 인수의 대안입니다. 이름은 군집 이름 또는 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에서 군집을 식별하는 고유 URI입니다. 서버 군집은 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services를 통한 프로세스 조정자에 의해 관리됩니다. 자세한 정보는 『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수』의 내용을 참조하십시오. |
| -username <name>                   | 서버에 로그인하는 사용자 이름입니다. 서버 모드에서만 사용 가능합니다.  |
| -password <password>               | 서버에 로그인하는 비밀번호입니다. 서버 모드에서만 사용 가능합니다. 참고: -password 인수를 사용하지 않으면 사용자에게 비밀번호를 프롬프트합니다.  |
| -epassword <encodedpasswordstring> | 서버에 로그인하는 인코딩된 비밀번호입니다. 서버 모드에서만 사용 가능합니다. 참고: 인코딩된 비밀번호는 IBM SPSS Modeler 애플리케이션의 도구 메뉴에서 생성될 수 있습니다.   |
| -domain <name>                     | 서버에 로그인하는 데 사용하는 도메인입니다. 서버 모드에서만 사용 가능합니다.  |
| -P <name>=<value>                  | 시작 모수를 설정하는 데 사용합니다. 노트 특성(슬롯 모수)을 설정하는 데 사용할 수도 있습니다.   |

## IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수

명령행을 통해 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services에서 오브젝트를 저장하거나 검색하려는 경우 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에 대한 유효한 연결을 지정해야 합니다. 예를 들어,

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

다음 테이블은 연결을 설정하는 데 사용할 수 있는 인수를 나열합니다.

표4. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 연결 인수

| 인수                                   | 작동/설명   |
|--------------------------------------|---|
| -spsscr_hostname <호스트 이름 또는 IP 주소>   | IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository가 설치된 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.  |
| -spsscr_port <number>                | IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository가 연결을 승인하는 포트 번호입니다(일반적으로 8080이 기본값임).   |
| -spsscr_use_ssl                      | 연결이 SSL(Secure Socket Layer)을 사용해야 함을 지정합니다. 이 플래그는 선택 사항입니다. 기본 설정은 SSL을 사용하지 않습니다.  |
| -spsscr_username <name>              | IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에 로그인하는 사용자 이름입니다.   |
| -spsscr_password <password>          | IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에 로그인하는 비밀번호입니다.   |
| -spsscr_epassword <encoded password> | IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에 로그인하는 인코딩된 비밀번호입니다.  |
| -spsscr_domain <name>                | IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository에 로그인하는 데 사용하는 도메인입니다. 이 플래그는 선택 사항입니다. LDAP이나 Active Directory를 사용하여 로그인하지 않으면 사용하지 마십시오. |

## IBM SPSS Analytic Server 연결 인수

명령행을 통해 IBM SPSS Analytic Server에서 오브젝트를 저장 또는 검색하려면 IBM SPSS Analytic Server에 대한 유효한 연결을 지정해야 합니다.

참고: Analytic Server의 위치는 SPSS Modeler Server로부터 얻으며 클라이언트에서 변경할 수 없습니다.

다음 테이블은 연결을 설정하는 데 사용할 수 있는 인수를 나열합니다.

표 5. IBM SPSS Analytic Server 연결 인수

| 인수                          | 작동/설명  |
|-----------------------------|--|
| -analytic_server_username   | IBM SPSS Analytic Server에 로그인하는 사용자 이름입니다.       |
| -analytic_server_password   | IBM SPSS Analytic Server에 로그인하는 비밀번호입니다.         |
| -analytic_server_epassword  | IBM SPSS Analytic Server에 로그인하기 위한 인코딩된 비밀번호입니다. |
| -analytic_server_credential | IBM SPSS Analytic Server에 로그인하는 데 사용하는 신임 정보입니다. |

## 다중 인수 결합

@ 기호 및 그 뒤를 따르는 파일 이름을 사용하여 호출 시에 지정되는 단일 명령 파일에 다중 인수를 결합할 수 있습니다. 이것은 명령행 호출을 단축하고 명령 길이에 대한 모든 운영 체제 한계를 극복할 수 있습니다. 예를 들어 다음 시작 명령은 <commandFileName>으로 참조되는 파일에서 지정되는 인수를 사용합니다.

```
modelerclient @<commandFileName>
```

공백이 필수인 경우 파일 이름 및 명령 파일에 대한 경로를 따옴표로 묶으십시오.

```
modelerclient @ "C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\mn\scripts\my_command_file.txt"
```

명령 파일은 해당 하나의 인수를 갖고 시작 시에 개별적으로 이전에 지정된 모든 인수를 포함할 수 있습니다.

예:

```
-stream report.str  
-Porder.full_filename=APR_orders.dat  
-Preport.filename=APR_report.txt  
-execute
```

명령 파일을 쓰고 참조할 때 다음 제약조건을 따라야 합니다.

- 해당 하나의 명령만 사용하십시오.
- @CommandFile 인수를 명령 파일 안에 임베드하지 마십시오.



---

## 주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다. 본 자료는 다른 언어로도 제공될 수 있습니다. 그러나 자료에 접근하기 위해서는 해당 언어로 된 제품 또는 제품 버전의 사본이 필요할 수 있습니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

150-945

서울특별시 영등포구

국제금융로 10, 31FC

한국 아이.비.엠 주식회사

대표전화서비스: 02-3781-7114

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

*Intellectual Property Licensing*

*Legal and Intellectual Property Law*

*IBM Japan Ltd.*

*19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku*

*Tokyo 103-8510, Japan*

IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및 (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

150-945

서울특별시 영등포구

국제금융로 10, 31FC

한국 아이.비.엠 주식회사

대표전화서비스: 02-3781-7114

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

인용된 성능 데이터와 고객 예제는 예시 용도로만 제공됩니다. 실제 성능 결과는 특정 구성과 운영 조건에 따라 다를 수 있습니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM의 향후 제시 방향 또는 의도에 관한 언급은 특별한 통지 없이 변경 내지 철회될 수 있으며, 단순히 목표만을 의미합니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

---

## 상표

IBM, IBM 로고 및 [ibm.com](http://ibm.com)은 전세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 "저작권 및 상표 정보"([www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml))에 있습니다.

Adobe, Adobe 로고, PostScript 및 PostScript 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Adobe Systems Incorporated의 등록상표 또는 상표입니다.

Intel, Intel 로고, Intel Inside, Intel Inside 로고, Intel Centrino, Intel Centrino 로고, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium 및 Pentium은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation 또는 그 계열사의 상표 또는 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록상표입니다.

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

UNIX는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 The Open Group의 등록상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표와 로고는 Oracle 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록상표입니다.

---

## 제품 문서의 이용 약관

다음 이용 약관에 따라 이 책을 사용할 수 있습니다.

### 적용성

본 이용 약관은 IBM 웹 사이트의 모든 이용 약관에 추가됩니다.

### 개인적 사용

모든 소유권 사항을 표시하는 경우에 한하여 귀하는 이 책을 개인적, 비상업적 용도로 복제할 수 있습니다. 귀하는 IBM의 명시적 동의 없이 본 발행물 또는 그 일부를 배포 또는 전시하거나 2차적 저작물을 만들 수 없습니다.

### 상업적 사용

모든 소유권 사항을 표시하는 경우에 한하여 귀하는 이 책을 귀하 기업집단 내에서만 복제, 배포 및 전시할 수 있습니다. 귀하는 귀하의 기업집단 외에서는 IBM의 명시적 동의 없이 이 책의 2차적 저작물을 만들거나 이 책 또는 그 일부를 복제, 배포 또는 전시할 수 없습니다.

### 권한

본 허가에서 명시적으로 부여된 경우를 제외하고, 이 책이나 이 책에 포함된 정보, 데이터, 소프트웨어 또는 기타 지적 재산권에 대한 어떠한 허가나 라이선스 또는 권한도 명시적 또는 묵시적으로 부여되지 않습니다.

IBM은 이 책의 사용이 IBM의 이익을 해친다고 판단하거나 위에서 언급된 지시사항이 준수되지 않는다고 판단하는 경우 언제든지 부여한 허가를 철회할 수 있습니다.

귀하는 미국 수출법 및 관련 규정을 포함하여 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 철저히 준수하는 경우에만 본 정보를 다운로드, 송신 또는 재송신할 수 있습니다.

IBM은 이 책의 내용과 관련하여 아무런 보장을 하지 않습니다. 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 현 상태대로 제공합니다.

---

## 색인

### [ 라 ]

로그 파일 9

### [ 마 ]

명령행

다중 인수 18

모수 15

인수 목록 14, 16, 17, 18

IBM SPSS Modeler 실행 8, 13

문서 3

### [ 바 ]

보안

인코딩된 비밀번호 16

비밀번호

인코딩됨 16

### [ 사 ]

서버

명령행 인수 16

스크립팅

일괄처리 모드 9

스트림

스케줄링 7

시스템

명령행 인수 14

### [ 아 ]

애플리케이션 예제 3

예제

개요 5

애플리케이션 안내서 3

인수

명령 파일 18

서버 연결 16

시스템 14

IBM SPSS Analytic Server Repository

연결 18

인수 (계속)

IBM SPSS Collaboration and

Deployment Services Repository 연결

17

일괄처리 모드

로그 9

모수 9

스크립팅 9

스트림 스케줄링 7

인수 사용 8

출력 10

### [ 파 ]

플래그

다중 플래그 결합 18

명령행 인수 8, 13

## I

IBM SPSS Analytic Server Repository

명령행 인수 18

IBM SPSS Collaboration and Deployment

Services Repository

명령행 인수 17

IBM SPSS Modeler 1

명령행에서 실행 8, 13

문서 3

IBM SPSS Modeler Server 2





