

**IBM SPSS Statistics
22 版**

並行授權管理手冊

IBM

目錄

管理手冊.	1	測試授權管理程式.	7
開始之前.	1	在本端桌面電腦上安裝產品.	7
重像 (Ghosting)	1	將安裝推送至 Windows 電腦.	8
Citrix 和終端服務.	1	在 Mac 和 Linux 電腦上執行 的無訊息安裝	11
混合授權.	1	管理並行授權.	11
安裝並行授權管理程式	2	啓動 WlmAdmin 應用程式	12
升級授權管理程式.	2	新增伺服器	12
在 Windows 上安裝授權管理程式	3	取得日誌資訊.	12
在 UNIX/Linux 上安裝授權管理程式	3	檢視授權的詳細資料	12
在 Mac OS 上安裝授權管理程式.	4	設定冗餘授權伺服器	13
安裝授權管理程式管理者	4	配置轉換授權.	14
授權您的產品	4	配置授權保留.	15
使用授權精靈 (僅限 Windows)	5	啓動與停止授權管理程式	16
從命令提示字元安裝授權	5	解除安裝授權管理程式.	17
啓用暫時使用	6	解除安裝授權管理程式管理者	17
新增授權.	7	桌上型電腦疑難排解	17
檢視您的授權	7	服務與支援	18

管理手冊

下列指示適用於具有 IBM® SPSS® Statistics 22 之 並行授權 網站的管理者。此授權可讓您在不限數量的電腦上安裝 IBM SPSS Statistics。但只有與您購買授權數量相等的使用者數量，可同時執行應用程式。

開始之前

您將需要您的授權碼。該授權碼可讓您取得並行授權管理程式的軟體使用權。**並行授權管理程式**會控制您的並行授權，並容許最終使用者執行 IBM SPSS Statistics。

您應該接收到取得授權碼的個別指示。若找不到授權碼，請造訪下列網址來聯絡客戶服務：<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>。

若要確定正確設定並行授權，請遵循下列步驟：

1. **安裝並行授權管理程式。** 並行授權管理程式是一個公用程式，可為最終使用者提供並行授權。您可以在網路上的任何電腦中安裝授權管理程式。這一般是桌上型電腦可以連接的伺服器。如需相關資訊，請參閱主題 第 2 頁的『安裝並行授權管理程式』。
2. **授權您的產品。** 此動作可將所需資訊提供給授權管理程式，以處理授權。如需相關資訊，請參閱主題 第 4 頁的『授權您的產品』。
3. **測試並行授權管理程式。** 您應該測試授權管理程式，確認其是否處理授權。如需相關資訊，請參閱主題 第 7 頁的『測試授權管理程式』。
4. **在本機桌上型電腦安裝 IBM SPSS Statistics。** 您或您的最終使用者將在桌上型電腦上完成完整安裝。安裝期間，最終使用者可指定執行授權管理程式的電腦。一般使用者嘗試啟動 IBM SPSS Statistics 時，產品會與此授權管理員通訊以取得授權。若有授權可用，就會啟動 IBM SPSS Statistics。如需相關資訊，請參閱主題 第 7 頁的『在本端桌面電腦上安裝產品』。

安裝中不需要管理步驟，但若發生任何問題，請參閱第 11 頁的『管理並行授權』。

重像 (Ghosting)

您可安裝授權管理程式，再於本端桌上型電腦上安裝要用來建立重像映像的產品，以建立軟體重像。視需要重像其他電腦。

Citrix 和終端服務

您可使用安裝或發佈其他 Windows 應用程式的相同方式，在您的 Citrix 或終端服務伺服器上安裝和發佈 IBM SPSS Statistics 應用程式。請注意，儘管是授權管理員本身也無法安裝於虛擬環境中。該程式必須安裝於實體機器中。

混合授權

IBM SPSS Statistics 僅對混合授權環境 (本端授權使用者授權與並行授權的組合) 提供有限支援。在一般環境中，所有授權皆會在本端或透過並行授權管理程式進行處理。例如，如果主產品透過並行授權管理程式授權，附加程式模組也會透過並行授權管理程式授權。

混合授權的唯一選項是透過並行授權管理程式授權主產品，並在最終使用者的電腦上使用 *licenseactivator* 授權附加程式模組。若要設定此類型的混合授權，請使用並行授權安裝 IBM SPSS Statistics。然後在一般使用者的電腦上使用 *licenseactivator* 來授權 外掛模組。如需 *licenseactivator* 的相關資訊，請參閱第 5 頁的『使用 *licenseactivator* 自動安裝授權』。

IBM SPSS Statistics 不支援相反情況，即在本端授權主產品，及透過並行授權管理程式授權 附加程式模組。

安裝並行授權管理程式

最終使用者在其桌上型電腦安裝 IBM SPSS Statistics 之前，您必須先安裝並行授權管理程式。此公用程式是持續執行的服務或常駐程式，一般安裝於網路上的一部電腦。（您也可以選擇在多部電腦上安裝，這樣的話則要設定冗餘授權管理程式。如需相關資訊，請參閱主題第 13 頁的『設定冗餘授權伺服器』。）您未在桌上型電腦安裝並行授權管理程式。

只要有最終使用者啟動並行授權的 IBM SPSS 應用程式，應用程式就會向授權管理程式要求一個授權。此公用程式會根據您購買的授權數量，同時傳遞多達此固定數量的授權給最終使用者。達到此數量之後，接下來的授權要求都會被拒絕。若您發現一般使用者常常要求授權被拒，請聯絡您的業務代表購買授權，讓更多使用者可以同時使用。

授權管理員可在個別的 DVD/CD 上取得。也可以作為 eImage 下載。

註：您必須在實體電腦中安裝並行授權管理程式。授權管理員不支援在虛擬環境中進行安裝。

註：授權管理程式會將作用中最終使用者階段作業的數量以及各階段作業的相關資訊記錄在日誌檔內，讓您可以用來進行連線問題疑難排解。如需相關資訊，請參閱主題 第 12 頁的『取得日誌資訊』。

多重作業系統

執行並行授權管理程式的平台不一定要符合執行用戶端的平台。例如，一套 Linux 授權管理員可提供 Windows 用戶端的授權。

管理授權管理程式

您可使用授權管理程式管理者（只適用於 Windows）管理授權管理程式。因此，您必須至少有一部安裝授權管理員管理者的 Windows 機器。

系統需求

您安裝並行授權管理程式的電腦必須符合下列需求：

- 550 Mhz 或更高等級的處理器
- 128 MB 或更多的 RAM

重要：若授權伺服器上執行防火牆，則必須開放埠 5093 供 UDP 使用。否則，用戶端電腦將無法從授權管理程式擷取授權。此外，若您使用冗餘授權伺服器，就必須開放連接埠 5099 供 UDP 使用，讓授權伺服器可互通訊。

升級授權管理程式

若您已安裝舊版的授權管理員，必須執行下列步驟：

1. 移至您安裝舊授權管理員的目錄。
2. 複製 *lservc* 檔案。在 Windows 上尋找 *winnt* 子目錄。

3. 將 *lservrc* 檔案儲存至安全位置。
4. 如果任何使用者已移出轉換授權，請確定那些使用者移回授權。如需取得移出授權清單的相關資訊，請參閱主題第 14 頁的『配置轉換授權』。
5. 關閉授權管理程式。如需相關資訊，請參閱主題 第 16 頁的『啟動與停止授權管理程式』。
6. 解除安裝舊的授權管理程式。如需相關資訊，請參閱主題第 17 頁的『解除安裝授權管理程式』。
7. 安裝新的授權管理程式。如需在 Windows 上安裝的相關資訊，請參閱主題『在 Windows 上安裝授權管理程式』。如需在 UNIX/Linux 上安裝的相關資訊，請參閱主題『在 UNIX/Linux 上安裝授權管理程式』。如需在 Mac OS 安裝的詳細資訊，請參閱主題 第 4 頁的『在 Mac OS 上安裝授權管理程式』。
8. 將儲存的 *lservrc* 檔案複製到安裝新授權管理員的目錄，或 Windows 安裝目錄中的 *winnt* 子目錄。若您接受 Windows 中的預設位置，請檢查 *C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* 資料夾。

在 Windows 上安裝授權管理程式

註：您必須在實體電腦中安裝並行授權管理程式。授權管理員不支援在虛擬環境中進行安裝。

註：在 Windows Vista 或 7 中，您必須以管理員身分啟動安裝程式。收到啟動安裝程式檔案的指示時，在該檔案按一下滑鼠右鍵，然後選擇「以管理員身分執行」。

註：確定正在進行安裝的機器已安裝 Java。

1. 將並行授權工具 DVD/CD 插入您想要執行授權管理員的網路電腦 DVD/CD 磁碟機中。請尋找授權管理員的 Windows Installer，並從 DVD/CD 中啟動。

或

如果您已下載 eImage 檔案，請使用如 WinZip 等保存公用程式以解壓縮對應的 eImage 中的所有檔案。啟動適用於您作業系統的安裝程式檔案。

2. 遵循畫面上出現的指示。

在 UNIX/Linux 上安裝授權管理程式

註：您必須在實體電腦中安裝並行授權管理程式。授權管理員不支援在虛擬環境中進行安裝。

1. 將並行授權工具 DVD/CD 插入您想要執行授權管理員的網路電腦 DVD/CD 磁碟機中。尋找適用於您作業系統的授權管理程式檔案。

或

若您下載 eImage 檔案，請移至您下載檔案的位置。

2. 解壓縮授權管理員檔案。
3. 執行解壓縮的 *.bin* 檔案。
4. 遵循畫面上出現的指示。
5. 在 Windows 機器上安裝授權管理員管理者。如需相關資訊，請參閱主題 第 4 頁的『安裝授權管理程式管理者』。
6. 如需啟動授權管理程式的相關資訊，請參閱第 16 頁的『啟動與停止授權管理程式』。

在 Mac OS 上安裝授權管理程式

1. 將並行授權工具 DVD/CD 插入您想要執行授權管理員的網路電腦 DVD/CD 磁碟機中。尋找適用於您作業系統的授權管理程式檔案。

或

若您下載 eImage 檔案，請移至您下載檔案的位置。

2. 連按兩下授權管理員 ZIP 檔案以解壓縮檔案的內容。
3. 連按兩下已解壓縮的授權管理員安裝程式。
4. 遵循畫面上出現的指示。
5. 將授權管理程式工具安裝在 Windows 機器上。如需相關資訊，請參閱主題『安裝授權管理程式管理者』。
6. 如需啟動授權管理程式的相關資訊，請參閱第 16 頁的『啟動與停止授權管理程式』。

安裝授權管理程式管理者

僅限 Windows 使用的授權管理程式管理者用於管理授權管理程式。視作業系統而定，您可能需要手動安裝該應用程式。

- **Windows**。授權管理員管理者將自動安裝在您安裝授權管理員的同一台機器中。如果您希望遠端管理授權管理，也可以選擇安裝於另一部 Windows 機器。
 - **其他作業系統**。如果將授權管理員安裝於非 Windows 機器，您必須將授權管理員工具安裝於 Windows 機器。
1. 將並行授權工具 DVD/CD 插入您想要執行授權管理員管理者的網路電腦 DVD/CD 磁碟機中。請尋找授權管理員管理者安裝程式，並從 DVD/CD 啟動。

或

如果您已下載 eImage 檔案，請使用如 WinZip 等保存公用程式以解壓縮對應的 eImage 中的所有檔案。啟動授權管理員管理者安裝程式檔案。

2. 遵循畫面上出現的指示。

授權您的產品

Windows 的主要部分安裝完成後，按一下「完成」，啟動「授權驗證精靈」。「授權精靈」容許您取得 IBM SPSS Statistics 的授權。在其他作業系統上，您必須在安裝授權管理程式之後從命令提示字元處安裝授權。

若您尚未取得授權，則可讓有限的使用者暫時使用 IBM SPSS Statistics 一段時間。對於 IBM SPSS Statistics，所有附加程式模組都會啟用。對於 IBM SPSS Statistics Developer，只會啟用 Core 系統。暫時使用期間完畢（從第一次使用產品開始起算），即不會再執行 IBM SPSS Statistics。因此，建議您盡快取得授權。您必須取得授權，或啟用 IBM SPSS Statistics 暫時使用授權。

註：授權會限制在 網路電腦硬體，並具備**鎖定碼**。如果您取代了 網路電腦或硬體，您將會有一個新的鎖定碼，而且 必須聯絡您的業務代表取得新的授權碼。

重要：授權會受時間變更影響。若您必須變更系統時間，且之後無法執行產品，請造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 聯絡客戶支援小組取得協助。

使用授權精靈（僅限 Windows）

附註：若您執行 Windows Vista，可能會提示您提供管理者認證。若沒有正確的認證，將無法執行「授權驗證精靈」。

1. 如果安裝時未啟動「授權驗證精靈」，或是在獲得授權之前取消「授權驗證精靈」，您可以執行位於授權管理員安裝目錄中的 *law.exe* 來啟動它。在 Windows Vista 或 7 中，您必須以管理者身分執行。在 *law.exe* 上按一下滑鼠右鍵，選擇「以管理員身分執行」。
2. 出現提示時，選擇「立即授記號的產品」。若您希望啟用暫時使用授權，請參閱第 6 頁的『啟用暫時使用』。
3. 出現提示時，請輸入一或多個授權碼。

您應該接收到取得授權碼的個別指示。若找不到授權碼，請造訪下列網址來聯絡客戶服務：<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>。

「授權驗證精靈」會將您的驗證碼經由網路傳送到 IBM Corp. 並自動取得您的授權。若您的電腦位於 proxy 後，請按一下「設定 proxy 設定」並輸入適當設定。

若授權過程失敗，系統將會提示您傳送一封電子郵件訊息。選擇您要透過桌面電子郵件程式寄送，還是透過網頁電子郵件應用程式寄送電子郵件。

- 若您選擇桌面選項，會自動建立一封包含適當資訊的新訊息。
- 若您選擇 Web 型選項，則必須先在 Web 型電子郵件程式中建立新訊息。再從「授權驗證精靈」複製郵件內文，並貼到您的電子郵件應用程式。

傳送電子郵件訊息，並回應「授權精靈」的提示。電子郵件訊息會立即被處理。請按一下「輸入註冊代碼」來輸入您收到的授權號碼。若您已經關閉「授權驗證精靈」視窗，請重新開啓並選擇「立即授權產品」。在「輸入代碼」窗格，新增您收到的授權號碼，並按一下「下一步」完成程序。

從命令提示字元安裝授權

從命令提示字元處安裝有兩種選項。您可以使用 *licenseactivator*，自動從網際網路取得授權，或使用 *echoid* 手動取得授權。

使用 *licenseactivator* 自動安裝授權

您安裝授權的電腦必須連線網際網路。若沒有連線的話，請手動安裝授權。如需相關資訊，請參閱主題第 6 頁的『手動安裝授權』。

1. 以安裝。
2. 開啓命令提示字元，並將目錄切換至 授權管理程式安裝目錄。這是您安裝「授權管理程式」的目錄，不是您安裝 IBM SPSS Statistics 的目錄。若您接受 Windows 中的預設位置，請檢查 *C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* 資料夾。
3. **僅適用 Windows**。將目錄變更為 *winnt* 子目錄。
4. 您一般會具備一個授權碼。在最簡單的狀況下，可在命令提示字元處如下輸入。請參閱以下內容，以取得指令行提示用法的詳細資訊。

```
licenseactivator <auth-code>
```

其中 <auth-code> 是您的授權碼。

您應該會看到一則訊息，說明已成功加入授權。若沒有的話，請留意錯誤碼，並嘗試手動安裝授權。如需相關資訊，請參閱主題第 6 頁的『手動安裝授權』。

當您使用 *licenseactivator* 時，它會授權產品並在其目錄中寫入日誌檔。日誌檔名稱是 *licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log*。若有任何錯誤發生，您可以檢查日誌檔以取得相關資訊。此資訊對於聯絡 IBM Corp. 要求支援也很有幫助。

搭配授權號碼使用 *licenseactivator*

licenseactivator 通常會搭配購買產品時所收到的一或多個授權號碼使用。將所有文字輸入同一行。

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname] [PROXYPORT=proxy-port-number]
[PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

- 多個授權碼應以冒號 (:) 分隔。
- Proxy 設定是選用的，但若您的電腦位於 Proxy 之後，您可能會需要它們。需要何種 Proxy 設定，視您的特定 Proxy 配置而定。您可能需要所有授權碼。

PROXYHOST

Proxy 主機的伺服器名稱或 IP 位址

PROXYPORT

透過 Proxy 連接網際網路的埠號

PROXYUSER

Proxy 的使用者 ID (若必要)

PROXYPASS

與使用者 ID 相關聯的密碼 (若必要)

搭配授權號碼使用 *licenseactivator*

在較罕見的情況下，您可能會收到 IBM Corp. 寄送的授權。

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

- 多個授權號碼應以冒號 (:) 分隔。
- 使用授權號碼時，*licenseactivator* 不會連接網際網路，因此您不需要指定 proxy 資訊。

手動安裝授權

1. 以安裝。
2. 開啟命令提示字元，並將目錄切換至 授權管理程式安裝目錄。請注意，這是您安裝「授權管理員」的目錄，不是您安裝 IBM SPSS Statistics 的目錄。若您接受 Windows 中的預設位置，請檢查 *C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* 資料夾。
3. 僅適用 Windows。將目錄變更為 *winnt* 子目錄。
4. 取得伺服器電腦的鎖定碼。在命令提示字元處，鍵入 *echoid (Windows)* 或 *./echoid (其他作業系統)*。
5. 致電您的當地辦公室或寄送電子郵件至 *spssc@us.ibm.com*，將您的鎖定碼和授權碼寄至 IBM Corp.。IBM Corp. 將提供授權碼或包含授權碼的檔案。
6. 請使用 *licenseactivator* 輸入授權號碼。

啓用暫時使用

若您未安裝授權，則可啓用 IBM SPSS Statistics 暫時使用授權。

1. 如果您有實體安裝媒體，請確定 DVD/CD 位於 DVD/CD 磁碟機中。若您已下載 eImage，請開啓和/或解壓縮 eImage 的內容。
2. 啓動 WlmAdmin 應用程式。如需相關資訊，請參閱主題 第 12 頁的『啓動 WlmAdmin 應用程式』。

3. 在 WlmAdmin 應用程式的左窗格中，按一下子網路伺服器旁邊的 + 號。若未列出授權管理員伺服器，請從「編輯」功能表中選擇**已定義的伺服器清單**指定電腦。
4. 在執行授權管理員的網路電腦名稱上按一下滑鼠右鍵，並選擇：

新增功能 > 透過檔案 > 到伺服器及其檔案。

附註：若您選取**至伺服器**而非**至伺服器與其檔案**，暫時使用授權資訊則會儲存於記憶體。重新啟動網路電腦後，您就會失去此資訊。

5. 在「開啓」對話框中，鍵入 D:\Windows\Administration\Licensing\NeworkLicenseManager\lservrc.temp，其中 D 是您的安裝磁碟機。若您不是使用 D 代表磁碟機，請輸入適當的磁碟機位置。若您已下載 eImage，請鍵入 <eImage>\Administration\Licensing\NeworkLicenseManager\lservrc.temp，其中 <eImage> 是您開啓/解壓縮 eImage 檔案的位置。
6. 應用程式顯示您的授權時，請按一下**確定**。如需檢視授權明細的相關資訊，請參閱第 12 頁的『檢視授權的詳細資料』。

新增授權

您可能希望稍後再新增授權。新增授權的程序與安裝原始授權的程序相同。

檢視您的授權

您可以在 WlmAdmin 應用程式中檢視您的並行授權 (包括使用者數量)。如需 WlmAdmin 應用程式的相關資訊與檢視授權的規定，請參閱第 11 頁的『管理並行授權』。

測試授權管理程式

若要確定授權管理員是否正確提供授權，應該進行測試。

1. 如果您尚未在另一部電腦安裝授權管理員管理員，請將其安裝於未執行您要測試授權管理員的 Windows 機器。如需相關資訊，請參閱主題 第 4 頁的『安裝授權管理程式管理員』。
2. 在未執行您要測試之授權管理員的 Windows 機器上，安裝另一個授權管理員。如需相關資訊，請參閱主題 第 3 頁的『在 Windows 上安裝授權管理程式』。
3. 啟動 WlmAdmin 應用程式。如需相關資訊，請參閱主題 第 12 頁的『啟動 WlmAdmin 應用程式』。
4. 新增您要測試的遠端授權管理程式伺服器。如需相關資訊，請參閱主題 第 12 頁的『新增伺服器』。
5. 在遠端伺服器上檢視授權。如需相關資訊，請參閱主題 第 12 頁的『檢視授權的詳細資料』。

如果您可以檢視授權，授權管理程式便已備妥供本端桌上型電腦連接。您可以繼續於本端桌上型電腦安裝產品。如果您無法檢視授權，請檢閱先前的步驟，確定授權管理員安裝正確。

在本端桌面電腦上安裝產品

註：我們對於透過 VPN 連接至並行授權管理程式不提供正式支援。

在最終使用者電腦上本端安裝完整的產品有兩個選項。您可在個別電腦上手動安裝，或使用 Systems Management Server (SMS) 之類的應用程式，在執行 Windows 的電腦上安裝。您也可選擇在 Mac 和 Linux 上進行無訊息安裝。

在本端桌面上手動安裝

1. **提供安裝媒體以便使用。** 下載產品的 eImage，然後將檔案解壓縮至共用網路磁碟機。如果您有實體安裝媒體，請依您所需份數製作 DVD/CD 副本，或將檔案放在共用網路磁碟。

2. **複製安裝指示並備妥授權資訊。** 依所需份數製作產品安裝指示。安裝指示可從下載網站取得，或者如果您收到實體安裝媒體，則可在 DVD/CD 的 `/Documentation/<language>/InstallationDocuments` 目錄中找到。尋找與您的授權類型對應的指示。安裝之後，最終使用者必須輸入，或執行並行授權管理程式的網路電腦名稱。填妥指示開始處的空格資訊之後再進行複製。
3. **將安裝資料發佈給一般使用者。** 視需要發佈安裝 DVD/CD (或下載檔案或網路位置)、安裝指示與授權資訊給可手動安裝於各電腦的一般使用者。

推送至執行 Windows 的本端桌面上

因為 IBM SPSS Statistics 安裝與 Microsoft Windows Installer (MSI) 相容，所以您可將安裝派送至一般使用者的桌上型電腦。

將安裝推送至 Windows 電腦

推送安裝是無須人為介入，將軟體遠端配送給不限數量的最終使用者的一種方法。您可將 IBM SPSS Statistics 完整安裝派送至執行 Windows 的一般使用者的桌上型電腦。您用來派送安裝的技術必須支援 MSI 3.0 引擎或更新版本。

註：推送安裝無法直接用於 Mac 和 Linux。您可改以執行無訊息安裝。如需相關資訊，請參閱主題 第 11 頁的『在 Mac 和 Linux 電腦上執行的無訊息安裝』。

解除安裝舊版本

若您要派送至先前安裝舊版 IBM SPSS Statistics 的相同目錄，必須先解除安裝舊版。您可依派送安裝的相同方式，派送解除安裝。如需相關資訊，請參閱主題 第 10 頁的『推送解除安裝』。

推送安裝的內容

您可使用下列性質派送安裝。所有內容都區分大小寫。若數值包含空格的話，必須加上引號。

表 1. 推送安裝的內容。

性質	說明(D)	有效值
INSTALLDIR	IBM SPSS Statistics 應安裝於一般使用者桌上型電腦的目錄。此內容為選用內容。若已排除，則預設值為 <code>C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\22</code> 。	有效路徑如 <code>C:\Statistics</code> 。
LICENSETYPE	授權類型。數值區分大小寫。	網路
LSHOST	執行並行授權管理程式的網路電腦的 IP 位址或名稱。	一或多個有效的 IP 位址或網路電腦名稱。多個位址或名稱應以冒號分隔 (例如， <code>server1.server2.server3</code>)。
DISABLE_COMMUTE	在最終使用者桌上型電腦上停用轉換授權功能。若指定了此內容，則不會在桌上型電腦上安裝轉換授權的捷徑。如需轉換授權的相關資訊，請參閱第 14 頁的『配置轉換授權』。	1, 表示已停用轉換授權。
COMMUTE_MAX_LIFE	最終使用者可移出轉換授權的最大天數。如需相關資訊，請參閱主題 第 14 頁的『配置轉換授權』。	介於 1 到 30 之間的數字。

表 1. 推送安裝的內容 (繼續).

性質	說明(D)	有效值
INSTALLPYTHON	安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。它包含 Python 2.7 版、IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python 及一組提供內置 SPSS Statistics(S) 程序無法提供之功能的 Python 延伸指令。如需相關資訊，請參閱「說明」系統中的 Integration Plug-in for Python。	1, 安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。
HELPCHOICE	指示說明語言的值。除了英文以外，您可以選擇安裝所有語言或特定語言的說明。值是「ALL」或表示特定語言的代碼。預設值是系統語言環境或 TRANSFORMS 性質指定的語言。如需相關資訊，請參閱主題 第 10 頁的『推送安裝到非英文系統』。 有效值欄會列出代碼。與程式碼相關的語言會加括弧顯示在程式碼旁邊。	ALL (所有語言) de (德文) en (英文) es (西班牙文) fr (法文) it (義大利文) ja (日文) ko (韓文) pl (波蘭文) ru (俄文) zh_CN (簡體中文) zh_TW (繁體中文)
COMPANYNAME	貴公司的名稱。	任何字串。

MSI 檔案

IBM SPSS Statistics 22.msi 檔案位於 DVD/CD 的 Windows\SPSSStatistics*<architecture>* 目錄下，其中 *<architecture>* 為 32 位元或 64 位元。如果您已下載軟體，必須解壓縮 eImage 的內容以存取 MSI 檔案。

指令行範例

您可使用下列指令行來推送產品安裝。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 22.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

使用 SMS 推送安裝

使用 Systems Management Servers (SMS) 派送 IBM SPSS Statistics 的基本步驟為：

1. 將 DVD/CD 上 Windows\SPSSStatistics*<architecture>* 目錄下的 對應子目錄複製到網路電腦上的目錄中。若您已下載軟體，必須先解壓縮 eImage 的內容。
2. 編輯位於所複製目錄中的 IBM SPSS Statistics 22.sms 檔案。使用文字編輯器，新增適當的內容以修改 CommandLine 的值。如需可用內容清單，請參閱第 8 頁的『推送安裝的內容』。確認在指令行中指定正確的 MSI 檔案。
3. 從 IBM SPSS Statistics 22.sms 檔案建立套件，然後將套件配送給最終使用者桌上型電腦。

使用群組原則或相關技術來推送安裝

1. 將 DVD/CD 上 Windows\SPSSStatistics*<architecture>* 目錄下的 對應子目錄複製到網路電腦上的目錄中。若您已下載軟體，必須先解壓縮 eImage 的內容。

2. 使用 ORCA 之類的應用程式，在複製的資料夾中編輯適當 *IBM SPSS Statistics 22.msi* 檔案的「內容」表。ORCA 是 Windows 2003 Server SDK 的一部分，您可搜尋 SDK 在 <http://www.microsoft.com/downloads> 找到。如需可新增至「內容」表的內容清單，請參閱第 8 頁的『推送安裝的內容』。確認使用正確的 MSI 檔案。
3. 使用編輯過的 *IBM SPSS Statistics 22.msi* 檔案建立套件，並將套件配送給最終使用者桌上型電腦。

推送安裝到非英文系統

您無需其他規格便可派送到非英文系統。然而，安裝程式語言（如果推送互動式安裝）將以英文顯示，使用者介面將以英文顯示，說明也將以英文顯示。使用者可於安裝後變更使用者介面語言，但是並未提供本地化的說明。

您可以使用 TRANSFORMS 性質，在 DVD/CD 或下載的 eImage 所提供的 MST 檔案中指定一支檔案。MST 檔案可確保安裝程式、使用者介面與說明以指定的語言顯示。若您已下載 IBM SPSS Statistics，則無法使用 MST 檔案。使用者需要手動安裝本地化說明的語言套件，並手動變更產品內的使用者介面語言。

TRANSFORMS 性質是 *MsiExec.exe* 的參數。下列範例使用 TRANSFORMS 性質派送法文安裝。安裝程式將以法文顯示，使用者介面將以法文顯示，而且將安裝法文說明。（您可以用 HELPCHOICE 性質覆寫說明的語言。如需相關資訊，請參閱第 8 頁的『推送安裝的內容』主題。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 22.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

下列語言 MST 檔案位於 DVD/CD 的 *Windows\SPSSStatistics\<architecture>* 目錄下，其中 *<architecture>* 是 32 位元或 64 位元。如果您已下載 eImage，這些檔案會位於解壓縮的 eImage 檔案根目錄中。

表 2. 語言 MST 檔案.

語言(G) :	MST 檔案
TChinese	1033.mst
法文	1036.mst
德文	1031.mst
義大利文	1040.mst
日文	1041.mst
韓文	1042.mst
波蘭文	1045.mst
俄文	1048.mst
西班牙文	1034.mst
簡體中文	2052.mst
繁體中文	1028.mst

推送解除安裝

附註：當您推送解除安裝指令時，最終使用者會丟失自訂內容。若特定使用者需要自訂化，您可排除這些使用者不予發佈，並要求他們手動安裝產品。

若您派送較新版本的 IBM SPSS Statistics 安裝，可能需要先解除安裝。您可推送下列指令，以無聲自動方式執行。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /X{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7} /qn /L*v logfile.txt
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

此指令將會解除安裝 IBM SPSS Statistics 22。下列表格列出此版本和舊版本的解除安裝 ID。

表 3. IBM SPSS Statistics 的解除安裝 ID.

版本	解除安裝 ID
22.*	{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7}
21.*	{1E26B9C2-ED08-4EEA-83C8-A786502B41E5}
20.*	{2AF8017B-E503-408F-AAACE-8A335452CAD2}
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}
17.0.1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
17.0.0	
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

在 Mac 和 Linux 電腦上執行 的無訊息安裝

無訊息的獨立安裝不會顯示圖形介面，且不需要使用者介入。IBM SPSS Statistics 包含一個安裝程式內容檔，該檔案容許您在 Mac OS 和 Linux 上執行此類安裝。此檔案包含數個不同選項，以及這些選項的說明。

如何使用安裝程式內容檔案

安裝程式內容檔 *installer.properties* 可在 DVD/CD 根目錄的 */Linux/Administration* 或 */MacOS/Administration* 找到。若您已下載 eImage，則可以在 eImage 的 *Administration* 資料夾中找到 *installer.properties*。

1. 從 DVD/CD 或從 eImage 複製安裝程式內容檔案。
2. 在文字編輯器開啓複製的檔案。
3. 變更您需要的內容。有些選項需要字串值，其他對應至安裝程式內選項的則可設定為 0 (關) 或 1 (開)。

如何執行無訊息安裝

如果您在 Mac OS 上進行安裝，請確定您使用的是無訊息安裝程式，而不是互動式安裝程式。無訊息安裝程式的副檔名為 *.bin*，且能以 eImage 的形式下載。如果您有實體安裝媒體，其位於 DVD/CD 上的 */MacOS/Administration/*。

1. 使用終端應用程式，以 *-f* 參數加上引號包圍的安裝程式內容檔案位置執行安裝執行檔。在 Mac OS 和 Linux 上，您必須以 root 身分或以 *sudo* 指令執行。以下為 Linux 的範例：

```
sudo ./setup.bin -f "/root/installer.properties"
```

管理並行授權

授權管理程式會維護您的並行授權。若要管理授權管理程式本身，並檢視其維護之並行授權的相關資訊，可以使用 *WlmAdmin* 應用程式，也就是授權管理程式管理者的主要使用者介面。在 Windows 中，授權管理程式管理者會自動隨並行授權管理程式一起安裝。如果您是在非 Windows 機器或遠端 Windows 機器管理授權管理員，請在不同的 Windows 機器安裝授權管理員管理者。如需相關資訊，請參閱主題 第 4 頁的『安裝授權管理程式管理者』。

附註：如果您需要其他管理資訊，請參閱隨授權管理程式管理者一併安裝的 *SafeNet* 文件。這個文件位於授權管理程式管理安裝目錄下的 *Content* 目錄中 (例如，*C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\9.5.0\License Manager Administrator\Content*)。

啓動 WlmAdmin 應用程式

從安裝授權管理程式的 Windows 電腦上

1. 從 Windows 開始功能表，選擇：**[所有] 程式 > IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager <version> > Sentinel RMS License Server Administration**

從安裝授權管理程式工具的 Windows 電腦上

1. 從 Windows 開始功能表，選擇：**[所有] 程式 > IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator <version> > Sentinel RMS License Server Administration**

新增伺服器

您需要先新增授權管理程式的伺服器至 WlmAdmin 應用程式，才能管理該授權管理程式。您有兩個新增伺服器的選項。

手動新增伺服器

1. 從 WlmAdmin 應用程式功能表上選擇：

編輯 > 定義的伺服器清單

2. 在「已定義的伺服器清單」對話框中，輸入正執行授權管理員之伺服器的名稱或 IP 位址。
3. 按一下「新增」。
4. 按一下「確定」。

伺服器即出現於 WlmAdmin 應用程式左窗格內的「已定義的伺服器」清單中。

檢視子網路上伺服器的清單

1. 在 WlmAdmin 應用程式的左窗格中，按一下子網路伺服器旁邊的 **+** 號。

子網路上的授權管理程式伺服器清單隨即出現。如果用此方式找不到特定伺服器，請按照上述方式以手動方式新增。

取得日誌資訊

如果最終使用者無法移出授權，則日誌檔可能包含有用資訊。您可以使用 `LSERVOPTS` 環境變數、`-f <trace-log-file>` 和 `-l <usage-log-file>` 選項以指定要建立的日誌檔。如需更多有關此環境變數及其選項的資訊，請參閱 SafeNet 文件，其位於授權管理者管理員安裝目錄中的 *Content* 目錄。

檢視授權的詳細資料

您可手動或透過「授權驗證精靈」視圖新增的授權詳細資料。

1. 在 WlmAdmin 應用程式的左窗格中，按一下授權管理員伺服器旁邊的 **+** 號檢視授權。
2. 按一下授權名稱。右窗格會顯示授權的詳細資料。授權碼用來識別授權。代碼的第一部分表示功能。第二部分表示版本。

查看與功能碼相關聯的名稱

1. 使用命令行提示，切換至安裝授權管理員管理者的目錄。
2. 輸入 `lmshowlic <server>` (Windows) 或 `./lmshowlic <server>` (其他作業系統)，其中 `<server>` 為正在執行授權管理員的伺服器名稱或 IP 位址。

輸出會依產品與版本分組，列出伺服器上的所有可用功能。

設定冗餘授權伺服器

您可設定支援相同使用者的多個冗餘授權伺服器。冗餘伺服器可協助預防伺服器當機時可能發生的岔斷。其他冗餘伺服器可在第一部伺服器當機時接管授權管理工作。

您需要特殊授權碼才能啟用冗餘功能。軟體隨附的授權碼將不啟用冗餘功能。請注意，若您安裝軟體隨附的授權碼，會喪失使用冗餘功能的能力。若您希望啟用冗餘功能，請完成下述準備步驟。再於美國中部時間上午 8:30 到下午 5:00 之間以 spsscs@us.ibm.com 或致電 (800) 521-1337 聯絡「客戶服務」。北美地區以外的客戶，請聯絡您當地的辦公室。

伺服器的數目必須為奇數 (至少三個)，且大部分必須同時執行。例如，若有三部冗餘授權伺服器，其中兩部必須同時執行。

準備每一個冗餘授權伺服器

1. 安裝授權管理程式。如需相關資訊，請參閱主題 第 2 頁的『安裝並行授權管理程式』。
2. 使用指令行提示，變更至您已安裝授權管理員的目錄。
3. 取得各伺服器機器的鎖定碼。出現指令行提示時，輸入 `echoid` (Windows) 或 `./echoid` (其他作業系統)。
4. 寫下鎖定碼。聯絡「客戶支援」或您當地辦公室時，需要此代碼。
5. 在各冗餘授權伺服器上重複這些步驟。

設定冗餘授權伺服器儲存區

1. 若有授權管理員執行於任何冗餘授權伺服器上，請停止各電腦上的授權管理員。
2. 從 WlmAdmin 應用程式功能表上選擇：

編輯 > 冗餘授權檔

此動作會開啓 WrlfTool 應用程式。

3. 從 WrlfTool 應用程式功能表上選擇：

檔案 > 新建

4. 對於各冗餘授權伺服器，按一下「**新增**」指定各伺服器的主機名稱與 IP 位址。
5. 變更伺服器順序，以指定要使用的冗餘授權伺服器順序。清單中的第一個是主要伺服器。
6. 按一下「**新增授權**」加入您從「客戶服務」或當地辦公室收到的授權。若您收到多個授權，請務必全部新增。
7. 按一下「**確定**」。
8. 完成時按一下「**完成**」。

儲存冗餘授權檔

1. 從 WrlfTool 應用程式功能表上選擇：

檔案 > 另存新檔

2. 儲存冗餘授權檔案 (`lserverlf`) 至容易存取的位置。您需要在後續步驟複製該檔案。

配置冗餘授權伺服器

1. 在 Windows 中，複製冗餘授權檔案 (`lserverlf`) 至授權管理員安裝目錄的 `winnt` 子資料夾。若您接受預設位置，請檢查 `C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager` 資料夾。在其他作業系統中，將檔案直接複製到授權管理程式的安裝目錄。至少要有三部冗餘授權伺服器。
2. 在各冗餘授權伺服器上啟動授權管理員。

配置最終使用者電腦

當最終使用者在 Windows 與 Linux 上安裝產品時，使用者會以冒號區隔的伺服器名稱或 IP 位址指定所有的冗餘伺服器（例如，`server1:server2:server3x`）。接著設定程式會將必要的設定資訊新增到一般使用者的電腦。若產品已安裝於桌上型電腦，您可執行下列手動步驟新增配置資訊。您也可推送解除安裝，接著推送定義所有伺服器的新安裝。如需推送安裝的相關資訊，請參閱第 8 頁的『將安裝推送至 Windows 電腦』。若產品已安裝於桌上型電腦，您可執行下列手動步驟新增配置資訊。您也可推送解除安裝，接著推送定義所有伺服器的新安裝。如需推送安裝的相關資訊，請參閱第 8 頁的『將安裝推送至 Windows 電腦』。

1. 使用文字編輯器，開啓 `spssprod.inf`。在 Windows 中，此檔案位於桌上型電腦的產品安裝目錄。在 Mac OS 中，此檔案位於 `Contents/bin` 的應用程式組合中。在 Linux 中，此檔案位於產品安裝目錄的 `bin` 子目錄中。

2. 為 `DAEMONHOST` 那一行添加備註。例如：

```
#DAEMONHOST=server1
```

3. 為 `RedundantServers` 增加新行，並設定以冒號分隔的伺服器名稱或 IP 位址值。例如：

```
RedundantServers=server1:server2:server3
```

4. 儲存 `spssprod.inf`。

配置轉換授權

轉換授權可讓您的一般使用者從授權管理員簽出授權，以便在未連線網路時使用授權。在 Windows 中，依預設未啓用轉換授權。在其他作業系統中，轉換授權預為設啓用。實際簽出轉換授權的指示顯示在一般使用者安裝指示。

您可以限制啓用在授權管理程式伺服器上進行轉換的授權百分比。限制轉換授權可有效防止所有授權（記號）都被用於轉換。轉換所使用的授權達到指定百分比後，就只能等到轉換授權過期或重新移回才有授權可用。您也可配置最終使用者可移出授權的持續時間上限。預設的持續時間上限為 七天。

重要：如果您使用的是具有轉換授權的冗餘授權伺服器，則僅有主要授權伺服器容許使用者移出或移入轉換授權。如果主要授權伺服器關閉，一般使用者將無法簽入或簽出授權。

設定可用轉換授權的百分比

1. 在授權管理員伺服器上建立 `LSERVOPTS` 環境變數。在 Windows 上安裝授權管理員時就會建立此變數，因此您只需在其他作業系統完成此步驟。

2. 編輯 `LSERVOPTS` 環境變數的值，以包含 `-com <percentage>`，其中 `<percentage>` 是介於 0 到 100 的數值，表示可用於轉換的授權百分比。指定 0 表示停用轉換授權。依預設，Windows 上會包含此參數，並且會設為 0。

3. 重新啓動執行授權管理員的電腦。

設定轉換授權的持續時間上限

使用者可簽出轉換授權的最長時間會由桌上型電腦的 `spssprod.inf` 檔案中的 `CommuterMaxLife` 設定指定。在 Windows 中，此檔案位於桌上型電腦的產品安裝目錄。在 Mac OS 中，此檔案位於 `Contents/bin` 的應用程式組合中。在 Linux 中，此檔案位於產品安裝目錄的 `bin` 子目錄中。開啓 `spssprod.inf` 並尋找 `CommuterMaxLife`。將此選項的值設為最終使用者可移出轉換授權的最大天數。此數字應該介於 1 和 30 之間。您也可以派在派送安裝時設定此值。如需相關資訊，請參閱主題 第 8 頁的『將安裝推送至 Windows 電腦』。

*附註：*此功能是以日期作用，不是時間。例如，若您將 `CommuterMaxLife` 選項設定為一天，再於上午 9 點簽出授權，則此授權會到隔天午夜才簽回。因此即使 `CommuterMaxLife` 設定為一天，授權實際上維持了 39 個小時。

從指令行取得移出授權清單

您可以瞭解哪些使用者簽出授權。

1. 使用指令行提示，切換至安裝授權管理員管理者的目錄。
2. 輸入 `lsmon <server>` (Windows) 或 `./lsmon <server>` (其他作業系統)，其中 `<server>` 為正在執行授權管理員的伺服器名稱或 IP 位址。若您只希望檢視本端主機伺服器上的簽出授權，可忽略授權伺服器名稱。

從 WlmAdmin 應用程式取得移出授權清單

您也可以從 WlmAdmin 應用程式中檢視簽出的授權：

1. 在 WlmAdmin 應用程式的左窗格中，按一下授權管理員伺服器旁邊的 **+** 號。
2. 按一下「用戶端」旁邊的 **+** 號。隨即列出使用並行授權的用戶端。如果未列出用戶端，則表示沒有正在使用並行授權的使用者。
3. 選取特定「用戶端」，檢視該用戶端是否有移出的授權。選擇後，檢閱右窗格內的「詳細資訊」區域。

配置授權保留

您可建立保留檔案，指定有多少授權保留給特定使用者或使用者群組。使用者是由網路 ID 或電腦名稱 (非 IP 位址) 所辨識。例如，您可設定保留檔案，為專業使用者群組保留授權。這些使用者一律會有授權可用。您也可使用保留功能，防止特定使用者存取授權。

建立新的保留檔案

1. 從 WlmAdmin 應用程式功能表上選擇：

編輯 > 保留檔案

此動作會開啓 Wlsgrmgr 應用程式。

2. 從 Wlsgrmgr 應用程式功能表，選擇檔案 > 新建。

將授權和使用者新增到保留檔案

1. 從 Wlsgrmgr 應用程式功能表上選擇：

功能 > 新增

2. 按一下精靈第一個畫面中的「下一步」。
3. 指定與您希望保留的授權相關聯的功能代碼。如需獲得與授權相關聯之功能代碼的相關資訊，請參閱第 12 頁的『檢視授權的詳細資料』。同時請定義特定的版本，如同顯示在 WlmAdmin 應用程式中所輸入的版本 (例如，160)。版本不是選用的。忽略「容量」控制項，因為不支援容量授權。
4. 按一下「下一步」。
5. 指定使用者群組的名稱。名稱是任意的，但您應該使用描述性名稱 (例如 Sales)。
6. 指定要保留給群組的授權數量。群組成員仍可存取所有授權，但您指定的授權數量就無法再供群組外的使用者使用。也就是說，若您有 10 份授權，而您保留其中五份，則群組成員有 10 份授權可用，其他使用者只有五份。
7. 在「成員」視窗中，按一下「新增」，可指定與群組相關的使用者或電腦名稱 (不要使用 IP 位址)。若使用者或電腦包含於群組內，就可以使用保留的授權。若使用者或電腦不包含於群組內，就完全無法存取授權。視需要指定使用者或電腦數量。請注意，群組必須互相排斥。因此，具有相同授權的不同群組不得包含相同的使用者或電腦。
8. 將所有使用者新增至群組後，按一下「完成」。
9. 視需要新增其他群組或授權。您也可在授權上按一下滑鼠右鍵並選擇「內容」，來修改或刪除授權。

儲存保留檔案

1. 定義保留檔案完成後，從功能表選擇：

檔案 > 另存新檔

2. 將檔案儲存至易於存取的位置。您需要在後續步驟複製該檔案。
3. 在 Windows 中，若要啓用授權伺服器自動在啓動時尋找 *lsreserv* 檔案，請複製該檔案至授權管理員安裝目錄的 *winnt* 子資料夾。若您接受預設位置，請檢查 *C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager* 資料夾。在其他作業系統中，直接複製檔案至授權管理員安裝目錄。
4. 若您希望相同的保留套用至所有的冗餘伺服器，請將保留檔案 (*lsreserv*) 複製到各伺服器上。
5. 完成時重新啓動各授權管理員。

啓動與停止授權管理程式

啓動授權管理員的方法根據您的作業系統而不同。

Windows

在 Windows 電腦上，授權管理程式是系統服務。依預設，服務會自動啓動。但您若需要手動啓動：

1. 在 Windows「控制台」上，連按兩下「系統管理工具」。
2. 連按兩下「服務」。
3. 在「服務」清單中找出「**Sentinel RMS 授權管理員**」。
4. 在服務上按一下滑鼠右鍵並選擇「啓動」或「停止」。

其他作業系統

在其他作業系統上，授權管理員是常駐程式服務。完成下列步驟以手動啓動。您也可設定授權管理員為自動啓動 (指示如下)。

1. 使用指令行提示，瀏覽到您安裝授權管理員的位置目錄。
2. **啓動**。以 root 身分，在指令行提示輸入 `./lserv &`，然後按 Enter。
3. **停止**。以 root 身分，在指令行提示輸入 `./lsrvedown <hostname>`，其中 *<hostname>* 是執行授權管理員的電腦網路名稱。再按 Enter。

配置授權管理程式為自動啓動

Windows

1. 在 Windows「控制台」上，連按兩下「系統管理工具」。
2. 連按兩下「服務」。
3. 在「服務」清單中找出「**Sentinel RMS 授權管理員**」。
4. 在服務上按一下滑鼠右鍵並選擇「內容」。
5. 將「啓動」類型設為「自動」。
6. 按一下「確定」。

其他作業系統

1. 將 `./lserv &` 新增至作業系統啓動檔案的其中一個。

解除安裝授權管理程式

Windows

1. 從 Windows 的「開始」功能表中選擇：
設定 > 控制台。
2. 按兩下**新增/移除程式**。
3. 選取「**IBM SPSS 並行授權工具–授權管理員**」，然後按一下「**移除**」。
4. 出現提示要移除授權管理員時，按一下「**是**」。
5. 選擇「**Sentinel RMS 授權管理員**」，再按一下「**移除**」。
6. 出現提示要移除授權管理員時，按一下「**是**」。

其他作業系統

1. 使用指令行提示，瀏覽到您安裝授權管理員的位置目錄。
2. 以 root 身分，在指令行提示輸入 `./lsrvcdown <hostname>` 來停止授權管理員，其中 `<hostname>` 是執行授權管理員的電腦網路名稱。再按 Enter。
3. 移除安裝授權管理員的目錄。

解除安裝授權管理程式管理者

Windows

1. 從 Windows 的「開始」功能表中選擇：
設定 > 控制台。
2. 按兩下**新增/移除程式**。
3. 選取「**IBM SPSS 並行授權工具–授權管理員管理者**」，然後按一下「**移除**」。
4. 出現提示要移除並行授權工具時，按一下「**是**」。

其他作業系統

1. 移除已安裝授權管理員管理者的目錄。

桌上型電腦疑難排解

若一般使用者的桌上型電腦無法找到授權管理員：

1. 執行 `lswhere` 來確認桌上型電腦可找到執行授權管理員的網路電腦。如需相關資訊，請參閱主題『執行 `lswhere`』。
2. 確認授權管理員服務執行於網路電腦。
3. 檢查適當的 `spssprod.inf` 檔案。在 Windows 中，此檔案位於桌上型電腦的產品安裝目錄。在 Mac OS 中，此檔案位於 `Contents/bin` 的應用程式組合中。在 Linux 中，此檔案位於產品安裝目錄的 `bin` 子目錄中。開啓 `spssprod.inf` 並確認 `DAEMONHOST` 設定為執行授權管理員的正確電腦名稱或 IP 位址。若您使用冗餘伺服器，此欄位會空白。`RedundantServers` 則會取而定義所有的項目。各名稱要以冒號 (:) 字元分隔。例如，若授權管理員電腦為 `SERVER1`、`SERVER2` 和 `SERVER3`，`RedundaantServers` 會設為 `SERVER1:SERVER2:SERVER3`。

執行 `lswhere`

您可從最終使用者的桌上型電腦執行 `lswhere`，檢查電腦是否執行並行授權管理程式。

1. 使用指令行提示，將目前的目錄變更至下列其中一個：

- **Windows** ° <安裝目錄>
- **Mac OS** ° <安裝目錄>/<product>.app/Contents/bin
- **Linux** ° <安裝目錄>/bin

2. 輸入 `lswhere` (Windows) 或 `./lswhere` (Linux and Mac) °

服務與支援

若要聯絡「IBM Corp. 技術支援」，請造訪 <http://www.ibm.com/support> 並提交案件。如果尚未註冊「IBM Corp. 技術支援」，您需要先註冊。

IBM Corp. 定期提供 IBM Corp. 產品的公開訓練研討會。您也可安排參加線上訓練。如需有關訓練研討會的詳細資訊，請造訪 <http://www.ibm.com/training/spss> °



Printed in Taiwan