

IBM SPSS Statistics
Versión 23

*Guía del administrador de la licencia
concurrente*

IBM

Contenido

Guía del administrador 1

Antes de empezar	1
Duplicados	1
Citrix y Servicios de Terminal.	1
Licencia mixta	2
Instalación del administrador de licencias concurrentes	2
Actualización del administrador de licencias.	3
Instalación del administrador de licencias en Windows	3
Instalación del administrador de licencias en UNIX/Linux	4
Instalación del administrador de licencias en Mac OS.	4
Instalación del gestor del administrador de licencias	4
Obtención de licencia del producto	5
Instalar una licencia en un entorno virtual	5
Uso del asistente para autorización de licencia (sólo para Windows).	6
Instalación de una licencia desde el indicador de comandos	7
Activación para su uso temporal.	9
Adición de una licencia.	9

Consulta de la licencia	9
Prueba del administrador de licencias	9
Instalación del producto en los ordenadores locales	10
Distribución de una instalación en ordenadores con Windows.	10
Ejecución de una instalación silenciosa en ordenadores Mac y Linux.	14
Administración de la licencia concurrente	15
Inicio de la aplicación WlmAdmin.	15
Adición de un servidor	15
Obtención de la información de registro	16
Presentación de información detallada sobre la licencia	16
Configuración de servidores de licencias redundantes	16
Configuración de licencias portátiles	18
Configuración de las reservas de licencia	19
Inicio y parada del administrador de licencias.	20
Desinstalación del administrador de licencias	21
Desinstalación del gestor del administrador de licencias	21
Solución de problemas en ordenadores locales.	21
Servicio y asistencia	22

Guía del administrador

Las instrucciones siguientes son para administradores de sitios con el tipo de licencia licencia simultánea para IBM® SPSS Statistics 23. Esta licencia permite instalar IBM SPSS Statistics en tantos ordenadores como desee. Sin embargo, sólo el número de usuarios para los que se ha comprado la licencia podrán ejecutar la aplicación de manera simultánea.

Antes de empezar

Necesitará su código de autorización. El código de autorización le permite obtener una licencia para el administrador de licencias concurrentes. El **administrador de licencias concurrentes** controla la licencia concurrente y permite a los usuarios finales ejecutar IBM SPSS Statistics.

Debe haber recibido instrucciones por separado para obtener el código de autorización. Si no encuentra el código de autorización, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente visitando <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>.

Para comprobar que ha configurado la licencia concurrente correctamente, siga estos pasos:

1. **Instalar el administrador de licencias concurrentes.** El administrador de licencias concurrentes es la utilidad que actuará como servidor de licencias concurrentes para los usuarios finales. Puede instalar el administrador de licencias en cualquier equipo de su red. Suele ser un servidor al que puedan conectarse los ordenadores locales. Consulte el tema “Instalación del administrador de licencias concurrentes” en la página 2 para obtener más información.
2. **Obtener una licencia del producto.** Esta acción ofrece al administrador de licencias los datos necesarios para actuar como servidor de licencias. Consulte el tema “Obtención de licencia del producto” en la página 5 para obtener más información.
3. **Probar el administrador de licencias concurrentes.** Debería probar el administrador de licencias para asegurarse de que está actuando como servidor de licencias. Consulte el tema “Prueba del administrador de licencias” en la página 9 para obtener más información.
4. **Instalar IBM SPSS Statistics en los ordenadores locales.** Usted o los usuarios finales terminarán la instalación completa en los ordenadores locales. Durante una instalación, el usuario final puede especificar el ordenador en que se ejecuta el administrador de licencias. Cuando un usuario final intenta ejecutar IBM SPSS Statistics, el producto se comunica con este administrador de licencias para obtener una licencia. Si hay una licencia disponible, se ejecuta IBM SPSS Statistics. Consulte el tema “Instalación del producto en los ordenadores locales” en la página 10 para obtener más información.

No es necesario realizar ningún paso administrativo para completar la instalación pero, si surge algún problema, consulte “Administración de la licencia concurrente” en la página 15.

Duplicados

Puede duplicar el software instalando el administrador de licencias y, a continuación, instalando el producto en un ordenador local que se vaya a utilizar para crear la imagen duplicada. Realice un duplicado en los ordenadores que necesite.

Citrix y Servicios de Terminal

Puede instalar y publicar la aplicación de IBM SPSS Statistics en Citrix o Servicios de Terminal Server de la misma forma que instala y publica otras aplicaciones de Windows.

Licencia mixta

IBM SPSS Statistics tiene compatibilidad limitada para un entorno de licencia mixta (una combinación de licencias de usuario autorizado locales y de licencias concurrentes). En un entorno normal, todas las licencias se gestionan localmente o mediante el administrador de licencias concurrentes. Por ejemplo, si el producto principal se gestiona mediante el administrador de licencias concurrentes, los módulos adicionales también se gestionan mediante el administrador de licencias concurrentes.

La única opción para la licencia mixta es registrar la licencia del producto principal con el administrador de licencias concurrentes y registrar las licencias de los módulos adicionales en el equipo del usuario final con *licenseactivator*. Para establecer este tipo de licencia mixta, instale IBM SPSS Statistics con una licencia concurrente. Después use *licenseactivator* en el equipo del usuario final para registrar los módulos adicionales. Para obtener más información acerca de *licenseactivator*, consulte “Uso de *licenseactivator* para instalar automáticamente una licencia” en la página 7.

IBM SPSS Statistics no admite la opción contraria de gestionar la licencia del producto principal localmente y gestionar las licencias de los módulos adicionales mediante el administrador de licencias concurrentes.

Instalación del administrador de licencias concurrentes

Antes de que los usuarios finales instalen IBM SPSS Statistics en sus ordenadores, es necesario instalar el administrador de licencias concurrentes. Esta utilidad es un servicio o demonio que se ejecuta continuamente y que se suele instalar en un ordenador de la red. (También puede instalarla en varios ordenadores, en cuyo caso debería configurar administradores de licencias redundantes. Para obtener más información, consulte el tema “Configuración de servidores de licencias redundantes” en la página 16). No está instalando el gestor de licencias concurrentes en los ordenadores locales de los usuarios finales.

Siempre que un usuario final inicie una aplicación IBM SPSS con licencia concurrente, la aplicación solicitará una licencia al administrador de licencias. Esta utilidad proporcionará licencias hasta un número fijo de usuarios finales simultáneos. Este número lo determinará el tipo de licencia adquirido. Cuando se alcance esta cifra, se denegará cualquier solicitud adicional de licencia. Si observa que a menudo se deniegan licencias a los usuarios finales, puede ponerse en contacto con el representante de ventas para adquirir una licencia que permita más usuarios simultáneos.

Los administradores de licencias están disponibles en un DVD/CD separado. También pueden descargarse como eImage.

Nota: El administrador de licencias registrará el número de sesiones de usuario final activas e información sobre cada sesión en un archivo de registro, que se puede utilizar para solucionar problemas de conexión. Consulte el tema “Obtención de la información de registro” en la página 16 para obtener más información.

Varios sistemas operativos

La plataforma en la que se está ejecutando el administrador de licencias concurrentes no tiene que coincidir con la plataforma en la que se esté ejecutando el cliente. Por ejemplo, un administrador de licencias de Linux puede proporcionar licencias a clientes de Windows.

Gestión del administrador de licencias

El administrador de licencias se administra mediante el gestor del administrador de licencias, que solo está disponible para Windows. Por lo tanto, necesita al menos un ordenador con Windows en el que instalar el gestor del administrador de licencias.

Requisitos del sistema

El ordenador debe cumplir con los siguientes requisitos para poder instalar el gestor de licencias concurrentes. El gestor de licencias no necesita un equipo del servidor.

- Procesador a 550 Mhz o superior
- 128 MB de RAM o más

Importante: Si se ejecuta un cortafuegos en el ordenador que tiene instalado el gestor de licencias, tendrá que abrir el puerto 5093 para UDP. De lo contrario, los ordenadores cliente no podrán recuperar una licencia del administrador de licencias. Además, si utiliza equipos con gestores de licencias redundantes, para permitir que los equipos con gestores de licencias se comuniquen entre ellos, tendrá que abrir el puerto 5099 para UDP.

Actualización del administrador de licencias

Si tiene una versión anterior del administrador de licencias instalada, debe realizar los siguientes pasos:

1. Vaya al directorio en el que instaló el administrador de licencias anterior.
2. Copie el archivo *lserverc*. En Windows, busque en el subdirectorio *winnt*.
3. Guarde el archivo *lserverc* en una ubicación segura.
4. Si algún usuario ha tomado prestadas licencias portátiles, asegúrese de que las devuelve. Consulte el tema “Configuración de licencias portátiles” en la página 18 para obtener información sobre cómo obtener una lista de licencias extraídas.
5. Desconecte el administrador de licencias. Consulte el tema “Inicio y parada del administrador de licencias” en la página 20 para obtener más información.
6. Desinstale el administrador de licencias anterior. Consulte el tema “Desinstalación del administrador de licencias” en la página 21 para obtener más información.
7. Instale el nuevo administrador de licencias. Para obtener información sobre cómo instalar en Windows, consulte el tema “Instalación del administrador de licencias en Windows”. Para obtener información sobre cómo instalar en UNIX/Linux, consulte el tema “Instalación del administrador de licencias en UNIX/Linux” en la página 4. Para obtener más información sobre cómo instalarlo con un sistema operativo Mac, consulte el tema “Instalación del administrador de licencias en Mac OS” en la página 4.
8. Copie el archivo *lserverc* guardado en el directorio en el que instaló el nuevo administrador de licencias o el subdirectorio *winnt* del directorio de instalación de Windows. Si ha aceptado la ubicación predefinida de Windows, compruebe la carpeta *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<versión>\License Manager*.

Instalación del administrador de licencias en Windows

Nota: En Windows Vista o en versiones posteriores, debe ejecutar el instalador como administrador. Cuando se le pida que inicie un archivo instalador, pulse con el botón derecho en el archivo y seleccione **Ejecutar como administrador**.

Nota: Asegúrese de que el equipo en el que está instalando tiene Java instalado.

1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el administrador de licencias. Busque el instalador de Windows del administrador de licencias e inícielo desde el DVD/CD.

-o bien-

Si se ha descargado un archivo eImage, use una aplicación de archivación, por ejemplo WinZip, para extraer los archivos apropiados de la eImage. Inicie el archivo del instalador para su sistema operativo.

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Instalación del administrador de licencias en UNIX/Linux

1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el administrador de licencias. Busque el archivo del administrador de licencias de su sistema operativo.
-o bien-
Si se ha descargado un archivo eImage, desplácese hasta la ubicación en la que ha descargado el archivo.
2. Descomprima el archivo del administrador de licencias.
3. Ejecute el archivo *.bin* extraído.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Instale el gestor del administrador de licencias en un equipo Windows. Consulte el tema “Instalación del gestor del administrador de licencias” para obtener más información.
6. Consulte “Inicio y parada del administrador de licencias” en la página 20 para obtener información sobre cómo iniciar el administrador de licencias.

Instalación del administrador de licencias en Mac OS

1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el administrador de licencias. Busque el archivo del administrador de licencias de su sistema operativo.
-o bien-
Si se ha descargado un archivo eImage, desplácese hasta la ubicación en la que ha descargado el archivo.
2. Haga doble clic en el archivo Zip del administrador de licencias para extraer el contenido del archivo.
3. Haga doble clic en el instalador del administrador de licencias que se ha extraído.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Instale las herramientas del administrador de licencias en un equipo Windows. Consulte el tema “Instalación del gestor del administrador de licencias” para obtener más información.
6. Consulte “Inicio y parada del administrador de licencias” en la página 20 para obtener información sobre cómo iniciar el administrador de licencias.

Instalación del gestor del administrador de licencias

El gestor del administrador de licencias solo para Windows se utiliza para administrar al administrador de licencias. Dependiendo de su sistema operativo, puede que necesite instalar esta aplicación manualmente.

- **Windows.** El gestor del administrador de licencias se instala automáticamente en el mismo equipo en que ha instalado el administrador de licencias. También puede instalarlas en otro ordenador con Windows si desea administrar el administrador de licencias de forma remota.
 - **Otros sistemas operativos.** Si ha instalado el administrador de licencias en un ordenador que no tenga Windows, debe instalar las herramientas del administrador de licencias en un ordenador con Windows.
1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el gestor del administrador de licencias. Busque el instalador del gestor del administrador de licencias e inícielo desde el DVD/CD.
-o bien-
Si se ha descargado un archivo eImage, use una aplicación de archivación, por ejemplo WinZip, para extraer los archivos apropiados de la eImage. Inicie el archivo instalador del gestor del administrador de licencias.
 2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Obtención de licencia del producto

Una vez finalizada la parte principal de la instalación en Windows, pulse **Finalizar** para iniciar el Asistente para autorización de licencia. El Asistente para autorización de licencia le permite obtener una licencia para IBM SPSS Statistics. En otros sistemas operativos, debe instalar la licencia desde el indicador de comandos una vez haya instalado el administrador de licencias.

Si no obtiene una licencia ahora, puede habilitar IBM SPSS Statistics para que lo utilice durante un periodo de uso temporal un número limitado de usuarios. Para IBM SPSS Statistics, todos los módulos de complemento están habilitados. En IBM SPSS Statistics Developer, sólo se activará el sistema básico. Pasado el periodo de prueba establecido, que comienza cuando se utiliza el producto por primera vez, IBM SPSS Statistics dejará de funcionar. Por tanto, le recomendamos que obtenga una licencia lo antes posible. Debe obtener una licencia o activar IBM SPSS Statistics para su uso temporal.

Nota: Las licencias están vinculadas al , hardware virtual o físico del ordenador de red con un **código de bloqueo**. Si reemplaza el ordenador de red o su hardware, dispondrá de un nuevo código de bloqueo y tendrá que ponerse en contacto con su representante de ventas para obtener un nuevo código de autorización. Si lo está instalando en una máquina virtual, asegúrese de que selecciona un código de bloqueo que no cambie al reiniciarse. Para obtener más información, consulte “Instalar una licencia en un entorno virtual”.

Importante: La licencia es sensible a los cambios de hora. Si necesita cambiar la hora del sistema y, posteriormente, no puede ejecutar el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente visitando <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> .

Instalar una licencia en un entorno virtual

Si ha instalado el gestor de licencias concurrente en un entorno virtual, hay instrucciones especiales para instalarlo. En una máquina virtual, el hardware es virtual y el código de bloqueo que vincula el gestor de licencias a la propia licencia puede cambiar al reiniciar la máquina virtual. Para asegurarse de que el gestor de licencias funciona correctamente, debe encontrar un código de bloqueo que no cambie al reiniciar la máquina virtual. Una vez encuentre un código de bloqueo estático, deberá utilizarlo para autorizar el gestor de licencias.

Importante:

Si elige un código de bloqueo que cambie al volver a arrancar, el gestor de licencias se detendrá. La aplicación IBM SPSS no podrá recuperar una licencia y fallará al iniciar.

Cómo comprobar el código de bloqueo

1. Abra un indicador de comandos.
2. Cambie al siguiente directorio.
 - Windows. El subdirectorio winnt del directorio de instalación del gestor de licencias. Si no ha cambiado la ubicación predeterminada durante la instalación, el directorio de instalación del gestor de licencias se encontrará en C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Herramientas de licencia concurrente\<version>\Gestor de licencias.
 - Otras plataformas. El directorio de instalación del gestor de licencias.
3. En el indicador de comandos, escriba echoid (Windows) o ./echoid (otras plataformas).

Obtendrá un resultado como este:

```
Código de bloqueo 1 : 4-12A1B
```

El número que aparece antes del guion (-) es el criterio del código de bloqueo. El criterio del código de bloqueo es un número que representa el hardware virtual utilizado para el código de bloqueo (en este

caso sería 4, que representa el ID de serie del volumen del sistema operativo). El número que aparece después del guion es el propio código de bloqueo, en este caso el 12A1B.

Los posibles criterios del código de bloqueo son los siguientes:

Criterio del código de bloqueo	Hardware virtual
2	Dirección IP
4	ID de serie del volumen del sistema operativo
8	Nombre de host
10	Tarjeta Ethernet

Cómo verificar que el código de bloqueo es estático

- Tras haber comprobado el código de bloqueo, reinicie la máquina virtual.
- Vuelva a comprobar el código de bloqueo (consulte “Cómo comprobar el código de bloqueo” en la página 5).
 - Si el código de bloqueo **no cambia**, vuelva a arrancar y compruébelo varias veces más. Si el código de bloqueo es estático, ya puede instalar la licencia (consulte “Cómo instalar la licencia del gestor de licencias con el nuevo código de bloqueo.”).
 - Si el código de bloqueo **cambia**, debería actualizar el código de bloqueo (consulte “Cómo actualizar el código de bloqueo”).

Cómo actualizar el código de bloqueo

- En un editor de texto, abra el archivo `echoid.dat`, que podrá encontrar en el siguiente directorio.
 - Windows.** El subdirectorio `winnt` del directorio de instalación del gestor de licencias. Si no ha cambiado la ubicación predeterminada durante la instalación, el directorio de instalación del gestor de licencias se encontrará en `C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Herramientas de licencia concurrente\<version>\Gestor de licencias`.
 - Otras plataformas.** El directorio de instalación del gestor de licencias.
- Le aparecerá un único número hexadecimal que representa el actual criterio de código de bloqueo. Cambie este número por uno de los criterios de código de bloqueo válidos en el formato hexadecimal.

Criterio del código de bloqueo en formato hexadecimal	Hardware virtual
0x002	Dirección IP
0x004	ID de serie del volumen del sistema operativo
0x008	Nombre de host
0x010	Tarjeta Ethernet

Cómo instalar la licencia del gestor de licencias con el nuevo código de bloqueo.

Una vez que haya encontrado y actualizado el código de bloqueo a uno estático, seguirá el mismo proceso que para los entornos virtuales. Utilice el asistente para autorización de licencia o el indicador de comandos para completar la instalación de la licencia.

Uso del asistente para autorización de licencia (sólo para Windows)

Nota: Si utiliza Windows Vista o versiones posteriores, es posible que se le pidan las credenciales de administrador. Sin las credenciales adecuadas no podrá ejecutar el Asistente para autorización de licencia.

- Si no ejecuta el Asistente para autorización de licencia durante la instalación o lo cancela antes de obtener una licencia, podrá iniciarlo ejecutando `law.exe`, que se encuentra en el directorio de

instalación del administrador de licencias. En Windows Vista o versiones posteriores, debe ejecutarlo como administrador. Haga clic con el botón derecho en *law.exe* y seleccione **Ejecutar como administrador**.

2. Cuando se le pregunte, seleccione **Obtener ahora una licencia para mi producto**. Si prefiere activar el uso temporal de prueba, consulte “Activación para su uso temporal” en la página 9.
3. Cuando se le pida, introduzca uno o más códigos de autorización.
Debe haber recibido instrucciones por separado para obtener el código de autorización. Si no encuentra el código de autorización, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente visitando <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>.

El Asistente para autorización de licencia envía su código de autorización por Internet a IBM Corp. obtiene de manera automática la licencia. Si su ordenador utiliza un proxy, pulse en **Configurar proxy** e introduzca la configuración adecuada.

Si falla el proceso de autorización, se le solicitará enviar un mensaje de correo electrónico. Elija si desea enviar el mensaje de correo electrónico mediante un programa de correo electrónico del escritorio o a través de una aplicación de correo electrónico basada en Web.

- Si selecciona la opción de escritorio, se creará automáticamente un nuevo mensaje con la información adecuada.
- Si selecciona la opción basada en Web, deberá crear primero un nuevo mensaje en su programa de correo electrónico basado en Web. A continuación, copie el mensaje de texto del Asistente para autorización de licencia y péguelo en su aplicación de correo electrónico.

Envíe el mensaje de correo electrónico y responda a la pregunta del Asistente para autorización de licencia. El mensaje de correo electrónico se procesará casi instantáneamente. Puede pulsar en **Introducir código(s) de licencia** para introducir el código(s) de licencia que reciba. Si ya ha cerrado el Asistente para autorización de licencia, reinícielo y seleccione **Obtener ahora una licencia para mi producto**. En el panel Introducir códigos, añada el código de licencia que haya recibido y pulse en **Siguiente** para finalizar el proceso.

Instalación de una licencia desde el indicador de comandos

Se puede instalar una licencia desde el indicador de comandos de dos maneras. Puede utilizar *licenseactivator* para obtener una licencia automáticamente desde Internet o puede utilizar *echoid* para obtener manualmente una licencia.

Uso de *licenseactivator* para instalar automáticamente una licencia

El ordenador en el que vaya a instalar la licencia debe estar conectado a Internet. Si no lo está, instale la licencia manualmente. Consulte el tema “Instalación manual de una licencia” en la página 8 para obtener más información.

1. Inicie sesión como el usuario que ha instalado el administrador de licencias.
2. Abra un indicador de comandos y cambie al directorio de instalación del administrador de licencias. Este es el directorio en que ha instalado el *administrador de licencias*, no el directorio en que ha instalado IBM SPSS Statistics. Si ha aceptado la ubicación predefinida de Windows, compruebe la carpeta *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<versión>\License Manager*.
3. **Sólo Windows**. Desplácese al subdirectorio *winnt*.
4. Normalmente tendrá un código de autorización. En el caso más simple, bastará con escribir lo siguiente en el indicador de comandos. A continuación, verá más detalles acerca del uso del indicador de comandos.

```
licenseactivator <código-autorización>
```

donde <código-autorización> es el código de autorización.

Debe aparecer un mensaje informándole de que se ha añadido correctamente la licencia. Si no es así, anote el código de error y pruebe a instalar la licencia manualmente. Consulte el tema “Instalación manual de una licencia” para obtener más información.

Cuando utiliza *licenseactivator*, obtiene una licencia para el producto y escribe un archivo de registro en su directorio. El nombre del archivo de registro es *licenseactivator_<mes>_<día>_<año>.log*. Si se produce cualquier error, puede consultar el archivo de registros para obtener más información. Esta información también es útil si decide ponerse en contacto con IBM Corp. para solicitar ayuda.

Uso de licenseactivator con códigos de autorización

licenseactivator suele utilizarse con uno o más códigos de autorización que recibió al adquirir el producto. Escriba todo el texto en una línea.

```
licenseactivator códigoautorización1[:códigoautorización2:...:códigoautorizaciónN]  
[PROXYHOST=nombre de host-proxy][PROXYPORT=número de puerto-proxy]  
[PROXYUSER=idusuario-proxy] [PROXYPASS=contraseña-proxy]
```

- Los diferentes códigos de autorización se separan con dos puntos (:).
- La configuración de proxy es opcional, pero puede ser necesaria si su equipo está detrás de un proxy. La configuración de proxy necesaria depende de la configuración de proxy específica. Es posible que necesite todas.

PROXYHOST

El nombre de servidor o dirección IP del host de proxy

PROXYPORT

El número de puerto para conectarse a internet a través del proxy

PROXYUSER

Si es necesario, el ID de usuario del proxy

PROXYPASS

Si es necesario, la contraseña asociada al ID de usuario

Uso de licenseactivator con códigos de licencia

En casos menos habituales, es posible que IBM Corp. le haya enviado una *licencia*.

```
licenseactivator códigolicencia[:códigolicencia2:...:códigolicenciaN]
```

- Los diferentes códigos de licencia se separan con dos puntos (:).
- Al utilizar códigos de licencia, *licenseactivator* no se conecta a Internet, por lo que necesitará especificar la información del proxy.

Instalación manual de una licencia

1. Inicie sesión como el usuario que ha instalado el administrador de licencias.
2. Abra un indicador de comandos y cambie al directorio de instalación del administrador de licencias. Tenga en cuenta que este es el directorio en que ha instalado el *administrador de licencias*, no el directorio en que ha instalado IBM SPSS Statistics. Si ha aceptado la ubicación predefinida de Windows, compruebe la carpeta *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<versión>\License Manager*.
3. **Sólo Windows.** Desplácese al subdirectorio *winnt*.
4. Obtenga el código de bloqueo para el equipo servidor. En el indicador de comandos, escriba *echoid* (Windows) o *./echoid* (otras plataformas).
5. Envíe el código de bloqueo y el código de autorización a IBM Corp.; para ello, llame por teléfono a la oficina local o envíe un mensaje de correo electrónico a *spsscs@us.ibm.com*. IBM Corp. le proporcionará un código de licencia o un archivo que contenga el código de licencia.
6. Utilice *licenseactivator* para introducir el código (o los códigos) de licencia.

Activación para su uso temporal

Si no ha instalado la licencia, puede activar IBM SPSS Statistics para su uso temporal.

1. Si dispone de un soporte físico de instalación, asegúrese de que DVD/CD está en la unidad de DVD/CD. Si ha descargado una eImage, abra y/o extraiga los contenidos de la eImage.
2. Inicie la aplicación WlmAdmin. Consulte el tema “Inicio de la aplicación WlmAdmin” en la página 15 para obtener más información.
3. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto a **Servidores de la subred**. Si no aparece el servidor del administrador de licencias, especifique el ordenador seleccionando **Lista definida de servidores** en el menú Edición.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en el nombre del ordenador de red en el que se ejecuta el administrador de licencias y elija:

Añadir característica > Desde un archivo > Al servidor y su archivo

Nota: Si selecciona **A servidor** en lugar de **A servidor y su archivo**, la información de uso temporal se almacenará en la memoria. Cuando se reinicie el ordenador de red se perderá esta información.

5. En el cuadro de diálogo Abrir, escriba D:\Windows\Administration\Licensing\NetworkLicenseManager\lservrc.temp, donde *D* es la unidad de la instalación. Si no utiliza *D* para la unidad de disco, entre la ubicación de unidad adecuada. Si ha descargado una eImage, escriba <eImage>\Administration\Licensing\NetworkLicenseManager\lservrc.temp, donde <eImage> es la ubicación donde se han abierto/extraído los archivos de eImage.
6. Cuando la aplicación muestre la licencia, pulse en **Aceptar**. Para obtener información acerca de la visualización de los detalles de la licencia, consulte “Presentación de información detallada sobre la licencia” en la página 16.

Adición de una licencia

Puede que desee añadir una licencia con posterioridad. El proceso para añadir una licencia es el mismo que para instalar la licencia original.

Consulta de la licencia

Se puede consultar la licencia concurrente (incluido el número de usuarios) en la aplicación WlmAdmin. Para obtener información acerca de la aplicación WlmAdmin e instrucciones concretas sobre cómo visualizar la licencia, consulte “Administración de la licencia concurrente” en la página 15.

Prueba del administrador de licencias

Para asegurarse de que el administrador de licencias está actuando como servidor de licencias correctamente, debería probarlo.

1. Si no ha instalado el administrador de gestor de licencias en otro equipo, instálelo en un equipo Windows que *no* ejecute el gestor de licencias que quiere probar. Consulte el tema “Instalación del gestor del administrador de licencias” en la página 4 para obtener más información.
2. Instale otro administrador de licencias en un ordenador con Windows que *no* esté ejecutando el administrador de licencias que desee probar. Consulte el tema “Instalación del administrador de licencias en Windows” en la página 3 para obtener más información.
3. Inicie la aplicación WlmAdmin. Consulte el tema “Inicio de la aplicación WlmAdmin” en la página 15 para obtener más información.
4. Añada el servidor del administrador de licencias remoto que desee probar. Consulte el tema “Adición de un servidor” en la página 15 para obtener más información.
5. Visualice las licencias en el servidor remoto. Consulte el tema “Presentación de información detallada sobre la licencia” en la página 16 para obtener más información.

Si puede visualizar la licencia, el administrador de licencias está listo para que los ordenadores locales se conecten a él. Puede continuar con la instalación del producto en ordenadores locales. Si no puede visualizar la licencia, revise los pasos anteriores para asegurarse de que el administrador de licencias se ha instalado correctamente.

Instalación del producto en los ordenadores locales

Nota: Oficialmente no se ofrece compatibilidad con el administrador de licencias concurrentes mediante VPN.

Existen dos opciones de instalación del producto completo de manera local en el ordenador del usuario final. Puede realizar la instalación de manera manual en cada ordenador o bien utilizar una aplicación como Systems Management Server (SMS) para distribuir la instalación en los ordenadores que ejecutan Windows. También tiene la posibilidad de ejecutar una instalación silenciosa en Mac y Linux.

Para realizar la instalación manualmente en un ordenador local

1. **Disponga de los soportes necesarios para la instalación.** Descargue la eImage del producto y extraiga los archivos en una unidad de red compartida. Si dispone de un soporte físico de instalación, realice tantas copias del DVD/CD del producto como sea necesario o introdúzcalo en una unidad de red compartida.
2. **Copie las instrucciones de instalación y prepare la información de licencia.** Realice tantas copias de las instrucciones de instalación del producto como necesite. Las instrucciones de instalación se encuentran en la página de descarga o, si ha recibido un soporte físico de instalación, en el directorio */Documentation/<idioma>/InstallationDocuments* de DVD/CD. Busque las instrucciones correspondientes a su tipo de licencia. Después de la instalación, el usuario final debe introducir la dirección IP o el nombre del ordenador de red en el que se ejecuta el administrador de licencias concurrentes. Rellene esta información en el espacio disponible al principio de las instrucciones antes de copiarlas.
3. **Distribuya los materiales de instalación entre los usuarios finales.** Distribuya los discos DVD/CD (o indique la ubicación del archivo descargado o la ubicación de red), las instrucciones de instalación y la información de licencia a los usuarios finales que, si es necesario, pueden realizar la instalación de forma manual en sus ordenadores.

Distribución de la instalación en los ordenadores locales que ejecutan Windows

Dado que las instalaciones de IBM SPSS Statistics son compatibles con Microsoft Windows Installer (MSI), puede distribuir una instalación en los ordenadores de los usuarios finales.

Distribución de una instalación en ordenadores con Windows

La distribución de una instalación es un método para distribuir software de manera remota a cierto número de usuarios finales sin la intervención de ningún usuario. Puede distribuir la instalación completa de IBM SPSS Statistics en los ordenadores de los usuarios finales que ejecutan Windows. La tecnología que está utilizando para distribuir la instalación debe ser compatible con el motor MSI 2.0.

Nota: La distribución de una instalación no está disponible directamente para Mac y Linux. En su lugar, puede ejecutar una instalación silenciosa. Consulte el tema “Ejecución de una instalación silenciosa en ordenadores Mac y Linux” en la página 14 para obtener más información.

Desinstalación de una versión previa

Si va a distribuir la instalación al mismo directorio en el que estaba instalada una versión anterior de IBM SPSS Statistics, será necesario desinstalar la versión anterior. Puede distribuir la desinstalación de la misma forma que distribuye una instalación. Consulte el tema “Distribución de una desinstalación” en la página 13 para obtener más información.

Propiedades de las instalaciones para distribuir

A continuación se exponen las propiedades que puede utilizar para las instalaciones que desea distribuir. Todas las propiedades distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los valores deben ir entrecomillados si contienen espacios.

Tabla 1. Propiedades de las instalaciones para distribuir.

Propiedad	Descripción	Valor(es) válido(s)
INSTALLDIR	El directorio donde debería instalarse IBM SPSS Statistics en el ordenador del usuario final. Ésta es una propiedad opcional. Si se excluye, el valor predeterminado es <code>C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\23</code> .	Una ruta válida como <code>C:\Statistics</code> .
LICENSETYPE	El tipo de licencia. El valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.	Network
LSHOST	Las direcciones IP o los nombres de ordenador u ordenadores de la red en los que se ejecuta el administrador de licencias concurrentes.	Una o más direcciones IP o nombres de ordenador de red válidos. Se separan varias direcciones o varios nombres mediante tildes (por ejemplo, <code>servidor1~servidor2~servidor3</code>).
DISABLE_COMMUTE	Desactiva la función de licencia portátil en el ordenador del usuario final. Si se especifica esta propiedad, no se instalará en el ordenador local ningún acceso directo para la licencia portátil. Para obtener más información acerca de las licencias portátiles, consulte "Configuración de licencias portátiles" en la página 18.	1, que indica que se desactivan las licencias portátiles.
COMMUTE_MAX_LIFE	El número máximo de días durante los cuales un usuario final puede adquirir una licencia portátil. Consulte el tema "Configuración de licencias portátiles" en la página 18 para obtener más información.	Número entre 1 y 30.
INSTALLPYTHON	Instala IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. Incluye la versión 2.7 de Python, el IBM SPSS Statistics - Plug-in de integración para Python y un conjunto de comandos de extensión de Python que proporcionan prestaciones más allá de lo que está disponible con los procedimientos de SPSS Statistics incorporados. Para obtener más información, consulte Plug-in de integración para Python en el sistema de ayuda.	1, que instala IBM SPSS Statistics - Essentials for Python.

Tabla 1. Propiedades de las instalaciones para distribuir (continuación).

Propiedad	Descripción	Valor(es) válido(s)
HELPCHOICE	<p>Un valor que indica el idioma de la ayuda. Puede decidir instalar la ayuda en todos los idiomas o en un idioma específico además del inglés. El valor es ALL o un código que indica el idioma específico. La opción predefinida es el entorno local del sistema o el idioma que especifica la propiedad TRANSFORMS. Consulte el tema "Distribución de la instalación en un sistema que no esté en inglés" en la página 13 para obtener más información.</p> <p>La columna de valores válidos contiene los códigos. El idioma asociado con el código aparece entre paréntesis junto al código mismo.</p>	ALL (todos los idiomas) de (alemán) en (inglés) es (español) fr (francés) it (italiano) ja (japonés) ko (coreano) pl (Polaco) ru (ruso) zh_CN (chino simplificado) zh_TW (chino tradicional)
COMPANYNAME	El nombre de la compañía.	Cualquier cadena.

archivos MSI

El archivo *IBM SPSS Statistics 23.msi* se encuentra en el directorio *Windows\SPSSStatistics\<architecture>* en DVD/CD, donde *<architecture>* es *32 bits* o *64 bits*. Si ha descargado el software, debe extraer el contenido de la eImage para acceder al archivo MSI.

Ejemplo de línea de comandos

A continuación se expone una línea de comando que se puede utilizar para distribuir una instalación del producto. Escriba todo el texto en una línea.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 23.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

Uso de SMS para distribuir la instalación

Los pasos básicos para utilizar un servidor de administración de sistemas (SMS, del inglés 'Systems Management Server') para distribuir IBM SPSS Statistics son:

1. Copiar el subdirectorio adecuado en el directorio *Windows\SPSSStatistics\<architecture>* del DVD/CD a un directorio de un ordenador de la red. Si ha descargado el software, deberá extraer el contenido de la eImage.
2. Edite el archivo *IBM SPSS Statistics 23.sms* ubicado en el directorio copiado. Utilizando un editor de textos, modifique el valor de CommandLine añadiendo las propiedades adecuadas. Para obtener una lista de propiedades disponibles, consulte "Propiedades de las instalaciones para distribuir" en la página 11. Asegúrese de especificar el archivo MSI correcto en la línea de comandos.
3. Cree un paquete desde el archivo *IBM SPSS Statistics 23.sms* y distribúyalo en los ordenadores de los usuarios finales.

Utilización de las directivas de grupo o tecnologías relacionadas para distribuir la instalación

1. Copiar el subdirectorio adecuado en el directorio *Windows\SPSSStatistics\<architecture>* del DVD/CD a un directorio de un ordenador de la red. Si ha descargado el software, deberá extraer el contenido de la eImage.

2. Si usa una aplicación como ORCA, edite la tabla Propiedades en el archivo *IBM SPSS Statistics 23.msi* correspondiente bajo la carpeta copiada. ORCA forma parte del SDK de Windows 2003 Server; lo encontrará si busca el SDK en <http://www.microsoft.com/downloads>. Para obtener una lista de las propiedades que puede añadir a la tabla Propiedades, consulte "Propiedades de las instalaciones para distribuir" en la página 11. Asegúrese de utilizar el archivo MSI correcto.
3. Cree un paquete utilizando el archivo *IBM SPSS Statistics 23.msi* modificado y distribúyalo a los ordenadores de los usuarios finales.

Distribución de la instalación en un sistema que no esté en inglés

Puede distribuir la instalación en un sistema que no esté en inglés sin especificaciones adicionales. Sin embargo, el idioma del instalador (si está distribuyendo una instalación interactiva), la interfaz de usuario y la ayuda aparecerán en inglés. Los usuarios pueden cambiar el idioma de la interfaz de usuario tras la instalación, pero no tendrán a su disposición una ayuda localizada.

Puede utilizar la propiedad TRANSFORMS para especificar uno de los archivos MST disponibles en DVD/CD o en la eImage descargada. El archivo MST garantizará que el instalador, la interfaz de usuario y la ayuda aparezcan en el idioma especificado. Los archivos MST no estarán disponibles si ha descargado IBM SPSS Statistics. Los usuarios deberán instalar manualmente los paquetes de idioma de la ayuda localizada y cambiar manualmente el idioma de la interfaz de usuario en el producto.

La propiedad TRANSFORMS es un parámetro de *MsiExec.exe*. El ejemplo siguiente utiliza la propiedad TRANSFORMS para distribuir una instalación en francés. El instalador y la interfaz de usuario aparecerán en francés y se instalará la ayuda en francés. (También puede sustituir el idioma de la ayuda con la propiedad HELPCHOICE. Consulte el tema "Propiedades de las instalaciones para distribuir" en la página 11 para obtener más información. Introduzca todo el texto en la línea.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 23.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

Los archivos de idiomas MST siguientes se encuentran en el directorio *Windows\SPSSStatistics\
<architecture>* en DVD/CD , donde *<architecture>* es *32 bits* o *64 bits* . Si ha descargado una eImage, estos archivos están ubicados en la raíz de los archivos extraídos de la eImage.

Tabla 2. Archivos MST de idioma.

Idioma	Archivo MST
Inglés	1033.mst
Francés	1036.mst
Alemán	1031.mst
Italiano	1040.mst
Japonés	1041.mst
Coreano	1042.mst
Polaco	1045.mst
Ruso	1048.mst
Español	1034.mst
Chino simplificado	2052.mst
Chino tradicional	1028.mst

Distribución de una desinstalación

Nota: al utilizar el comando de desinstalación, el usuario final pierde las personalizaciones. Si ciertos usuarios necesitan las personalizaciones, puede excluirlos de la distribución y pedirles que instalen el producto de forma manual.

Si distribuye una desinstalación de una versión posterior de IBM SPSS Statistics, puede que desee desinstalarla primero. Puede realizar esta acción en modo silencioso realizando la distribución mediante el siguiente comando. Escriba todo el texto en una línea.

```
MsiExec.exe /X{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7} /qn /L*v logfile.txt
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

Este comando desinstalará IBM SPSS Statistics 23. La siguiente tabla enumera los ID de desinstalación para esta versión y versiones anteriores.

Tabla 3. ID de desinstalación de IBM SPSS Statistics.

Versión	ID de desinstalación
22.*	{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7}
21.*	{1E26B9C2-ED08-4EEA-83C8-A786502B41E5}
20.*	{2AF8017B-E503-408F-AACE-8A335452CAD2}
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}
17.0.1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
17.0.0	
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

Ejecución de una instalación silenciosa en ordenadores Mac y Linux

Una instalación silenciosa desatendida no muestra una interfaz gráfica y no requiere la intervención de ningún usuario. IBM SPSS Statistics incluye un archivo de propiedades del instalador que permite ejecutar este tipo de instalación en Mac OS y Linux . El archivo contiene varias opciones diferentes y las descripciones de estas opciones.

Uso del archivo de propiedades del instalador

El archivo de propiedades del instalador, *installer.properties*, se puede encontrar en */Linux/Administration* o */MacOS/Administration* en la raíz de DVD/CD. Si ha descargado una eImage, podrá encontrar *installer.properties* en la carpeta *Administration* de la eImage.

1. Copie el archivo de propiedades del instalador desde DVD/CD o desde la eImage.
2. Abra el archivo copiado en un editor de texto.
3. Cambie las propiedades que necesite. Algunas opciones necesitan un valor de cadena, mientras que otras que se corresponden con opciones del instalador pueden establecerse como 0 (desactivada) o 1 (activada).

Ejecución de la instalación silenciosa

Si está realizando la instalación en Mac OS, asegúrese de que está utilizando el instalador silencioso en vez del instalador interactivo. El instalador silencioso tiene una extensión *.bin* y puede descargarse como eImage. Si dispone de un soporte físico de instalación, está ubicado en *in /MacOS/Administration/* de DVD/CD.

1. Mediante una aplicación de terminal, abra el ejecutable de instalación con el modificador *-f* seguido de la ubicación del archivo de propiedades del instalador entre comillas. En Mac OS y Linux debe ejecutarlo como root o con el comando *sudo*. A continuación se muestra un ejemplo para Linux:

```
sudo ./setup.bin -f "/root/installer.properties"
```

Administración de la licencia concurrente

El administrador de licencias mantiene la licencia concurrente. Para administrar el propio administrador de licencias y visualizar información sobre las licencias concurrentes que está manteniendo, puede utilizar la aplicación WlmAdmin, que es la interfaz de usuario principal del gestor del administrador de licencias. El gestor del administrador de licencias se instala automáticamente con el administrador de licencias concurrentes en Windows. Si está administrando un administrador de licencias en un ordenador que no tenga Windows o un ordenador con Windows remoto, instale el gestor del administrador de licencias en otro ordenador con Windows. Consulte el tema “Instalación del gestor del administrador de licencias” en la página 4 para obtener más información.

Nota: si desea obtener información adicional de administración, consulte la documentación SafeNet, que se instala con el gestor del administrador de licencias concurrentes. Esta documentación se encuentra en la carpeta *Content*, en el directorio de instalación del administrador de licencias concurrentes (por ejemplo, *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\9.5.0\License Manager Administrator\Content*).

Inicio de la aplicación WlmAdmin

Desde un equipo Windows donde está instalado el administrador de licencias

1. En el menú Inicio de Windows, seleccione: **[Todos] Programas > Herramientas de licencias concurrentes de IBM SPSS - Administrador de licencias <versión> > Sentinel RMS License Server Administration**

Desde un equipo Windows donde están instaladas las herramientas del administrador de licencias

1. En el menú Inicio de Windows, seleccione: **[Todos] Programas > Herramientas de licencias concurrentes de IBM SPSS - Gestor del administrador de licencias <versión> > Sentinel RMS License Server Administration**

Adición de un servidor

Antes de poder administrar un administrador de licencias concurrentes, debe añadir su servidor a la aplicación WlmAdmin. Tiene dos opciones para añadir el servidor.

Para añadir un servidor manualmente

1. En los menús de aplicación WlmAdmin, seleccione:
Editar > Lista de servidores definidos
2. En el cuadro de diálogo Lista de servidores definidos, introduzca el nombre o dirección IP del servidor en que se está ejecutando el administrador de licencias.
3. Pulse en **Añadir**.
4. Pulse en **Aceptar**.

Ahora el servidor aparece en la Lista de servidores definidos del panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin.

Para visualizar una lista de servidores en la subred

1. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto a **Servidores de la subred**.

En su subred aparecerá una lista de servidores del administrador de licencias concurrentes. Si no puede encontrar un servidor específico con este método, añádale manualmente como se describe anteriormente.

Obtención de la información de registro

Si los usuarios finales tienen dificultades para extraer las licencias, los archivos de registro pueden contener información útil. Puede utilizar la variable de entorno LSERVOPTS y las opciones `-f <archivo de registro de rastreo>` y `-l <archivo de registro de uso>` para especificar los archivos de registro que deben crearse. Para obtener más información sobre esta variable de entorno y sus opciones, consulte la documentación de SafeNet en el directorio *Content* en el directorio de instalación del gestor del administrador de licencias.

Presentación de información detallada sobre la licencia

Puede consultar la información detallada sobre las licencias añadidas, tanto manualmente como a través del Asistente para autorización de licencia.

1. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto al servidor del administrador de licencias para ver las licencias.
2. Pulse en el nombre de la licencia. El panel derecho mostrará información detallada sobre la licencia. Se utilizan códigos para identificar las licencias. La primera parte del código indica la característica. La segunda parte indica la versión.

Para ver los nombres asociados con los códigos de la característica

1. A través del indicador de comandos, desplácese hasta el directorio en el que el gestor del administrador de licencias está instalado.
2. Introduzca `lmshowlic <servidor>` (Windows) o `./lmshowlic <servidor>` (otros sistemas operativos), donde `<servidor>` es el nombre o dirección IP del servidor en el que se ejecuta el gestor de licencias.

Los resultados enumeran todas las características disponibles en el servidor, agrupadas por producto y versión.

Configuración de servidores de licencias redundantes

Puede configurar varios servidores de licencia redundantes compatibles con los mismos usuarios. Los servidores redundantes ayudan a evitar cualquier interrupción que pueda ocurrir cuando un servidor se bloquea. Otro servidor redundante puede hacerse cargo de la administración de la licencia si el primer servidor se bloquea.

Necesitará un código de licencia especial para habilitar la función de redundancia, tal y como se explica en los siguientes pasos. Para obtener ayuda para crear una clave de licencia redundante o para cualquier otro problema con las licencias, póngase en contacto con el soporte de IBM por teléfono o por correo electrónico. Puede encontrar información de contacto en <http://www.ibm.com/planetwide>.

Debe haber un número impar de servidores (al menos tres) y la mayoría de ellos debe ejecutarse a la vez. Por ejemplo, si hay tres servidores de licencia redundantes, debe haber dos de ellos ejecutándose.

Para preparar cada servidor de licencia redundante

1. Instale el administrador de licencias. Consulte el tema "Instalación del administrador de licencias concurrentes" en la página 2 para obtener más información.
2. Mediante un indicador de comandos, cambie al directorio en el que instaló el administrador de licencias.
3. Obtenga el código de bloqueo para cada equipo servidor. En el indicador de comandos, escriba `echoid` (Windows) o `./echoid` (otros sistemas operativos).
4. Anote en un papel el código de bloqueo. Necesitará el código de bloqueo para los siguientes pasos.
5. Repita estos pasos para cada servidor de licencia redundante.

Cómo activar las licencias redundantes

1. Diríjase al Centro de claves de licencia de IBM SPSS (<https://spss.subscribenet.com/control/ibmp/login>).
2. Cree un código de autorización concurrente.
3. Después de crear el código de autorización concurrente, haga clic en el código y desplácese hacia abajo hasta que pueda ver los campos del **Código de bloqueo**. Podrá añadir varios códigos de bloqueo a la clave de licencia.
4. Con los códigos de bloqueo de los pasos anteriores, introduzca los códigos de bloqueo en los campos adecuados.
5. Haga clic en **Enviar**.

Para configurar el grupo de servidores de licencia redundantes

1. Si hay un administrador de licencia ejecutándose en cualquiera de los servidores de licencia redundantes, detenga el administrador de licencias en cada ordenador.
2. En los menús de aplicación WlmAdmin, seleccione:
Editar > Archivo de licencia redundante
Esta acción abre la aplicación WrlfTool.
3. En los menús de la aplicación WrlfTool, seleccione:
Archivo > Nuevo
4. Para cada servidor de licencias redundante, pulse en **Añadir** para especificar el nombre de host y la dirección IP de cada servidor.
5. Cambie el orden de los servidores para indicar el orden en el que se utilizan los servidores de licencia redundantes. El primero de la lista es el servidor principal.
6. Pulse en **Añadir licencia** para añadir las licencias que ha recibido del servicio de atención al cliente o la oficina local. Si ha recibido varias licencias, asegúrese de añadirlas todas.
7. Pulse en **Aceptar**.
8. Pulse **Listo** cuando haya terminado.

Para guardar el archivo de licencia redundante

1. En los menús de la aplicación WrlfTool, seleccione:
Archivo > Guardar como
2. Guarde el archivo de licencias redundantes (*lserverlf*) en una ubicación fácilmente accesible. Deberá copiar el archivo en los pasos siguientes.

Para configurar los servidores de licencia redundantes

1. Copie el archivo de licencias redundantes (*lserverlf*) en la subcarpeta *winnt* del directorio de instalación del administrador de licencias de Windows. Si ha aceptado la ubicación predefinida, compruebe la carpeta *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<versión>\License Manager*. En otros sistemas operativos, copie el archivo directamente en el directorio de instalación del administrador de licencias. Debe haber al menos tres servidores de licencia redundantes.
2. Inicie el administrador de licencias en cada servidor de licencia redundante.

Para configurar ordenadores de usuario final

When the end user installs the product, the user specifies all redundant servers, with the server names or IP addresses separated by a tilde (for example, *server1~server2~server3*). A continuación, el programa de instalación añade la información de configuración necesaria al ordenador del usuario final. Si el producto ya está instalado en los ordenadores locales, puede realizar los siguientes pasos para añadir la información de configuración. También puede distribuir una desinstalación seguida de una instalación nueva que defina todos los servidores. Consulte "Distribución de una instalación en ordenadores con Windows" en la página 10 para obtener información sobre cómo distribuir instalaciones. Si el producto ya

está instalado en los ordenadores locales, puede realizar los siguientes pasos para añadir la información de configuración. También puede distribuir una desinstalación seguida de una instalación nueva que defina todos los servidores. Consulte “Distribución de una instalación en ordenadores con Windows” en la página 10 para obtener información sobre cómo distribuir instalaciones.

1. Mediante un editor de texto, abra *spssprod.inf*. En Windows, este archivo se encuentra en el directorio de instalación del producto en el ordenador local. En Mac OS, este archivo se encuentra en el paquete de aplicaciones *Contents/bin*. En Linux, este archivo se encuentra en el subdirectorio */bin* del directorio de instalación del producto.
2. Cambie el valor de DAEMONHOST a los nombres o direcciones IP del servidor, separados por una tilde (~). Por ejemplo:

```
#DAEMONHOST=servidor1~servidor2~servidor3
```
3. Guarde *spssprod.inf*.

Configuración de licencias portátiles

Las licencias portátiles permiten a los usuarios finales adquirir licencias del administrador de licencias, de esta forma, podrá utilizar la licencia cuando no esté conectado a la red. En Windows, las licencias portátiles *no* se activan de forma predeterminada. Sin embargo, sí se activan de forma predeterminada en otros sistemas operativos. Las instrucciones para adquirir la licencia portátil aparecen dentro de las instrucciones de instalación del usuario final.

Puede restringir el porcentaje de licencias que se activan como licencias portátiles en el servidor del administrador de licencias. Es una buena idea restringir las licencias portátiles para evitar que las licencias (elementos) se utilicen en las licencias portátiles. Cuando se haya utilizado el porcentaje especificado de licencias, no habrá ninguna más disponible hasta que las licencias portátiles caduquen o se devuelvan. También puede configurar la duración máxima que puede tener una licencia para un usuario final. La duración máxima predeterminada es de siete días.

Importante: Si está utilizando servidores redundantes con licencias portátiles, solo el servidor de licencia principal permite a los usuarios adquirir y devolver licencias móviles. Si el servidor de licencias principal no está disponible, los usuarios finales no podrán adquirir ni devolver licencias.

Para definir el porcentaje de licencias portátiles disponibles

1. Cree una variable de entorno LSERVOPTS en el servidor del administrador de licencias. Esta variable se crea durante la instalación del administrador de licencias en Windows, de modo que solo deberá cumplimentar este paso para los otros sistemas operativos.
2. Edite el valor de la variable de entorno LSERVOPTS para incluir `-com <porcentaje>`, donde `<porcentaje>` es un valor numérico entre 0 y 100 que indica el porcentaje de licencias disponibles para su transporte. Si se especifica 0 se desactivan las licencias portátiles. Este modificador se incluye de forma predeterminada en Windows y está establecido como 0.
3. Reinicie el ordenador en el que se está ejecutando el administrador de licencias.

Para definir la duración máxima en licencias portátiles

El período de tiempo máximo en el que un usuario puede adquirir una licencia portátil se especifica mediante el ajuste `CommuterMaxLife` del archivo *spssprod.inf* en el equipo *local*. En Windows, este archivo se encuentra en el directorio de instalación del producto en el ordenador local. En Mac OS, este archivo se encuentra en el paquete de aplicaciones *Contents/bin*. En Linux, este archivo se encuentra en el subdirectorio */bin* del directorio de instalación del producto. Abra *spssprod.inf* y busque `CommuterMaxLife`. Establezca el valor de esta opción en el número máximo de días durante los cuales un usuario final puede adquirir una licencia portátil. Debe ser un número entre 1 y 30. También puede definir este valor cuando distribuya la instalación. Consulte el tema “Distribución de una instalación en ordenadores con Windows” en la página 10 para obtener más información.

Nota: Esta funcionalidad funciona según la fecha, no la hora. Por ejemplo, si establece la opción `CommuterMaxLife` como un día y adquiere una licencia a las 9 a.m., esta licencia no se devuelve hasta la medianoche del día siguiente. Así que, aunque `CommuterMaxLife` se ha establecido como un día, la licencia de hecho es válida durante 39 horas.

Para obtener una lista de las licencias adquiridas de la línea de comandos

Puede consultar cuáles son los usuarios que han adquirido licencias.

1. A través del indicador de comandos, desplácese hasta el directorio en el que el gestor del administrador de licencias está instalado.
2. Introduzca `!smon <servidor>` (Windows) o `./!smon <servidor>` (otros sistemas operativos), donde `<servidor>` es el nombre o dirección IP del servidor en el que se ejecuta el administrador de licencias. Puede omitir el nombre del servidor de licencias si desea ver únicamente las licencias que se han adquirido en el servidor localhost.

Para obtener una lista de las licencias adquiridas de la aplicación WlmAdmin

También puede visualizar las licencias prestadas en la aplicación WlmAdmin:

1. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto al servidor del administrador de licencias.
2. Pulse en el signo + situado junto a **Cientes**. Se enumerarán los clientes que utilizan la licencia concurrente. Si no se enumera ningún cliente, ningún usuario está utilizando la licencia concurrente.
3. Seleccione un cliente en particular para ver si el cliente tiene una licencia adquirida. Revise el área de información detallada del panel de la derecha tras la selección.

Configuración de las reservas de licencia

Puede crear un archivo de reserva, que especifica cuántas licencias se reservan para usuarios o grupos específicos de usuarios. Los usuarios se identifican por ID de red o nombres de ordenador (*no* direcciones IP). Por ejemplo, puede configurar un archivo de reserva que reserve la licencia para un grupo de usuarios avanzados. Las licencias siempre estarán disponibles para esos usuarios. También puede utilizar las reservas para evitar que determinados usuarios accedan a la licencia.

Para crear un nuevo archivo de reserva

1. En los menús de aplicación WlmAdmin, seleccione:
Editar > Archivo de reserva
Esta acción abre la aplicación Wlsgrmgr.
2. En los menús de la aplicación Wlsgrmgr, seleccione **Archivo > Nuevo**.

Para añadir licencias y usuarios al archivo de reserva

1. En los menús de aplicación Wlsgrmgr, seleccione:
Característica > Añadir
2. Pulse en **Siguiente** en la primera pantalla del asistente.
3. Especifique el código de característica asociado a la licencia que desea reservar. Consulte "Presentación de información detallada sobre la licencia" en la página 16 para obtener información sobre cómo obtener los códigos de característica asociados a las licencias. Defina también una versión específica, que se escribe tal y como aparece en la aplicación WlmAdmin (por ejemplo, 160). La versión no es opcional. Ignore los controles de capacidad, ya que las licencias de capacidad no son compatibles.
4. Pulse en **Siguiente**.
5. Especifique un nombre para un grupo de usuarios. El nombre es arbitrario, pero debe hacerse descriptivo (por ejemplo, Ventas).

6. Especifique el número de licencias que se reservan para el grupo. Los miembros del grupo pueden seguir accediendo a todas las licencias, pero el número de licencias especificadas ya no estará disponible para los usuarios que no estén incluidos en el grupo. Es decir, si cuenta con 10 licencias y reserva cinco, los miembros del grupo tendrán 10 licencias disponibles para ellos mientras que otros usuarios sólo tendrán cinco.
7. En la ventana Miembros, pulse en **Añadir** para especificar un usuario o nombre de ordenador asociado al grupo (no utilice direcciones IP). Si el usuario o equipo está incluido en el grupo, ese usuario o equipo puede utilizar la licencia reservada. Si el usuario o equipo está excluido del grupo, ese usuario o equipo no puede acceder a la licencia. Especifique todos los usuarios o equipos necesarios. Recuerde que los grupos deben excluirse entre sí. Así, diferentes grupos para la misma licencia no puede contener equipos o usuarios comunes.
8. Pulse en **Finalizar** cuando todos los usuarios se hayan añadido al grupo.
9. Añada otros grupos o licencias si lo necesita. También puede modificar o eliminar licencias y grupos pulsando con el botón derecho en uno de ellos y seleccionando **Propiedades**.

Para guardar el archivo de reserva

1. Cuando haya terminado de definir el archivo de reserva, en los menús, seleccione:
Archivo > Guardar como
2. Guarde el archivo en una ubicación fácilmente accesible. Deberá copiar el archivo en el paso siguiente.
3. Para activar el servidor de licencias y que busque automáticamente el archivo *lsreserv* al inicio, copie el archivo a la subcarpeta *winnt* del directorio de instalación del administrador de licencias de Windows. Si ha aceptado la ubicación predefinida, compruebe la carpeta *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<versión>\License Manager*. En otros sistemas operativos, copie el archivo directamente en el directorio de instalación del administrador de licencias.
4. Si desea que se apliquen las mismas reservas para todos los servidores redundantes, copie el archivo de reserva (*lsreserv*) en cada servidor.
5. Reinicie cada administrador de licencias cuando haya terminado.

Inicio y parada del administrador de licencias

El método para iniciar el administrador de licencias dependerá del sistema operativo.

Windows

En los ordenadores con Windows, el administrador de licencias es un Servicio del sistema. El servicio se inicia de forma automática de forma predeterminada. No obstante, si necesita iniciarlo manualmente:

1. En el Panel de control de Windows, pulse dos veces en **Herramientas administrativas**.
2. Pulse dos veces en **Servicios**.
3. Localice **Sentinel RMS License Manager** en la lista Servicios.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en el servicio y elija **Iniciar** o **Detener**.

Otros sistemas operativos

En otros sistemas operativos, el administrador de licencias es un servicio demonio. Siga estos pasos para iniciarlo manualmente. También puede configurar el administrador de licencias para que se inicie automáticamente (instrucciones a continuación).

1. A través del indicador de comandos, desplácese hasta el directorio en el que instaló el administrador de licencias.
2. **Inicio.** Como raíz, escriba `./lserv &` en el indicador de comandos y pulse Intro.
3. **Parada.** Como raíz, escriba `./lsrvdown <nombre de host>` en el indicador de comandos, donde `<nombre de host>` es el nombre de red del equipo en el que se está ejecutando el administrador de licencias. Pulse Intro.

Configuración del administrador de licencias para que se inicie de manera automática

Windows

1. En el Panel de control de Windows, pulse dos veces en **Herramientas administrativas**.
2. Pulse dos veces en **Servicios**.
3. Localice **Sentinel RMS License Manager** en la lista Servicios.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en el servicio y elija **Propiedades**.
5. Seleccione el tipo de inicio **Automático**.
6. Pulse en **Aceptar**.

Otros sistemas operativos

1. Añada `./lserv &` a uno de los archivos de inicio del sistema operativo.

Desinstalación del administrador de licencias

Windows

1. En el menú Inicio de Windows, elija:
Configuración > Panel de control
2. Pulse dos veces en **Agregar o quitar programas**.
3. Seleccione **Herramientas de licencias concurrentes de IBM SPSS - Administrador de licencias** y pulse **Eliminar**.
4. Cuando el sistema le pregunte si desea desinstalar el administrador de licencias, pulse en **Sí**.
5. Seleccione **Sentinel RMS License Manager** y, a continuación, pulse en **Quitar**.
6. Cuando el sistema le pregunte si desea desinstalar el administrador de licencias, pulse en **Sí**.

Otros sistemas operativos

1. Utilizando el indicador de comandos, vaya al directorio en el que instaló el administrador de licencias.
2. Como raíz, detenga el administrador de licencias escribiendo `./lsrvdown <nombrehost>` en el indicador de comandos, donde `<nombrehost>` es el nombre de red del ordenador en el que se está ejecutando el administrador de licencias. Pulse Entrar.
3. Elimine el directorio en el que está instalado el administrador de licencias.

Desinstalación del gestor del administrador de licencias

Windows

1. En el menú Inicio de Windows, elija:
Configuración > Panel de control
2. Pulse dos veces en **Agregar o quitar programas**.
3. Seleccione **Herramientas de licencias concurrentes de IBM SPSS - Gestor del administrador de licencias** y pulse **Eliminar**.
4. Cuando el sistema le pregunte si desea desinstalar las herramientas de licencias concurrentes, pulse en **Sí**.

Otros sistemas operativos

1. Elimine el directorio en el que está instalado el gestor del administrador de licencias.

Solución de problemas en ordenadores locales

Si los ordenadores locales de los usuarios finales presentan problemas para encontrar el administrador de licencias:

1. Ejecute `lswhere` para comprobar si el ordenador local puede encontrar el ordenador de red en el que se ejecuta el administrador de licencias. Consulte el tema "Ejecución de `lswhere`" para obtener más información.
2. Asegúrese de que el administrador de licencias se está ejecutando en el ordenador de red.
3. Compruebe el archivo `spssprod.inf` adecuado. En Windows, este archivo se encuentra en el directorio de instalación del producto en el ordenador local. En Mac OS, este archivo se encuentra en el paquete de aplicaciones `Contents/bin`. En Linux, este archivo se encuentra en el subdirectorio `/bin` del directorio de instalación del producto. Abra `spssprod.inf` y asegúrese de que `DAEMONHOST` está establecido con el nombre o dirección IP correctos del ordenador en el que se está ejecutando el administrador de licencias. Si está utilizando servidores redundantes, esto debería definirlos todos. Cada nombre está separado por el carácter de tilde (~). Por ejemplo, si los ordenadores del administrador de licencias son `SERVIDOR1`, `SERVIDOR2` y `SERVIDOR3`, `DAEMONHOST` estará establecido como `SERVIDOR1~SERVIDOR2~SERVIDOR3`.

Ejecución de `lswhere`

`lswhere` se puede ejecutar desde el ordenador local de un usuario final para comprobar qué ordenador está ejecutando el administrador de licencias concurrentes.

1. Mediante un indicador de comandos, cambie el directorio actual por uno de los siguientes:
 - **Windows.** `<directorio de instalación>`
 - **Mac OS.** `<directorio de instalación>/<producto>.app/Contents/bin`
 - **Linux.** `<directorio de instalación>/bin`
2. Escriba `lswhere` (Windows) o `./lswhere` (Linux y Mac).

Servicio y asistencia

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de IBM Corp., visite <http://www.ibm.com/support> y envíe un caso. Deberá registrarse en el servicio de asistencia técnica de IBM Corp. si no lo ha hecho anteriormente.

IBM Corp. ofrece periódicamente seminarios de formación públicos sobre los productos de IBM Corp.. También se pueden concertar cursos de formación a domicilio. Para obtener información sobre seminarios de formación, visite <http://www.ibm.com/training/spss>.



Impreso en España