IBM SPSS Data Access Pack Windows 用インストー ル手順



目次

第1章概要		. 1
紹介		. 1
データ・アクセス・テクノロジーのデプロイ		. 1
ODBC データ・ソース(0)		. 3

第2章 Connect ODBC のインストール

手順	•													5
Connect	0	DB	С	の身	し しょうしん しんしょう しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し	に	必要	要な	要	件				5
Connect	0	DB	С	の~	い	ノス	⊦-	ール	手	順				5

	エン	ĸ	• ⊐		・ザ・	-1	こ必	要	な情	青報		•		•			7
Co	nnect	0	DB	С	を何	吏用.	11	たう	デー	ータ・	ベー	-ス	\sim	の接	続		6

第1章概要

紹介

IBM[®] SPSS[®] 製品は、さまざまなファイル・タイプおよびデータベースのデータにアクセスするための一 連のテクノロジーとともに配布されています。このガイドは、ネットワーク・コンピューター環境で使用す るために IBM SPSS 製品をインストールし、エンド・ユーザーにリモート・サーバー上のデータベースへ のアクセス権限を付与する必要があるシステム管理者に向けて主に記述されています。

IBM SPSS Data Access Pack は、DataDirect Connect and ConnectXE for ODBC をデプロイします。これ には、ODBC を使用してすべての主要なデータ・ストア (リレーショナル・データベースからフラット・ ファイルまで) に対する信頼性の高い接続を実現する、個別のデータベース固有のドライバーの包括的なセ ットが用意されています。

注: これらのデータ・アクセス・テクノロジーは、「閉じて」います。つまり、これらのテクノロジーは、 IBM SPSS 製品でのみ使用できます。他のアプリケーションでデータベースにアクセスする場合は、より 一般的なソリューションが必要になることがあります。

データ・アクセス・テクノロジーのデプロイ

Connect ODBC。管理者またはエンド・ユーザーが、該当する Connect ODBC ドライバーをインストール できます。(Connect ODBC にはサーバー・コンポーネントはありません。) ドライバーは、データにアク セスするコンピューター (IBM SPSS サーバー製品が実行されるコンピューター、エンド・ユーザーのデス クトップ・コンピューター、またはその両方) にインストールする必要があります。



図1. 分散分析モードでの Connect ODBC



図2. ローカル分析モードでの Connect ODBC

ODBC データ・ソース(O)

Connect ODBC をインストールすると、1 つ以上の ODBC ドライバーがインストールされます。インスト ールされたドライバーを使用する前に、そのドライバーに対する ODBC データ・ソースを作成し、構成す る必要があります。

ODBC データ・ソースは、データにアクセスするために使用される ODBC ドライバー、およびアクセス 対象のデータベースの場所という 2 つの必須情報から成ります。データベースは、いずれのネットワー ク・コンピューターにも配置できます。ODBC ドライバーおよびデータ・ソースは、データをアクセス し、処理するコンピューターに配置する必要があります。使用する IBM SPSS アプリケーションのタイプ に応じて、エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターとリモート・サーバーのいずれかに配置でき ます。

デスクトップ製品用の ODBC データ・ソースの場所

ご使用の IBM SPSS 製品が、すべてのデータ・アクセスと処理がエンド・ユーザーのデスクトップ・コン ピューターで発生する従来型のデスクトップ・アプリケーションである場合、ODBC データ・ソースはエ ンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターにインストールし、構成する必要があります。

分散アーキテクチャー製品用の ODBC データ・ソースの場所

ご使用の IBM SPSS 製品が分散アーキテクチャーを使用する場合、ODBC データ・ソースを配置する適切 な場所は、製品の実行方法によって異なります。IBM SPSS 分散アーキテクチャー製品の構成は、リモート・サーバーのデータへのアクセスおよび処理を行うように (分散分析モード) することも、エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピューターのデータへのアクセスおよび処理を行うように (ローカル分析モード) することもできます。

- 分散分析モードでの作業。ODBC データ・ソースは、リモート・サーバーにインストールし、構成する 必要があります。このデータ・ソースは、管理者がサーバーにインストールした ODBC ドライバー (Connect ODBC) を使用して作成されます。
- ローカル分析モードでの作業。ODBC データ・ソースは、エンド・ユーザーのデスクトップ・コンピュ ーターにインストールし、構成する必要があります。このデータ・ソースは、デスクトップ・コンピュ ーターにインストールされている ODBC ドライバーを使用してエンド・ユーザーが作成するか、管理者 が作成したソースからインポートされます。
- 両方のモードでの作業。エンド・ユーザーが、両方のモードでデータベースのデータにアクセスする必要がある場合、ODBC データ・ソースは、リモート・サーバーとデスクトップ・コンピューターの両方でインストールおよび構成する必要があります。

第2章 Connect ODBC のインストール手順

この章では、サイトへの Connect ODBC のインストール、およびデータベースへの接続について詳しく説明します。

Connect ODBC の実行に必要な要件

コンピューターが、インストールするドライバーのソフトウェア要件を満たしていることを確認します。

- ご使用のアプリケーションが 32 ビットのシステム・ライブラリーでビルドされている場合は、32 ビットのドライバーを使用する必要があります。ご使用のアプリケーションが 64 ビットのシステム・ライブラリーでビルドされている場合は、64 ビットのドライバーを使用する必要があります。
- DataDirect Connect ODBC または Connect XE for ODBC を使用するときに、接続するデータベースは 32 ビット対応または 64 ビット対応のどちらでもかまいません。

特定のドライバーに追加ソフトウェアが必要かどうかを判別するには、DataDirectのホーム・ページ(http://www.datadirect.com)を参照してください。

Connect ODBC のインストール手順

Connect ODBC はドライバーのセットで構成されていて、データ・ソースを作成するコンピューターにイ ンストールする必要があります。場所は、インストールする IBM SPSS 製品のタイプ、およびその使用方 法によって異なります。詳しくは、1ページの『データ・アクセス・テクノロジーのデプロイ』のトピック を参照してください。*IBM SPSS Data Access Pack を、別の IBM SPSS 製品と同じディレクトリーにイン* ストールしないでください。

サポートされるすべてのオペレーティング・システム用のドライバーは、IBM SPSS 製品に付属の eAssembly から入手できます。これらは、別個の DVD/CD からも入手できます。

IBM SPSS Data Access Pack をダウンロードした場合は、ダウンロードしたファイルを解凍します。

- インストーラーを管理者として実行する必要があります。
- 1. Windows Explorer を使用して、IBM SPSS Data Access Pack の実行可能ファイル (.exe) の場所を参照 します。
- 2. ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
- 3. 画面に表示される指示に従います。

Connect ODBC のカスタム・セットアップ

「**Drivers for All Supported Databases**」。特定のデータベースに対する ODBC ドライバーをインストー ルします。ツリーをクリックして展開し、インストールするドライバーを選択します。

「Informix and Oracle Client Drivers」。Informix または Oracle Client (あるいはその両方) に対して非ワ イヤー・プロトコルの Connect ODBC ドライバーをインストールするには、このオプションを使用します (クライアントはインストールしません)。これらのドライバーは、データベース・クライアント・ミドルウ ェアを使用して、データベースに接続します。特にデータベース・クライアント・ミドルウェア用のドライ バーを使用する必要がない限り、「Drivers for All Supported Databases」にある Informix や Oracle のワ イヤー・プロトコルのドライバーを選択してください。

DataDirect 製品資料

Connect ODBC 用の DataDirect の製品資料は、デフォルトで、IBM SPSS Data Access Pack インストール 済み環境の一部として含められています。インストーラーは、「スタート」メニューに、他のプログラムに 加えて、IBM SPSS OEM Connect and ConnectXE for ODBC という項目を作成します。このメニュー項目 から、DataDirect の製品資料にアクセスします。

注: 資料には、DataDirect のホーム・ページ (http://www.datadirect.com) からもアクセスできます。

インストールの更新

セットアップ処理を繰り返すことで、いつでも追加コンポーネントをインストールできます。

注: IBM SPSS Data Access Pack から新しいバージョンのドライバーやクライアントをインストールして も、前のドライバーはアンインストールされません。そうではなく、新しくインストールしたソフトウェア が利用できるようになります。新しくインストールしたソフトウェアは手動で構成する必要があります。前 のドライバーの構成は転送されません。前のバージョンのドライバーが正しく機能していてニーズを満たし ている場合、新しいバージョンにアップグレードしないことをお勧めします。前はサポートされていなかっ たデータベースのサポートが必要になったとき、または機能強化が必要になったときにのみ更新してくださ い。

IBM SPSS Data Access Pack のアンインストール

アンインストールすると、コンポーネントとともにインストールされた ODBC ドライバーは削除されます が、ユーザーが定義した ODBC データ・ソースは削除されません。削除したドライバーを必要とする ODBC データ・ソースは機能しなくなります。Windows のコントロール パネルで ODBC データ ソース アドミニストレータを使用して、それらを削除してください。

Connect ODBC を使用したデータベースへの接続

Connect ODBC は、ODBC ドライバーのセットであり、これをインストールすると、ドライバーがインス トールされます。インストールされたドライバーを使用する前に、そのドライバーに対する ODBC デー タ・ソースを作成し、構成する必要があります。ODBC データ・ソースは、データにアクセスするコンピ ューター上に作成する必要があります。ODBC データ・ソースの作成場所について詳しくは、1ページの 『データ・アクセス・テクノロジーのデプロイ』のトピックを参照してください。

ODBC データ・ソースを構成するには、以下を実行します。

- 1. ODBC データ ソース アドミニストレータを開きます。
- 新しいデータ・ソースを構成するには、「追加」をクリックし、使用するドライバーを選択して (すべ ての Connect ODBC ドライバーの名前は、IBM SPSS OEM というテキストで始まります)、「完了」 をクリックします。「データ ソースの新規作成」ダイアログ ボックスが表示されます。
- 3. 必要なフィールドおよび設定値を入力します。設定値はドライバーによって異なります。各設定の説明 については、「ヘルプ」をクリックしてください。

注: インストールしたドライバーを使用するように既存のデータ・ソースを構成するには、リストからデータ・ソース名を選択し、「**構成**」をクリックします。

重要: サーバー製品で使用されるデータ・ソースを作成する場合は、ユーザー・データ・ソースではなくシ ステム・データ・ソースを作成する必要があります。

システム管理者がいる場合、Connect ODBC の構成方法についてはその管理者に問い合わせてください。

エンド・ユーザーに必要な情報

IBM SPSS サーバー製品および分散分析モードについて、エンド・ユーザーは次の情報を把握する必要があります。

• サーバー製品で使用する、リモート・コンピューターで構成されている Connect ODBC データ・ソース の名前および説明。

索引

日本語,数字,英字,特殊文字の 順に配列されています。なお,濁 音と半濁音は清音と同等に扱われ ています。

[ア行]

```
アンインストール
IBM SPSS Data Access Pack 5
```

[夕行]

データベースへの接続 Connect ODBC を使用 6

[ヤ行]

要件 Connect ODBC 5

С

```
Connect ODBC
紹介 1
データベースへの接続 6
デプロイの紹介 1
要件 5
```

0

```
ODBC データ・ソース
説明 3
ODBC データ・ソースの場所 3
```



Printed in Japan