

IBM SPSS Modeler 14.2 バッチ インストール for Windows

以下に示すのは、IBM® SPSS® Modeler Batch バージョン 14.2 のインストール手順です。

IBM® SPSS® Modeler Batch は、標準的な SPSS Modeler Client の解析機能一式を提供しますが、通常のユーザー インターフェイスにはアクセスしません。バッチモードでは、ユーザーによる操作や、画面上でのユーザー インターフェイスの表示なくして、長時間の作業や反復作業を実行することができます。IBM® SPSS® Modeler Server とともに分散モードで実行する必要があります（ローカル モードはサポートされていません）。

IBM SPSS Modeler Batch のシステム動作環境

IBM® SPSS® Modeler Batch でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

- **オペレーティング システム** :Windows Server 2008 R2 for 64-bit x64 システム、Windows Server 2003 Standard Edition R2 for 32 ビット x86 または 64 ビット x64 システム
- **ハードウェア** :1GHz 以上で稼動する Pentium® または Pentium クラス プロセッサ以上 (for 32 ビット Windows)、x64 (AMD 64 および EM64T) プロセッサ ファミリー (for 64 ビット Windows)、
- **最低限必要な空きディスク容量**:1 GB を推奨。
- **RAM** :4 GB を推奨します。
- **仮想環境** :次の仮想環境で IBM® SPSS® Modeler Server がサポートされています。
 - IBM PowerVM Hypervisor for IBM AIX
 - IBM PR/SM または z/VM for Linux for IBM System z
 - VMWare ESX Server 4.1
 - VMWare vSphere 4.0
- **クラスタ環境** :次のクラスタ環境で SPSS Modeler Server がサポートされています。
 - IBM HACMP/RSCT for IBM AIX
 - IBM WebSphere App Server 64 ビット
 - Microsoft Cluster Service for Windows
 - Oracle Solaris Cluster
 - Oracle WebLogic App Server 64 ビット
 - Red Hat Cluster Suite for Red Hat Enterprise Linux

IBM SPSS Modeler Batch のインストール

注： IBM® SPSS® Modeler Batch をインストールするには、管理者権限のあるアカウントでコンピュータにログオンする必要があります。

DVD からのインストール

- ▶ IBM SPSS Modeler Server のディスクを DVD ドライブに挿入します。自動再生機能にメニューが表示されます。
- ▶ [自動再生] メニューの [IBM® SPSS® Modeler Batch] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

手動によるセットアップ プログラムの起動

次の手順で、セットアップ プログラムを手動で起動することもできます。

- ▶ Windows の [スタート] メニューから、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- ▶ [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスで、言語に応じて「D:¥setup。(D 以外のドライブを DVD ドライブとして使用している場合は、適切なドライブ文字を入力してください。)
- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

インストールに関する注意事項

このセクションには、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

SPSS Modeler の旧バージョン。インストールによって IBM® SPSS® Modeler の旧バージョンが自動的に上書きされることはありません。Windows コントロール パネルを使用して旧バージョンをアンインストールする必要があります。

製品のライセンス

IBM® SPSS® Modeler Batch のライセンスは必要ありません。

IBM SPSS Modeler Batch の起動

オペレーティング システムのコマンド ラインを使用し、次のようにして IBM® SPSS® Modeler を起動できます。

- ▶ IBM® SPSS® Modeler がインストールされているコンピュータで、DOS つまりコマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
- ▶ SPSS Modeler インターフェイスをインタラクティブ モードで起動するには、`modelerclient` コマンドを入力し、続いてたとえば次のような適切な引数を入力します。

modelerclient -stream report.str -execute

使用可能な引数（フラグ）により、サーバーへの接続、ストリームのロード、スクリプトの実行、または必要に応じて他のパラメータの指定を行うことができます。

詳細は、IBM® SPSS® Modeler ServerDVD の ¥Documentation フォルダにある『IBM® SPSS® Modeler Batch ユーザーズ ガイド』を参照してください。

IBM SPSS Modeler Server アクセス

IBM® SPSS® Modeler Batch は、IBM® SPSS® Modeler Server と組み合わせて分散モードで実行する必要があります。サーバー、ユーザー ID、およびパスワードに関する情報は、システム管理者にお問い合わせください。

詳細は、SPSS Modeler ServerDVD の ¥Documentation¥<language> フォルダにあるファイル ServerandPerformanceGuide.pdf を参照してください。

Database Access

データベースを読み書きするには、ODBC データ ソースがインストールされていて、該当するデータベースに対して必要に応じて読み取り権限や書き込み権限が設定されている必要があります。IBM® SPSS® Data Access Pack には、この目的で使用できる ODBC ドライバが含まれています。また、これらのドライバは、本リリースに付属する IBM SPSS Data Access Pack のインストール ディスクから入手できます。ODBC データ ソースに関する質問がある場合は、データベース管理者にお問い合わせください。

IBM® SPSS® Modeler のデータベースのサポートは 3 つの段階に分類され、それぞれデータベース ベンダーに応じて SQL プッシュバックおよび最適化のサポートについて異なるレベルを示しています。各レベルのサポートは、さまざまなシステム設定を使用して実装され、サービス契約の一環としてカスタマイズすることができます。

データベース サポートの 3 つの段階は次のようになります。

テーブル 1-1
データベース サポートの段階

サポートの段階	説明
段階 1	すべての SQL プッシュバックを使用でき、データベース固有の SQL 最適化を行います。
段階 2	多くの SQL プッシュバックを使用でき、データベース固有でない SQL 最適化を行います。
段階 3	SQL プッシュバックを使用できず、最適化も行いません。データベースの読み込み、および書き込みのみです。

サポートされている ODBC ドライバ

SPSS Modeler 14.2 での使用がサポートおよびテストされているデータベースおよび ODBC ドライバの最新情報については、当社サポート サイト (<http://www.ibm.com/support>) にある製品互換性マトリクスを参照してください。

ドライバをインストールする場所

ODBC ドライバは、処理が行われる各コンピュータにインストールして設定する必要があることに注意してください。

- ローカル（スタンドアロン）モードで IBM® SPSS® Modeler を実行する場合は、ドライバをローカル コンピュータにインストールする必要があります。
- SPSS Modeler をリモートの IBM® SPSS® Modeler Server に対して分散モードで実行する場合、ODBC ドライバは SPSS Modeler Server がインストールされたコンピュータにインストールする必要があります。
- SPSS Modeler と SPSS Modeler Server の両方から同じデータ ソースにアクセスする必要がある場合、ODBC ドライバは両方のコンピュータにインストールする必要があります。
- 端末サービスを介して SPSS Modeler を実行する場合、ODBC ドライバは SPSS Modeler がインストールされた端末サービス サーバーにインストールする必要があります。
- 公開されたストリームを別のコンピュータで実行するために IBM® SPSS® Modeler Solution Publisher ランタイムを使用する場合、そのコンピュータに ODBC ドライバをインストールして設定する必要があります。

注：UNIX で SPSS Modeler Server を使用して Teradata データベースを使用する場合、Teradata ODBC ドライバとともにインストールされた ODBC ドライバマネージャを使用する必要があります。この変更を SPSS Modeler Server に行うには、コメントで示される modelersrv.sh スクリプトの最上位近くの ODBC_DRIVER_MANAGER_PATH に値を指定してください。この環境変数は、Teradata ODBC ドライバに付属する ODBC ドライバ マネージャの場所（Teradata ODBC ドライバのデフォルト インストールの /usr/odbc/lib）に設定する必要があります。変更を有効にするには、SPSS Modeler Server を再起動する必要があります。Teradata アクセスに対応する SPSS Modeler Server プラットフォーム、サポートされている Teradata ODBC のバージョンの詳細は、サポート サイト <http://www.ibm.com/support> を参照してください。

追加オプションのライセンス

追加ライセンスを購入すると、次のオプションを IBM® SPSS® Modeler とともにインストールして有効にできます。SPSS Modeler ライセンス ウィザード（[スタート]メニュー > [すべてのプログラム] > [IBM® SPSS® Modeler14.2] > [ライセンス認証ウィザード]）でこの追加ライセンスを入力できます。

- **SPSS Text Analytics:** IBM® SPSS® Text Analytics は、SPSS Modeler の完全に統合されたアドオンで、高度な言語テクノロジーと自然言語処理（NLP: Natural Language Processing）を使用して、さまざまな無構造テキスト データを高速で処理し、重要な概念を抽出および整理してカテゴリに分類します。
- **Modeler Solution Publisher:** Solution Publisher がライセンスされると、SPSS Modeler エクスポート ノードの [公開] タブを使用して、「パッケージ化」バージョンの完全な SPSS Modeler ストリームを作成できます。このパッケージされたバージョンは、外部のランタイム5エンジンを使用して実行、または外部アプリケーションに埋め込んで、標準的な SPSS Modeler 環境外で使用できます。

データベース モデルの統合

IBM® SPSS® Modeler は、Oracle Data Mining、Microsoft Analysis Services、IBM Intelligent Miner とのモデルの統合をサポートしています。このため、これらのベンダーが提供する独自のアルゴリズムを使用して、各データベースの能力を最大限に発揮できます。SPSS Modeler の分析的な能力と使いやすさにデータベースの威力とパフォーマンスを組み合わせて、データベース内部でモデルを構築し、スコアリングし、格納することができます。これらはすべて、SPSS Modeler アプリケーション内で行われます。データベース モデルをサポートするための特定の要件については、インストール ディスクの ¥documentation フォルダにある『SPSS Modeler In-Database Mining Guide』を参照してください。

IBM SPSS Modeler Batch のアンインストール

IBM® SPSS® Modeler Batch を完全にアンインストールするには、次の手順を実行します。

- ▶ Windows のコントロール パネルで、IBM SPSS Modeler Batch を削除します。

アンインストールが完了すると、メッセージが表示されます。これには数分かかることがあります。