

# ***Installationsanweisungen für den Hardware-Schlüssel***

Für den Fall, daß für Ihr System ein Hardware-Schlüssel benötigt wird, ist Ihrem Software-Paket ein solcher beigelegt. Der Sentinel SuperPro-Hardware-Schlüssel ist ein USB-Stecker für den parallelen Druckeranschluss. Enthält Ihr Paket einen Hardware-Schlüssel, kann die Software auf Ihrem Computer nur ausgeführt werden, wenn der Schlüssel eingesteckt ist. Sie können den Hardware-Schlüssel vor oder nach der Installation der Software einstecken.

Besitzen Sie einen Hardware-Schlüssel, so installieren Sie ihn, bevor Sie versuchen, das Programm zu starten.

## ***Installation des Hardware-Schlüssels***

Wenn Sie Windows oder Linux verwenden, müssen Sie die Systemtreiber installieren. Diese Schritte sind nicht erforderlich, wenn Sie Mac OS verwenden.

- ▶ Wechseln Sie in das Verzeichnis *<Betriebssystem>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver* auf der DVD/CD, wenn Sie über Installationsdatenträger verfügen. Das Installationsprogramm des Hardware-Schlüssels ist ferner im eImage für IBM® SPSS® Statistics verfügbar. Entpacken Sie das eImage. Der Pfad zum Installationsprogramm in den entpackten Dateien ähnelt jenem für die DVD/CD.
- ▶ **Windows.** Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei des Hardware-Schlüssels (.exe) und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- ▶ **Linux.** Entpacken Sie die TAR-Datei in ein temporäres Verzeichnis und führen Sie das extrahierte Installationskript aus.
- ▶ Stecken Sie den Hardware-Schlüssel an einem beliebigen USB-Anschluss oder direkt am parallelen Druckeranschluss Ihres Computers ein.

## ***Ausführen der Software***

Wenn Sie einen Hardware-Schlüssel besitzen, muß dieser bei der Ausführung der Software am Computer angeschlossen sein. Wenn Sie versuchen, das Programm ohne eingesteckten Hardware-Schlüssel auszuführen, erhalten Sie eine Fehlermeldung ähnlich dieser:

```
Fehler: Ungültige Lizenz - Fehlender oder falscher Hardware-Schlüssel  
(Subcode 0).
```

Wenn Sie eine solche Meldung erhalten, stecken Sie den Hardware-Schlüssel ein, und starten Sie das Programm erneut.