

IBM SPSS Statistics
Version 22

*Instructions d'installation de la clé
matérielle*



Table des matières

Instructions d'installation de la clé de sécurité	1
Installation de la clé de sécurité	1

Exécution du logiciel	1
---------------------------------	---

Instructions d'installation de la clé de sécurité

Si votre système requiert une clé de sécurité, vous en trouverez une dans votre pack logiciel. La clé de sécurité Sentinel SuperPro est un connecteur USB ou un connecteur du port parallèle d'impression. Si la clé est fournie avec votre pack, mais qu'elle n'est pas installée, le logiciel ne pourra pas être exécuté sur votre ordinateur. Vous pouvez installer la clé de sécurité avant ou après l'installation du logiciel.

Si vous possédez une clé de sécurité, mettez-la en place avant de lancer le programme.

Installation de la clé de sécurité

Si vous utilisez Windows ou Linux, vous devez installer les pilotes du système. Ces étapes ne sont pas nécessaires si vous utilisez Mac OS.

1. Si vous disposez du support d'installation physique, accédez au répertoire *<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver* sur le DVD/CD. Le programme d'installation de la clé de sécurité est également disponible dans l'image pour IBM® SPSS Statistics. Extrayez l'image. Le chemin d'accès au programme d'installation dans les fichiers extraits est le même que celui du DVD/CD.
2. **Windows.** Double-cliquez sur le fichier exécutable de la clé de sécurité (fichier *.exe*) et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
3. **Linux.** Détachez le fichier dans un répertoire temporaire et exécutez le script d'installation extrait.
4. Fixez la clé de sécurité sur n'importe quel port USB ou port d'imprimante parallèle de votre ordinateur.

Exécution du logiciel

Si vous disposez d'une clé de sécurité, celle-ci doit être connectée à l'ordinateur lorsque vous exécutez le logiciel. Si vous essayez d'exécuter le programme sans cette clé, un message d'erreur tel que celui-ci risque d'apparaître :

Erreur de licence non valide – Clé de sécurité manquante ou incorrecte (Subcode 0).

Si vous recevez ce message, installez la clé de sécurité et relancez le programme.

