

IBM SPSS Statistics
バージョン 23

ハードウェア・キーの インストール手順

IBM

目次

ハードウェア・キーのインストール手順 1	ソフトウェアの実行 1
ハードウェア・キーのインストール 1	

ハードウェア・キーのインストール手順

システムでハードウェア・キーが必要な場合、そのキーはソフトウェア・パッケージに含まれています。Sentinel SuperPro ハードウェア・キーは、USB コネクタまたはパラレル・プリンター・ポート・コネクタです。ハードウェア・キーがパッケージに含まれているが取り付けられていない場合は、コンピューター上のソフトウェアは実行されません。ハードウェア・キーは、ソフトウェアのインストール前でもインストール後でも取り付けすることができます。

ハードウェア・キーがある場合は、取り付けてから、プログラムを実行してください。

ハードウェア・キーのインストール

Windows または Linux を使用している場合、システム・ドライバをインストールする必要があります。Mac OS を使用している場合、これらのステップは必要ありません。

1. 物理的なインストール・メディアがある場合は、DVD/CD の *<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver* ディレクトリーを参照してください。ハードウェア・キー・インストーラーは、IBM® SPSS® Statistics 用の eImage でも使用可能です。eImage を抽出します。抽出されたファイル内のインストーラーへのパスは、DVD/CD の場合のパスと類似しています。
2. **Windows の場合。** ハードウェア・キーの実行可能ファイル (.exe ファイル) をダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。
3. **Linuxの場合。** ファイルを一時ディレクトリーに `untar` し、抽出されたインストール・スクリプトを実行します。
4. ハードウェア・キーをコンピューターの USB ポートに接続するか、またはパラレル・プリンター・ポートに直接接続します。

ソフトウェアの実行

ハードウェア・キーがある場合、ソフトウェアの実行中は、コンピューターに取り付けられている必要があります。ハードウェア・キーを取り付けずにプログラムを実行しようとすると、次のようなエラー・メッセージが表示されます。

```
Invalid License Error - Missing or Incorrect Hardware Key  
(Subcode 0).
```

上記のようなメッセージが表示された場合は、ハードウェア・キーを取り付けてから、プログラムを再始動してください。



Printed in Japan