


**IBM SPSS Statistics**  
버전 23

**하드웨어 키 설치 지시사항**





---

## 목차

하드웨어 키 설치 지시사항 . . . . .	1	소프트웨어 실행 . . . . .	1
하드웨어 키 설치 . . . . .	1		



---

## 하드웨어 키 설치 지시사항

하드웨어 키를 필요로 할 경우를 위해 소프트웨어 패키지에 한 개의 하드웨어 키가 포함되어 있습니다. Sentinel SuperPro 하드웨어 키는 USB 커넥터 또는 병렬 포트 커넥터입니다. 하드웨어 키가 있지만 설치하지 않은 경우 소프트웨어는 컴퓨터에서 실행되지 않습니다. 소프트웨어 설치 전이나 후에 하드웨어 키를 설치할 수 있습니다.

하드웨어 키가 있으면 프로그램을 실행하기 전에 설치하십시오.

---

### 하드웨어 키 설치

Windows 또는 Linux를 사용하는 경우 시스템 드라이버를 설치해야 합니다. 이러한 단계는 Mac OS를 사용하는 경우 필요하지 않습니다.

1. 물리적 설치 매체가 있을 경우 DVD/CD의 *<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver* 디렉토리를 찾습니다. 하드웨어 키 설치 프로그램은 IBM® SPSS® Statistics용 eImage에서도 사용할 수 있습니다. eImage를 추출합니다. 추출된 파일에 있는 설치 프로그램 경로는 DVD/CD의 경로와 비슷합니다.
2. **Windows.** 하드웨어 키 실행 파일(.exe 파일)을 두 번 클릭하고 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.
3. **Linux.** 파일을 임시 디렉토리에 압축을 풀고 압축을 푼 설치 스크립트를 실행합니다.
4. 하드웨어 키를 컴퓨터의 USB 포트 또는 병렬 프린터 포트에 직접 연결합니다.

---

### 소프트웨어 실행

하드웨어 키는 소프트웨어를 실행하는 동안 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다. 하드웨어 키가 연결되지 않은 상태에서 프로그램을 실행하려는 경우 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.

유효하지 않은 라이센스 오류입니다. 하드웨어 키가 누락되었거나 부정확합니다.  
(하위 코드 0).

위와 같은 메시지가 나타나면 하드웨어 키를 설치하고 프로그램을 다시 시작하십시오.

**IBM**<sup>®</sup>