

DEMARRAGE RAPIDE POUR L'INSTALLATION DE SHOWCASE[®] ANALYZER 7.01

CONFIGURATION SERVEUR

- IBM[®] OS/400[®] V5R1, V5R2 ou V5R3
- JDK 1.4 (kit du développeur Java 1.4 5722JV1)
- **V5R3** :PTF de groupe Java SF99169 niveau 1 ou ultérieur
- **V5R2** :PTF de groupe Java SF99169 niveau 17 ou ultérieur
- **V5R1** :PTF de groupe Java SF99169 niveau 22 ou ultérieur
Appliquez le PTF après avoir installé le JDK.
- Derniers PTF de groupe de bases de données pour le JDK 1.4
- Dernier pack OS/400 Cum
- Serveur Warehouse Manager[™] (pour pouvoir utiliser les modèles de données ShowCase)
- Essbase[®] 6.51 ou 7.1 (pour pouvoir utiliser Analyzer avec les bases de données multidimensionnelles)
- 300 Mo de DASD
- 700 Mo d'espace pour l'exécution

CONFIGURATION CLIENT

- PC IBM ou compatible IBM
- La vitesse du processeur a un impact sur les performances. 450 MHz min.
- 256 Mo au moins de RAM (512 Mo recommandés)
- L'un des systèmes d'exploitation Microsoft[®] Windows suivants : 2003, XP Professionnel avec SP 2 ou 3, 2000 avec Service Pack 3 ou NT[®] 4.0 avec Service Pack 6a.
- Internet Explorer 5.5 ou 6.0 avec module d'extension Sun[®] Java version 1.4.2_06 ou version 1.4.2 ultérieure.

MODULE D'EXTENSION JAVA[™]

Vous devez installer le module d'extension Java 1.4.2_06 ou une version 1.4.2 ultérieure pour pouvoir utiliser les outils d'administration et le client Web Java d'Analyzer.

Si ce n'est pas le cas, vous êtes invité à l'installer lors du lancement d'une application Analyzer. Le chargement du module d'extension peut durer un certain temps.

Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur sur votre PC pour pouvoir installer le module d'extension.

CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION

Le serveur Analyzer est installé depuis un PC sur un poste iSeries. Pour que vous puissiez procéder à l'installation, votre système doit remplir certaines conditions :

- Le programme sous licence iSeries 5722SS1 (option 12 - serveurs hôte) doit être installé et actif. Vous pouvez démarrer les serveurs hôte sur votre poste iSeries à l'aide de la commande STRHOSTSVR.
- Le programme sous licence iSeries 5722TC1 (TCP/IP) doit être installé et actif. Tapez la commande STRTCP sur votre poste iSeries pour exécuter le protocole TCP/IP.

- Employez un profil doté de la classe d'utilisateur *SECOFR ou d'une autorisation serveur équivalente (les autorisations spéciales *ALLOBJ, *IOSYSCFG, *SAVSYS, *JOBCTL, *AUDIT et *SECADM sont nécessaires). L'installation échoue si le profil utilisateur d'installation est OWNER(*GRPPRF). Le paramètre *GRPPRF ne peut pas posséder de nouveaux objets créés par le profil d'installation.
- Le PC dédié à l'installation du serveur Analyzer doit fonctionner sous Windows 2003 ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 2 ou 3 et disposer d'au moins 350 Mo d'espace disque disponible.

POUR INSTALLER ANALYZER

L'installation s'effectue à partir d'un PC.

Vous devez installer le logiciel dans une nouvelle bibliothèque ou écraser la bibliothèque du serveur Analyzer 6.21 ou 7.01 existante. Si vous l'installez dans une bibliothèque existante, commencez par sauvegarder vos données.

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au chapitre 5 du *Guide Analyzer*.

1. Si vous envisagez d'effectuer l'installation dans une bibliothèque du serveur Analyzer existante, utilisez la commande ENDANZ pour arrêter le serveur.
2. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
3. Sélectionnez Installer Analyzer.
4. Suivez les instructions à l'écran.
5. Une fois l'installation terminée, vous voyez apparaître un message de succès.

DOCUMENTATION

Pour les problèmes et les restrictions connus, reportez-vous au fichier Lisezmoi d'Analyzer (*anzreadme.htm*), disponible sur le CD-ROM ou sur le site Web de support technique à l'adresse <http://support.spss.com>.

En cas de problème ou pour toute question concernant l'installation, contactez le support technique. Vous trouverez les coordonnées de l'équipe technique dans le *Guide de ShowCase Analyzer*.

La documentation d'Analyzer est disponible sur le CD-ROM fourni ou sur le site Web du support technique, à l'adresse <http://support.spss.com>.

Si vous avez des questions ou des suggestions à nous soumettre à propos d'une documentation ShowCase, contactez l'équipe responsable à l'adresse documentationroch@spss.com.