

SHOWCASE® Analyzer 7.01 インストール クイック スタート

サーバーの要件

- IBM® OS/400® V5R1、V5R2、またはV5R3
- JDK 1.4 (5722JV1 Java Developer Kit 1.4)
- **V5R3:** Java グループ PTF SF99169 level 1 以降
V5R2: Java グループ PTF SF99169 level 17 以降
V5R1: Java グループ PTF SF99169 level 22 以降
JDK をインストールした後、PTF を適用してください。
- JDK 1.4 を対象とする最新のデータベース グループ PTF
- 最新の OS/400 Cum パッケージ
- Warehouse Manager™ Server (ShowCase データ モデルを利用する場合)
- Essbase® 6.51 または 7.1 (Analyzer と多次元データベースを利用する場合)
- 300 MB DASD
- 700 MB のランタイム用スペース

クライアントの要件

- IBM または IBM 互換 PC
- プロセッサの速度がパフォーマンスに影響。最小限 450 MHz。
- 256 MB 以上の RAM、512 MB を推奨
- 次のいずれかの Microsoft Windows オペレーティングシステム Microsoft Windows Server 2003、Windows XP Professional (Service Pack 2 以降を適用)、Microsoft Windows 2000 (Service Pack 3 以降を適用)、または Microsoft Windows NT® 4.0 (Service Pack 6a 以降を適用)。
- Microsoft Internet Explorer 5.5 または 6.0 と Sun® Java Plug-in 1.4.2_06、またはそれ以降のバージョン 1.4.2。

JAVA™ PLUG-IN

Analyzer Java Web Client および Analyzer Administration Tools を使用するには、Sun Java Plug-in 1.4.2_06 またはそれ以降のバージョン 1.4.2 が必要です。

Plug-in がインストールされていない場合、Analyzer アプリケーションのいずれかを起動したときに、Plug-in をインストールするかどうか問い合わせるメッセージが表示されます。Plug-in のロードには、数分かかることがあります。

注意 : Plug-in をインストールするには、PC に対する管理権限が必要です。

インストールの要件

Analyzer Server は、PC から iSeries にインストールされます。インストールを開始するには、次の要件を満たしていかなければなりません。

- iSeries ライセンスプログラム 5722SS1、オプション 12 (Host Servers) がインストール、実行されていなければなりません。iSeries では STRHOSTSVR コマンドを使って、Host Server を開始することができます。

- iSeries ライセンスプログラム 5722TC1 (TCP/IP) がインストール、実行されていなければなりません。iSeries で STRTCP コマンドを使って、TCP/IP を開始してください。
- *SECOFR またはそれと同等の権限 (*ALLOBJ、*IOSYSCFG、*SAVSYS、*JOBCTL、*AUDIT、および*SECADM の特殊権限が必要) を持つプロファイルでインストールしてください。ユーザー プロファイル設定が OWNER (*GRPPRF) のユーザーでインストールを行うと、インストールに失敗してしまいます。*GRPPRF では、インストールするプロファイルが作成した新しいオブジェクトを所有することができません。
- Analyzer Server のインストールには、Windows 2003 または Windows XP Professional (Service Pack 2 以降を適用) を搭載し、350 MB 以上の空きディスク スペースがある PC を使用する必要があります。

ANALYZER をインストールするには

インストールは、PC 上で実行されます。

Analyzer は、新しいライブラリ、あるいは既存の 6.21 または 7.01 の Analyzer Server ライブラリ中にインストールする必要があります。既存のライブラリ中にインストールする場合は、インストール前にデータのバックアップを行ってください。

インストール手順の詳細は、『Analyzer Guide』の第 5 章を参照してください。

1. 既存の Analyzer Server ライブラリ中にインストールする場合は、ENDANZ コマンドを使用してサーバーを停止します。
2. PC 上の CD-ROM ドライブに CD を挿入します。
3. [Analyzer のインストール] を選択します。
4. 以降、画面の指示にしたがって作業を行ってください。
5. インストールが正常に完了したら、その旨を知らせるメッセージが表示されます。

マニュアル

現在までに確認されている問題点や制限事項は、CD にある Analyzer Readme ([anzreadme.htm](#))、またはテクニカルサポート Web サイト <http://support.spss.com> を参照してください。

インストールに関する問題や質問がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。連絡先は、『ShowCase Analyzer Guide』に記載されています。

Analyzer のマニュアルは、CD、および <http://support.spss.com> の SPSS テクニカルサポート Web サイトから利用できます。

ShowCase のマニュアルに関するご質問やご提案は、ドキュメント作成チーム documentationroch@spss.com までご連絡ください。