

## SHOWCASE® ANALYZER 7.2 のインストール クイック スタート

### サーバー要件

- IBM® OS/400® V5R2, V5R3, または V5R4 (最新の累積PTFとグループPTF)
- JDK 1.4 (5722JV1 Java Developer Kit 1.4)
- **V5R4:** Java グループ PTF SF99291, level 1 以降  
データベース PTF SF99504, level 2 以降。  
**V5R3:** Java グループ PTF SF99269 level 4 以降  
データベースおよび JDBC PTFs SI17835 および SI17838  
**V5R2:** Java グループ PTF SF99169 level 20 以降  
**JDK** をインストールした後、**PTF** を適用してください。
- iSeries ライセンス プログラム 5722SS1, Option 12 (Host サーバー) をインストールし起動が必要です。iSeries 上の Host サーバーは STRHOSTSVR コマンドで開始できます。
- iSeries ライセンス プログラム 5722TC1 (TCP/IP) をインストールし起動が必要です。iSeries 上の TCP/IP は STRTCP コマンドで開始できます。
- Warehouse Manager™ Server 6.5x または 7.0 (ShowCase データ モデルを使用するため)
- Essbase® 7.1 パッチ 6 (7.10.060) (多次元データベースで Analyzer を使用するため)
- 300 MB ディスク スペース
- 2 GB ランタイム メモリ

### クライアントの要件

- IBM または IBM 互換 PC
- プロセッサの速度がパフォーマンスに影響。最小限 450 MHz。
- 256 MB 以上の RAM、512 MB を推奨
- 50 MB テンポラリ ハードドライブ スペース
- 次のいずれかの Microsoft® Windows オペレーティング システム: Server 2003; XP Professional (Service Pack 2 または 3); 2000 Professional (Service Pack 3).
- Internet Explorer 5.5 または 6.0 と Sun® Java Plug-in 1.4.2\_06 以降

### JAVA™ PLUG-IN

Analyzer Java Web Client および Analyzer Administration Tools を使用するには、Sun Java Plug-in 1.4.2\_06 以降が必要です。

Plug-in がインストールされていない場合、Analyzer アプリケーションのいずれかを起動したときに、Plug-in をインストールするかどうか問い合わせるメッセージが表示されます。Plug-in のロードには、数分かかることもあります。

**注意:** Plug-in をインストールするには、PC に対する管理権限が必要です。

### インストールの要件

Analyzer Server は、PC から iSeries にインストールされます。インストールを開始するには、次の要件を満たしていなければなりません。

- iSeries ライセンス プログラム 5722SS1、オプション 12 (Host Servers) がインストール、実行されていなければなりません。iSeries では STRHOSTSVR コマンドを使って、Host Server を開始することができません。
- iSeries ライセンス プログラム 5722TC1 (TCP/IP) がインストール、実行されていなければなりません。iSeries で STRTCP コマンドを使って、TCP/IP を開始してください。
- \*SECOFR またはそれと同等の権限 (\*ALLOBJ、\*IOSYSCFG、\*SAVSYS、\*JOBCTL、\*AUDIT、および\*SECADM の特殊権限が必要) を持つプロファイルでインストールしてください。ユーザー プロファイル設定が OWNER (\*GRPPRF) のユーザーでインストールを行うと、インストールに失敗してしまいます。\*GRPPRF では、インストールするプロファイルが作成した新しいオブジェクトを所有することができません。
- Portable Application Solutions Environment (PASE)
- Analyzer Server のインストールには、Windows 2000 Professional, Windows 2003, または Windows XP Professional (Service Pack 1 以降 – 最新の Service Pack を推奨) を搭載し、350 MB 以上の空きディスクスペースがある PC を使用する必要があります。

## ANALYZER をインストールするには

---

インストールは、PC 上で実行されます。

Analyzer は、新しいライブラリにインストールする必要があります。インストール手順の詳細は、『*Analyzer Guide*』の第 5 章を参照してください。

1. PC 上の CD-ROM ドライブに CD を挿入します。
2. [Analyzer のインストール] を選択します。
3. 以降、画面の指示にしたがって作業を行ってください。
4. インストールが正常に完了したら、その旨を知らせるメッセージが表示されます。

### マニュアル

---

現在までに確認されている問題点や制限事項は、CD にある Analyzer Readme (*anzreadme.htm*)、またはテクニカル サポート Web サイト <http://support.spss.com> を参照してください。

インストールに関する問題や質問がある場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。連絡先は、『*ShowCase Analyzer Guide*』に記載されています。

Analyzer のマニュアルは、CD、および <http://support.spss.com> の SPSS テクニカル サポート Web サイトから利用できます。

ShowCase のマニュアルに関するご質問やご提案は、ドキュメント作成チーム [documentationroch@spss.com](mailto:documentationroch@spss.com) までご連絡ください。