

DÉMARRAGE RAPIDE POUR L'INSTALLATION DE SHOWCASE™ ESSBASE® 7.1

CONFIGURATION SERVEUR

La mise à jour concerne les versions 4.5, 6.2, 6.5 ou 6.51.

Autres conditions requises :

- IBM® OS/400® V5R1, V5R2 ou V5R3
- Kit du développeur Java™ (JDK) 1.3 et 1.4 5722JV1
- Boîte à outils Java 5722JV1 et 5722JC1
- Interpréteur QShell OS/400 5722SS1
- 500 Mo d'espace disque avec 280 Mo d'espace temporaire
- Espace disque supplémentaire de la taille de votre base de données Essbase la plus volumineuse.
- TCP/IP configuré et démarré sur l'iSeries
- La valeur système QALWOBJRST doit être paramétrée sur *ALL ou *ALWPGMADP. Vous pouvez afficher la valeur avec la commande DSPSYSVAL QALWOBJRST.
- Si vous avez plusieurs serveurs ShowCase Essbase Analytic installés sur un même ordinateur iSeries, chaque serveur actif doit avoir ses propres adresse IP et clé de licence.
- Pour exécuter les composants serveur, vous aurez peut-être besoin de PTF iSeries spécifiques. Reportez-vous au fichier *Lisezmoi* pour connaître les derniers niveaux.

CONFIGURATION CLIENT

Client Runtime et macros complémentaires de tableur pour Excel

- Microsoft® Windows® XP, 2003 ou 2000 SP3
- Intel® Pentium® 133 MHz ou plus et 64 Mo de RAM ou le minimum requis par votre système d'exploitation

Console des services administratifs (EAS)

- Microsoft Windows XP, 2003 ou 2000 SP3
- RAM : 33 Mo de mémoire de démarrage, 64 Mo de mémoire de travail, 32 Mo de mémoire générale + 500 octets par membre
- Espace disque : 90 Mo minimum
- Java Runtime Environment 1.4.1

Integration Services (EIS)

- Microsoft Windows XP, 2003 ou 2000 SP3
- RAM : 64 Mo ou plus pour la console EIS (Essbase Integration Services), 16 Mo pour les macros complémentaires de tableur d'Essbase sous Windows.
- Espace disque : 46 Mo au total, décomposés comme suit : 20 Mo pour la console EIS et les fichiers communs, 22 Mo pour les fichiers Java et jar, 4 Mo pour la documentation PDF EIS.

Pour obtenir la liste complète des exigences, reportez-vous au Chapitre 3 du *Guide d'installation de ShowCase Essbase*.

POUR INSTALLER LE LOGICIEL DU SERVEUR

Avant de commencer, créez ou choisissez un profil d'initialisation EAS disposant du privilège *ALLOBJ. L'installation du serveur EAS nécessite un profil OS/400 valide pour établir la connexion au DB2 iSeries et initialiser la base de données EAS.

1. Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM de l'iSeries.
2. Connectez-vous sous le privilège QSECOFR ou avec un profil équivalent.
3. Tapez LODRUN *OPT et appuyez sur la touche Entrée.

4. Lorsque vous êtes invité à entrer un nom de chemin, acceptez le chemin par défaut.
5. Suivez les instructions à l'écran en vous aidant du Chapitre 5 du *Guide d'installation de ShowCase Essbase*.

Remarque : Si l'installation échoue, consultez le journal des travaux pour connaître les exigences qui restent à remplir. Tapez DSPJOBLOG sur la ligne de commande et appuyez sur la touche F10. Déplacez-vous dans la page pour trouver les informations.

POUR INSTALLER LE LOGICIEL PC

L'installation utilise les programmes d'installation Hyperion Essbase et comprend les clients pour Analytic Services, EAS et EIS. N'installez pas le serveur EAS, EIS ou les pilotes ODBC pendant l'installation du client. Pour une installation réussie, reportez-vous au *Guide d'installation de ShowCase Essbase*.

Installation à partir du CD

- Pendant l'installation, suivez les instructions et les figures du Chapitre 6 du *Guide d'installation de ShowCase Essbase*.

Installation en réseau

- Pour configurer une installation en réseau pour les utilisateurs, copiez sur un dossier réseau le contenu complet du CD-ROM ou le contenu de chacun des dossiers <product>\Setup du CD-ROM. Les utilisateurs peuvent alors exécuter le ou les fichiers *setup.exe* depuis le réseau.

PRÉSENTATION DE LA VERSION

Installation du serveur

Cette version est composée des éléments suivants :

- Serveur Essbase Analytic
- Serveur Essbase Administration (EAS)
- Serveur Essbase Integration (EIS) – licence distincte

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'installation de ShowCase Essbase*.

Notes

Pour les problèmes et les restrictions connus, reportez-vous au fichier *Lisezmoi* de ShowCase Essbase 7.1 *Readme (essreadme.htm)*, disponible sur le CD-ROM ou sur le site Web de support technique à l'adresse <http://support.spss.com/>.

La documentation de ShowCase Essbase est disponible sur le CD-ROM fourni ou sur le site Web du support technique SPSS, à l'adresse <http://support.spss.com/>.

La documentation Hyperion peut être installée en même temps que le produit.

Pour toute question ou suggestion concernant la documentation de ShowCase, contactez l'équipe de documentation: +1.507.288.5922 ou documentationroch@spss.com