

**IBM SPSS Analytic Server**  
バージョン 1

**IBM SPSS Modeler 15**  
**更新および拡張機能**  
**インストール手順**

**IBM**



---

## 目次

<b>IBM SPSS Analytic Server 対応 IBM SPSS Modeler 更新および拡張機能インス トール手順 . . . . .</b>	<b>1</b>
前提条件 . . . . .	1
インストール . . . . .	1
アンインストール . . . . .	3



---

# IBM SPSS Analytic Server 対応 IBM SPSS Modeler 更新および拡張機能インストール手順

Analytic Server と組み合わせて SPSS Modeler を使用できるようにするには、SPSS Modeler サーバーのインストール済み環境、および SPSS Modeler クライアントの各インストール済み環境に更新を加える必要があります。

---

## 前提条件

最小ハードウェアおよびソフトウェア要件は以下のとおりです。

### サーバーの更新

#### オペレーティング・システム

- IBM® SPSS® Modeler 15 Server と同じ要件。詳しくは、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> で該当するサーバーのインストール資料を参照してください。

#### ソフトウェア

- IBM SPSS Modeler 15 Server

#### 構成

- 764 メガバイト (MB) の使用可能なハード・ディスク・スペース (サーバー更新)

### クライアントの更新

#### オペレーティング・システム

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client と同じ要件。詳しくは、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> で該当するクライアントのインストール資料を参照してください。

#### ソフトウェア

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client

#### 構成

- 764 メガバイト (MB) の使用可能なハード・ディスク・スペース (クライアント更新)
- 4 メガバイト (MB) の使用可能なハード・ディスク・スペース (拡張機能)
- 10 メガバイト (MB) の使用可能なハード・ディスク・スペース (Text Mining 更新)

---

## インストール

### サーバーの更新

SPSS Modeler サーバーのインストール済み環境を、単一の Analytic Server のインストール済み環境と関連付けることができます。

1. SPSS Modeler サーバーのバージョン 15 フィックスパック 2 をインストールします。
  - a. インストーラーを実行します。
  - b. 画面に示される指示に従います。

2. SPSS Modeler サーバーを、Analytic Server のインストール済み環境と関連付けるように構成します。
  - a. メイン・サーバー・インストール・ディレクトリーの config サブディレクトリーにある options.cfg ファイルを編集して、以下の行を追加します。

```
as_url, http://{AS_SERVER}:{PORT}/admin/{TENANT}
as_prompt_for_password, {Y|N}
```

**as\_url** Analytic Server の URL。これには、サーバーの IP アドレス、ポート、および SPSS Modeler サーバーのインストール済み環境がメンバーになっているテナントが含まれます。

**as\_prompt\_for\_password**  
SPSS Modeler サーバーのユーザーおよびパスワードが Analytic Server のものと同一の場合は N を、それ以外の場合は Y を指定します。
  - b. SPSS Modeler サーバー・サービスを再始動します。
3. [オプション] Analytic Server データ・ソースのストリームで R モデルのスコアリングを予定している場合は、IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールします。詳しくは、IBM SPSS Modeler - Essentials for R のインストール資料を参照してください。

## クライアントの更新

SPSS Modeler クライアントのインストール済み環境は、それに関連付けられている SPSS Modeler サーバーのインストール済み環境経由で Analytic Server に接続します。

注: 管理者権限のあるアカウントでコンピューターにログオンする必要があります。

1. SPSS Modeler クライアントのバージョン 15 フィックスパック 2 をインストールします。

### Windows XP

- a. インストーラー・ファイルをダブルクリックします。
- b. 画面に表示される指示に従います。

### Windows Vista または Windows 7

- a. インストーラー・ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
- b. 画面に示される指示に従います。

2. Analytic Server の拡張機能を SPSS Modeler クライアントにインストールします。

### Windows XP

- a. インストーラー・ファイルをダブルクリックします。
- b. 画面に表示される指示に従います。

### Windows Vista または Windows 7

- a. インストーラー・ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
- b. 画面に示される指示に従います。

3. [オプション] Analytic Server データ・ソースのストリームで、テキスト・モデルのスコアリングを予定している場合は、Text Mining に対する更新をインストールします。
  - a. SPSS Modeler インストール・フォルダーの %ext サブフォルダーをバックアップします。
  - b. 圧縮ファイル・アーカイブからファイルを抽出します。
  - c. 抽出したファイルを SPSS Modeler インストール・フォルダーの %ext サブフォルダーにコピーします。

---

## アンインストール サーバーの更新

Windows の場合:

1. Windows の「コントロール パネル」を使用して、IBM SPSS Modeler Server 15.0 フィックスパック 2 を除去します。
2. フィックスパックを即時に再インストールする場合を除き、SPSS Modeler を完全にアンインストールしてください。詳しくは、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> で該当するサーバーのインストール資料を参照してください。

UNIX の場合:

1. SPSS Modeler のアンインストールについては、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> の該当するサーバーのインストール資料に従ってください。

## クライアントの更新

完全にアンインストールするには、以下の手順を実行します。

1. Text Modeling の更新: Text Analytics オプションを完全にアンインストールしてから再インストールします。
2. クライアント拡張機能: Windows の「コントロール パネル」を使用して、IBM SPSS Analytic Server 用の IBM SPSS Modeler 15.0 クライアント拡張機能を除去します。
3. クライアントの更新: Windows の「コントロール パネル」を使用して、IBM SPSS Modeler Client 15.0 フィックスパック 2 を除去します。
4. フィックスパックを即時に再インストールする場合を除き、SPSS Modeler を完全にアンインストールしてください。詳しくは、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> で該当するインストール資料を参照してください。









Printed in Japan