

**IBM SPSS Analytic Server**  
**버전 1**

***IBM SPSS Modeler 15***  
**업데이트 및 확장 설치 지시사항**

**IBM**



---

## 목차

IBM SPSS Analytic Server용 IBM SPSS Modeler 업데이트 및 확장 설치 지시사항 . . . . . 1	설치 . . . . . 1
필수 소프트웨어 . . . . . 1	설치 제거 . . . . . 3



---

# IBM SPSS Analytic Server용 IBM SPSS Modeler 업데이트 및 확장 설치 지시사항

SPSS Modeler를 Analytic Server와 함께 사용할 수 있도록 하려면 SPSS Modeler 서버 설치 및 각 SPSS Modeler 클라이언트 설치에 일부 업데이트를 작성해야 합니다.

---

## 필수 소프트웨어

최소 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

### 서버 업데이트

#### 운영 체제

- IBM® SPSS® Modeler 15 Server와 동일한 요구사항. 세부사항은 해당 서버 설치 문서(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>)를 참조하십시오.

#### 소프트웨어

- IBM SPSS Modeler 15 Server

#### 구성

- 764MB의 사용 가능한 하드 디스크 공간(서버 업데이트)

### 클라이언트 업데이트

#### 운영 체제

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client와 동일한 요구사항. 세부사항은 해당 클라이언트 설치 문서 (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>)를 참조하십시오.

#### 소프트웨어

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client

#### 구성

- 764MB의 사용 가능한 하드 디스크 공간(클라이언트 업데이트)
- 4MB의 사용 가능한 하드 디스크 공간(확장)
- 10MB의 사용 가능한 하드 디스크 공간(텍스트 마이닝 업데이트)

---

## 설치

### 서버 업데이트

SPSS Modeler 서버 설치는 단일 Analytic Server 설치와 연관될 수 있습니다.

1. SPSS Modeler 서버 버전 15 수정팩 2를 설치하십시오.

- a. 설치 프로그램을 실행하십시오.
  - b. 화면에 표시되는 지시사항을 따르십시오.
2. Analytic Server 설치와 연관되도록 SPSS Modeler 서버를 구성하십시오.
- a. 기본 서버 설치 디렉토리의 config 서브디렉토리에 있는 options.cfg 파일을 편집하여 다음 행을 추가하십시오.
 

```
as_url, http://{AS_SERVER}:{PORT}/admin/{TENANT}
as_prompt_for_password, {Y|N}
```

**as\_url** Analytic Server의 URL이며, 여기에는 서버의 IP 주소, 포트 및 SPSS Modeler 서버 설치 멤버인 테넌트가 포함됩니다.

**as\_prompt\_for\_password**  
 SPSS Modeler 서버 사용자 및 비밀번호가 Analytic Server에서 사용되는 사용자 및 비밀번호와 동일한 경우 N을 지정하고 그렇지 않으면 Y를 지정하십시오.
  - b. SPSS Modeler 서버 서비스를 다시 시작하십시오.
3. [선택사항] Analytic Server 데이터 소스를 사용하여 스트림 내 R 모델을 스코어링하려는 경우 IBM SPSS Modeler - Essentials for R을 설치하십시오. 세부사항은 IBM SPSS Modeler - Essentials for R 설치 문서를 참조하십시오.

## 클라이언트 업데이트

SPSS Modeler 클라이언트 설치에 연관된 SPSS Modeler 서버 설치를 통해 Analytic Server에 연결됩니다.

참고: 관리자 권한으로 컴퓨터에 로그인되어 있어야 합니다.

1. SPSS Modeler 클라이언트 버전 15 수정팩 2를 설치하십시오.

### Windows XP

- a. 설치 프로그램 파일을 두 번 클릭하십시오.
- b. 화면에 표시되는 지시사항을 따르십시오.

### Windows Vista 또는 Windows 7

- a. 설치 프로그램 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 관리자로 실행을 선택하십시오.
- b. 화면에 표시되는 지시사항을 따르십시오.

2. SPSS Modeler 클라이언트에 Analytic Server에 대한 확장을 설치하십시오.

### Windows XP

- a. 설치 프로그램 파일을 두 번 클릭하십시오.
- b. 화면에 표시되는 지시사항을 따르십시오.

### Windows Vista 또는 Windows 7

- a. 설치 프로그램 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 관리자로 실행을 선택하십시오.
- b. 화면에 표시되는 지시사항을 따르십시오.

3. [선택사항] Analytic Server 데이터 소스를 사용하여 스트림 내 텍스트 모델을 스코어링하려는 경우 텍스트 마이닝에 대한 업데이트를 설치하십시오.
  - a. SPSS Modeler 설치 폴더의 \ext 서브폴더를 백업하십시오.
  - b. 압축 파일 아카이브에서 파일을 추출하십시오.
  - c. 추출된 파일을 SPSS Modeler 설치 폴더의 \ext 서브폴더에 복사하십시오.

---

## 설치 제거

### 서버 업데이트

Windows의 경우:

1. Windows 제어판을 사용하여 IBM SPSS Modeler Server 15.0 수정팩 2를 제거하십시오.
2. 즉시 수정팩을 재설치하지 않는 한, SPSS Modeler를 완전히 설치 제거하십시오. 세부사항은 해당 서버 설치 문서(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>)를 참조하십시오.

UNIX의 경우:

1. SPSS Modeler 설치 제거에 대해서는 해당 서버 설치 문서(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>)의 지시사항을 따르십시오.

### 클라이언트 업데이트

완전히 설치 제거하려면 다음을 수행하십시오.

1. 텍스트 모델링 업데이트: Text Analytics 옵션을 완전히 설치 제거한 후 재설치하십시오.
2. 클라이언트 확장: Windows 제어판을 사용하여 IBM SPSS Analytic Server용 IBM SPSS Modeler 15.0 클라이언트 확장을 제거하십시오.
3. 클라이언트 업데이트: Windows 제어판을 사용하여 IBM SPSS Modeler Client 15.0 수정팩 2를 제거하십시오.
4. 즉시 수정팩을 재설치하지 않는 한, SPSS Modeler를 완전히 설치 제거하십시오. 세부사항은 해당 설치 문서(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>)를 참조하십시오.

