

**IBM SPSS Modeler Entity
Analytics Unleashed のイン
ストール ガイド**

IBM

目次

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed のインストール	1
IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed	1
システム要件	1

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed のイ ンストール	1
IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed の削 除	2

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed のインストール

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM® SPSS® Modeler Entity Analytics Unleashed は、IBM DB2 データベースのレコードを分析するためにレコードおよび CPU の制限事項を削除することによって IBM SPSS Modeler Entity Analytics の機能を拡張する、別途ライセンスの必要なアップグレードです。

SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed は、SPSS Entity Analytics が既にインストールされているクライアントまたはサーバーにインストールする必要があります。SPSS Modeler を実行する Windows クライアント・システムまたは SPSS Modeler Server を実行するサーバー・システムとなります。

システム要件

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) の使用には、IBM SPSS Modeler Premium をインストールしておく必要があります。

他のシステム要件はありません。

注: EAU はバージョンに依存します。例えば、EAU 17 をインストールする場合は、SPSS Modeler Premium 17 をインストールしておく必要があります。

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed のインストール

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed をインストールするには、以下のステップを実行します。

はじめに

インストール・パッケージをダウンロードするか、インストール・ファイルをハード・ドライブにコピーします。

プロシージャ

1. SPSS Modeler がターゲット・マシンで実行していないことを確認します。
2. *root* (UNIX システム) として、または適切な管理者権限でログインします。
3. eAssembly をダウンロードした場合は、次の手順を行います。
 - ファイルをダブルクリックしてインストール・ファイルを適切な場所に解凍します。
 - インストール・ファイルが解凍された場所に移動します。

DVD からインストールする場合は次の手順を実行します。

- DVD をドライブに挿入し、そのドライブにアクセスできることを確認します。Solaris では、ボリューム・マネージャ (vold デーモン) が実行されている必要があります。
 - ディレクトリーを光学デバイスのマウント・ポイントに変更します。
4. *install.bin* ファイルまたは *install.exe* ファイルを実行します。UNIX システムの場合、インストール・スクリプトが *root* によって実行できることを確認します。スクリプトをコンソール・モードで実行するには、*-i console* オプションを使用します。

5. 表示された手順に従います。インストール ディレクトリを指定するようプロンプトが出されたら、SPSS Modeler または SPSS Modeler Server のインストール ディレクトリ (例: C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler[Server]) を使用します。別のディレクトリを指定した場合、IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed は機能しません。

次に、以下の処理を行います。

インストールが完了したら、インストール・ログ・ファイル (*modeler_install_directory/ext/bin/pasw.entityanalytics/eau_install.log* など) に適切なエントリーが記録されているかどうかを調べて、インストールが正常に完了したかどうかを確認します。

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed の削除

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed を削除するには、以下の手順を実行します。

1. *modeler_install_directory/Uninstall_EAU/* ディレクトリーに格納されている以下のアンインストール・ユーティリティーを実行します。
 - *Uninstall_EAU.exe* (Windows システム)
 - *Uninstall_EAU* (UNIX システム)



Printed in Japan