

***IBM SPSS Modeler***  
**설치 지시사항**  
**(권한 부여된 사용자 라이선스)**

**IBM**



---

## 목차

설치 지시사항 . . . . .	1	라이선스 보기 . . . . .	3
시스템 요구사항 . . . . .	1	설치 문제점 해결 . . . . .	4
인증 코드 . . . . .	1	설치 시 잘못된 디지털 서명 . . . . .	4
설치 . . . . .	1	IBM SPSS Statistics를 사용하여 작업할 수 있도록	
다운로드된 파일에서 설치 . . . . .	1	IBM SPSS Modeler 구성. . . . .	4
DVD에서 설치 . . . . .	2	데이터베이스 액세스. . . . .	5
설치 참고사항 . . . . .	2	수정팩 적용. . . . .	5
제품 라이선스 부여 . . . . .	2	설치 제거 . . . . .	6
라이선스 인증 마법사 사용 . . . . .	3	IBM SPSS Modeler 업데이트, 수정 및 갱신 . . . . .	6
임시 라이선스 활성화 . . . . .	3		



---

## 설치 지시사항

다음 지시사항은 권한 부여된 사용자 라이선스 라이선스 유형을 사용하여 IBM® SPSS® Modeler 17.1 버전을 설치하기 위한 지시사항입니다. 이 문서는 데스크탑 컴퓨터에 설치하는 사용자용입니다.

---

## 시스템 요구사항

IBM SPSS Modeler에 대한 시스템 요구사항을 보려면 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html>로 이동하십시오.

## 인증 코드

인증 코드도 필요합니다. 어떤 경우에는 여러 개의 코드가 있을 수 있습니다. 이 모두가 필요합니다.

인증 코드 얻기 위해 별도의 지시사항을 받아야 합니다. 인증 코드를 찾을 수 없으면 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>을 방문하여 고객 서비스에 문의하십시오.

---

## 설치

**중요사항:** 설치하려면 관리자 권한으로 컴퓨터에 로그인되어 있어야 합니다.

### 다운로드된 파일에서 설치

#### Windows XP

1. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 컴퓨터의 어떤 위치에 파일의 압축을 풉니다.
2. Windows 탐색기를 사용하여 압축을 푼 파일의 위치를 찾아가서 *setup.exe*를 두 번 클릭합니다.
3. 화면에 나타나는 지시를 따르십시오. 특별한 지시사항은 2 페이지의 『설치 참고사항』의 내용을 참조하십시오.

#### Windows Vista 이상

관리자로서 설치 프로그램을 실행해야 합니다.

1. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 컴퓨터의 어떤 위치에 모든 파일의 압축을 풉니다.
2. Windows 탐색기를 사용하여 파일의 압축을 푼 위치를 찾습니다.
3. *setup.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **관리자로 실행**을 선택합니다.
4. 화면에 나타나는 지시를 따르십시오. 특별한 지시사항은 2 페이지의 『설치 참고사항』의 내용을 참조하십시오.

## DVD에서 설치

### Windows XP

1. DVD를 DVD 드라이브에 삽입합니다. 자동실행 기능으로 메뉴가 나타납니다.
2. 자동실행 메뉴에서 설치할 항목을 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시사항은 『설치 참고사항』의 내용을 참조하십시오.

### Windows Vista 이상

관리자로 자동실행을 실행해야 합니다.

1. DVD를 DVD 드라이브에 삽입할 때 자동으로 나타난 자동실행 창을 닫습니다.
2. Windows 탐색기를 사용하여 DVD 드라이브를 찾습니다.
3. DVD의 루트에서 *setup.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다.
4. 자동실행 메뉴에서 설치할 항목을 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시사항은 『설치 참고사항』의 내용을 참조하십시오.

## 설치 참고사항

이 섹션에는 이 설치에 대한 특별한 지시사항이 들어 있습니다.

**라이선스 유형.** 권한 부여된 사용자 라이선스를 선택해야 합니다.

이전 버전의 **IBM SPSS Modeler**. 설치 시에 이전 IBM SPSS Modeler 설치를 자동으로 덮어쓰지 않습니다. Windows 제어판을 사용하여 이전 버전을 설치 제거해야 합니다.

---

## 제품 라이선스 부여

설치의 주요 부분이 완료된 후에 확인 단추를 클릭하여 라이선스 인증 마법사를 실행합니다. 라이선스 인증 마법사를 사용하여 IBM SPSS Modeler에 대한 라이선스를 얻을 수 있습니다.

지금 라이선스를 얻지 않는 경우, IBM SPSS Modeler를 임시 사용 기간 동안 사용하도록 활성화할 수 있습니다. 모든 옵션이 사용으로 설정됩니다. 임시 사용 기간이 완료되면(임시 사용 기간은 제품을 처음 사용할 때 시작) IBM SPSS Modeler가 더 이상 실행되지 않습니다. 따라서 가능한 한 빨리 라이선스를 얻는 것이 권장됩니다. IBM SPSS Modeler를 사용하려면 라이선스를 얻거나 임시 라이선스를 활성화해야 합니다.

**참고:** 라이선스는 사용자의 컴퓨터 하드웨어 에 잠금 코드로 연결됩니다. 사용자의 컴퓨터 또는 해당 하드웨어를 바꾸는 경우, 새 잠금 코드가 필요하고 권한 부여 프로세스를 다시 거쳐야 합니다. 컴퓨터를 다시 이미징하는 경우에도 마찬가지입니다. 라이선스 계약에 지정되어 있는 허용 가능한 권한 부여 수를 초과했다는 것을 알았으면 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>로 이동하여 Client Care 팀에게 지원을 요청하십시오.

**중요사항:** 시간을 변경하면 라이선스에 영향을 미칩니다. 시스템 시간을 변경한 후 제품을 실행할 수 없다면 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>을 방문하여 Client Care 팀에 지원을 요청하십시오.

## 라이선스 인증 마법사 사용

참고: Windows Vista 이상을 실행하는 경우, 관리자 신임 정보를 요구하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 올바른 신임 정보가 없으면 라이선스 인증 마법사를 실행하지 못할 수 있습니다.

1. 설치하는 동안 라이선스 인증 마법사를 실행하지 않았거나 라이선스를 얻기 전에 라이선스 인증 마법사를 취소한 경우, 마법사를 실행하려면 IBM SPSS Modeler의 Windows 시작 메뉴 프로그램 그룹에서 라이선스 인증 마법사를 선택합니다. Windows Vista 이상에서는 관리자로 실행해야 합니다. 라이선스 인증 마법사 바로 가기를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다.
2. 프롬프트가 표시되면 지금 제품 라이선스 얻기를 선택합니다. 임시 라이선스를 대신 활성화하려는 경우 『임시 라이선스 활성화』의 내용을 참조하십시오.
3. 프롬프트가 표시되면 하나 이상의 인증 코드를 입력합니다.

인증 코드 얻기 위해 별도의 지시사항을 받아야 합니다. 인증 코드를 찾을 수 없으면 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>을 방문하여 고객 서비스에 문의하십시오.

라이선스 인증 마법사는 인터넷을 통해 IBM Corp.에 인증 코드를 전송하고 해당 라이선스를 자동으로 가져옵니다. 컴퓨터가 프록시 뒤에 있는 경우 프록시 설정 구성을 클릭하고 적절한 설정을 입력합니다.

인증 프로세스가 실패하는 경우 이메일 메시지를 보낼지에 대한 프롬프트가 표시됩니다. 데스크탑 이메일 프로그램을 통해 이메일 메시지를 전송할지, 웹 기반 이메일 애플리케이션을 통해 전송할지 선택합니다.

- 데스크탑 옵션을 선택하는 경우 적절한 정보를 가진 새 메시지가 자동으로 작성됩니다.
- 웹 기반 옵션을 선택하는 경우 먼저 웹 기반 이메일 프로그램에서 새 메시지를 작성해야 합니다. 그런 다음 라이선스 인증 마법사에서 메시지 텍스트를 복사하여 이메일 애플리케이션에 붙여넣습니다.

이메일 메시지를 발송하고 라이선스 인증 마법사의 프롬프트에 응답하십시오. 이메일 메시지는 거의 즉시 처리됩니다. 라이선스 코드 입력을 클릭하고, 수신한 라이선스 코드를 입력할 수 있습니다. 라이선스 인증 마법사를 이미 닫은 경우 마법사를 다시 시작하고 지금 제품 라이선스 얻기를 선택합니다. 코드 입력 패널에서 사용자가 수신한 라이선스를 추가하고 다음을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

## 임시 라이선스 활성화

정식 라이선스를 설치하는 대신 임시 라이선스를 활성화할 수 있습니다.

1. 라이선스 인증 마법사를 실행합니다.
2. 메시지가 나타나면 임시 라이선스 활성화를 선택합니다.
3. 다음 화면에서 찾아보기 단추를 클릭하여 제품 설치 디렉토리의 임시 라이선스 파일을 찾습니다(일반적으로 *temp.txt*).

## 라이선스 보기

라이선스 인증 마법사를 다시 실행하여 라이선스를 볼 수 있습니다. 첫 번째 패널에 라이선스 정보가 표시됩니다. 마쳤으면 취소를 클릭하고, 취소할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 예를 클릭합니다.

---

## 설치 문제점 해결

### 설치 시 잘못된 디지털 서명

IBM SPSS Modeler 제품은 디지털 서명에 IBM이 발급한 인증을 사용합니다. 특정 상황에서 SPSS Modeler 제품을 설치하려 할 때 다음 오류가 나타날 수 있습니다.

Error 1330. A file that is required cannot be installed because the cabinet file filename has an invalid digital signature...

### 모든 Windows 사용자

인터넷이 연결되어 있지 않고 올바른 인증이 설치되지 않은 시스템에 SPSS Modeler 제품을 설치하려고 할 경우 이 메시지가 나타납니다. 이 문제를 수정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 확인을 클릭하여 메시지를 확인합니다.
2. 취소를 클릭하면 설치 프로그램에서 나갑니다.
3. 설치할 머신에 인터넷 연결이 없으면 인터넷이 연결된 머신에서 다음 단계를 수행하고, 설치할 머신에 *.cer* 파일을 복사합니다.
4. <http://www.verisign.com/support/roots.html>에서 아래로 스크롤하여 **VeriSign Class 3 Primary CA - G5** 루트 인증 기관(CA)을 찾습니다. 이 루트 CA를 다운로드해서 *.cer* 파일로 저장합니다.
5. *.cer* 파일을 두 번 클릭합니다.
6. 일반 탭에서 인증서 설치를 클릭합니다.
7. 인증서 가져오기 마법사의 지시사항에 따라 기본 옵션을 선택하고 마침을 클릭하여 종료합니다.
8. 설치를 다시 시도합니다.

---

## IBM SPSS Statistics를 사용하여 작업할 수 있도록 IBM SPSS Modeler 구성

IBM SPSS Modeler가 통계 변환, 통계 모델 및 통계 출력 노드를 사용할 수 있게 하려면 스트림이 실행되는 컴퓨터에 IBM SPSS Statistics의 사본이 설치되고 라이선스가 부여되어 있어야 합니다.

로컬(독립형) 모드에서 IBM SPSS Modeler를 실행 중인 경우 IBM SPSS Statistics의 라이선스 부여된 사본이 로컬 컴퓨터에 있어야 합니다.

이 SPSS Modeler 클라이언트 사본의 설치를 마쳤으면 IBM SPSS Statistics를 사용하여 작업할 수 있도록 구성도 해야 합니다. 기본 클라이언트 메뉴에서 다음을 선택합니다.

도구 > 옵션 > 헬퍼 애플리케이션

그리고 IBM SPSS Statistics 탭에서 사용하려는 로컬 IBM SPSS Statistics 설치 위치를 지정합니다. 자세한 정보는 >소스 프로세스 및 출력 노드 안내서 또는 헬퍼 애플리케이션의 온라인 도움말을 참조하십시오.



또한 원격 IBM SPSS Modeler Server에 대해 분산 모드에서 실행 중인 경우에는 IBM SPSS Modeler Server 호스트에서 유틸리티를 실행하여 *statistics.ini* 파일을 작성하여 IBM SPSS Statistics에 IBM SPSS Modeler Server의 설치 경로를 표시해야 합니다. 이를 수행하려면 명령 프롬프트에서 IBM SPSS Modeler Server bin 디렉토리로 변경한 후 Windows의 경우 다음을 실행하십시오.

```
statisticsutility -location=<statistics_installation_path>/
```

UNIX의 경우 다음을 실행하십시오.

```
./statisticsutility -location=<statistics_installation_path>/bin
```

로컬 시스템에 IBM SPSS Statistics의 라이선스 부여된 사본이 없는 경우에는 여전히 IBM SPSS Statistics 서버에 대해 통계 파일 노드를 실행할 수 있지만 다른 IBM SPSS Statistics 노드를 실행하면 오류 메시지가 표시됩니다.

---

## 데이터베이스 액세스

데이터베이스를 읽거나 데이터베이스에 쓰려면 필요에 따라 읽기 또는 쓰기 권한을 가지고 관련 데이터베이스에 대해 ODBC 데이터 소스가 설치 및 구성되어 있어야 합니다. IBM SPSS Data Access Pack에는 이 용도로 사용할 수 있는 ODBC 드라이버 세트가 포함되어 있으며 이 드라이버는 IBM SPSS Data Access Pack DVD에서 또는 다운로드 사이트로부터 얻을 수 있습니다. ODBC 데이터 소스에 대한 작성 및 설정에 관한 문의사항이 있으면 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

### 지원되는 ODBC 드라이버

IBM SPSS Modeler 17.1와 함께 사용하기 위해 지원되고 테스트되는 데이터베이스 및 ODBC 드라이버에 대한 최신 정보는 회사 지원 사이트(<http://www.ibm.com/support>)에서 제품 호환성 교차표를 참조하십시오.

### 드라이버 설치 위치

**참고:** 처리가 발생할 수 있는 각각의 컴퓨터에 ODBC 드라이버가 설치 및 구성되어 있어야 합니다.

- 로컬(독립형) 모드에서 IBM SPSS Modeler를 실행 중인 경우에는 로컬 컴퓨터에 드라이버가 설치되어야 합니다.
- 원격 IBM SPSS Modeler Server에 대해 분산 모드에서 IBM SPSS Modeler를 실행 중인 경우에는 IBM SPSS Modeler Server가 설치되는 컴퓨터에 ODBC 드라이버가 설치되어야 합니다.
- IBM SPSS Modeler와 IBM SPSS Modeler Server 모두에서 동일한 소스에 액세스해야 하는 경우에는 두 컴퓨터 모두에 ODBC 드라이버가 설치되어야 합니다.
- 터미널 서비스를 통해 IBM SPSS Modeler를 실행 중인 경우에는 IBM SPSS Modeler를 설치한 터미널 서비스 서버에 ODBC 드라이버가 설치되어야 합니다.

---

## 수정팩 적용

문제 없는 작동을 보장하기 위해, 제품을 최신 수정팩 레벨로 유지하십시오. 수정팩 지시사항에 설명된 대로 필요한 설치 전 작업 및 설치 후 작업을 모두 완료하십시오.

---

## 설치 제거

IBM SPSS Modeler를 완전히 설치 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Windows 제어판을 사용하여 IBM SPSS Modeler를 제거합니다.

---

## IBM SPSS Modeler 업데이트, 수정 및 갱신

추가 옵션을 구매하거나 라이선스를 갱신하는 경우, 새 인증 코드를 수신하게 됩니다. 인증 코드 사용에 대한 지시사항은 2 페이지의 『제품 라이선스 부여』의 내용을 참조하십시오.



