

IBM SPSS Statistics for Windows のインストール手順 (サイト ライセンス)

以下に示すのは、サイト ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 20 のインストール手順です。この文書は、デスクトップ コンピュータに SPSS Statistics をインストールしているエンド ユーザーを対象にしています。サイト管理者の方は、『Site License Administrators Guide』を参照して、インストールをエンド ユーザーに配布する方法を確認してください。

インストールの実行中、次の情報の入力が必要になります。次の情報がわからない場合は、サイト管理者に連絡してください。

名前(N):
会社名:
認証コード:

IBM SPSS Statistics のシステム動作環境

IBM® SPSS® Statistics でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

オペレーティング システム

- Microsoft Windows XP (32 ビット版)、Windows Vista (32 ビット版および 64 ビット版) または Windows 7 (32 ビット版および 64 ビット版)。

その他の要件については、リリース ノートを参照してください。リリース ノートは次のリンクから入手できます。

<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>.

布置

- 1 GHz 以上の Intel または AMD プロセッサ。
- 1 GB 以上の RAM。
- 800 メガバイト (MB) のハード ディスク空き領域。複数のヘルプ言語をインストールする場合、各追加言語につき 60 ~ 170 MB のディスク領域が必要です。
- インストール メディアを使用する場合は、DVD/CD ドライブ。
- DVD/CD ドライブ。
- XGA (1024x768) または高解像度のモニター。
- IBM® SPSS® Statistics サーバー接続用に、TCP/IP ネットワーク プロトコルが動作するネットワーク アダプタ。

認証コード

認証コードも必要になります。管理者から認証コードを受け取っておく必要があります。この認証コードにより、コア システムおよび購入した SPSS Statistics アドオン モジュールのライセンスが有効になります。認証コードが見つからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。コードが複数ある場合もあります。この場合、すべてのコードが必要になります。

注：SPSS Statistics は、サイト ライセンス を使用して Windows ターミナル サービスまたは Citrix 経由でリモートに実行できません。

IBM SPSS Statistics のインストール

管理者からインストール ディスクを提供してもらるか、インストール先のネットワークの場所を教える必要があります。IBM® SPSS® Statistics のインストール方法がわからない場合は、管理者に相談してください。

注：SPSS Statistics をインストールするには、管理者権限のあるアカウントでコンピュータにログオンする必要があります。

複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。

ダウンロードされたファイルからのインストール

Windows XP

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、すべてのファイルをコンピュータ内の場所に解凍します。
- ▶ Windows Explorer を使用して、ファイルを回答した場所に移動し、setup.exe をダブルクリックします。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

Windows Vista または Windows 7

管理者権限でインストーラを実行する必要があります。

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、すべてのファイルをコンピュータ内の場所に解凍します。
- ▶ Windows Explorer を使用して、ファイルを回答した場所に移動します。
- ▶ setup.exe を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

DVD/CD からのインストール

Windows XP

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入します。AutoPlay 機能によりメニューが表示されます。
- ▶ [AutoPlay] メニューの [IBM SPSS Statistics のインストール] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

Windows Vista または Windows 7

管理者権限で [AutoPlay] を実行する必要があります。

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入すると、自動的に表示された [AutoPlay] ウィンドウを閉じます。
- ▶ Windows エクスプローラで、DVD/CD ドライブを参照します。
- ▶ Windows サブフォルダの setup.exe を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。
- ▶ [AutoPlay] メニューの [IBM SPSS Statistics のインストール] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

ネットワーク上のフォルダからのインストール

- ▶ Windows Explorer を使用して、管理者から指定された setup.exe ファイルの場所を参照します。
- ▶ コンピュータが Windows Vista または 7 を実行している場合、setup.exe を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。そうでない場合は、ファイルをダブルクリックします。

- ▶ [AutoPlay] メニューの [IBM SPSS Statistics のインストール] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

ライセンスの種類。[サイト ライセンス] を選択してください。

ヘルプの言語: IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できます。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。Windows のコントロール パネルでインストールの変更を選択し、追加言語を後でインストールすることもできます。

製品のライセンス

製品本体部分のインストールの完了後、[OK] をクリックするとライセンス認証ウィザードが起動します。ライセンス認証ウィザードでは、IBM® SPSS® Statistics のライセンスを取得できます。

今すぐライセンスを取得しない場合、一時的なトライアル ライセンスとなり、トライアル期間にわたり IBM® SPSS® Statistics の場合、すべてのアドオン モジュールは有効になります。IBM® SPSS® Statistics Developer の場合、コア システムだけが有効になります。-トライアル期間 (製品を最初に使用したときから開始) が終了すると、-SPSS Statistics は動作しなくなります。そのため、できるだけ早くライセンスを取得することをお勧めします。ライセンスを取得するか、一時的なトライアル ライセンスを有効にしないと、SPSS Statistics を使用することはできません。

注： ライセンスは、お使いのコンピュータのロック コード付きハードウェアに関連付けられます。自分のコンピュータまたはそのハードウェアを交換すると、新しいロック コードが与えられるため、認証プロセスをもう一度行う必要があります。ライセンス契約で指定した認証許容数を越えたことがわかった場合、管理者に連絡してください。

警告:ライセンスは時刻の変更を感知します。システムの日付や時刻を変更した後に製品を実行できなくなった場合、管理者に連絡してください。

ライセンス認証ウィザードの使用

注： Windows Vista を使用している場合、管理者の証明書の入力を促される可能性があります。正しい証明書がないと、ライセンス認証ウィザードを実行できません。

- ▶ インストール時にライセンス認証ウィザードを起動しない場合、またはライセンス取得前にライセンス認証ウィザードをキャンセルする場合、Windows の [スタート] メニューの IBM® SPSS® Statistics のプログラム グループの [ライセンス認証ウィザード] を選択して起動できます。Windows Vista または 7 では、管理者としてインストーラ

を実行する必要があります。[ライセンス認証ウィザード] ショートカットを右クリックして [管理者として実行] を選択します。

- ▶ ライセンス認証ウィザードが立ち上がったら、[すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。代わりにトライアル ライセンスを有効にする場合は、「[トライアル ライセンスを有効にする](#)」(p. 5) を参照してください。
- ▶ プロンプトが表示されたら、1 つまたは複数の認証コードを入力します。管理者から認証コードを受け取っておく必要があります。

ライセンス認証ウィザードから、認証コードが IBM Corp. にインターネット経由で送信され、ライセンスを自動的に取得します。プロキシを設定している場合は、[プロキシを設定] をクリックし、適切な設定を入力してください。

認証プロセスが失敗すると、電子メールの送信を指示するダイアログ ボックスが表示されます。そして、デスクトップの電子メール プログラムを使って電子メールを送信するか Web ベースの電子メール アプリケーションを介して電子メールを送信するか選択します。

- デスクトップを選択した場合、適切な情報で新しいメッセージが自動的に作成されます。
- Web ベースのアプリケーションを選択した場合、まず Web ベースの電子メール プログラムで新しいメッセージを作成する必要があります。ライセンス認証ウィザードからメッセージ テキストをコピーし、電子メール アプリケーションに貼り付けます。

電子メール メッセージを送信すると、ライセンス認証ウィザードの確認メッセージが表示されます。電子メールは、即座に処理されます。[ライセンス コードを入力] をクリックして、受信したライセンス コードを入力します。すでにライセンス認証ウィザードを閉じている場合、ウィザードを再起動して [今すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。[コードを入力] パネルで、受け取ったライセンス コードを入力し、[次へ] をクリックしてプロセスを完了します。

トライアル ライセンスを有効にする

通常のリソースをインストールする代わりに、トライアル ライセンスを有効にすることができます。

- ▶ ライセンス認証ウィザードを起動します。
- ▶ 確認メッセージが表示されたら、[一時的なトライアル ライセンスを有効にする] を選択します。
- ▶ 次の画面で参照ボタンをクリックして、製品のインストール ディレクトリにあるトライアル ライセンス ファイル (通常は temp.txt) を指定します。

ライセンスの表示

ライセンスは、ライセンス認証ウィザードをもう一度起動することによって表示できます。最初のパネルには、ライセンス情報が表示されます。終了したら [キャンセル] をクリックし、確認のメッセージが表示されたら [はい] をクリックしてください。

注： コマンド シンタックスを使用して SHOW LICENSE コマンドを実行し、ライセンスを表示することもできます。

IBM SPSS Statistics のアンインストール

IBM® SPSS® Statistics を完全にアンインストールするには、次の手順を実行します。

- ▶ Windows のコントロール パネルで、SPSS Statistics を削除します。
- ▶ 次のフォルダを削除します。
 - **Windows XP** :C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_20
 - **Windows Vista および 7**: C:\Users\<user>\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_20

IBM SPSS Statistics のアップデート、変更、更新

追加のアドオン モジュールを購入した場合、またはライセンスを更新した場合、新しい認証コードを受け取ります。認証コードの使用に関する詳細は、「製品のライセンス」(p. 4) を参照してください。