

IBM SPSS Statistics for Windows 축약된 설치 지침(네트워크 사용권)

다음 지침은 네트워크 사용권을(를) 사용하여 IBM® SPSS® Statistics 버전 20을(를) 설치하기 위한 것입니다.

설치하는 동안 다음 정보를 묻는 메시지가 나타납니다. 다음 정보가 없을 경우 사이트 관리자에게 문의하십시오.

이름:

소속:

사용권 관리자 서버 이름 또는 IP 주소:

IBM SPSS Statistics 설치

관리자로부터 설치 디스크나 설치할 네트워크 위치를 받았을 것입니다. IBM® SPSS® Statistics 설치 방법을 잘 모를 경우 관리자에게 문의하십시오.

참고: SPSS Statistics을(를) 설치하려면 관리자 권한을 사용하여 컴퓨터에 로그인해야 합니다.

다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드

새 버전을 설치하기 전에 IBM® SPSS® Statistics의 이전 버전을 삭제할 필요가 없습니다. 동일한 시스템에 여러 개의 버전을 설치하여 실행할 수 있습니다. 하지만 이전 버전이 설치되어 있는 디렉토리에 새 버전을 설치하지 마십시오.

IBM SPSS Statistics Developer 참고 사항

IBM® SPSS® Statistics Developer을(를) 설치하는 경우 독립형으로 제품을 실행할 수 있습니다. R Essentials 및 Python Essentials를 설치하여 R 및 Python을 개발할 수도 있습니다.

다운로드한 파일로 설치

Windows XP

- ▶ 다운로드한 파일을 두 번 클릭한 다음 컴퓨터의 위치에 파일을 추출합니다.
- ▶ Windows 탐색기를 사용하여 추출한 파일의 위치를 찾아가서 setup.exe를 두 번 클릭합니다.
- ▶ 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

Windows Vista 또는 Windows 7

관리자로 설치 파일을 실행해야 합니다.

- ▶ 다운로드한 파일을 두 번 클릭한 다음 컴퓨터의 위치에 모든 파일을 추출합니다.
- ▶ Windows 탐색기를 사용하여 추출한 파일 위치를 찾아냅니다.
- ▶ setup.exe를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다.
- ▶ 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

DVD/CD에서 설치

Windows XP

- ▶ DVD/CD을(를) DVD/CD 드라이브에 삽입합니다. 자동실행 기능으로 메뉴가 나타납니다.
- ▶ 자동실행 메뉴에서 IBM SPSS Statistics 설치를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

Windows Vista 또는 Windows 7

관리자로 자동실행을 실행해야 합니다.

- ▶ DVD/CD을(를) DVD/CD 드라이브에 삽입할 때 자동으로 나타난 자동실행 창을 닫습니다.
- ▶ Windows 탐색기를 사용하여 DVD/CD 드라이브를 찾습니다.
- ▶ Windows 하위 폴더에서 setup.exe를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다.
- ▶ 자동실행 메뉴에서 IBM SPSS Statistics 설치를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

네트워크 위치에서 설치

- ▶ Windows Explorer를 사용하여, 관리자가 setup.exe 파일을 제공한 위치를 찾습니다.
- ▶ 컴퓨터에 Windows Vista 또는 7을 실행하는 경우 setup.exe를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다. 또는 파일을 두 번 누릅니다.
- ▶ 자동실행 메뉴에서 IBM SPSS Statistics 설치를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

설치 시 주의 사항

이 섹션에는 설치에 대한 자세한 설명이 들어 있습니다.

사용권 유형. 네트워크(동시) 사용권을(를) 선택해야 합니다.

도움말 언어. IBM® SPSS® Statistics은(는) 사용자 인터페이스 언어를 변경하는 기능을 제공합니다. 도움말 언어가 항상 사용자 인터페이스 언어와 일치하도록 하려면 사용할 언어를 선택합니다. 다른 언어로 된 도움말도 설치하는 경우 각 언어마다 60~70MB의 디스크 공간이 더 필요합니다. Windows 제어판에서 설치를 변경하도록 선택하여 추가 언어를 나중에 설치할 수도 있습니다.

사용권 관리자 서버의 이름 또는 IP 주소. 네트워크 사용권 관리자가 실행되는 서버의 IP 주소 또는 이름입니다. 주소나 이름이 여러 개 있을 경우 콜론으로 구분합니다(예: server1:server2:server3). 이 정보가 없을 경우 관리자에게 문의하십시오.