

IBM SPSS Statistics for Windows 安裝指示（網路授權）

下列指示適用於使用 網路授權 安裝 IBM® SPSS® Statistics 版本 20。本文件適用於將 SPSS Statistics 安裝於桌上型電腦的一般使用者。若您是網站管理員，請參閱《網站授權管理員指南》，以取得設定網路授權並將產品分配給一般使用者的相關資訊。

安裝時，系統會提示您下列資訊。如果您沒有下列資訊，請聯絡您的網站管理員。

名稱：

組織：

授權管理員伺服器名稱或 IP 位址：

IBM SPSS Statistics 的系統需求

IBM® SPSS® Statistics 的最小軟硬體需求如下：

作業系統

- Microsoft Windows XP (32 位元版)、Windows Vista (32 和 64 位元版) 或 Windows 7 (32 位元和 64 位元版)。

如需任何其他需求，請參閱「版本說明」。您可以在下列網址找到「版本說明」連結，網址為：<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>。

組態 (G)

- Intel 或 AMD 處理器，執行速度為 1 GHz 或以上。
- 1 GB 或以上的 RAM。
- 800 MB 可用硬碟空間。若您安裝一種以上的輔助說明語言，則額外的每種語言各需要 60-70 MB 的磁碟空間。
- 如果使用實體安裝媒體，則需要 DVD/CD 光碟機。
- DVD/CD 磁碟機。
- XGA (1024x768) 或更高解析度的螢幕。
- 如需與 IBM® SPSS® Statistics Server 連線，則網路卡需執行 TCP/IP 網路通訊協定。

安裝 IBM SPSS Statistics

您的系統管理員可能提供安裝光碟或確認用來安裝的網路位置。若您不知道如何安裝 IBM® SPSS® Statistics，請諮詢您的系統管理員。

注意：若要安裝 SPSS Statistics，您必須以管理員權限登入您的電腦。

執行多重版本並從舊版本升級

您不必先解除安裝舊版 IBM® SPSS® Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多重版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM® SPSS® Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。您也可以安裝 R Essentials 及 Python Essentials，以 R 及 Python 進行開發。

從下載檔案安裝

Windows XP

- ▶ 連接兩下您下載的檔案，並將檔案解壓縮到電腦上的某個位置。
- ▶ 使用 Windows Explorer，瀏覽至您解壓縮檔案的位置，並連接兩下 setup.exe。
- ▶ 遵循畫面上出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

Windows Vista 或 Windows 7

您必須以管理員身份執行安裝程式：

- ▶ 連接兩下您下載的檔案，並將所有檔案解壓縮到電腦上的某個位置。
- ▶ 使用 Windows Explorer，瀏覽至您解壓縮檔案所在的位置。
- ▶ 在 setup.exe 上按一下滑鼠右鍵，選擇「以管理員身份執行」。
- ▶ 遵循畫面上出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

從 DVD/CD 安裝

Windows XP

- ▶ 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。AutoPlay 功能會顯示一個功能表。
- ▶ 在 AutoPlay 功能表上按一下 **安裝 IBM SPSS Statistics**，再遵循畫面出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

Windows Vista 或 Windows 7

您必須以管理員身份執行 AutoPlay：

- ▶ 當您將 DVD/CD 插入 DVD/CD 光碟機時，請關閉自動顯示的 AutoPlay 視窗。
- ▶ 使用 Windows 檔案總管瀏覽至 DVD/CD 光碟機。
- ▶ 以滑鼠右鍵按一下 Windows 子資料夾中的 setup.exe，然後選擇「以系統管理員的身分執行」。

- ▶ 在 AutoPlay 功能表上按一下 **安裝 IBM SPSS Statistics**，再遵循畫面出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

從網路位置安裝

- ▶ 使用 Windows Explorer，瀏覽至管理員為 setup.exe 檔案所提供的位置。
- ▶ 如果電腦執行的是 Windows Vista 或 7，在 setup.exe 按一下滑鼠右鍵，然後選擇「以管理員身份執行」。否則，在該檔案連按兩下。
- ▶ 在 AutoPlay 功能表上按一下 **安裝 IBM SPSS Statistics**，再遵循畫面出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

安裝注意事項

本節包含此安裝的特殊指示。

授權類型。 請務必選擇 **網路 (並行) 授權**。

輔助說明語言。 IBM® SPSS® Statistics 可變更使用者介面語言。若您要讓輔助說明語言永遠與使用者介面語言相符，請選取您可能會用到的語言。安裝其他語言的輔助說明會增加磁碟空間需求，每種語言各需 60–70 MB。您之後可以在 Windows 的「控制台」中選擇變更安裝來安裝其他種語言。

授權管理員伺服器名稱或 IP 位址。 這是執行網路授權管理員的伺服器 IP 位址或名稱。若您有多個位址或名稱，請使用冒號分隔 (例如，server1:server2:server3)。若您沒有此項資訊，請聯絡您的管理員。

簽出/入 Commuter 授權

網路授權通常需要您連接網路以執行 IBM® SPSS® Statistics。如果管理員已啟用轉換授權，您可在未連接網路時，簽出轉換授權來使用網路授權。例如，您可能會想在搭乘火車時，在沒有網路連接的情況下執行 SPSS Statistics。您可在網路中斷連線前，直到搭上火車的有限時間內簽出轉換授權。您需要在過期之前重新連接網路並簽回授權。否則 SPSS Statistics 會停止運作。

網路授權是由管理員啟用及設定。如果希望使用此功能，但無法使用，請諮詢您的管理員。

重要! 即使您因為重新連接網路所以可以執行 SPSS Statistics，還是務必要簽回授權。這樣其他使用者才能利用轉換授權。

簽出授權

- ▶ 在 Windows 「開始」功能表的 SPSS Statistics 程式集中選擇「**轉換授權**」。
- ▶ 選取要簽出的授權。
- ▶ 在「期間」方塊中，輸入您要簽出授權的天數。您的管理員會設定限制。

- ▶ 按一下簽出。

Commuter 授權會在期間指定的天數後過期。您也可以隨時手動簽回授權。

簽入授權

- ▶ 在 Windows 「開始」功能表的 SPSS Statistics 程式集中選擇「轉換授權」。
- ▶ 選取您要簽入的授權。您簽出的授權會以核取標記表示。
- ▶ 按一下簽入。

解除安裝 IBM SPSS Statistics

若要徹底解除安裝 IBM® SPSS® Statistics:

- ▶ 使用 Windows 控制台移除 SPSS Statistics。
- ▶ 刪除下列資料夾：
 - **Windows XP.** C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_20
 - **Windows Vista and 7.** C:\Users\\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_20