

**IBM SPSS Statistics
22 版**

**Windows 安裝指示（並行授
權）**

IBM

目錄

安裝指示.	1	從下載檔案安裝	1
系統需求.	1	從DVD/CD安裝	1
安裝	1	安裝注意事項	2
執行多個版本並從舊版升級.	1	移出/移入轉換授權	2
IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項	1	解除安裝.	3

安裝指示

下列指示適用於使用授權類型 並行授權 安裝 IBM® SPSS® Statistics 22 版。本文件適用於將產品安裝於桌上型電腦的最終使用者。

系統需求

若要檢視 IBM SPSS Statistics 的系統需求，請跳至 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/requirements.html>。

安裝

重要： 若要安裝，您必須以管理者專用權登入您的電腦。

執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多個版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。如果您接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則具備開發 Python 的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 來開發 R。它可以從 <http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral> 的 SPSS 社群取得。

從下載檔案安裝

Windows XP

1. 連按兩下您下載的檔案，並將檔案解壓縮到電腦上的某個位置。
2. 使用 Windows Explorer，瀏覽至您解壓縮檔案的位置，並連按兩下 *setup.exe*。
3. 遵循畫面上出現的指示。請參閱第 2 頁的『安裝注意事項』以取得任何特殊指示。

Windows Vista 或 Windows 7

您必須以管理員身分執行安裝程式：

1. 連按兩下您下載的檔案，並將所有檔案解壓縮到電腦上的某個位置。
2. 使用 Windows Explorer，瀏覽至您解壓縮檔案所在的位置。
3. 在 *setup.exe* 上按一下滑鼠右鍵，選擇「以管理員身分執行」。
4. 遵循畫面上出現的指示。請參閱第 2 頁的『安裝注意事項』以取得任何特殊指示。

從DVD/CD安裝

Windows XP

1. 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。AutoPlay 功能會顯示一個功能表。
2. 在 AutoPlay 功能表上按一下要安裝的項目，再遵循畫面上出現的指示。請參閱第 2 頁的『安裝注意事項』，以取得任何特殊指示。

Windows Vista 或 Windows 7

您必須以管理員身分執行 AutoPlay：

1. 當您將 DVD/CD 插入 DVD/CD 光碟機時，請關閉自動顯示的 AutoPlay 視窗。
2. 使用 Windows 檔案總管瀏覽至 DVD/CD 光碟機。
3. 以滑鼠右鍵按一下 Windows 子資料夾中的 *setup.exe*，然後選擇「以系統管理員的身分執行」。
4. 在 AutoPlay 功能表上按一下要安裝的項目，再遵循畫面上出現的指示。請參閱『安裝注意事項』，以取得任何特殊指示。

安裝注意事項

本節包含此安裝的特殊指示。

授權類型。 請務必選擇 並行授權。

說明語言。 IBM SPSS Statistics 提供變更使用者介面語言的功能。若您要讓說明語言一律與使用者介面語言相符，請選取您可能會用到的語言。安裝其他語言的說明會增加磁碟空間需求，每種語言各需 60-70 MB。您之後可以在 Windows 的「控制台」中選擇變更安裝來安裝其他種語言。

授權管理員伺服器名稱或 IP 位址。 這是執行網路授權管理程式的伺服器 IP 位址或名稱。若您有多個位址或名稱，請使用冒號區隔 (例如，*server1:server2:server3*)。若您沒有此項資訊，請聯絡您的管理員。

輔助技術。 系統會提示您啓用 JAWS for Windows for IBM SPSS Statistics。JAWS for Windows 是一個螢幕讀取軟體，針對有視覺化損害的人群。如果不需要 JAWS for Windows，請接受預設選項否。如果此時確實啓用 JAWS for Windows，請注意您可能還希望複製提供的字典檔，以便 JAWS for Windows 正確讀取統計資料項目。如需相關資訊，請參閱文件輔助技術軟體。

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. 系統會提示您安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。Essentials for Python 為您提供的工具可開發自訂 Python 應用程式，以用於 IBM SPSS Statistics，並且執行使用 Python 語言實作的延伸指令。它包含 Python 2.7 版、IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python 及一組提供內置 SPSS Statistics(S) 程序無法提供之功能的 Python 延伸指令。如需相關資訊，請參閱「說明」系統中的 Integration Plug-in for Python。若接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則必須接受關聯的授權合約。

移出/移入轉換授權

網路授權通常需要您連接網路以執行 IBM SPSS Statistics。如果管理者已啓用轉換授權，您可在未連接網路時，移出轉換授權來使用網路授權。例如，您可能會想在搭乘火車時，在沒有網路連接的情況下執行 IBM SPSS Statistics。您可在網路中斷連線前，直到搭上火車的有限時間量內移出轉換授權。您需要在過期之前重新連接網路並簽回授權。否則 IBM SPSS Statistics 會停止運作。

網路授權是由管理員啓用及設定。如果希望使用此功能，但無法使用，請諮詢您的管理員。

重要：即使您因為重新連接網路所以可以執行 IBM SPSS Statistics，還是務必要簽回授權。這樣其他使用者才能利用轉換授權。

移出授權

1. 在 Windows「開始」功能表的 IBM SPSS Statistics 程式集中選擇「轉換授權」。
2. 選取要簽出的授權。
3. 在「持續時間」方框中，輸入您要移出授權的天數。您的管理員會設定限制。

4. 按一下**簽出**。

Commuter 授權會在**期間**指定的天數後過期。您也可以隨時手動簽回授權。

您可能會收到以下格式的訊息：

移出時發生錯誤，錯誤碼：<code>

一般代碼如下。

代碼	意義
77	已簽出所有可用授權。
1402	嘗試簽出保留給其他使用者的授權。

移入授權

1. 在 Windows「開始」功能表的 IBM SPSS Statistics 程式集中選擇「**轉換授權**」。
2. 選取您要簽入的授權。您簽出的授權會以核取標記表示。
3. 按一下**簽入**。

解除安裝

若要徹底解除安裝 IBM SPSS Statistics：

1. 使用 Windows 控制台移除 IBM SPSS Statistics。
2. 刪除下列資料夾：
 - **Windows XP**。 *C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_22*
 - **Windows Vista 和 7**。 *C:\Users\<user>\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_22*



Printed in Taiwan