

# Инструкции по установке аппаратного ключа

Если система требует аппаратный ключ, то его можно найти в пакете программного обеспечения. Аппаратный ключ Sentinel SuperPro представляет собой либо устройство, подключаемое к разъему USB, либо устройство, подключаемое к параллельному порту принтера. Если не установить аппаратный ключ, входящий в пакет программного обеспечения, то программное обеспечение не запустится на компьютере. Аппаратный ключ можно установить перед или после установки программного обеспечения.

При наличии аппаратного ключа его следует установить перед запуском программы.

## Установка аппаратного ключа

В системе Windows или Linux необходимо установить системные драйверы. Эту процедуру не нужно выполнять в системе Mac OS.

- ▶ Если вы используете физическое средство установки (носитель), перейдите в папку `<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver` на DVD/CD. Инсталлятор аппаратного ключа также имеется в eImage для IBM® SPSS® Statistics. Извлеките eImage. Путь к инсталлятору в извлеченных файлах совпадает с путем для DVD/CD.
- ▶ **Windows.** Дважды щелкните по исполняемому файлу аппаратного ключа (файл `.exe`) и следуйте инструкциям на экране.
- ▶ **Linux.** Извлеките файл из архива во временную папку и запустите извлеченный скрипт установки.
- ▶ Подключите аппаратный ключ к любому USB-порту или напрямую к любому параллельному порту принтера на компьютере.

## Запуск программного обеспечения

Если имеется аппаратный ключ, его необходимо подключить к компьютеру перед запуском программного обеспечения. Если попытаться запустить программу, не подключив аппаратный ключ, отобразится сообщение об ошибке:

Ошибка из-за недопустимой лицензии – `invalid license key` отсутствует или он недействителен

(Субкод 0).

При появлении такого сообщения подключите аппаратный ключ и снова запустите программу.